Semana 1 — Arranque y entorno (HOW-TO de ejecución)

Sesión A (1 h) — Objetivos, alcance, cronograma; instalación/verificación

- 0. Preparación previa (tú, 5-10 min antes)
 - 1. Comprueba Python y Git en tu Mac y en el de la estudiante

```
python3 --version (esperado ≥ 3.11.x)
git --version
Si Git no está: xcode-select --install (instala herramientas de línea de comando en macOS).
```

2. (Opcional) Instala Homebrew (si falta)

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.s h)"

Verifica: brew --version.
```

3. Crea un repositorio privado vacío en GitHub

New → Name: proyecto-mineria-panama → Private → sin README por ahora

- 1. Crear repo local y estructura base
 - 1. Clona el repo vacío (o inicializa local y añade remoto)

```
cd ~/Documents # o la carpeta que prefieran
git clone git@github.com:<tu-usuario>/proyecto-mineria-panama.git
cd proyecto-mineria-panama
```

```
Si no usas SSH: git clone https://github.com/<tu-usuario>/proyecto-mineria-panama.git
Si te falla SSH, genera una llave: ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_email"
→ añade la clave pública a GitHub (Settings → SSH keys).
```

2. Crea carpetas del proyecto

```
mkdir -p datos raw interim outputs notebooks docs scripts
```

3. Añade un .gitignore sensato

```
cat > .gitignore << 'EOF'
# Python
__pycache__/
*.pyc
.venv/
.ipynb_checkpoints/
# Mac
.DS_Store
# Salidas
outputs/
# Datos crudos (si son pesados, mejor LFS o se excluyen)
# datos_raw/
EOF</pre>
```

4. (Opcional recomendado) Configura Git LFS para binarios pesados (Excel/figuras)

```
brew install git-lfs # si no tienes LFS
git lfs install
git lfs track "*.xlsx" "*.xls" "*.png" "*.svg"
git add .gitattributes
```

2. Crear y activar entorno virtual (macOS zsh)

1. Crea el venv

```
python3 -m venv .venv
```

2. Activalo

```
source .venv/bin/activate
```

Verás (.venv) al inicio de tu prompt. Si usas VS Code, luego configuraremos el intérprete para que apunte a .venv.

3. Actualiza pip e instala paquetes base

```
pip install --upgrade pip
pip install pandas numpy matplotlib requests openpyxl xlsxwriter
```

Errores típicos y arreglo rápido

- o SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED en macOS con Python de python.org → ejecuta el script "Install Certificates" que viene con Python: open "/Applications/Python 3.11/Install Certificates.command" luego reintenta pip install
- o Falla de permisos: confirma que estás en el venv (which python → debe apuntar a .../.venv/bin/python).

4. Congela dependencias

```
pip freeze > requirements.txt
```

3. Configurar VS Code para Python/Jupyter

- Abre la carpeta del proyecto en VS Code (code : desde la terminal o File → Open Folder).
- 2. Instala extensiones si faltan: Python (Microsoft) y Jupyter.
- 3. Selectiona el intérprete: cmd+shift+P → "Python: Select Interpreter" → el que está en .venv.
- 4. (Opcional) Registra un **kernel** Jupyter con nombre amigable:

```
python -m pip install ipykernel
python -m ipykernel install --user --name mineria-panama
```

4) Smoke test en notebook

- 1. **Crea** notebooks/00 smoke test.ipynb.
- 2. Ejecuta esta celda:

```
import sys, pandas as pd, numpy as np, matplotlib
print(sys.version)
pd.DataFrame({"ok":[1]})
```

Debes ver tu versión de Python y una tabla con "ok".

Si VS Code no muestra el kernel: Command Palette → "Python: Select Interpreter" otra vez; o abajo a la derecha, elige kernel mineria-panama o el .venv.

5) Escribir el objetivo en 1 página (con ejemplo editable)

1. Crea docs/plantilla objetivos.md y pega este contenido:

```
# Objetivo general
Demostrar con datos bajo qué condiciones la minería puede operar de
forma segura en Panamá.
```

```
Pregunta central
¿En qué escenarios (estándares, desempeño operativo y contexto hídrico)
la minería en Panamá es consistente con buenas prácticas
internacionales?
# Hipótesis tentativas
H1. Las jurisdicciones con estándares GISTM/ICMM muestran tasas de
incidentes (LTIFR/TRIFR) inferiores al promedio internacional.
H2. La interrupción/minimización de operación en nov-2023 tuvo efecto
negativo mensurable en PIB/exportaciones de Panamá.
H3. En cuencas de bajo-moderado estrés hídrico y con alta
recirculación, el consumo específico de agua (m³/ton) es compatible con
la disponibilidad.
# Métricas de referencia
- Seguridad: LTIFR, TRIFR (siempre con notas sobre comparabilidad)
- Comercio: valor/volumen HS 2603/7403; participación % en
exportaciones
- Macro: PIB total, PIB per cápita, crecimiento
- Aqua: estrés hídrico (WRI Aqueduct), recirculación (%)
# Alcance temporal y países
2000-2025 (según disponibilidad). Países: Panamá (tratado),
Chile/Perú/Finlandia/Canadá/Botsuana (referencias), y donantes
alternativos no mineros para controles sintéticos.
# Entregables finales
Panel de datos reproducible, cuadernos de análisis, figuras/tablas,
paquete FAIR-TIER (código+datos derivados), preprint y envío a revista
```

- 2. Personaliza el lenguaje con la estudiante (que lo **re-escriba con sus palabras**).
- 3. Añade al final una frase **SMART** (específica/medible/alcanzable/relevante/temporal):

"En 14 semanas publicaremos un preprint con paquete reproducible (DOI), y enviaremos a una revista alineada al alcance."

¿Qué datos importan para declarar tus hipótesis?

A) Seguridad operativa — GISTM/ICMM, LTIFR y TRIFR

1) ¿Qué es ICMM y por qué nos importa?

Qué es: ICMM (International Council on Mining & Metals) agrupa a grandes mineras que aceptan estándares de desempeño (salud, seguridad, ambiente) y publica anualmente un benchmark de seguridad con definiciones armonizadas: fatalidades, TRI/TRIFR y frecuencias por millón de horas trabajadas. Esto permite comparar entre compañías y años con reglas claras. icmm.com+2icmm.com+2

¿Por qué las empresas aceptan estos estándares?

Porque les da "licencia social para operar" y **credibilidad** ante reguladores, inversionistas y comunidades. En la práctica, adherirse a estándares y publicar datos con validación y assurance **reduce riesgos** (accidentes, conflictos, multas) y **responde a expectativas** crecientes de la sociedad e inversionistas sobre minería responsable. ICMM enfatiza justamente esto: expectativas sociales → requisitos de membresía más fuertes y verificados. icmm.com

¿Qué es un "benchmark de seguridad" y qué mide exactamente?

Un benchmark es una comparación estandarizada. ICMM publica cada año un Safety Benchmark donde compila lo que reportan sus miembros y lo muestra con las mismas definiciones y las mismas fórmulas, permitiendo comparar manzanas con manzanas. En ese informe verás:

- Nº de fatalidades (muertes).
- Nº de lesiones "registrables" (TRI, Total Recordable Injuries).
- Frecuencias por exposición (por ejemplo, por 1.000.000 de horas trabajadas):
 - o FFR (Fatality Frequency Rate) = fatalidades por millón de horas, y
 - o TRIFR (TRI Frequency Rate) = TRI por millón de horas.

ICMM explica en sus informes que **las tasas se calculan "por 1 millón de horas trabajadas"** dividiendo el número de casos entre el total de horas trabajadas y escalando a un millón (esto hace comparables empresas grandes y pequeñas, y años con más o menos actividad). icmm.com+2icmm.com+2

"Frecuencias por millón de horas trabajadas": ¿qué es eso y por qué sirve?

Imagina dos compañías:

- A tuvo 10 incidentes en **2.000.000** de horas.
- B tuvo 12 incidentes en 3.500.000 de horas.

Si miras **sólo** los **conteos** ("12 es más que 10"), pensarías que **B** está peor. Pero **B** trabajó muchas más horas (más "exposición" al riesgo). Con una **tasa por millón de horas**:

- A \rightarrow TRIFR = $(10 \div 2.000.000) \times 1.000.000 = 5,0$
- B \rightarrow TRIFR = (12 ÷ 3.500.000) × 1.000.000 = **3,43**

Resultado: B tiene menos incidentes por hora de trabajo (mejor desempeño), aunque el conteo bruto sea mayor. Eso es lo que permite comparar con justicia entre compañías de distinto tamaño o el mismo grupo en años con distinta actividad.

ICMM usa esta normalización ("por 1 millón de horas") justamente para estandarizar las comparaciones. <u>icmm.com</u>

Analogía rápida: en fútbol no comparas "goles totales" entre equipos que jugaron distinta cantidad de minutos; usas "goles por 90 minutos". Aquí es "incidentes por 1.000.000 de horas".

¿Por qué a veces ves "por 200.000 horas"?

En EE. UU., OSHA/BLS usan una base histórica de **200.000 horas** (equivale a 100 personas a tiempo completo durante 1 año). Es la misma idea de "por unidad de exposición", pero con otra base. Para convertir **tasas por 200.000** a **por 1.000.000**, **multiplicas por 5**. (ICMM usa "por 1.000.000", OSHA/BLS frecuentemente "por 200.000"). OSHABureau of Labor Statistics

Por qué importa para la hipótesis (H1):

- Te da un "patrón oro" para tasas (TRIFR/LTIFR) y definiciones consistentes.
- Permite crear un **grupo de referencia** (empresas ICMM) frente a operaciones que no reportan con la misma calidad.
- Si Panamá aloja operaciones de miembros ICMM, eso **aproxima** (proxy) la adopción de mejores prácticas de seguridad.

"Patrón oro", "tasas" y "calidad de reporte"

- "Patrón oro" (gold standard): en lenguaje cotidiano, la referencia más aceptada y rigurosa para un tema. En seguridad minera, los benchmark de ICMM suelen considerarse la referencia más fiable por su alcance global, definiciones alineadas y presión de pares sobre la calidad del dato.
- "Tasas": número normalizado por exposición. Aquí, frecuencias por horas trabajadas (por 1 millón o por 200.000). Las tasas te dicen "probabilidad por unidad de trabajo", no sólo cuántos casos hubo.
- "No se reporta con la misma calidad": hay diferencias entre compañías/países en:
 - o **Definiciones** (qué es "registrable", si incluyen contratistas, etc.).
 - o Cobertura (todas las áreas, sólo empleados propios, sólo algunas minas).
 - Aseguramiento/validación (revisión externa o no).
 ICMM exige validación y divulgación pública de estas prácticas de verificación, lo que eleva la comparabilidad y confianza. icmm.com+1

¿Qué significa "miembros de ICMM" y por qué eso nos "aproxima" algo?

Ser **miembro de ICMM** significa que la compañía aceptó los **Mining Principles** y sus **Performance Expectations**, incluyendo:

- Reporte público de desempeño.
- Validación a nivel de sitio (que los principios se implementen en minas reales, no sólo en papel).
- Assurance (tercero independiente revisa el reporte corporativo). <u>icmm.com+1</u>

¿Por qué esto "aproxima" (sirve de proxy) adopción de buenas prácticas? Porque pertenecer a ICMM correlaciona con tener sistemas y procesos más maduros de seguridad/sostenibilidad (por obligación de membresía). Entonces, para una variable binaria de tu hipótesis (adopta_estandar ∈ {0,1} a nivel país-año), puedes marcar 1 si en ese país operan minas de miembros ICMM (y/o han declarado conformidad con el GISTM, el estándar global de relaves promovido por ICMM/UNEP/PRI). No es perfecto (GISTM es a nivel de sitio, no de país), pero es un proxy defendible si lo documentas bien. Global Tailings Review

Qué es un proxy (en este contexto)

Un **proxy** es un **sustituto medible** que usamos para representar una **característica real** que es difícil de medir directamente (porque no existe un dato oficial, es costoso, o sólo está disponible para algunos casos).

- Ejemplo cotidiano: usar la temperatura de la frente como proxy de fiebre. No es el "proceso biológico" completo, pero es un indicador sensible y fácil de medir.
- Ejemplo en economía: usar luces nocturnas satelitales como proxy de actividad económica en lugares sin estadísticas confiables.
- Aplicado al proyecto: usar "empresa/mina miembro de ICMM o que declara implementar GISTM" como proxy de adopción de buenas prácticas de seguridad a nivel país-año.

En resumen: **X es un proxy de Y** si medimos **X** para aproximar el comportamiento de **Y** cuando Y no está directamente observable.

Por qué usamos un proxy

- 1. **No hay medición directa** (p.ej., "adopción real de buenas prácticas" a nivel país es intangible y heterogénea).
- 2. **Coste/tiempo**: el dato directo existe pero no es público, llega muy tarde o no está estandarizado.
- 3. **Comparabilidad**: el proxy permite comparar **países/años** con una misma regla (p.ej., membresía ICMM, declaración GISTM).

Qué NO es un proxy (para evitar confusiones)

- No es un "instrumento" (instrumental variable): un instrumento debe afectar al outcome sólo vía la variable causal; un proxy sólo representa (con ruido) algo no observado.
- No es una "red proxy" (servidor intermedio de internet). Aquí hablamos de proxy de medición.

Cómo se usa un proxy, técnicamente

- 1. **Defínelo** con precisión: "adopta_estandar = 1 si en el país operan minas de compañías miembros ICMM o con plan/reportes GISTM ese año; 0 en caso contrario."
- 2. **Justifícalo**: explica por qué pertenecer a ICMM / declarar GISTM **probablemente** co-varía con mejores sistemas de gestión y datos auditados.
- 3. **Úsalo** en tu análisis: como variable explicativa o de clasificación (tratamiento vs. control), o como criterio de segmentación (grupos "estandarizados" vs. "no estandarizados").
- 4. **Documenta limitaciones**: es a nivel de sitio/empresa, no de país "puro"; puede haber minas fuera de ICMM con prácticas excelentes (falsos negativos) o miembros ICMM con desempeño heterogéneo (falsos positivos).

¿Qué entra en TRI y cómo se calcula TRIFR?

- TRI (Total Recordable Injuries): "lesiones registrables". En reportes internacionales típicamente incluye: lesiones con tiempo perdido (LTI) + lesiones con trabajo restringido + lesiones que requieren tratamiento médico (más allá de primeros auxilios). Las fatalidades se reportan aparte (tienen su propia frecuencia, FFR). En los benchmarking de ICMM verás TRI, TRIFR y FFR por separado. icmm.com
- TRIFR (frecuencia de TRI por 1.000.000 de horas):

TRIFR=TRIhoras trabajadas×1.000.000\text{TRIFR}=\frac{\text{TRI}}{\text{horas trabajadas}}\times 1.000.000TRIFR=horas trabajadasTRI×1.000.000

Ejemplo: 4 TRI en 1.800.000 h \rightarrow TRIFR = (4 ÷ 1.800.000) × 1.000.000 = **2,22**. Si lo tuvieras **por 200.000** h, sería (4 ÷ 1.800.000) × 200.000 = **0,44**; y 0,44 × 5 = **2,22** (igual que "por millón"). OSHA

¿Por qué así?

Porque **las horas trabajadas** miden tu **exposición al riesgo**. Si duplicas horas con el mismo riesgo "por hora", esperas ~doblar los incidentes. Al dividir por horas, quitas el

efecto "tamaño" y puedes **comparar**. ICMM deja claro que sus tasas están **normalizadas por 1 millón de horas** para este fin. <u>icmm.com</u>

¿Qué explican estas tasas, cómo pueden variar y cómo "optimizar" (mejorar)?

- Qué explican: el nivel de riesgo residual que quedó después de tus controles (diseño, procedimientos, capacitación). Tasas más bajas implican, en general, mejor control del riesgo.
- Cómo varían:
 - Aleatoriedad: con pocas horas (operaciones pequeñas), las tasas "saltan" más de un año a otro.
 - Mejoras reales: más ingeniería (encierro/aislamiento), mejores procedimientos, cultura de seguridad, etc.
 - Cambios de mix: si sube la proporción de tareas de alto riesgo (mantenimiento mayor), puede subir la tasa aun con buenos controles.
- Cómo mejorar (sin "jugar" con el denominador):
 - Ataca el numerador (TRI): eliminación del peligro > sustitución > controles de ingeniería > administrativos > EPP (jerarquía de controles).
 - Capacitación y cultura: reportar cuasi-incidentes ("near misses") y aprender de ellos.
 - o Contratistas: incluirlos en el mismo sistema (definiciones homogéneas).
 - Assurance/validación: mejora la calidad del dato y evita comparaciones "trampa".

Nota: Si alguien "mejora" la tasa sólo porque **disminuyó horas** (menos exposición), eso no es progreso real en seguridad; por eso conviene **leer junto** TRI **absoluto**, horas, **TRIFR** y **FFR**, y, cuando es posible, **indicadores de severidad** (días perdidos) o **leading indicators** (inspecciones, acciones correctivas cerradas, etc.).

¿Dónde veo todo esto "oficialmente"?

- Benchmark de seguridad ICMM: metodología y resultados, con tasas por 1 millón de horas (TRI/TRIFR y FFR). Revisa ediciones 2021–2025; el texto aclara la fórmula e interpretación. icmm.com+1
- Mining Principles y validación: miembros deben divulgar públicamente su validación y someterse a assurance; eso sube la calidad y comparabilidad del dato. icmm.com+1
- OSHA/BLS (200.000 h): explica la base de 200.000 horas (=100 FTE) y cómo calcular tasas de incidencia; útil para convertir y comparar. OSHABureau of Labor Statistics
- GISTM (relaves): el estándar global impulsado por ICMM/UNEP/PRI; contexto de por qué los miembros refuerzan su gestión de riesgos. Global Tailings Review+1

Mini-chuleta (para tu README o clase)

- TRI = total de lesiones registrables (médicas + trabajo restringido + tiempo perdido).
- **TRIFR** = TRI por 1.000.000 h = (TRI ÷ horas) × 1.000.000.
- **FFR** = fatalidades por 1.000.000 h = (fatalidades ÷ horas) × 1.000.000.
- LTIFR = lesiones con tiempo perdido por 1.000.000 h.
- Base OSHA/BLS: 200.000 h (→ 100 FTE). Para convertir a "por millón": × 5.
 OSHA
- Miembro ICMM = compromisos + validación + assurance → proxy razonable de adopción de buenas prácticas y datos comparables. <u>icmm.com</u>

Qué bajar exactamente:

Reportes "Benchmarking Safety Data" de ICMM (2014–2025) y sus tablas: TRI por millón de horas y definiciones de cumplimiento.
 icmm.com+3icmm.com+3icmm.com+3

Nivel de dominio requerido: medio. Deben entender **qué entra** en TRI y cómo se calculan **frecuencias por millón** para comparar manzanas con manzanas.

2) ¿Qué es GISTM y por qué nos importa?

Qué es: el **Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM)** (ICMM + UNEP + PRI) fija **15 principios** para planificar, operar, monitorear y cerrar depósitos de relaves, con el propósito explícito de **evitar fallas catastróficas**. Muchas compañías (especialmente miembros ICMM) se comprometieron a implementar GISTM en plazos definidos. <u>Global Tailings ReviewUNEP - UN Environment Programme</u>

Por qué importa (H1, H3):

- La adopción de GISTM es una señal observable de gobernanza de riesgos (geotécnicos, sociales, ambientales).
- Puedes construir una variable binaria adopta_estandar ∈ {0,1} por país-año como proxy: 1 si las minas relevantes del país son de miembros ICMM o declararon conformidad/plan GISTM en ese año; 0 si no. (Aclara que es un proxy a nivel país, porque GISTM se aplica a sitios). UNEP UN Environment Programme

Qué bajar exactamente:

PDF del GISTM para citar definiciones/principios.

 Comunicados/ESG reports de minas/empresas en Panamá y "países espejo" (Chile, Perú, Finlandia, Canadá, Botsuana) sobre estado de implementación.

Nivel de dominio requerido: bajo-medio. No necesitan ingeniería geotécnica; sí comprender qué exige GISTM y cómo evidencia **gestión del riesgo**.

3) ¿Qué son LTIFR y TRIFR y cómo se usan?

LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate): lesiones con tiempo perdido por 1.000.000 de horas trabajadas. Fórmula típica:

LTIFR = (nº de LTI × 1.000.000) / horas_trabajadas. <u>EcoOnline</u>

TRIFR / TRI (Total Recordable Injury Frequency Rate): lesiones "registrables" (fatalidades + LTI + restricciones + tratamiento médico) por 1.000.000 de horas.

Fórmula

TRIFR = (fatalidades + LTI + restringidas + médicas) × 1.000.000 / horas_trabajadas.

ICMM reporta TRI por millón y lo usa como métrica central. icmm.com+1

Comparabilidad — 2 cosas críticas:

- 1. **Base de horas:** si un reporte trae tasas por **200.000 horas** (común en seguridad ocupacional), **multiplícalas por 5** para llevarlas a "por millón" y **homologar** todo. icmm.com
- 2. **Definiciones:** fuera de ICMM, qué cuenta como "registrable" puede variar. Prioriza ICMM; si usas informes de empresa, **copia la definición** a tu apéndice TIER. <u>icmm.com</u>

Qué nos aporta a la investigación:

- Son termómetros ampliamente aceptados del desempeño de seguridad.
- Permiten **comparar** Panamá (o minas en Panamá) con "países espejo" y con el promedio ICMM.
- Ayudan a vincular "adopción de estándares → desempeño en seguridad".

Qué bajar exactamente (datos mínimos):

- Para cada año y operación/empresa: horas_trabajadas, fatalidades, LTI, casos médicos y restringidos. De ahí calculas TRI/LTIFR.
- Si no hay datos del país/empresa, usa **benchmark ICMM** como comparador y **declara la limitación**.

Nivel de dominio requerido: medio. Entender denominadores (horas), definiciones y normalización.

Riesgos comunes (y cómo manejarlos):

- Tamaños pequeños: con pocas horas, la tasa salta mucho (ruido). Muestra intervalos o medias móviles y comunica incertidumbre.
- **Sub-reporte**: si sospechas que una compañía reporta menos, apóyate en **ICMM** y **definiciones GRI** para verificar consistencia.

B) Comercio exterior — HS 2603 (concentrados) y HS 7403 (refinado)

1) ¿Qué son HS 2603 y HS 7403?

- **HS 2603**: Copper ores and concentrates (mineral de cobre y concentrados). Es la **salida típica** de una mina con planta de concentrados (no refinado). **UNSD**
- **HS 7403**: Refined copper and copper alloys, unwrought (cobre refinado y aleaciones, en bruto: cátodos, "wire bar", "billets"...). UNSD+2UNSD+2

Por qué importan para tu hipótesis (H2):

- Capturan cómo la minería entra a la balanza comercial:
 - 2603 refleja extracción + concentración (minería primaria).
 - o **7403** refleja **refinación** (a veces en otro país).
- Con ellos puedes medir el peso de la minería en las exportaciones y el cambio tras nov-2023.

Qué bajar exactamente:

- UN Comtrade por país-año (o mensual si quieres más granularidad), con: valor FOB (USD), cantidad (kg o t), flujo (export), reporter ISO-3, partner (mundo=0).
- Exportaciones totales (todas las partidas) para el denominador de participación.

Cálculos clave y cómo te ayudan:

• Participación minera en exportaciones:

 $\text{Exp_miner}u00eda_\%}=\text{valor(HS 2603 + 7403)}}{\text{valor(total exportado)}}{\text{valor(total exportado)}}}$

Con esto cuantificas la **relevancia macro** del sector minero para Panamá.

Crecimiento del rubro (a/a):

 $gt=Xt-Xt-1Xt-1\times100g_t=\frac{X_t-X_{t-1}}{X_{t-1}}\times100$

Te sirve para trazar **tendencias** y localizar rupturas (nov-2023).

 Control por precio: incorpora precio internacional del cobre (Pink Sheet) para separar precio vs. volumen. Así evitas atribuir a "minería segura/no segura" lo que es variación de precio global. <u>The World BankWorld BankWorld Bank Blogs</u>

Nivel de dominio requerido: medio. Hay que entender clasificaciones HS, partners, re-exportaciones y diferencias de valoración.

Riesgos comunes:

- Cambios de versión HS (2012→2017→2022): confirma que trabajas con HS-2017 o armoniza códigos. <u>UNSD+1</u>
- "Mirror statistics": lo que reporta Panamá vs. lo que reporta el socio puede diferir; usa reporter = Panamá para consistencia, y documenta.
- **Confidencialidad/lags**: años más recientes pueden estar **incompletos**; deja nota en el apéndice.

C) Macroeconomía — PIB, PIB per cápita y crecimiento

1) Definiciones mínimas (WDI, Banco Mundial)

- PIB: suma del valor agregado de todos los productores residentes, más impuestos a productos y menos subsidios no incluidos en el valor de producción; puede medirse por gasto, ingreso o producción (las 3 versiones son equivalentes contablemente). DataBank
- PIB per cápita: PIB dividido entre población media del año (aproxima el ingreso promedio). <u>DataBank</u>
- Crecimiento del PIB real: variación % del PIB a precios constantes (en WDI, base 2015). Para choques de corto plazo, usa PIB trimestral si está disponible en el instituto estadístico. DataBank

Por qué importan (H2):

- Si el **evento nov-2023** afectó el sector, debería reflejarse en **PIB** (trimestral) y **exportaciones HS 2603/7403**.
- Con Synthetic Control o DiD, puedes estimar el efecto causal del evento sobre la trayectoria del PIB/Exportaciones controlando por ciclo global y precio del cobre. (El precio lo tomas de Pink Sheet). The World Bank

Qué bajar exactamente:

- **WDI**: NY.GDP.MKTP.CD (PIB nominal), NY.GDP.PCAP.CD (PIB per cápita), y si hay, series trimestrales locales (INEC).
- Pink Sheet (cobre LME "Grade A", cátodos) mensual/trimestral para usar de control externo. The World Bank

Nivel de dominio requerido: medio. Distinguir **nominal vs real**, **a/a vs t/t**, y entender limitaciones de series trimestrales.

Riesgos comunes:

- Mezclar PIB nominal con series reales (no lo hagas).
- Comparar países sin ajustar por población o tamaño de economía (usa per cápita o % del PIB cuando corresponda).

D) Agua — Estrés hídrico (WRI Aqueduct) y recirculación (%)

1) ¿Qué es "Baseline Water Stress" y por qué nos importa?

Definición: ratio entre extracciones totales de agua y oferta renovable disponible (superficial + subterránea), clasificado en categorías: Bajo (0–1), Bajo-medio (1–2), Medio-alto (2–3), Alto (3–4), Extremadamente alto (4–5). A partir de Alto hay competencia fuerte por el recurso. World Resources Institute+1Resource Watch

Por qué importa (H3):

- Operar en cuencas con **alto estrés** exige **tecnologías y estándares** más estrictos (p. ej., espesamiento de relaves, recirculación alta, monitoreo).
- Para demostrar "minería segura y responsable", necesitas mostrar que uso/recirculación de agua es compatible con el contexto de cuenca.

Qué bajar exactamente:

 De WRI Aqueduct: la capa/categoría de Baseline Water Stress para la subcuenca de la mina/área de influencia. (Para un estudio país, úsenlo como contexto comparativo, no como hidrología de detalle). World Resources Institute

2) ¿Qué es la "recirculación (%)" y por qué nos importa?

Definición (GRI 303 – Water & Effluents): reportar **volumen reciclado/reutilizado** y, cuando corresponda, **porcentaje** de recirculación sobre el **uso** o **retirada total** (debes **definir el denominador** en tu diccionario de datos). <u>Global Reporting InitiativeGlobal</u> Reporting Initiative

Por qué importa (H3):

- Alta recirculación reduce la huella hídrica neta y la dependencia de fuentes externas; es un buen indicador operativo en cuencas con estrés.
- En tu matriz "evidencia ↔ estándar", vinculas recirculación con requisitos de GISTM/GRI y con el estrés de cuenca para argumentar compatibilidad.

Qué bajar exactamente:

 De reportes de mina/empresa (GRI 303): agua retirada total, agua consumida, volumen reciclado y % de reciclaje/reutilización (si lo dan; si no, lo calculas tú). Global Reporting Initiative

Nivel de dominio requerido: medio. Entender **consumo vs. retiro vs. descarga** y las unidades/periodicidad.

Riesgos comunes:

- No aclarar si el porcentaje está sobre uso o retirada (sean explícitos).
- Usar Aqueduct como si fuera **modelación de disponibilidad local** (no lo es; es un **screening** de riesgo a escala regional). World Resources Institute

E) ¿Cómo todo esto potencia tu investigación?

1) Para H1 (estándares ↔ seguridad):

- **Datos**: (a) TRI/LTIFR por millón de horas; (b) **adopta_estandar** (ICMM/GISTM) como proxy país-año.
- Estrategia: comparar tasas antes/después de adopción o entre grupos (miembros ICMM vs. otros), con intervalos y controles por tamaño (horas).
- Valor: muestra que la adherencia a estándares se asocia con mejores resultados de seguridad (sin prometer causalidad si no hay diseño cuasi-experimental). icmm.com

2) Para H2 (evento nov-2023 ↔ economía/comercio):

- Datos: exportaciones HS 2603/7403 (valor/volumen), exportaciones totales, PIB (trimestral si es posible), precio del cobre (Pink Sheet).
- Estrategia: Synthetic Control o DiD con Panamá tratado desde 2023-Q4, donor pool (CHL, PER, FIN, CAN, BWA), y precio del cobre como control externo.
- Valor: cuantificas el impacto neto sobre PIB/Exportaciones, aislando la parte que no es precio global. The World Bank

3) Para H3 (contexto hídrico + desempeño hídrico):

- Datos: categoría Aqueduct de la cuenca + % recirculación de la operación.
- **Estrategia**: matriz "**contexto vs. práctica**": (Estrés bajo/medio + recirculación alta) = **compatibilidad**; (Estrés alto + recirculación baja) = **brecha** a cerrar.
- Valor: traduce el lenguaje técnico en criterios verificables para "minería segura" en Panamá, conectando sitio con contexto. World Resources Institute

5) ¿Qué es GitHub y por qué lo usaremos?

Git vs. GitHub, en simple

- Git es un sistema de control de versiones: guarda el historial de cambios de tus archivos (código, datos derivados, figuras).
- GitHub es la plataforma más usada para alojar repositorios Git, colaborar (issues, pull requests), automatizar (Actions) y publicar (Pages/Releases). Es estándar de la industria y la academia. <u>GitHub</u>

Beneficios concretos para este proyecto

Reproducibilidad: el repo contiene código + datos derivados + README + guía de réplica (alineado a TOP y TIER). Puedes además emitir un DOI con Zenodo para citar el paquete final. GitHub Docs

Trazabilidad: cada commit "firma" qué cambió, cuándo y por qué (issues).

Automatización: con GitHub Actions puedes ejecutar linting o construir el paquete reproducible en cada "release" (opcional).

Publicación: con GitHub Pages puedes colgar la documentación/figuras en una web estática del proyecto. GitHub Docs

Portafolio académico: para tu alumna, un repo bien hecho demuestra buenas prácticas, colaboración y ciencia abierta; eso pesa mucho en postulaciones a EE. UU. (programas valoran evidencia de investigación reproducible y dominio de herramientas estándar).

Además, GitHub Education / Student Developer Pack da accesos gratuitos a herramientas y certifica estatus de estudiante. <u>GitHub Docs GitHub Education</u>

¿Cómo hacemos que el repo sea "citable"?

Vinculas GitHub ↔ Zenodo y, al crear un Release, Zenodo archiva el snapshot y emite un DOI. Agregas la badge DOI al README y una sección "How to cite". (Te paso guía cuando lleguemos a la Semana 11). GitHub Docs support.zenodo.org