

Panduan Tim Vicmic Service

Cara memakai aplikasi bengkel dari antrean pelanggan sampai unit diserahkan kembali — untuk Admin Meja Depan, Teknisi, dan Owner.

Versi 1.0

Berlaku 3 September 2026

Aplikasi: Vicmic Service SuperApp

ISI

01	Masuk & perangkat	09	Pengambilan & serah terima
02	Peran & hak akses	10	Notifikasi (lonceng)
03	Gambaran alur harian	11	Daftar Servis & ekspor
04	Meja Depan — Antrean	12	Owner — staf & data
05	Meja Depan — Servis Baru	13	Referensi: status tiket
06	Teknisi — Workbench	14	Referensi: kode garansi
07	Alur sparepart	15	Masalah umum
08	Uji QC		

§1 Masuk & perangkat

Aplikasi dibuka lewat browser (HP atau komputer). Buka alamat aplikasi, lalu:

- **Pelanggan** langsung memakai halaman depan — ambil nomor antrean atau cek status servis — tanpa login.
- **Staf** menekan tautan “*Staf toko? Masuk di sini*” di halaman depan, atau membuka `/login`, lalu masuk dengan email & kata sandi yang dibuatkan Owner.

Setelah masuk, aplikasi otomatis membuka area sesuai peran: Meja Depan ke **Antrean**, Teknisi ke **Workbench**. Tombol **Keluar** ada di pojok kanan atas.

PASANG SEPERTI APLIKASI

Di HP, buka menu browser lalu pilih “*Tambahkan ke Layar Utama*”. Ikon Vicmic akan muncul seperti aplikasi biasa dan membuka layar penuh. Aplikasi tetap butuh internet untuk data terbaru.

§2 Peran & hak akses

Ada tiga peran. Peran menentukan menu yang muncul dan tombol yang bisa ditekan.

MEJA DEPAN	BENGKEL	PEMILIK
Admin • Kelola antrean pelanggan • Buat tiket Servis Baru (intake) • Pesan & terima sparepart • Jalankan Uji QC (lulus / tolak) • Serah terima unit ke pelanggan • Lihat Pelanggan & Laporan	Teknisi • Tarik tiket berikutnya (FIFO) • Diagnosa & perbaikan • Ajukan permintaan sparepart • Pasang sparepart & eskalasi • Tandai pengerjaan selesai → Uji QC	Owner • Semua akses Admin & Teknisi • Ubah status bebas (untuk koreksi, wajib pakai catatan) • Kelola staf: tambah, ubah peran, reset sandi • Reset / hapus data

Menu **Staf** hanya terlihat oleh Owner. Menu Teknisi hanya berisi **Workbench**.

§3 Gambaran alur harian

Satu unit servis berjalan dari kiri ke kanan. Kolom “oleh” menandai siapa yang menekan tombol pindah status.



Bila butuh sparepart, unit masuk cabang **Menunggu sparepart** → **Part tiba** → **Pemasangan sparepart** sebelum kembali ke Uji QC (lihat §7). Unit bisa **Dibatalkan** dari hampir semua tahap.

§4 Meja Depan — Antrean

Halaman depan publik

Pelanggan yang datang membuka halaman depan di HP mereka (atau di perangkat yang disediakan toko) dan menekan **Ambil Nomor Antrean**. Di atas tombol ada ringkasan langsung: jumlah orang menunggu, rincian per jenis, dan nomor yang sedang dipanggil.

Ada tiga jenis antrean:

A-01 **Servis Baru** — unit mau ditinggal untuk diperbaiki.

B-01 **Pengambilan Unit** — ambil unit yang sudah selesai. Wajib isi nomor tiket / nota (VMC-...).

C-01 **Konsultasi / Pembelian / Lain-lain**.

Papan Antrean (menu “Antrean”)

1 Panggil

nomor **Sedang dilayani**

teratas

→

status

jadi

,

pelanggan

lihat

“Giliran

Anda”.

2 Saat pelanggan datang ke meja, tekan

Terima Untuk A (Servis Baru) aplikasi langsung membuka form intake dengan nama & HP terisi. Untuk B (Pengambilan) langsung membuka panel Pengambilan.

3 Untuk C (Lain-lain) cukup

Selesai setelah dilayani.

4 Kembali ke antrean

kalau **Batal**kan
salah
panggil;

kalau
pelanggan
tidak
ada.

Papan menyegar sendiri (realtime). Nomor antrean berlaku untuk hari itu saja.

§5 Meja Depan — Servis Baru (Intake)

Dibuka dari tombol **Terima** di antrean, atau menu **Servis Baru**. Isi selengkap mungkin — data ini yang dipakai teknisi dan jadi bukti kondisi unit saat masuk.

1 Data pelanggan:

Nama,
No.
WhatsApp
(wajib),
No.
telepon
alternatif,
Email.
Email
dipakai
untuk
pemberitahuan
“unit
siap
diambil”.

2 Unit:

Deskripsi *Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9, hitam*
produk
(mis.
,
MTM
/
Model,
Serial
Number.

3 Status Garansi:

pilih
,
,
,
atau

(lihat [§14](#)

).

4 Kelengkapan:

centang
yang
ikut
dititipkan
(adaptor,
tas/dus,
dst.)
dan
tulis
kelengkapan
lain
bila
ada.

5 Keluhan & Kondisi Fisik:

tulis
keluhan
pelanggan
apa
adanya,
centang
tanda
kondisi
fisik
saat
diterima
(baret,
engsel
longgar,
dll.),
tambahkan
catatan
bila
perlu.

6 Foto Unit:

ambil
foto
kondisi
unit.
Foto
dikompres
otomatis
sebelum
diunggah.

7 Centang persetujuan syarat, lalu

Simpan Aplikasi membuat nomor tiket

VMC-~~YAMMED-HUB~~ dan masuk antrian pelanggan tersebut.

SETELAH DISIMPAN

Tiket langsung masuk antrian kerja teknisi dengan status **Diterima**. Semua teknisi mendapat notifikasi “Unit baru diterima”.

§6 Teknisi — Workbench

Menarik pekerjaan

Tekan **Tarik Tiket Berikutnya (FIFO)**. Aplikasi memberi unit **Diterima** yang paling lama menunggu, menugaskannya ke Anda, dan memindahkannya ke **Diagnosa**. Satu tombol = satu unit; tidak bisa memilih-milih.

Dua tab

- **Tarikan Saya** — unit yang ditugaskan ke Anda.
- **Teknisi Lain** — unit aktif milik rekan. Bisa dilihat & dibantu; status tetap bisa diubah siapa saja.

Di bawah tab ada **chip filter status** (Diagnosa, Menunggu sparepart, Uji QC, ...) lengkap dengan jumlahnya, jadi sebaran pekerjaan langsung kelihatan. Kolom pencarian mencocokkan nomor tiket, nama, unit, dan **serial number**.

Mengubah status

Buka satu tiket. Tombol yang muncul hanya langkah maju yang sah:

DARI	TOMBOL	MENJADI
Diagnosa	Menunggu persetujuan / Sedang diperbaiki / Dibatalkan	sesuai pilihan
Menunggu persetujuan	Sedang diperbaiki / Dibatalkan	sesuai pilihan
Sedang diperbaiki	Perbaikan Selesai → Uji QC / Dibatalkan	Uji QC
Pemasangan sparepart	Pemasangan Selesai → Uji QC / Eskalasi / Dibatalkan	Uji QC

Saat meninggalkan **Diagnosa**, **catatan diagnosa wajib diisi** (temuan, penyebab, rencana perbaikan). Pekerjaan teknisi berakhir di **Uji QC** — selanjutnya giliran Admin.

§7 Alur sparepart

Dipakai kalau perbaikan butuh part. Empat langkah, bergantian antara Teknisi dan Admin.

1 Teknisi — Request Sparepart.

Di *belum*
detail
tiket,
tulis
part
yang
dibutuhkan.
Status
tiket

berubah;
Admin
dapat
notifikasi
“Sparepart
diminta”.

2 Admin — Tandai Sudah Dipesan.

Status **Menunggu sparepart**
jadi

.

3 Admin — Tandai Sparepart Tiba.

Status **Part tiba**
jadi

.

Teknisi
dapat
notifikasi
“Sparepart
tiba”.

4 Teknisi — mulai memasang.

Pindah **Pemasangan sparepart**
ke

begitu
benar-
benar
mulai
(supaya
rekan
tahu
unit
sedang
ditangani,
bukan
cuma
partnya
yang
datang).

Eskalasi saat pemasangan

Kalau di tengah pemasangan ketemu masalah lebih besar / part kurang / tidak cocok, tekan **Eskalasi** → **Menunggu Sparepart** dan tulis alasannya (wajib). Unit balik ke **Menunggu sparepart**, permintaan part terbuka lagi, dan Admin dapat notifikasi “Eskalasi sparepart”. Alur langkah 2–4 diulang.

§8 Uji QC

Uji QC dipisah dari pengerjaan supaya ada pemeriksaan mata kedua.

1 Teknisi

menekan **Perbaikan Selesai** → **Uji QC**

atau **Pemasangan Selesai** → **Uji QC**

. **Uji QC**
Status
jadi

dan **Admin + Owner** dapat notifikasi “Perlu Uji QC”

.

2 Admin

membuka **Uji QC** → **Siap Diambil** (lulus). Isi *Catatan QC* (mis. keyboard OK, suhu normal, tiket charging OK). Status jadi **Siap diambil**; bila email pelanggan ada, dan pemberitahuan terkirim otomatis.

menguji **Tolak QC** → **Diagnosa** (gagal). **Alasan wajib diisi**. Unit kembali ke **Diagnosa** unit, dari awal, tetap di teknisi yang sama, dan muncul lagi di Workbench-nya.

lalu memilih:

CATATAN

Teknisi tidak meluluskan / menolak QC sendiri. Bila unit di **Uji QC**, di Workbench teknisi hanya tertulis “Menunggu Uji QC oleh admin”.

§9 Pengambilan & serah terima

Saat unit **Siap diambil**, di detail tiket ada tombol **Kabari pelanggan via WhatsApp** dengan pesan siap-pakai.

1 Pelanggan ambil nomor antrean

B — dan sebut nomor tiketnya.

Pengambilan

Unit

2 Di antrean, tekan

Terima → panel

Pengambilan (atau buka menu Pengambilan lalu cari nomor tiket).

3 Cek identitas & kelengkapan unit, lalu tekan

Unit. Status jadi

diserahkan

Selesai dan antrean pengambilan ikut ditutup.

PEMBAYARAN

Aplikasi tidak menghitung biaya. Nota & pembayaran ditangani manual di luar aplikasi sesuai prosedur toko.

§10 Notifikasi (lonceng)

Ikon lonceng di kanan atas. Notifikasi tampil realtime; klik untuk langsung ke halaman terkait.

NOTIFIKASI	DITERIMA	DIPICU OLEH
Antrean baru	Admin, Owner	Pelanggan ambil nomor
Unit baru diterima	Teknisi, Owner	Intake disimpan
Sparepart diminta	Admin, Owner	Teknisi request part
Sparepart tiba	Teknisi, Owner	Admin tandai part tiba
Eskalasi sparepart	Admin, Owner	Teknisi eskalasi saat pemasangan
Perlu Uji QC	Admin, Owner	Teknisi tandai pengerjaan selesai
Unit siap diambil	Admin, Owner	Admin luluskan QC — membuka detail servis

§11 Daftar Servis & ekspor

Menu **Daftar Servis** (Admin) punya dua bagian:

- **Kanban tiket aktif** — kolom per status dari *Diterima* sampai *Siap diambil*. Kartu ringkas menampilkan nomor tiket, kode garansi, unit, teknisi, dan umur. Tanda: *Baru* (berubah < 3 jam), ikon paket (perlu order sparepart), segitiga (diam > 2 hari). Kartu diurutkan yang paling lama tidak berubah di atas.
- **Riwayat Selesai** — tabel tiket **Selesai** & **Dibatalkan**: tanggal masuk, tanggal selesai, no. servis, nama, telepon, status. Ikut menyusut saat kolom pencarian diisi; 100 baris terbaru ditampilkan.

Tombol **Ekspor CSV** mengunduh data lengkap untuk arsip / laporan.

§12 Owner — staf & data

Kelola Staf

- **Tambah staf** — isi email, kata sandi awal, nama, peran. Akun langsung aktif.
- **Ubah peran** lewat pilihan di tabel. Owner tidak bisa menurunkan perannya sendiri.

- **Reset kata sandi** staf bila lupa.

Zona berbahaya

HATI-HATI

Reset Data Hari Ini dan **Hapus SEMUA Data** tidak bisa dibatalkan. Pakai hanya untuk membersihkan data uji coba, bukan pada data operasional.

Koreksi status

Hanya Owner yang bisa memindahkan status ke mana saja (mis. membatalkan langkah yang salah). Setiap koreksi **wajib disertai catatan alasan** dan tercatat di Riwayat tiket.

Laporan

Menu **Laporan** menampilkan rekap bulanan. Selain itu sistem mengirim **rekap harian via email** setiap pukul 22.00 WIB dan rekap bulanan pada awal bulan, ke alamat penerima yang disetel.

§13 Referensi: status tiket

STATUS	ARTI	YANG BERTINDAK BERIKUTNYA
Diterima	Baru di-intake, menunggu ditarik teknisi	Teknisi — Tarik FIFO
Diagnosa	Teknisi memeriksa kerusakan	Teknisi
Menunggu persetujuan	Menunggu keputusan pelanggan atas estimasi	Teknisi (setelah pelanggan setuju)
Menunggu sparepart	Part sudah dipesan, belum datang	Admin — tandai tiba
Part tiba	Part sudah di tangan, belum dipasang	Teknisi — mulai pasang
Pemasangan sparepart	Teknisi sedang memasang part	Teknisi — selesai / eskalasi
Sedang diperbaiki	Perbaikan tanpa/di luar jalur sparepart	Teknisi — tandai selesai

STATUS	ARTI	YANG BERTINDAK BERIKUTNYA
Uji QC	Pengerjaan selesai, menunggu pemeriksaan Admin	Admin — lulus / tolak
Siap diambil	Lulus QC, tunggu pelanggan	Admin — serah terima
Selesai / diserahkan	Unit sudah kembali ke pelanggan	—
Dibatalkan	Servis dihentikan	—

§14 Referensi: kode garansi

KODE	KEPANJANGAN	ARTI SINGKAT
INW	In Warranty	Masih dalam garansi — ditanggung.
OOW	Out of Warranty	Di luar garansi — biaya ke pelanggan.
CID	Customer Induced Damage	Rusak akibat pemakaian — umumnya tidak ditanggung garansi.
DOA	Dead on Arrival	Rusak / mati sejak awal diterima.

§15 Masalah umum

- Q **Tiket antrean pelanggan tidak ketemu.** Nomor antrean hanya berlaku pada hari yang sama — minta pelanggan ambil nomor baru.
- Q **“Status tiket sudah berubah. Muat ulang halaman.”** Ada orang lain yang mengubah tiket itu barusan. Muat ulang, cek status terkini, lalu ulangi.
- Q **Tombol pindah status tidak muncul untuk teknisi di Uji QC / Menunggu sparepart.** Itu memang giliran Admin. Tunggu prosesnya atau kabari Meja Depan.
- Q **Salah memindahkan status.** Minta Owner mengoreksi (Owner bisa pindah bebas dengan catatan). Admin/Teknisi tidak bisa memundurkan status sendiri.
- Q **Email “siap diambil” tidak terkirim.** Cek apakah email pelanggan diisi saat intake. Status tetap berubah walau email gagal.
- Q **Data tidak update.** Halaman menyegar realtime + tiap 15–20 detik. Kalau ragu, muat ulang halaman.

Dokumen internal Vicmic Service. Perbarui panduan ini bila alur di aplikasi berubah.
Pertanyaan atau usulan perbaikan alur: sampaikan ke Owner.