

政治经济学教材

主 编

蒋 学 模

编 写 者

(按章次顺序)

蒋学模	伍柏麟	翁其荃	洪远朋
陈文灿	蒋家俊	孔繁定	王克忠

上海人民出版社

目 录

第一章 政治经济学的对象	1
第一节 政治经济学是研究生产关系及其发展规律 的科学	1
物质资料的生产是人类社会的基础——生产力和生产关 系——生产关系一定要适合生产力——生产关系一定要 适合生产力的历史例证——政治经济学要揭示经济运动 的客观规律	
第二节 马克思主义政治经济学的阶级性和科学性.....	16
政治经济学是一门具有强烈阶级性的科学——学习政治 经济学的重大意义	

资本主义部分

第二章 商品和货币.....	22
第一节 商品.....	22
商品的两个因素：使用价值和价值——创造商品的劳动 的二重性——商品的价值量——简单商品经济的基本矛 盾	
第二节 货币.....	32
货币的起源和本质——货币的职能	
第三节 价值规律.....	42
价值规律是商品经济的基本规律——价值规律的作用	
第三章 资本和剩余价值.....	47
第一节 货币转化为资本.....	47

资本总公式及其矛盾——劳动力的买和卖	
第二节 剩余价值的生产过程.....	52
资本主义的劳动过程和价值增殖过程——不变资本和可变资本	
第三节 生产剩余价值的两种方法.....	57
剩余价值率——绝对剩余价值的生产——相对剩余价值的生产——劳动力再生产的新条件和资本主义剥削形式的变化——剩余价值规律是资本主义基本经济规律	
第四节 工资.....	66
工资的本质——工资的形式——无产阶级为提高工资而斗争	
第四章 资本积累.....	73
第一节 资本主义再生产和资本积累.....	73
资本主义的简单再生产——资本主义的扩大再生产	
第二节 资本主义积累的一般规律.....	77
资本有机构成。资本的积聚和集中——相对过剩人口的形成——无产阶级的贫困化	
第三节 资本主义积累的历史趋势.....	88
资本的原始积累——资本主义基本矛盾。资本主义制度必然灭亡	
第五章 资本的流通过程.....	92
第一节 资本的循环.....	92
资本循环的三个阶段和产业资本的三种形式——产业资本三个循环的统一	
第二节 资本的周转.....	96
资本周转时间与周转次数——固定资本和流动资本——	

预付资本的总周转和年剩余价值率

第三节 社会总资本的再生产和流通100

研究社会总资本再生产的出发点——社会总资本的简单再生产——社会总资本的扩大再生产——生产资料生产优先增长

第六章 剩余价值的分割110

第一节 利润和平均利润110

利润和利润率——决定利润率高低的主要因素——利润率平均化和生产价格

第二节 商业资本和商业利润115

商业资本的本质和职能——商业利润

第三节 借贷资本和利息118

借贷资本——利息和利息率——银行资本和银行利润

第四节 地租121

资本主义地租的本质——资本主义级差地租——绝对地租——土地价格和地价、地租对经济发展的影响

第七章 资本主义经济危机129

第一节 资本主义经济危机的实质和根源129

资本主义经济危机的实质——危机的根源在于资本主义基本矛盾

第二节 资本主义再生产的周期性132

资本主义再生产周期的阶段——二次大战以后经济危机的新特点

第三节 资本主义经济危机的作用 and 意义137

经济危机加速资本集中——危机暴露了资本主义制度的历史过渡性

第八章 帝国主义是垄断的资本主义140

第一节 私人国内垄断141

生产集中和垄断——金融资本和金融寡头——垄断高额
利润及其来源——垄断和竞争

第二节 私人国际垄断158

资本输出及其在国际垄断形成中的作用——金融资本对
世界市场和殖民地的垄断——国际垄断利润及其来源
——国际垄断和国际竞争

第三节 国家垄断资本主义171

国家和私人垄断资本的結合——国家调节下的垄断高额
利润及其来源

第九章 帝国主义是腐朽的和垂死的资本主义179

第一节 帝国主义的腐朽性或寄生性179

腐朽性或寄生性是资本主义垄断阶段的特性——垄断条
件下生产和科学技术发展的两种趋势——庞大食利者阶
层和食利国的形成

第二节 帝国主义的过渡性或垂死性187

过渡性或垂死性是资本主义垄断阶段的特性——生产高
度社会化和社会主义客观前提的逐步成熟——社会阶级
矛盾加深和社会主义胜利的主观条件的逐步成熟

第三节 资本主义和社会主义两种制度的并存。社会

主义在全世界胜利的必然性194

两种制度在世界范围内的共处——民族独立国家经济发
展的特点——社会主义在全世界胜利的必然性

社会主义部分

第十章 社会主义公有制和社会主义的物质基础204

第一节 社会主义全民所有制204

社会主义全民所有制的性质、地位和作用——社会主义全民所有制的形式——全民所有制企业是相对独立的经济实体	
第二节 社会主义集体所有制	211
社会主义集体所有制的性质、地位和作用——社会主义集体所有制经济的特点和形式	
第三节 全民所有制经济主导下的多种经济形式	217
多层次的生产力和多种经济形式——公有制经济的补充	
第四节 社会主义的物质基础	221
社会主义物质基础的内容——我国必须加速建立社会主义物质基础——从我国实际情况出发搞现代化建设	
第十一章 社会主义生产是公有制基础上的商品生产 ...	230
第一节 社会主义生产中新型的经济关系	230
劳动者和生产资料直接结合——社会主义生产中的互助互利关系——社会主义的协作和联合——社会主义的物质利益原则	
第二节 社会主义生产的目的和动力	242
社会主义生产服从于劳动者的需要和利益——实现社会主义生产目的的手段——社会主义经济效益——社会主义基本经济规律	
第三节 社会主义商品生产	252
社会主义商品生产的必要性——充分发展社会主义商品生产的历史进步性——社会主义商品生产的特点——社会主义制度下的货币	
第十二章 社会主义生产的调节机制	264
第一节 社会主义生产的有计划发展	264
社会主义生产有计划按比例发展的必然性——社会生产中的主要比例关系	

第二节	价值规律对社会主义生产的调节作用	274
	价值规律调节社会主义生产的必然性——社会主义生产 中价值规律调节作用的形式——社会主义制度下的市场 调节	
第三节	自觉利用价值规律的计划体制	281
	自觉利用价值规律的计划体制的基本内容——价格是最 有效的经济调节手段——社会主义竞争	
第十三章	社会主义责任制和企业的资金运动	293
第一节	社会主义责任制和经济核算制	293
	经济效益与劳动时间节约——社会主义责任制的实质和 形式——社会主义责任制和经济核算制——政企职责分 开和企业的自主权	
第二节	社会主义企业的资金运动	305
	社会主义企业资金的本质和构成——提高固定资金的使 用效果——加速流动资金周转速度	
第三节	社会主义企业的成本和赢利	309
	降低成本保证赢利是经济核算的基本要求——社会主义 赢利的本质和形式——社会主义赢利率和税后余利	
第十四章	社会主义的商品流通和货币流通	318
第一节	社会主义的商品流通	318
	社会主义商品流通的特点和作用——社会主义商品流通 的形式和体制——自觉利用价值规律调节商品流通	
第二节	社会主义的货币流通	326
	社会主义货币流通的渠道——社会主义制度下的货币流 通规律及其作用的特点	
第三节	社会主义的信贷	330
	社会主义信贷的必要性、形式和作用——社会主义银行 ——社会主义经济中的利息	

第十五章 社会主义再生产和社会主义分配	338
第一节 国民经济和社会各部门在社会主义再生产中	
的作用	338
社会主义再生产的实质——物质生产部门及其内部的相	
互关系——社会主义精神生产及其与物质生产的关系	
——社会主义的生活服务部门和社会服务部门	
第二节 社会主义国民收入及其分配	349
社会主义社会总产品和国民收入——社会主义国民收入	
的初次分配——社会主义国民收入的再分配——正确处	
理积累和消费的比例关系	
第三节 社会主义制度下个人消费品的分配	360
按劳分配及其客观必然性——按劳分配的历史进步性和	
历史局限性——按劳分配的形式——多层次的按劳分配	
和波浪式的共同富裕	
第四节 社会主义国家的经济职能	372
社会主义国家是社会经济文化发展的组织者——高度民	
主的社会主义政治制度是社会主义建设的必要保证	
第十六章 社会主义国家的对外经济关系	379
第一节 独立自主和对外开放	379
社会主义国家发展对外经济关系的必要性——实行对外	
开放是我国坚定不移的国策	
第二节 社会主义国家的对外贸易	383
社会主义国家对外贸易的性质和特点——社会主义国家	
对外贸易的作用	
第三节 社会主义国家的对外技术、资金交流	387
社会主义国家的对外技术交流——社会主义国家的对外	
资金交流——我国的经济特区和对外开放地区	

结束语	建设有中国特色的社会主义，为共产主义的最高理想而奋斗	396
	共产主义社会是人类最高理想的社会	396
	共产主义社会是社会主义社会发展的必然趋势	398
	怀着共产主义远大理想建设有中国特色的社会主义	401
四版后记		406

第一章 政治经济学的对象

在开始学习政治经济学之前，首先要弄清楚这样一个问题：政治经济学是一门什么样的科学？我们为什么要学习它？

我们要学习政治经济学，因为它是马克思主义的一个重要组成部分。马克思主义是由三个部分组成的：马克思主义的哲学即辩证唯物主义和历史唯物主义，马克思主义的政治经济学和科学社会主义学说。列宁高度评价了政治经济学在马克思主义理论体系中的重要地位，认为“马克思主义的主要内容即马克思的经济学说”^①，“马克思的经济学说就是马克思理论最深刻、最全面、最详细的证明和运用”^②。

为什么政治经济学在马克思主义理论体系中占有这样重要的地位呢？它究竟是研究什么的呢？

第一节 政治经济学是研究生产关系及其发展规律的科学

政治经济学之所以这样重要，是因为它是一门研究生产关系及其发展规律的科学。它对于无产阶级争取解放的斗争以及无产阶级政党制订社会主义革命和社会主义建设的路

① 《卡尔·马克思》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第580页。

② 同上书，第588页。

线、方针、政策,具有巨大的指导意义。而为了懂得这个道理,我们必须对人类社会的发展规律有一个简要的了解。

物质资料的
生产是人类
社会的基础

人类社会从最初到现在,已经不知经历了若干万年。即使从有文字可考的时期算起,也已有几千年的历史。在这漫长的历史过程中,人类社会的面貌已经发生了极大的变化。推动人类社会发展和决定人类社会面貌的最主要的因素,就是物质资料的生产方式。

物质资料的生产,是人类社会存在和发展的基础。人们吃的食物、穿的衣服、住的房屋等等生活资料,样样都是生产得来的。生产如果停止,人类就会饥寒而死,社会就要灭亡。人类社会的存在,依赖于物质资料的生产;人类社会的发展,也依赖于物质资料生产的发展。物质资料的生产,是人类最基本的经济活动,因而是政治经济学研究的出发点。

马克思指出,人类社会要进行生产,必须具备三个简单的要素:人的劳动、劳动对象和劳动资料。

具有劳动能力和生产经验的人,是生产活动的主体。人能够用于物质资料生产的体力和脑力的总和,构成人的劳动力。人在进行生产活动的时候,也就是在劳动的时候,必须消耗体力和脑力。所以劳动就是劳动力的支出,就是人的脑、肌肉、神经、手等等的生产耗费。没有人的劳动,是任何物质资料都生产不出来的,这是大家都能明白的道理。


但是,一个人不管他有多么大的力气和多么丰富的生产经验,仅凭自己的劳动,还是无法进行生产的。为着进行物质资料的生产,还必须要有劳动对象。劳动对象就是人把自己的劳动加于其上的东西。例如,农民要进行生产,就得把他的

劳动加在种籽上,使它萌芽、成长、结出更多的果实,种籽就是农民的劳动对象。劳动对象可能是自然物,如原始森林中的树木或地下的矿藏,也可能是劳动产品,如钢材是机器制造工人的劳动对象,但它本身原是钢铁工人的劳动产品。

劳动资料或劳动手段也是生产活动必不可少的要素。劳动资料是使人的劳动和劳动对象联系起来的媒介物。劳动资料中,最重要的是各种各样的生产工具。从原始人的石刀、石斧到现代生产中复杂的机器体系,无非都是生产工具。生产工具是人类劳动力发展的测量器。人类从事物质资料生产能力的大小,可以从生产工具的先进程度上反映出来。除了生产工具以外,生产建筑物和土地等劳动过程所需要的物质条件,也是劳动资料。

生产过程就是生产的这三个要素结合在一起发生作用的过程,就是人通过自己的有目的的活动,借助于劳动资料,使劳动对象发生预定的变化的过程。过程的终结是出现了劳动产品。

从整个生产过程看,人的劳动表现为生产劳动,而劳动资料和劳动对象则表现为生产资料。有劳动能力的人必须同生产资料结合在一起,才能进行生产。所以,生产资料所有制是政治经济学中一个十分重要的范畴。生产资料归谁所有?劳动者同生产资料以什么样的形式结合起来?这正是在以下的章节中要反复提出来进行研究的问题。



劳动、劳动对象和劳动资料,是人类进行生产的三个简单要素。古往今来,不论人类生活在哪一个历史时期里,要进行生产,都少不了这三个要素。但是,为什么说它们是一个

“简单的”要素呢？因为，人类的生产活动实际上并不这样简单，并不是仅仅具备了这三个要素就能进行生产了。因为，人类的生产活动，从来都不是象小说《鲁宾逊漂流记》中的主人翁那样单个人与世隔绝的生产，而总是许多人结合在一起进行的社会的生产，而且总是在不同的具体历史条件下进行的社会生产。因此，我们对人类生产活动的分析，就要进一步从社会生产的角度来考察。

从社会生产的角度来看，人类的生产活动包括着两个相互联系、不可分割的方面：生产力和生产关系。生产力反映的是生产过程中人同自然界的关系。生产关系反映的是生产过程中人同人之间的社会关系。

生产力是人们征服自然、改造自然的能力。它表明，人们在生产过程中同自然界发生关系的时候，拥有什么样的生产经验和劳动技能，利用什么样的生产工具去作用于自然界，来实现预定的生产目的。所以，具有一定生产经验和劳动技能的人同生产工具这两项，就构成社会的生产力。^①社会生产力的发展水平，主要可以从人的生产经验的丰富程度、劳动技能的高低和生产工具的先进程度上表现出来。

在生产力的构成中，人这个因素当然是最重要的。生产工具是人创造的，并要人来加以利用。没有人去操纵和使用，任何先进的机器设备终将变成一堆废铁。但这决不是说生产工具不重要。社会生产力的发展，首先是从生产工具的变化和发展开始的。生产工具有了改进，人的劳动技能也随之普

① 关于生产力的构成要素，在我国马克思主义政治经济学的理论工作者中，历来有两种观点。另一种观点认为，劳动对象也应该是生产力的构成要素。

遍提高。生产工具是社会生产力发展水平的物质标志。

生产力中人的因素和物的因素，都是同一定的科学技术紧密关联着的。人的科学技术知识愈丰富，劳动技能也就愈高。社会的科学技术水平愈发展，生产工具也就愈先进。正是因为如此，所以马克思认为，“生产力中也包括科学”^①。在人类社会的历史发展过程中，随着人们生产实践和科学试验实践经验的积累，科学技术呈现加速度发展的趋势，在愈来愈大的程度上影响着社会生产力的发展。

在社会生产过程中，人们不仅要同自然界发生关系，而且在人与人之间也要发生一定的关系。由于单个的人无法同自然界的力量抗衡，无法单独开展生产活动，人们只有联合起来才能进行改造自然的生产活动，所以首先必须有人与人的联系，才会有人们同自然界的联系。人们在生产过程中所发生的这种社会关系，就叫做生产关系。作为政治经济学的对象的生产关系，包括着相互联系和相互影响的三个方面：（一）生产资料的所有制形式；（二）各种不同社会集团在生产中的地位以及他们的相互关系，包括互相交换其活动或产品的关系；（三）产品分配形式。在生产关系的三方面中，生产资料所有制是生产关系的基础，它决定着生产关系的其他两个方面，决定着生产关系的性质。

人们的生产关系是一种物质利益关系。人们在社会生产中的地位 and 他们的经济生活状况，都决定于生产关系。生产关系的总和，构成社会的经济基础。政治、法律、教育等观点以及同这些观点相适合的政治、法律、教育等制度，是社会的

^① 马克思：《经济学手稿（1857—1858年）》。《马克思恩格斯全集》第46卷下册，第211页。

上层建筑。它集中反映经济基础的需要，是随着经济基础的产生而产生的。上层建筑虽然对经济基础有一定的反作用，但是从总体上来讲，是经济基础决定上层建筑。随着经济基础的发展和变革，上层建筑必然或迟或早地随着变革。所以，在人们的经济、政治、家庭等各种社会关系中，生产关系是最基本的关系，它决定着其他一切社会关系。政治经济学的研究对象就是生产关系。

生产关系一定要
适合生产力

生产力和生产关系是社会生产的两个方面。社会生产的这两个方面，不是任意地、偶然地结合在一起，而是有机地、必然地联系着的。一定发展水平的生产力，客观上要求有一定形式的生产关系同它相适应。生产力和生产关系的有机结合，生产力和生产关系的统一，构成社会的生产方式。

在生产力和生产关系的对立统一中，生产力是矛盾的主要方面。生产力是社会生产中最活跃最革命的因素。社会生产的变化和发展，总是由生产力的变化和发展开始的。总是先有社会生产力的变化和发展，然后，适应于生产力发展的要求，人们的生产关系也随之发生相应的变化和发展。但是，生产关系并不纯粹是消极的被动的因素。它反作用于生产力。同生产力相适合的、先进的生产关系起着促进生产力发展的积极作用。同生产力不相适合的、陈旧的生产关系则起着阻碍生产力发展的消极作用。但是生产关系不能过分长久地落后于生产力。不适合生产力发展要求的腐朽的、陈旧的生产关系，迟早必然要被能适合生产力发展要求的新的生产关系所代替。生产关系一定要适合生产力，这是人类社会发展的客观规律。

生产关系一定要适合生产力发展规律的作用，并不是在任何时候都能顺顺当当地实现的。在存在着阶级对抗的社会里，在奴隶社会、封建社会、资本主义社会，以及社会主义社会的一定时期，这一规律的作用，往往要通过剧烈的阶级斗争，通过社会革命，才能实现。代表腐朽生产关系的剥削阶级，为了维护其剥削者的阶级利益，总是要拚命维护旧的生产关系。这时，只有通过代表生产力发展要求的先进阶级的自觉活动，通过阶级斗争和社会革命，才能摧毁社会腐朽力量的反抗，废除旧的生产关系，建立和发展新的生产关系，为生产力的迅速发展开辟道路。所以在存在阶级对抗的社会里，阶级斗争是社会发展的动力。

从根本上说，生产力在人类社会的发展中起着决定作用。生产关系和生产力的矛盾，是人类社会发展的基本动力。社会的发展变化，归根到底可以从社会生产力和生产关系的矛盾中得到解释。这就是马克思研究政治经济学以后所发现的社会发展规律。马克思对他自己的这一发现作了如下的简要表述：“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段，便同它们一直在其中活动的现存生产关系或财产关系（这只是生产关系的法律用语）发生矛盾。于是这些关系便由生产力的发展

形式变成生产力的桎梏。那时社会革命的时代就到来了。随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”^① 在马克思发现人类社会的发展规律以前，人们对于错综复杂的社会现象，感到犹如一团乱麻，不知从何理起。各种唯心主义的历史观，对历史上的社会现象作任意的解释，更使人如堕入五里雾中，莫知所从。马克思的这一伟大发现，奠定了历史唯物主义的理论基础，使人们从眼花缭乱的社会历史现象中，找到了一条脉络清晰的客观规律，使人类社会的历史发展得到了科学的说明。政治经济学就是要按照生产关系一定要适合生产力发展的科学原理，来阐明生产关系发展的客观规律。它是研究不同社会发展阶段生产关系的本质及其发展规律的科学，是一门历史科学。

生产关系一定要
适合生产力的
历史例证

在生产关系一定要适合生产力规律的支配下，在人类社会的历史上，相继出现了五种基本类型的生产关系。

人类历史上最初出现的是原始公社的生产关系，它是和当时极度低下的生产力水平相适应的。

在原始社会的漫长历史时期中，人类谋取生活资料的方式，最初是采集现成的自然生产物，例如采集野果、野菜，捕捉鱼类和小兽等等，后来就发展起了狩猎业、原始的畜牧业和农业。人们最初使用的生产工具，是未经加工的石块和木棍，后来就开始将石块加以琢磨，创造出较完善的石斧和石刀等等，并且把木棍和石块结合起来，制成石锤和戈、矛等。以后又发明了弓和箭，箭头是一块锋利的石片。

^① 马克思：《〈政治经济学批判〉序言》。《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82—83页。

由于生产工具简陋，单个的人无法同猛兽和自然界力量作斗争，人们不得不联合起来进行集体的共同的劳动。原始公社成员的这种集体劳动的例子，在十九世纪世界某些地区残留的原始公社里还可以看到。

例如在澳大利亚，原始公社的全体成员都参加猎取大袋鼠的活动。妇女和儿童跑到土岗上吆喝起来，把大袋鼠往山谷里赶。男子则彼此相隔不远地隐藏在土岗下面的茂草中，当大袋鼠跑到他们跟前时，就突然跃起用坚木制成的长矛刺杀它。

在巴布亚，原始公社的成员是这样耕种土地的：男人把尖棍深深插入地里，翻起一大块土；女人跟在男人后面，用木棍把男人翻起的土块打碎；大大小小的儿童跟在他们后面，用手把土搓细；然后女人们用小棍刨个小洞，把种子埋进去。

共同劳动的必要促使形成生产资料的原始公社公有制。土地是原始公社最重要的公共财产。

共同劳动、生产资料公有制和极度低下的生产力水平，造成了产品的平均分配。因为在生产力水平极低的条件下，可供消费的劳动产品不多，如果不实行平均分配原则，必然使一部分原始公社成员饿死，使集体受到破坏，而当时人们只有依靠集体才能在同自然界的斗争中求得生存，因此原始公社成员是神圣地遵守平均分配原则的。同时，由于劳动生产率极低，没有剩余产品，所以也不可能产生人对人的剥削。恩格斯在阐述一个原始公社的社会关系时说：“不会有贫穷困苦的人，因为共产制的家庭经济和氏族都知道它们对于老年人、病人和战争残废者所负的义务。大家都是平等、自由的，包括妇女在内。他们还不曾有奴隶；奴役异族部落的事情，照例也是

没有的。”^①

生产资料的原始公社公有制、按原始分工进行的集体劳动和产品的平均分配，这就是原始公社生产关系最基本的特征。

历史上继原始公社制生产关系之后出现的是奴隶制的生产关系。原始公社制的衰亡和奴隶制的产生，都是生产关系一定要适合生产力发展规律发生作用的结果。

原始公社后期生产力发展的过程中，出现了畜牧业和农业分离的第一次社会大分工。后来，随着金属工具和简单机械的使用，又出现了手工业从农业中分离出来的第二次社会大分工。生产工具的改进和社会分工的发展使人的劳动生产能力有了很大的提高，引起了生产关系方面一系列的变化。

由于劳动生产能力的提高，过去必须由原始公社全体成员共同进行的生产活动，现在可能以一个家庭为单位来进行。这样，就逐渐导致土地和其它生产资料的私有制的产生。

由于劳动生产能力的提高，一个人生产出来的产品，除了养活自己以外，还可以有剩余。这样，就开始出现必要产品（养活生产者本人所必需的那部分产品）和剩余产品（生产者创造的全部产品中除了必要产品以外的剩余部分）的区分，必要劳动（养活生产者本人所必需的那部分劳动）和剩余劳动（生产者的全部劳动中除了必要劳动以外的剩余部分）的区分，就产生了人剥削人的可能性。从此，部落战争中的俘虏，就不再被杀掉或吃掉，而是把他们当作奴隶，强迫他们劳动，榨取他们的剩余产品。

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》。《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第93页。

奴隶的来源，除了战争中的俘虏以外，还有破产的贫民。随着私有财产的出现，原始公社内部的各个家族之间，渐渐出现贫富的分化。穷人借了富人的债，还不出，就沦为富人的奴隶。奴隶数目的逐渐增加，就使人类社会第一次出现了在社会生产中地位和利益根本对立的两个阶级，即奴隶和奴隶主阶级；第一次出现了人剥削人的生产关系。

奴隶制生产关系的基础，是奴隶主占有生产资料和劳动者。奴隶制下的劳动者，便是奴隶主可以当作牲畜来买卖和屠杀的奴隶。奴隶完全丧失了人身自由。奴隶在奴隶主或其监工的鞭打下进行强迫劳动。奴隶除了从主人那里得到一些吃不饱、穿不暖的生活资料以外，全部劳动产品都归奴隶主所有。为了防止奴隶逃跑，奴隶主常常让奴隶带上足链进行劳动。

奴隶主对奴隶的这种残酷剥削，常常引起奴隶的逃亡和大规模的奴隶暴动。为了镇压奴隶的反抗，产生了历史上第一个阶级压迫阶级的机器——奴隶制国家。古希腊和古罗马，是欧洲最著名的奴隶制国家。在我们中国，据多数历史学家的意见，公元前二千多年到公元前一千多年的夏商两代，是奴隶制最兴盛的时代。

大规模奴隶劳动的运用，使社会生产特别是手工业生产有了相当的发展。青铜器特别是铁器工具的发明和改善，使生产工具有了很大的改进。但是，奴隶制下的劳动者奴隶，对于提高劳动生产能力根本没有兴趣。他们甚至常常用毁坏生产工具来表示对奴隶制的反抗。因此给奴隶只能使用笨重的不易毁坏的工具。更精巧的生产工具必须由对生产有某种积极性的劳动者来使用，生产力的发展客观上要求有更合适的

生产关系来适合它。正是生产关系一定要适合生产力发展规律的作用，使奴隶制的生产关系被封建制的生产关系所代替。

封建制生产关系的基础，是封建地主占有生产资料和不完全地占有劳动者——农奴。农奴对封建地主仍然有人身依附关系。封建地主已经不能任意杀死农奴，但可以将农奴出卖、赠送或抵押。在封建制度下，基本的生产资料即土地是属于封建主的，但农奴可以拥有自己的农具、耕畜等生产工具。农奴用自己的生产工具在地主的土地上耕作，将收获物的很大部分（剩余产品）作为地租无偿地缴纳给地主，余下的部分（必要产品）则归他自己支配，用来维持他自己和家庭成员的生活。由于农奴可以有自己的经济生活，可以拥有一些生产工具，在生产中有一定的劳动兴趣，因此封建制或农奴制的生产关系较奴隶制更能适合生产力发展的要求。

我国除了西藏和其他某些少数民族地区一直到全国（除台湾省外）解放时还保留着农奴制以外，在全国其他地区，封建剥削制度并不包括农民对地主的人身依附关系。但是，由于土地被地主霸占，农民除了租种地主的土地以外别无生存之道，所以地主对农民仍握有很大的支配权。毛泽东讲到我国封建制下的农民时说：“农民用自己的工具去耕种地主、贵族和皇室的土地，并将收获的四成、五成、六成、七成甚至八成以上，奉献给地主、贵族和皇室享用。这种农民，实际上还是农奴。”^①

不论是封建农奴制还是封建地主制，封建主义生产的物

^① 《中国革命和中国共产党》。《毛泽东选集》第2卷，人民出版社1967年横排本，第587页。

质技术基础都是手工工具和畜力耕作。在封建社会里，除了封建制的生产关系以外，还存在着农民和手工业者的个体所有制的生产。这种个体生产在生产技术方面与封建主义生产并无多大区别。但是，个体手工业者和个体农民凭他们自己的劳动，利用他们自己所有的生产资料进行生产，劳动产品自然也归他们自己所有。手工业者的劳动产品全部都是用来交换的商品。他们卖出自己的手工业品，买回必需的生产资料和生活资料来维持生产和生活。个体农民的产品大部分用来维持自己一家人的生活，小部分产品作为商品出卖。个体手工业者和个体农民的这种生产叫做小商品生产，或称简单商品生产，以区别于后来的资本主义商品生产。

早在奴隶社会形成时期，随着生产力和商品交换的发展，便出现了第三次社会大分工，出现了专门从事商品买卖的商人，出现了手工业者和商人聚居的城市。在封建社会漫长的历史时期中，城市和手工业继续发展。从十四世纪开始，欧洲陆续出现了许多有重大意义的发明和发现：出现了熔铁炉和铸铁业，发明了自动纺车、平面织布机和蒸汽机，发现了通往美洲和印度的航路。这些发明和发现，大大地促进了生产力的发展和国外市场的扩大。

市场的扩大和生产工具的改进，刺激生产规模日益扩大，使得手工业者的小作坊，逐步地被资本主义大作坊所代替，并进而发展起资本主义的机器大生产。

资本主义作坊同个体手工业者的作坊的区别，最初只是在于：手工业者作坊的规模小，一般是一个店主带一个帮工和一、二个学徒，店主本身也参加劳动，学徒经过几年学艺期满以后可以升为帮工，帮工到稍有经验和货币积蓄以后，可以

自己去开设作坊,成为店主;资本主义的作坊规模较大,雇用许多工人,工人很少可能离开资本家的作坊自己去独立生产,而店主即资本家本身一般不参加劳动。在生产技术上,两者是没有多大差别的。但是,资本主义作坊因为规模大,劳动力多,就有可能实行作坊内部的劳动分工,从而改进生产工具,提高劳动生产效率。随着内部分工的发展,工具愈来愈专门化,每一工序的生产操作愈来愈简化,这就为机器代替手工劳动创造了条件,导致资本主义机器大工业的出现。

所以,封建社会生产力的发展,必然导致封建社会内部产生资本主义生产关系。至于资本主义生产关系的性质以及资本主义制度下发展起来的生产力,又怎样必然要导致社会主义生产关系的出现,这正是在以下各章里要详细分析的问题。

政治经济学要
揭示经济运
动的客观规律

在人类社会的历史发展过程中,依次出现上述五种基本类型的生产关系,是经济运动的客观规律。经济规律是经济现象和经济过程内在的、本质的、必然的联系。有的经济规律在各个社会形态都发生作用,是各种社会共有的经济规律,如生产关系一定要适合生产力发展的规律;有的经济规律在几个社会形态都发生作用,是几种社会形态共有的经济规律,如商品生产的经济规律即价值规律;有的经济规律只在特定的社会形态中发生作用,是某种社会形态特有的经济规律,如各个资本主义经济规律和社会主义经济规律。各种经济规律,都是一定的经济条件的产物,是随着一定的经济条件的产生而开始发生作用,并随着这些经济条件的消失而消失其作用的。

经济规律是客观的，就是说它是不以人们的意志为转移的。不管人们喜欢它或是不喜欢它，只要存在着某种经济条件，同这种经济条件相联系的经济规律就必然要发生作用。人们不能凭自己的意志或法律创造或取消经济规律，也不能改造经济规律。但是，这决不是说，人们在经济规律面前是无能为力的。马克思在《资本论》的序言中说：“一个社会即使探索到了本身运动的自然规律，——本书的最终目的就是揭示现代社会的经济运动规律，——它还是既不能跳过也不能用法令取消自然的发展阶段。但是它能缩短和减轻分娩的痛苦。”^①这就是说，尽管人们不能取消客观经济规律，但是人们可以自觉利用经济规律，按照经济规律的客观要求来规划自己的行动，按客观经济规律办事，从而较快地实现自己预定的目标。

以人们的生产关系即经济关系作为自己研究对象的政治经济学，其根本任务，就是揭示人类社会各个发展阶段上的生产关系运动变化的规律。马克思主义政治经济学不是孤立地、静止地来研究生产关系，而是一方面联系生产力对生产关系的决定作用，另一方面联系上层建筑对生产关系的反作用，从经济运动过程中，即从构成社会再生产过程的生产、分配、交换、消费等环节，来研究生产关系即经济关系运动、变化的客观规律。本书的重点，是要揭示和研究当代两种基本的社会形态即资本主义社会和社会主义社会的经济运动规律，揭示和研究资本主义条件下和社会主义条件下的生产、分配、交换、消费的客观规律性。

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第11页。

第二节 马克思主义政治经济学的 阶级性和科学性

政治经济学是
一门具有强烈
阶级性的科学

政治经济学是一门具有强烈阶级性的科学，因为它以生产关系即经济关系作为自己的研究对象，直接关联着社会各阶级的最基本的利益——经济利益。对于历史上存在过的和当前存在着的各种生产关系，各个阶级无不从其本阶级的利益出发来决定其肯定或否定的态度。所以，资产阶级有为资产阶级利益服务的政治经济学，无产阶级也有为无产阶级利益服务的政治经济学，即马克思主义的政治经济学。

资产阶级政治经济学的共同特点，是把一定历史阶段出现的资本主义生产关系，看作是社会生产关系的最终的、绝对的、将永恒存在的生产关系。在资产阶级的上升时期，以亚当·斯密和大卫·李嘉图为代表的资产阶级古典政治经济学，还具有一定的科学性，在某些方面如实地反映了资本主义生产关系的本质。但是，在进入十九世纪二十年代以后，当资本主义生产方式内部固有的矛盾以经济危机的形式爆发出来，当无产阶级和资产阶级之间的阶级斗争也随之尖锐起来的时候，科学的资产阶级政治经济学的丧钟就敲响了。从那时起，庸俗的资产阶级政治经济学占了上风，它们力图掩饰资本主义经济关系的本质，公然为资产阶级的利益效劳。

马克思主义政治经济学的阶级性和科学性是统一的。它既是一门反映客观规律的科学，又完全是为无产阶级的利益服务的。这种阶级性和科学性的统一，是由无产阶级的阶级

本性决定着。无产阶级是最富于革命性、最有前途、最大公无私的阶级。它的阶级利益是同社会绝大多数人的利益根本一致的，是同社会经济发展规律指引的方向完全一致的，因此，它能够始终用科学的态度去探索、认识和反映社会经济发展的客观规律。

坚持科学性是无产阶级党性的表现。因为，只有正确地反映客观规律的科学理论，才能成为无产阶级胜利地开展阶级斗争和生产斗争的思想武器。马克思主义政治经济学能够为无产阶级服务，正是因为它是来源于实践，不断地在实践中得到证实，不断地根据新的实践经验加以修正、丰富和发展的科学，因此无产阶级政党能够根据它来制订正确的路线、方针、政策，成为行动的指南和胜利的保证。林彪、“四人帮”从“左”的方面来歪曲马列主义、毛泽东思想，把革命导师的每句话、每个具体论断，都说成是不受实践检验的、万古不变的永恒真理。这种谬论，是完全违背马列主义、毛泽东思想的，是唯心主义横行、形而上学猖獗的典型标本。

学习政治经济学的重大意义

马克思主义的政治经济学，如同马克思主义的哲学和科学社会主义理论一样，是全世界无产阶级政党的指导思想和理论基础。中国共产党正是依靠把马克思主义的普遍真理同中国革命具体实践相结合，才制订出正确的路线、方针、政策，领导人民取得了人民民主革命的伟大胜利，取得了社会主义革命和社会主义建设的伟大胜利。现在和今后，作为马克思主义的一个重要组成部分的政治经济学，仍将是指导我们取得革命和建设胜利的犀利的思想武器。

现在，全国人民在中国共产党的领导之下，正在为实现新

时期的总任务而奋斗，要逐步实现工业、农业、国防和科学技术的现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家。我们在新时期的长征路上学习政治经济学，是非常重要的。

我国的四个现代化建设，是在坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想的条件下进行的。马克思主义政治经济学科学地揭示的社会经济发展规律，告诉我们资本主义必然灭亡，社会主义和共产主义必然胜利，这对于增强我们坚持社会主义道路的信心，有极大的帮助。

胜利地开展四个现代化的建设，必须排除来自右的和“左”的干扰，特别是必须肃清林彪、“四人帮”的极左谬论的余毒。完整地、准确地掌握马克思主义政治经济学的理论体系，将提高我们识别真假马克思主义的能力，使我们能够有力地批判资产阶级，批判林彪、“四人帮”的谬论。

党的社会主义现代化建设的路线、方针、政策，是以社会主义经济发展的客观规律为依据的。学习马克思主义政治经济学，认识社会主义经济发展的客观规律，必将帮助我们克服社会主义建设工作中的盲目性，增强贯彻执行党的社会主义建设的正确路线、方针、政策的自觉性。

总之，学习马克思主义政治经济学，深刻认识人类社会经济发展的客观规律，将使我们透过错综复杂的社会现象深刻地认识各种社会制度的本质，而不为某些表面现象和暂时出现的因素所迷惑，从本质上认识资本主义制度的腐朽性和社会主义制度的优越性，将我们自己的命运同社会发展的前途紧密联结起来，更加自觉地为建设有中国特色的

社会主义, 为最终实现共产主义的崇高理想而奋斗终身。

阅 读 书 目

1. 马克思:《〈政治经济学批判〉序言》。
2. 斯大林:《苏联社会主义经济问题》第1节。

思 考 题

1. 政治经济学是研究什么的, 学习它有什么重要意义?
2. 为什么说生产力和生产关系的矛盾, 是推动人类社会发展的基本动力?
3. 实现四个现代化为什么必须按客观经济规律办事?

资 本 主 义 部 分

第二章 商品和货币

第一节 商品

商品是用来交换的劳动产品。早在原始公社制度的后期,随着畜牧业和农业的分离,从事畜牧业的原始公社和从事农业的原始公社之间,互相交换他们多余的产品,这时,就开始有了偶然的商品交换。随着社会分工的进一步发展和手工业的出现,开始出现了手工业者的小商品生产。各个手工业者的生产条件有差别。有的技术较高,设备较好,有的技术较低,设备较差。在封建社会的大部分时间,商品交换规模不大,而手工业行会又控制着手工业者的产品数量、帮工和学徒的人数以及产品的价格,所以手工业者生产条件的差别,还不会引起他们之间太大的贫富差距。到了封建社会的末期,市场的扩大引起了对商品需求的增加,生产条件较好的手工作坊主就冲破行会的束缚,扩大生产规模,增加雇工人数,逐渐变成靠剥削雇工为生的资本家。而条件较差的手工业者,在竞争中失败,破了产,便沦为以出卖劳动力为生的雇工。资本主义生产关系首先是从小商品生产者的分化中产生的。所以小商品生产即简单商品生产是资本主义经济的历史起点。

手工业者和个体农民的商品生产,在奴隶社会和封建社会漫长的历史年代中缓慢发展,但在整个社会经济中所占的

比重不大。奴隶主和封建主所需的生活用品，基本上都是在他们自己的庄园里由奴隶和农奴生产出来的。奴隶主和封建主取得奴隶和农奴的产品，并没有经过什么交换，是无偿地取得的。所以当时虽然已有商品生产和商品交换，但从整个社会经济看来，占统治地位的是自给自足的自然经济。

在资本主义社会，一切生产都是商品生产，一切劳动产品都是供出卖和市场交换的商品，连人的劳动力都成为可供买卖的商品。商品生产是资本主义社会中占统治地位的生产形式。资本主义生产是私有制商品生产的最高形式。在资本主义社会里，人们进行生产、分配、交换和消费，都免不了同商品打交道。商品是资本主义经济的细胞。而且，在这个最常见的商品中，已经包含着资本主义一切矛盾的胚芽。所以我们分析资本主义经济，必须从分析商品开始。

商品的两个
因素：使用
价值和价值

商品既然是用来交换的劳动产品，它首先必须是一个有用物，能用来满足人的某种需要。物的有用性就是物的使用价值。使用价值是商品的第一个因素。对他人没有使用价值的东西，不管你在生产中耗费了多少劳动，都不会有人同你交换，不能成为商品。

每一种商品的使用价值，具有各不相同的性质，用来满足人们各种不同的需要。例如，粮食可以用来充饥，衣服可以用来保暖。正是因为各种商品具有不同的使用价值，它们之间才会发生交换关系。使用价值是商品体的自然属性。同一物品，可能对人有多方面的效用，能满足人们多方面的需要。如煤，能用来燃烧取暖，能用来炼焦，经过裂解能用来制成各种化学产品。物的多方面效用的发现，是人类的生产经验和

科学技术发展的结果。使用价值构成社会财富的物质内容。

商品必须有使用价值,但不能反过来说,凡是有使用价值的东西都是商品。农民拿粮食向地主交租。这些粮食当然是有使用价值的。但这种粮食不是商品,因为它不是用来交换的。所以,商品不但应该有使用价值,而且还应该具有与其他商品相交换的属性,即还要有交换价值。使用价值是交换价值的物质承担者。

交换价值首先表现为一种使用价值同另一种使用价值相交换的量的比例。例如,一担米换了十尺布,十尺布就是一担米的交换价值。米和布的交换比例,在不同的地点和不同的时间可能是不同的。但在同一个市场上,在同一时间,两者的交换比例是比较固定和一致的。

那么,商品的交换价值即两种商品交换时的数量比例,究竟是由什么来决定的呢?

有些资产阶级经济学家认为,商品的交换价值是由商品的效用决定的,也就是说,是由它的使用价值决定的。但是前面说过,各种商品就其使用价值来说都是不同质的,而不同质的东西是无法比较,无法确定其量的比例关系的。米和布的效用不同,分别用来满足人的不同的需要,两者之间根本无法比较。所以,交换价值由使用价值决定的这种观点显然是错误的。

有些资产阶级经济学家认为,商品的交换价值是由供求关系决定的。这种说法似乎很有道理。谁都知道,供不应求的商品可以卖得贵些,供过于求的商品只能卖得便宜些。但是,当供求平衡的时候,商品的交换比例又是由什么决定的

呢？这样一问，供求决定论就马上破产了。应该说，供求关系可以影响商品的交换价值，但不能从根本上说明交换价值。

不同使用价值的商品可以按照一定的比例互相交换，说明各种商品必然包含有某种同质的东西。因为只有同质的东西，才能从量上计算它们的比例关系。所以，在寻找决定交换价值的因素时，不能从商品的不同点上去寻找，而必须从它们的共同点上去寻找。

一切商品都是劳动产品，都有商品生产者的劳动凝结在里面，这就是它们的共同点。从都是劳动产品这个角度来看，各种商品就变成了性质相同的东西。价值就是凝结在商品中的一般人类劳动。劳动创造了商品的价值，价值就是决定交换价值的因素。一担米换了十尺布，因为生产一担米和生产十尺布，都耗费了等量的劳动，有等量的价值。价值不是商品的自然属性，而是它的社会属性，体现着商品生产者互相交换劳动的社会关系。

使用价值和价值是商品的两个因素。商品是使用价值和价值的统一。有些东西对人类有很大的使用价值，如空气、阳光、水。但它们作为天然存在的东西，没有人的劳动耗费在上面，没有价值，就不能成为商品。但是，只要加上人的劳动，例如，把空气加工成为压缩空气，把水加工成为蒸馏水，它们就有了价值，就可以成为同其他劳动产品相交换的商品。所以，价值是交换价值的基础，交换价值则是价值的表现形式。价值，作为凝结在商品中的劳动，是看不见摸不着的。例如米，即使把它磨成了粉，也看不见它的价值在哪里。但米和布相交换，一担米换了十尺布，一担米的价值就立即从十尺布身上表现出来了。

创造商品的 劳动的二重性

商品是劳动创造的。我们在认识了商品的二因素以后,再进一步探索下去,就可以发现,创造商品的劳动原来也是具有二重性的。

我们可以看出,各种商品的特殊的使用价值,是各种特殊的劳动创造出来的。例如,生产米,就需要农民利用各种农具,运用他种植水稻的生产经验和劳动技能来进行特殊的农业劳动;生产布,就需要织布者利用各种织布机械,运用他特殊的生产经验和劳动技能进行织布劳动。各种不同的特殊劳动,创造出各种不同的特殊的使用价值。这种创造使用价值的劳动,具有各种特殊的具体形态,叫做具体劳动。

但我们知道,各种商品不但有不同质的使用价值,而且也有它们同质的东西——价值。所以,创造商品的劳动,不但各有其特殊的方面,而且也一定具有某种共同的方面。


农业劳动、织布劳动或其他创造各种商品的生产劳动,它们的共同点是什么呢?把劳动的各种具体形态撇开不谈,各种生产活动的共同点就在于:它们都是人类劳动力的耗费,都是人的脑、肌肉、神经、手等等的耗费。从这个意义上说,它们都是无差别的人类劳动,或叫做一般人类劳动。这种撇开其具体特点的劳动,叫做抽象劳动。

所以,商品的二因素是由创造商品的劳动的二重性决定的:具体劳动创造商品的使用价值,抽象劳动创造商品的价值。

应该注意,商品不是由具体劳动和抽象劳动“两种”劳动创造出来的。创造商品的劳动只有一种,即人类劳动。具体劳动和抽象劳动不是同时支出的两种劳动,而是同一劳动的

两方面。抽象劳动是实质，^①是生产商品的一般人类劳动的耗费，具体劳动是形式，是人的脑、肌肉、神经、手等等耗费的具体形式。马克思说：“一切劳动，从一方面看，是人类劳动力在生理学意义上的耗费；作为相同的或抽象的人类劳动，它形成商品价值。一切劳动，从另一方面看，是人类劳动力在特殊的有一定目的的形式上的耗费；作为具体的有用劳动，它生产使用价值。”^①

生产商品的劳动包含着具体劳动和抽象劳动这种二重性，是首先由马克思发现和证明的。在马克思之前，亚当·斯密和李嘉图等古典学派的资产阶级经济学家，已经提出劳动创造价值的理论。但是，由于他们不懂得生产商品的劳动有具体劳动和抽象劳动这样的二重性，他们的劳动价值学说是彻底的，有时出现自相矛盾的说法。马克思吸收了亚当·斯密和李嘉图学说中的正确的部分，批判了他们学说中错误的自相矛盾的说法，用他的劳动二重性的科学分析，使劳动价值学说完整地、牢不可破地建立了起来。



商品的价值是劳动创造的，所以商品的价值量是由体现在商品中的劳动量决定的。劳动量又是怎样计量的呢？它是由劳动的持续时间来计量的，而劳动时间则又用一定的时间单位如小时、日等作为尺度。生产一种商品所耗费的劳动量愈多，这种商品的价值量也愈大。

或许有人会说，既然商品的价值是由生产商品所耗费的劳动量来决定，那末，一个人越懒，技术越不熟练，他所生产的

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第60页。

商品将越是有价值了。假如这样,谁还肯勤勉劳动,谁还肯提高劳动技术呢?事情当然不会是这样。因为这里还有一个个别劳动时间和社会必要劳动时间的区别。

生产同样一种商品,各个商品生产者所耗费的劳动时间必然是不等的。有些人技术比较熟练,有些人则较不熟练。有些人使用的工具设备较先进,有些人的工具设备则较落后。因此,在同样一种商品上所耗费的劳动时间也就各不相同。各个商品生产者耗费在一种商品上的各自的劳动时间,叫做个别劳动时间。商品的价值量不是由个别劳动时间决定,而是由社会必要劳动时间决定的。**“社会必要劳动时间是在现有的社会正常的生产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下制造某种使用价值所需要的劳动时间。”**^①

譬如说,在某一社会里,皮鞋生产者按其生产条件和劳动熟练程度,分为人数相等的三组。生产同一品类的1双皮鞋,第一组的生产者耗费8小时的劳动,第二组耗费10小时,第三组耗费12小时。在这种情况下,生产1双皮鞋的社会必要劳动时间或社会必要劳动量,就是10小时的社会劳动。第三组的生产者虽然实际上耗费了12小时,他们比社会必要劳动时间多耗费的2小时劳动,只能算是白费了,社会是不承认的。第一组的生产者虽然实际上仅耗费了8小时,但他们所生产的每双皮鞋,社会却承认它有10小时社会劳动的价值。

在谈到劳动量决定价值量的时候,不但要知道个别劳动和社会必要劳动的区别,而且还应该知道简单劳动和复杂劳动的区别。

① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第52页(引文作为定义式的表述,由编者改为黑体字,下同)。

简单劳动是不必经过特别训练的劳动，是每个没有任何专长的普通人都能进行的劳动。复杂劳动则需要经过专门训练的劳动。例如，砍柴者的劳动就是简单劳动，钟表匠的劳动就是复杂劳动。

在市场上，木柴是可以和钟表交换的。但很明白，砍柴者1小时的劳动，决不能和钟表匠1小时的劳动相等。如果两者相等，那就谁也不会再愿意花很长的时间去学习制造钟表技术了。所以，钟表匠1小时的劳动，往往可以抵得上砍柴者2小时或3小时的劳动。少量的复杂劳动等于多量的简单劳动，或者说，复杂劳动是倍加的简单劳动。在同样的时间内，简单劳动所创造的价值要小些，复杂劳动所创造的价值要大些。在商品进行交换的过程中，复杂劳动的产品可以和简单劳动的产品按一定的比例互相交换。

简单劳动和复杂劳动的换算比例，不是由自然的或生理的条件所决定，而是由社会的条件决定的。什么样的劳动是简单劳动或复杂劳动，在不同的国家和不同的文化时代是不同的。在一个绝大多数人是文盲的国家里，经过十年或十年以上教育训练的中学毕业生的劳动，就算是比较复杂的劳动了。在这种条件下，中学毕业生一小时的劳动，可以等于文盲二小时的劳动，甚至更多些。但在一个中等教育已经普及的国家里，中学毕业生能够胜任的劳动便已成为社会的平均简单劳动。劳动者必须在中学毕业以后再经过若干时间的专业训练，他的劳动才算是比较复杂的劳动。


商品的价值量是由生产商品的社会必要劳动时间决定的。如果生产商品的社会必要劳动时间不变，商品的价值量也就不变。社会必要劳动时间改变了，商品的价值量也就随

之改变。生产商品的社会必要劳动时间,不会长久不变,它是随着劳动生产率的变化而变化的。所以在研究商品的价值量的时候,还必须考察一下劳动生产率和价值量的关系。

劳动生产率^①是指劳动的生产效率,常用同一劳动在单位时间内生产某种产品的数量来表示,也可用生产单位产品的劳动时间来表示。譬如说,拿10小时作为1个时间单位,1个鞋匠假如从前在10小时内生产1双鞋子,现在由于生产工具的改进和劳动技能的提高,10小时内可生产2双鞋子,这就是说,鞋匠的劳动生产率已提高了一倍。

在人类社会的历史发展过程中,劳动生产率呈现不断提高的趋势。决定劳动生产率的主要因素是:1.劳动者劳动技能的熟练程度;2.科学技术的发展水平和它在工艺上应用的程度;3.生产组织和劳动组织的形式;4.生产资料的规模(如高炉容积的大小)和效能;5.自然条件,如采矿业中的矿藏是否丰富和农业中的气候条件等。

商品的价值量是与劳动生产率成反比例的。劳动生产率愈高,单位商品生产中耗费的社会必要劳动时间愈少,单位商品的价值量也就愈少。



粗粗一看,商品好象是一种很简单很平凡的东西。但经过以上的分析,我们已经可以看到,商品其实很简单,包含着一系列的矛盾:使用价值和价值的矛盾,具体劳动和抽象

① 马克思在《资本论》中分析这个问题的时候,用了劳动生产力这个范畴。劳动生产力是指劳动者从事生产劳动的能力。劳动生产力的大小一般是用劳动生产率来表示的。所以劳动生产力和劳动生产率常常等同使用。现代的经济学论著中,一般较多使用劳动生产率。

劳动的矛盾,个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾,归根到底,是私人劳动和社会劳动的矛盾。

为什么说商品还包含着私人劳动和社会劳动的矛盾?为什么说商品的各种矛盾归根到底导源于私人劳动和社会劳动的矛盾?


商品既然是用来交换的劳动产品,是用来满足他人需要、社会需要的,所以,每一个商品生产者的劳动都是社会总劳动的一部分,具有社会劳动的性质。但是,在简单商品经济的条件下,个体生产者通常用他自己的原料和劳动资料,用自己和自己家庭成员的劳动来从事生产,这样生产出来的产品自然属于他私人所有。他的产品在市场上是否卖得出去,也完全是他个人的私事。所以,他的劳动虽然具有社会劳动的性质,但它首先表现为独立进行的私人劳动。私人劳动同时具有社会劳动的性质,这是个体商品生产者的劳动的特点。

商品生产者的私人劳动虽然具有社会劳动的性质,但只有当他的私人产品在市场上实现了同其他商品的交换的时候,他的产品被社会接受了,他的私人劳动才算真正被承认为社会劳动。如果产品不符合社会需要,在市场上卖不出去,商品生产者的私人劳动就无法转化为社会劳动,尽管他在生产这些产品的时候曾进行了一定的具体劳动,创造了一定的使用价值,但是产品不为社会需要,他的劳动就没有被承认是无差别的一般人类劳动,没有被承认是抽象劳动,产品不仅失去了社会使用价值的意义,而且也不能实现它的价值。所以,商品的使用价值和价值的矛盾,具体劳动和抽象劳动的矛盾,其根源是在于私人劳动和社会劳动的矛盾。私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾,商品的其他矛盾是这

一基本矛盾的表现。

简单商品经济内在的矛盾,包含着资本主义矛盾的胚芽。在资本主义商品经济中,商品不再是独立进行的私人劳动的产品。商品生产已变成由许多企业、许多劳动者分工协作地进行的社会化生产,但是生产资料和劳动产品却仍旧是私人财产。这样,简单商品经济中私人劳动和社会劳动的矛盾,就发展成为生产社会化和资本主义私人占有制的矛盾,于是,使用价值和价值的矛盾、具体劳动和抽象劳动的矛盾、个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾,也就以更加激化的形式表现出来。

第二节 货 币



货币是商品交换发展的结果,是在商品交换漫长的历史发展过程中,从商品世界中游离出来充当一般等价物的一种特殊商品。为了弄明白货币的起源和本质,需要结合商品交换发展的历史进程,分析一下价值形式的发展。

商品的价值形式即交换价值经历了四个发展阶段,表现为四种形式。第一阶段的价值形式叫做简单的或偶然的价值形式,它的等式是:

$$2 \text{ 只羊} = 1 \text{ 把石斧}$$

这一价值形式反映了原始公社之间偶然的交换关系。譬如说,缺乏石器原料地区的原始人集团拿羊去同另一个原始人集团交换石斧。离海较远的原始人集团拿粮食去同沿海的原始人集团交换食盐。这种交换是不经常的,因为原始公社

都是自给自足的自然经济,很少有多余产品,不可能有经常的交换。

在以上的价值形式中,等式两端的商品处于不同的地位,起着不同的作用。等式左端的羊,通过交换,使它的价值在石斧的商品体上相对地表现了出来,是价值被表现的商品,处在相对价值形式的地位上。等式右端的石斧,用它自己的商品体表现了羊的价值。它好象一面镜子,从它的身上,反映出另一种商品的价值,是处于等价形式的地位上,起着等价物的作用。在商品交换的这一阶段,一种商品只是偶然地成为另一种商品的等价物。

价值形式发展的第二阶段叫做总和的或扩大的价值形式。它的等式是:

$$\begin{aligned} 2 \text{ 只羊} &= 1 \text{ 把石斧, 或 } = 1 \text{ 担米, 或 } = 10 \text{ 斤茶叶,} \\ &\quad \text{或 } = 1 \text{ 两金, 或 } = \text{其他商品} \end{aligned}$$

这一价值形式反映了生产力和社会分工有了发展的条件下日益扩大的商品交换关系。在出现了农业和畜牧业的社会分工以后,尽管畜牧部落和农业部落基本上仍然是自给自足的自然经济,但是自给自足以外可以用来交换的产品,如畜牧部落的牲畜和农业部落的粮食,已经较前增多。这样,交换的范围扩大了,交换已经不是偶然的行为而是比较经常的行为了。一种产品已经不是只能偶然地同另一种产品相交换,而是可以同多种产品相交换了。

在以上的价值形式中,羊在同其他商品相交换的关系中构成一系列的等式。羊始终处于等式的左端,也就是说,它始终处于相对价值形式的地位上,不过已经是扩大的相对价值形式,因为羊的价值现在已经不是反映在某一种偶然与它交

换的商品体上，而是扩大了范围，反映在石斧、米、茶叶、金等一系列商品体上。在这一价值形式中，等式右端的石斧、米、茶叶、金等商品，都处于等价形式的地位上，都是羊的特殊等价物。

价值形式发展的第三个阶段叫做一般价值形式。它的等式是：

$$\left. \begin{array}{l} 1 \text{ 把石斧} = \\ 1 \text{ 担 米} = \\ 10 \text{ 斤茶叶} = \\ 1 \text{ 两 金} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 2 \text{ 只羊}$$

粗粗一看，一般价值形式同扩大的价值形式似乎差别不大，似乎只是扩大的价值形式中处于相对价值形式位置上和处于等价形式上的商品互换了一个位置。其实，这一互换位置非同小可，反映了商品交换关系的巨大发展。

偶然的价值形式和扩大的价值形式所反映的商品交换，都是直接的物物交换。两种商品实现交换，中间没有任何媒介物。这种直接的物物交换，有很大的局限性。譬如说，有一方愿意用羊交换米，但有米的那一方，却不愿意要羊，而要用米换布，这样，虽然双方都有交换的需要，但交易却做不成功。在这样的情况下，需要用羊换米的人，首先得去找一个愿意换出布的人，如果换出布的人也不要羊，而希望用布换锄头，那么，就得首先用羊换锄头，再用锄头换布，再用布换米，几经周折，才能实现预期的交换目的。如果有锄头的人也不需要羊，那么，有羊的人虽然费了很大的劲，走遍了集市的每一个角落，仍然无法交换到自己需要的东西。

人们从千百次交换的实践中逐渐认识到，某一地区的市

场上,必有某种商品是人们比较乐意接受的,把自己手中的商品首先换成这种人们比较乐意接受的商品,然后再拿它来换回自己需要的商品,虽然需要经过两次交换才能实现自己的交换目的,看来似乎费事,实际上却省事得多。参加商品交换的人统统都这样做,于是就从商品世界里游离出一种商品来,其他一切商品都首先同它交换,然后再拿它换回自己需要的东西。前面一般价值形式中处于等价形式地位的羊,就是从商品世界里游离出来的一种商品。一般价值形式所反映的,就是发展到这一阶段的商品交换关系。

在一般价值形式中,等式的左端处于相对价值形式地位上的,是石斧、米、茶叶、金以及其他无限系列的物品,等式右端处于等价形式地位上的却只有羊一种商品。所有其他商品都拿羊作为自己的“价值镜”,首先同羊发生等价关系,从羊身上反映出自己的价值,这样,羊就成了其他一切商品的“一般等价物”。说它是一般等价物,因为它不是象偶然的价值形式中那样碰巧成为另一商品的偶然的等价物,也不是象扩大的价值形式中那样是某种商品的一系列等价物中的一种特殊等价物。现在,在商品世界中,只有它才具有等价物的作用,其他别的商品都已失掉充当等价物的资格。

充当一般等价物的商品往往带有地方性。例如,甲地的一般等价物是羊,乙地可能是布,丙地可能是某种特殊的贝壳。希腊古代诗人荷马的诗篇中曾反映了这样的交换关系:1个女奴隶换4头公牛,1个铜制的三角架换12头公牛。可见,在古希腊,公牛曾充当过交换的一般等价物。从我国的古史记载中,羊、布、海贝、铜器都曾充当过一般等价物。

价值形式发展的最后一个阶段叫做货币形式。它的等式

是：

$$\left. \begin{array}{l} 2 \text{ 只 羊} = \\ 1 \text{ 担 米} = \\ 10 \text{ 斤 茶叶} = \\ 1 \text{ 把 斧头} = \\ \text{其他商品} = \end{array} \right\} 1 \text{ 两 金}$$

货币形式与一般价值形式的区别，仅仅在于金(或银)这种贵金属稳定地取得了一般等价物的地位。它反映了商品交换关系的进一步发展。

随着社会生产力和社会分工的发展，纺织丝绸、制造陶器、铜器、铁器等手工业有了很大的发展，商品交换的市场范围也迅速扩大，地方性的不稳定的一般等价物已不能适应商品交换和商品生产发展的需要。在商品交换的发展过程中，这种充当一般等价物的商品就逐渐地稳定在一种商品的身上，这种稳定地充当一般等价物的商品，就是货币。

这种充当稳定的一般等价物即充当货币的商品，叫做货币商品。开始时，铜和铁都充当过货币商品，但后来，又逐渐地固定到贵金属银和金的身上。贵金属金(或银)能排除其他货币商品，独占货币的位置，是因为它有着很多优点：1. 它容易被分割和合并，而且不论小块大块，从质的方面考察都是一样的，牲畜这一类商品就没有这种优点；2. 贵金属的发现、开采和冶炼要耗费大量劳动，少量的金包含着大量的价值，便于携带；3. 贵金属不易变质，容易保存。所以货币最后由贵金属金银来承担，决非偶然。“金银天然不是货币，但货币天然金银”^①。这句话说明金银的自然属性最适宜充当货币。

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第107页。

自从出现了货币,一切商品都首先得同货币交换,用货币来反映它的价值。一个人手里有了货币,可以购买到一切商品。它成为社会财富的一般代表,成为商品世界中至高无上的权威。许多人拜倒在货币的脚下,以为货币有什么神秘的力量。这种现象就叫做货币拜物教。但是,我们从价值形式的发展和货币产生的过程中知道,充当货币的黄金或白银,本来也只是一种普通商品。它是商品交换过程中从商品世界中游离出来稳定地充当一般等价物的一种特殊商品。货币的本质就是一般等价物。它完全是社会关系的产物,丝毫也没有什么神秘不可捉摸的东西附着在上面。

货币的职能

金(或银)自从变成货币以后,它就逐渐具备了其他一般商品所没有的经济职能,也就是说,它逐渐具备了货币所特有的职能。

货币的主要职能有五种,是在商品交换发展的不同阶段上逐步具备的。

货币的第一种职能是价值尺度。货币成为衡量其他一切商品的价值大小的尺度,就好象用尺来衡量布匹的长短一样。

货币所以能执行价值尺度的职能,能用来测量其他一切商品的价值,是因为货币(金或银)同其他商品一样,都是社会劳动的产物,它本身包含着一定的价值。但是,执行价值尺度的职能时,可以是观念上的货币,而不必是现实的货币。例如,说一匹绸值一两金,并不需要把一两金拿在手头。

货币在尽它的价值尺度的职能时,为了方便,需要有一个固定的单位。例如,英国的货币单位叫英镑,美国叫美元,法国叫法郎,旧中国的货币单位叫圆。每个国家的基本货币单

位叫做本位币，都由国家规定一定的含金(银)量。例如，在二次大战前后很长一个时期内，1美元的法定含金量是三十五分之一盎司金。旧中国1圆重7钱2分，银9铜1。为便于小额交易，各国的本位币又分为各种小额辅币。如1美元分为100美分，1英镑分为100便士等等。

商品的价值当用货币表现出来的时候，叫做价格。如1匹绸值1两金。1两金便是1匹绸的价格。价格是价值的货币表现，是商品的价值与货币的价值的比率。商品价格的变化并不一定反映商品价值的变化，同样，商品价值的变化也并不一定带来价格的变化。

例如，生产1匹绸和生产1两金都需要耗费100小时的社会劳动。这时1匹绸的价格是1两金。假定，绸的劳动生产率未变，生产1匹绸仍需100小时社会劳动，而金的劳动生产率提高了一倍，生产1两金只需50小时社会劳动了。这时，1匹绸的价格已上涨到2两金，绸的价格变了，但它的价值未变，仍为100小时社会劳动。再假定，绸和金的劳动生产率都提高了1倍，1匹绸和1两金的价值都降低为50小时社会劳动，绸的价值变了，但它的价格未变，仍为1两金。商品价格的变化，同商品本身价值的变化成正比例，而同货币价值的变化成反比例。

货币的第二个职能是流通手段，即充当商品交换的媒介。

商品流通就是以货币为媒介的商品交换。它的公式是：商品——货币——商品。在这里，货币在两种商品的交换关系中起着媒介作用，即执行着流通手段的职能。

执行流通手段职能的货币不能是观念上的货币，而必须是实实在在的货币。在很长一段时期里，它是一块块没有固

定形状和固定份量的金银。我们从旧小说中还可以读到，从前的人用银子去买东西，是要用秤来称银子的份量，用剪刀来从整块银子上剪下适当的份量的。这样当然很不方便，所以在商品交换发展的过程中出现了铸币。所谓铸币，就是按一定的成色和一定的重量铸造成某种形状的金属块。最初的铸币曾有过各种各样的形状。例如，波斯曾有过剑形的货币，俄国曾有过船形的货币，我国古代曾有过铲形的、刀形的货币。到后来，适应于交换的便利，世界各国的铸币都变成了圆形的。

铸币在流通过程中逐渐磨损，由足值的货币变成不足值的货币。这时，铸币的价值虽然不足，但它仍然可以同足值的铸币一样使用。这是因为，货币在起流通手段的职能时，它的作用是瞬息即逝的。商品生产者拿他的商品去交换货币，目的并不是要保存货币，而是为了拿货币再去换得他所需要的其他商品。正是为了这个缘故，所以由金银铸成的货币，它的流通手段的职能，可以由纸币来代替。纸币是由国家发行的强制使用的价值符号。它不是按其本身价值，而是按照它所代替的金（或银）的价值执行流通手段的职能的。

充当流通手段的货币的数量，是由什么因素决定的呢？社会在一定时期内究竟应有多少货币才能适应商品交换的需要呢？决定商品流通所必要的货币量的因素有三个：1. 待销售的商品量，2. 价格水平，3. 货币流通速度。前两个因素构成商品价格总额。商品价格总额除以货币流通速度，就是商品流通所需要的货币量。它的公式是：

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{商品价格总额}}{\text{货币流通次数}}$$

例如，一定时期（假定一年）社会所需实现的商品价格总

额是400亿元。为了实现这些商品的交换，并不需要有400亿元货币。因为，1元货币在一年中不是只为1笔商品交换作媒介，而是可以为多次的商品交换作媒介。现在假定，每元货币平均在一年内为10笔交换作媒介，也就是说，一年流通了10次。那么，根据以上公式计算得知，只要有40亿元（400亿元÷10）的货币，就足够来实现400亿元商品的交换了。所以，流通所必要的货币量，同商品的价格总额成正比例，而同货币流通速度成反比例。

以上讲的，是金属货币的流通规律。纸币流通规律是以金属货币流通规律为基础的。由于纸币只是价值符号，是代表金属货币执行流通手段职能的，所以，“纸币的发行限于它象征地代表的金（或银）的实际流通的数量”^①。如果纸币发行量相当于金属货币的需要量，它就可以完全代表金属货币，具有金属货币同等的购买力。如果纸币发行量超过了流通中所需要的金属货币量，则全部纸币仍然只能代表流通中所需要的金属货币量，因而单位纸币所代表的金量就相应减少，纸币就会贬值，物价就会上涨。这种情况叫做通货膨胀。

在资本主义社会，资产阶级国家往往利用通货膨胀作为刺激经济发展和降低工人实际工资的手段。我国在国民党政府统治时期，四大家族利用通货膨胀作为掠夺人民的手段，滥发纸币，造成恶性通货膨胀。1949年5月同1937年6月相比较，纸币的发行额增加了一千七百六十八亿倍，流通速度也大大加快，造成物价飞涨，同一时期上海的物价上涨了十三万八千八百四十二亿倍。

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第147页。

价值尺度和流通手段，是货币的两种基本职能。货币的其他职能，都是在这两个职能的基础上逐步发展起来的。

货币的第三个职能是作为贮藏手段，即把货币当作社会财富的一般代表贮藏起来。只要商品流通一中断，商品所有者在出卖商品后不立即购买他所需要的商品，货币就退出流通领域而成为贮藏货币。

执行贮藏手段的货币，既不能是观念上的货币，也不能是作为价值符号的纸币，而必须是足值的金属货币或金条银块。

货币的第四个职能是充当支付手段。货币的这一职能是随着商品交换过程中赊帐买卖的产生而出现的。

商品生产有各种不同的生产条件和销售条件。有些生产是常年性的，而销售则带有季节性，如烟火、炮仗等各种节日用品。有些生产有季节性而商品生产者的消费则是常年性的，如农民和猎人。这就引起了赊帐买卖的必要性。农民没有犁就不能耕地，但他在秋季收获粮食以前又无钱买犁。铁匠和农民之间的交易只有用这种方式来进行：铁匠先把犁卖给农民，农民则将犁价的支付延期到秋季收获粮食以后。在这里，货币不是直接作为商品交换的媒介，因为商品的买卖已经在没有货币作媒介的情况下完成了，货币的支付只是为了偿还农民对铁匠的欠帐。随着商品生产和货币流通的发展，作为支付手段的货币逐渐超出商品交换的范围，如农民用货币缴纳地租，居民用货币缴纳税款，债务人用货币支付利息，这种货币支付，都同商品交换无关。在这里，货币起着一般支付手段的职能。

赊帐买卖实际上是一种借贷活动即信用。随着赊帐买卖

的发展，产生了许多种信用货币，如期票、支票、汇票、银行券等。这些信用货币所代表的债务，可以互相抵销。资本主义国家里的票据交换所，就是专门通过信用货币来清算债务关系的机构。

各种信用货币也发挥着支付手段的职能。所以，货币的支付手段职能的产生和发展，大大减少了流通中货币的需要量。流通中所需要的货币量的公式就需要补充：

$$\text{流通中所需要的货币量} = \frac{\text{待售商品价格总额} - \text{赊售商品价格总额} + \text{支付所需货币量} - \text{互相抵销的支付总额}}{\text{货币流通次数}}$$

货币的第五个职能是充当世界货币，即越出一国的疆界，在国与国的经济关系中发挥货币的作用。世界货币的职能不能由各国的纸币来执行，只能由贵金属金银来执行。

世界货币发挥了购买手段特别是支付手段的职能。国际贸易并不是每一笔交易都必须运用金银购买，一般都通过银行结算购销中的债权债务关系，只有不能抵销的那一部分余额，才需要运用金银来支付。世界货币还作为财富的一般体现而由一国转移到他国。

第三节 价值规律

价值规律是商品经济的基本规律

商品生产和商品交换是按不以人们意志为转移的客观规律运动的，这个规律就是价值规律。价值规律的客观要求

是：商品的价值量决定于社会必要劳动时间，商品必须按照价值量相等的原则进行交换。在货币出现以后，由于一切商品

的价值都由货币来衡量,表现为价格,所以价值规律所要求的等价交换,也就是要求商品的价格应该与价值相等。


商品的价值量只能由社会必要劳动时间决定,这个道理前面讲过了,不再重复。这里主要讲一讲,为什么商品交换必然要求等价交换?价格为什么必须同价值相一致?

商品交换实际上是商品生产者之间互相交换自己的活动。两种商品都按照社会必要劳动时间决定的价值量进行交换,才能使交换成为互利的事情而持久地继续下去。如果是不等价的交换,交换的一方占便宜,另一方吃亏,这种交换是不能长久继续下去的。从长期的趋势看,商品交换必然要趋向于等价交换。价值规律的这种客观要求,在以私有制为基础的商品经济中,是通过商品生产者之间的竞争,在生产无政府状态中强制地贯彻它的作用的。

以私有制为基础的商品生产是在无政府状态中进行的。每个商品生产者在进行生产时,并不知道社会上共有多少人在生产同类商品,不知道共有多少同类商品送到市场上去,也不知道市场对这种商品究竟需要多少。在这种情况下,市场上商品的供给和需求正巧相等的情况是极其偶然的,多数的情況是商品有时供过于求,有时供不应求。当某种商品的供给超过需求时,商品生产者为了卖出自己手中的商品,不得不互相竞争,在市场上减价出售,那时,商品的价格就落到价值之下。当某种商品的供给不能满足需求时,商品的购买者为了获得那种商品,也不得不互相竞争,在市场上抬价收购,那时,商品的价格就会高出价值之上。

但是,商品的价格高于或低于其价值,都是不能持久的。当商品价格高于价值的时候,那种商品的生产者可以获得较

大的收益,在物质利益的刺激下,必然导致这种商品生产的扩大和供应量的增加。而随着市场上商品供应量的增加,商品的价格就渐渐下跌,逐渐与价值相接近。同样的,当某种商品的价格低于其价值时,那种商品的生产者因获利较少,就会缩减生产,结果导致市场上商品供应量的减少和价格的回升,也使价格逐渐与价值相接近。所以,在市场上,虽然各种商品的价格涨落不定,但价格的涨落总是环绕着一个中心来进行的,这个中心就是商品的价值。价格背离价值,价格受供求关系的影响自发地围绕着价值上下波动,这正是要求价格必须同价值一致的价值规律强制贯彻其作用的表现。



价值规律的上述客观要求,对于商品经济的发展起什么作用呢?

价值规律对商品生产和商品交换的作用,在不同社会经济制度下是不完全相同的。对于以私有制为基础的商品经济的发展,价值规律主要有以下三个方面的作用。

第一,价值规律自发地调节着社会劳动在各生产部门间的分配,调节着商品生产和商品流通。

如前所述,商品的价格自发地环绕着价值上下波动,使生产资料和劳动力流入供不应求、价格高于价值的部门,导致这些部门生产的扩大和供应的增加;它又使生产资料和劳动力退出供过于求、价格低于价值的部门,导致这些部门生产的缩小和供应的减少。价值规律就是这样作为一种在生产者背后发生作用的自发力量,调节着社会劳动在各部门间的分配,调节着商品生产和商品流通。

第二,价值规律刺激了商品生产技术的改进。这是因为,

价值规律要求商品按照社会必要劳动时间决定的价值量出售,而我们前面讲过,生产同一种商品,个别劳动时间有多有少,那些首先采用新技术的商品生产者,个别劳动时间少于社会必要劳动时间,就可以获得较多的收益,那些技术落后,个别劳动时间多于社会必要劳动时间的生产者,为了免于在竞争中被淘汰,就必须也尽可能跟着采用新技术,甚至采用比先行者更新的技术。商品生产者在价值规律支配下的这种竞争,促进了技术的改进和劳动生产率的提高。

第三,价值规律引起了商品生产者的两极分化。这是因为,并不是所有落后的商品生产者都有可能改进自己的生产条件,跟上先行者的步伐的。有些商品生产者受主客观条件的限制,没有力量添置新的技术装备,就越来越穷,最后破产,丧失独立生产者的资格,沦为出卖劳动力为生的工人。同时,采用先进技术的商品生产者,越来越富,逐渐扩大生产规模,添雇工人,最后自己不再参加生产劳动,变为剥削雇佣劳动为生的资本家。资本主义生产关系正是在封建制度瓦解时期从小商品生产者的分化过程中萌发出来的。

阅 读 书 目

马克思:《工资、价格和利润》第6节。

思 考 题

1. 怎样理解商品的二因素?商品的二因素和生产商品的劳动的二重性的关系怎样?
2. 商品的价值量是由什么决定的?劳动生产率的变化对价值量有什么影响?

3. 为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾?

4. 货币是怎样产生的?它的本质和职能是什么?

5. 什么是价值规律?它对私有制为基础的商品经济的发展,有哪些作用?

第三章 资本和剩余价值

第一节 货币转化为资本

资本总公式
及其矛盾

商品交换发展的结果产生货币，而货币正是资本的最初表现形态。谁想当资本家，首先必须拥有一定数量的货币。

资本最初表现为货币，但货币并不就是资本。货币与资本的区别，从静止的状态看，是看不出来的。从一枚货币本身，无法判断它是不是资本。但从它们的运动过程看，即从货币流通与资本流通来看，两者的区别就立即呈现出来了。

货币是商品交换的媒介，货币的运动是按下面的公式进行的：

$$W(\text{商品})——G(\text{货币})——W'(\text{商品})$$

公式两端是使用价值不同而价值量相等的两种商品，货币起着交换的媒介的作用。

作为资本的货币，它的运动就不同了。资本家拿货币去购买商品，并不是为了他自己要消费那些商品，而是为了重新把商品卖出，取得更多的货币，从中赚钱。所以资本的运动，是以货币为起点，又以货币为终点的。它的公式是：

$$G(\text{货币})——W(\text{商品})——G'(\text{货币})$$

在这里，公式的两端都是同一性质的货币。如果两端的

货币在数量上是相等的,这个流通公式就是毫无意义的了。所以资本流通公式实际上应是:

$$G——W——G'(G'=G+\Delta G)$$

公式中的 G 是资本家的预付价值; G' 是资本运动过程告一段落时增大了的货币额; ΔG 是增加的货币,是扣除预付价值以后剩余的那一部分价值,马克思把它称为剩余价值,即雇佣工人的剩余劳动所创造而被资本家无偿占有的那一部分价值。例如,资本家以 100 元购进商品,出售商品时获得 110 元,其中的 10 元是超过预付价值的余额,即剩余价值。

马克思把 $G——W——G'$ 这个公式,称为资本的总公式,因为,我们以下各章要分析到的各种形态的资本,它们的运动,都是以攫取剩余价值为目的的。资本就是带来剩余价值的价值。资本主义经济活动的唯一目的和动力,就是追逐剩余价值。资本家就是人格化的资本。资本家的一切经济活动,都可以从追逐剩余价值这一根本目的中取得解释。马克思在阐述资本总公式时说:“作为这一运动的有意识的承担者,货币所有者变成了资本家。他这个人,或不如说他的钱袋,是货币的出发点和复归点。这种流通的客观内容——价值增殖——是他的主观目的;只有在越来越多地占有抽象财富成为他的活动的唯一动机时,他才作为资本家或作为人格化的、有意志和意识的资本执行职能。”^①

现在的问题是:资本流通终点的剩余价值是怎样产生的?来源何在?

按照前面阐述过的价值规律的客观要求,商品交换必须

^① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第174页。


是等价交换,资本总公式同价值规律的客观要求是矛盾的。按照价值规律的要求,实行等价交换,剩余价值就无从产生。

那么,不等价交换能否产生剩余价值呢?在商品交换中,一方特别狡猾,一方很笨拙,结果出现了不等价交换,这是可能的。但这种不等价交换,只能变换财富的分配,使笨拙者口袋里的钱到了狡猾者的口袋里去,决不会增加社会财富的总量。而客观的事实是,绝大多数资本家都在赚钱,资本主义社会的财富总量在增长。所以,不等价交换也不能说明剩余价值的来源。

能不能设想,剩余价值来自只买不卖,只消费不生产的社会集团,如牧师、政府官吏等?但是,羊毛出在羊身上,牧师、政府官吏等买东西的钱,归根到底,是生产部门提供的。从牧师、官吏等身上赚钱也不能说明社会财富总量的增加和剩余价值的来源。

既然不能从流通领域来说明剩余价值的产生,能否从流通之外来说明呢?也不能,因为离开了流通领域,商品所有者只同他自己的商品发生关系,他可以利用手中的商品从事生产,形成新的价值,但不能使他手中原有的商品增大价值。

剩余价值的产生,即货币到资本的转化,既不能从流通中产生,又不能离开流通产生。资本总公式的矛盾必须在这样的条件下才能得以解决。



马克思关于劳动力商品的理论,提供了解决上述矛盾的钥匙。劳动力成为商品是货币变为资本的关键。

劳动力成为商品,必须有两个条件。第一个条件是劳动者必须有人身自由,才能把他的劳动力当作商品出卖。没有

人身自由的奴隶或农奴，他们的劳动力就不能成为商品。第二个条件是劳动者必须丧失生产资料。如果劳动者有自己的生产资料，他就会象个体手工业者和个体农民那样自己进行生产，出卖他的劳动产品，而不是出卖劳动力。

劳动力成为商品的这两个条件，是在封建社会的后期，在农奴制度瓦解和手工业者分化的过程中逐步形成的。取得了人身自由又被剥夺了生产资料的农民源源不断地流入城市，成为资本主义工业所需要的廉价劳动力的主要来源。

劳动力作为商品，也有使用价值和价值两个因素。

劳动力商品的价值，象其他一切商品的价值一样，也是由生产和再生产这种商品的社会必要劳动时间决定的。雇佣工人为着不断地再生产出劳动力卖给资本家，首先必须获得衣食住行各种必要的生活资料；必须赡养一个家庭，生男育女，保证劳动力的供应不致中断；还必须接受为了能适应资本主义生产所必需的教育和训练。所以，劳动力的价值是由下列因素决定的：维持劳动者自身生存所必要的生活资料的价值；劳动者繁殖后代所必要的生活资料的价值；劳动者接受教育和训练所支出的费用。

劳动力价值的决定，除了象其他商品一样取决于劳动生产率的变化，即取决于劳动者生活所必需的各种生活资料的价值变化以外，与其他商品不同的是，它还包含着历史的道德的因素。劳动者所在国家的自然条件及其历史发展和文化水平，都影响着劳动者衣、食、住、行等物质生活需要和教育、卫生、娱乐、旅游等文化生活需要的水平。劳动者的物质文化生活需要在数量上和质量上都不是固定不变的。在资本主义社会的发展过程中，在劳动力价值的决定上，有两种倾向相反

的因素在起作用。一方面，随着生产机械化的发展和劳动生产率提高，各种生活资料的价值日益降低，这一方面的因素使劳动力价值趋于降低。另一方面，随着社会生产力和社会文化水平的提高，维持劳动者及其家庭的正常生活所必需的生活资料的数量和质量的水平也日益提高，这一方面的因素则使劳动力价值趋于提高。但在一定的国家，在一定的时期，必需生活资料的范围是一定的。

现在再来看一看作为商品的劳动力的使用价值。

我们前面讲过，劳动力的支出就是劳动。而劳动，作为具体劳动，能创造各种使用价值，作为抽象劳动，能形成价值。所以，劳动力的使用价值，就是创造商品、创造价值的能力。资本家所购买的，正是劳动者的这种劳动能力。

劳动力的使用价值有一个与其他商品不同的特点。其他商品一旦进入消费过程，商品的价值就随着使用价值的消失而消失。劳动力这种特殊商品，在它的消费过程，也就是劳动者的劳动过程中，能创造出新的价值，创造出较劳动力价值本身更大的价值来。这超过的那一部分价值就是剩余价值。

资本家按照劳动力的价值购买了工人的劳动力，劳动力的使用价值就属于资本家所有了，工人在劳动过程中所创造的全部新价值，包括剩余价值，也就归资本家所有。剩余价值正是在劳动力卖和买的基础上产生的。商品交换的规律，没有被破坏，劳动力是按照等价交换的原则买卖的。但是通过劳动力的买卖，为资本家获得剩余价值提供了前提条件。

必须指出，资本家总是力图用低于价值的价格来购买劳动力的。由于资本主义社会中失业的存在，他们往往能够做

到这一点。但是,即使资本家十足按照价值购买劳动力,他仍然能剥削到剩余价值发财致富。马克思关于劳动力转化为商品和货币转化为资本的天才分析,无可辩驳地揭穿了资本主义剥削的秘密。

第二节 剩余价值的生产过程

资本主义的
劳动过程和价值
增殖过程

剩余价值是通过劳动力的买卖落入资本家的腰包的。资本家购买了工人的劳动力,还必须在生产过程消费买来的劳动力,才能获得剩余价值。所以,为了弄清楚剩余价值的产生,还必须进一步来考察资本主义生产过程。

资本主义生产过程是劳动过程和价值增殖过程的统一。

任何劳动过程,总是有生产经验和劳动技能的劳动者,借助于劳动资料,使他的劳动作用于劳动对象,创造出预定的劳动产品的过程。这一点,我们在第一章中分析过了。资本主义劳动过程的特点,是劳动者和生产资料通过资本才结合在一起的。生产资料是资本家的私有财产,劳动者经资本家雇用,也就是在他的劳动力被资本家购买以后,才能进入生产过程同生产资料相结合。资本主义的劳动过程就是资本家消费劳动力的过程:劳动者在资本家的支配下劳动,劳动产品全部归资本家所有而不是归劳动者所有。

资本主义的生产过程不仅是一个生产使用价值的劳动过程,还必须同时是一个使资本家获得剩余价值的价值增殖过程。劳动过程和价值增殖过程的统一,可以从下面的公式中表现出来:

$$G(\text{货币}) \longrightarrow W(\text{商品}) \begin{cases} A(\text{劳动力}) \\ P_m(\text{生产资料}) \end{cases} \cdots P(\text{生产过程})$$

$$\cdots W'(\text{新生产的商品}) \longrightarrow G'(\text{增大了的价值})$$

在上述公式中，资本家买进的商品和卖出的商品并不是同一的东西。以经营皮鞋制造的资本家为例，他买进的是工人的劳动力和牛皮、鞋钉、鞋绳、油漆、缝鞋机等生产资料。他卖出的，是已经制成的皮鞋。由于资本家在购买的商品中包括了劳动力这一项，劳动者在劳动过程创造了比劳动力价值更大的价值，所以资本家出卖皮鞋所得的货币，比他购买劳动力和生产资料的货币更多，实现了价值增殖。

下面，我们把数字代入公式来进一步说明它。

假定，制造 1 双皮鞋耗费的牛皮值 10 元，鞋钉、鞋绳、油漆、机器损耗等值 5 元，那就是说，制造 1 双皮鞋所必需的生产资料共值 15 元。这些生产资料经过工人的具体劳动，制成了皮鞋，创造了一个新的使用价值。生产过程中消耗掉的牛皮、鞋钉等生产资料的价值，已转移到新产品上去，成为皮鞋价值的一个构成部分。

制鞋工人的劳动，不仅是创造使用价值的具体劳动，而且也是形成价值的抽象劳动。现在假定，制鞋工人 1 小时的劳动形成 1 元价值，他每小时制鞋 1 双，也就是说，每 1 双皮鞋里，凝结着 1 元新创造的价值。这样，加上转移过来的生产资料的价值，每双皮鞋的价值是 16 元。

假定这个制鞋工人劳动力的日价值是 6 元，而且资本家是按照价值来购买他的劳动力的。现在，如果制鞋工人每天只劳动 6 小时，制成 6 双皮鞋，那么，资本家在生产资料上垫


支了 90 元(15×6), 购买工人劳动力 6 元, 共 96 元。他按皮鞋的价值每双 16 元出售, 6 双也是 96 元。这样, 资本家就一分钱都赚不到了。这样的生意资本家是不干的。为了赚钱, 资本家不是叫工人每天劳动 6 小时, 而是 12 小时, 制造 12 双皮鞋。现在, 资本家在 12 双皮鞋上的预付资本是 186 元(180 元生产资料 + 6 元劳动力价值), 出售皮鞋 12 双得 192 元(16×12)。资本家按照价值购买生产资料和劳动力, 按照价值出卖制成品皮鞋, 而 6 元剩余价值已稳稳当当地落入他的腰包了。

在上述的例子中, 制鞋工人 6 小时以内的劳动, 仅仅是一个价值形成过程。在这个范围内, 他的劳动形成了新价值, 但没有超出劳动力的价值, 没有给资本家增加些什么。他在 6 小时之外的劳动, 仍不断地形成新价值, 这时形成的新价值, 已超出其劳动力的价值, 实现了价值增殖。所以, 价值增殖过程是超过一定点而延长了的价值形成过程。价值增殖过程是资本主义生产过程的特点。

从以上的分析可以知道, 雇佣工人的工作日, 即他从事劳动的时间, 是要区分为两部分的。一部分劳动时间, 是用于再生产劳动力的价值, 这一部分叫做必要劳动时间, 在这时间内支出的劳动, 叫做必要劳动。因为对于劳动者来说, 这一部分劳动是维持他自己和家庭的生活所必要的; 对资本来说它也是必要的, 因为劳动者的继续存在, 是资本存在的基础。

工作日中超过必要劳动时间以外的那一部分劳动时间, 不是为劳动者自己而是为资本家劳动的。这一部分劳动时间叫做剩余劳动时间, 在这时间内支出的劳动, 叫做剩余劳动。

剩余价值就是剩余劳动的凝结，就是由雇佣工人创造而被资本家无偿占有的超过劳动力价值的那部分价值。它是在资本主义生产过程中产生的，但必须以流通过程为媒介，因为不论是劳动力的购买和出卖，或原材料和设备的购买，都是在流通领域中进行的。所以，剩余价值不在流通中产生，又不能离开流通而产生。



货币和资本的区别，现在可以看得很明白了。货币是一般等价物，它在流通中的作用，是使两种价值相等的商品，经过它的媒介，能够互相交换，它既不会在流通中增加价值，也不会减少价值。资本的作用就不同了。资本家拿货币当作资本来运用，结果不但能收回原数货币所代表的价值，而且还能获得新增加的剩余价值。所以，从它的本质来说，资本就是一种能带来剩余价值的价值。

货币转化为资本，是劳动力转化为商品和资本家剥削雇佣工人的剩余劳动所创造的剩余价值的结果。劳动力和剩余劳动在历史上早就存在，但只有在一定的历史条件下，即从封建制度瓦解的时候起，劳动力才成为商品，剩余劳动才取得剩余价值的形式。所以，资本是一个历史范畴。它不是物，而是一种以物为媒介的社会生产关系。某些资产阶级经济学家力图把资本说成是物，是生产资料；还说资本能给资本家带来利润，就好象树木能给它的主人长出果子来一样。他们的这种歪曲资本本质的说法，无非是企图掩饰资本主义剥削关系罢了。但是资产阶级辩护士的这些说法是极其脆弱的。它不断地被资本主义的实践所粉碎。马克思在《资本论》中转述了英国资产阶级经济学家威克菲尔德所著《英国和美国》一书中的

这样一项记载：一个名叫皮尔的英国资本家把价值5万镑的生活资料和生产资料从英国带到澳大利亚的斯旺河去，并同时带去了3,000名男工、女工和童工，企图在英国的这个富饶的殖民地上开工厂发大财。可是，英国工人一到物产丰富、极易独立谋生的澳大利亚，就纷纷离开，皮尔先生竟连一个替他铺床或到河边打水的仆人也都没有留下。马克思讽刺说：“不幸的皮尔先生，他什么都预见到了，就是忘了把英国的生产关系输出到斯旺河去！”^①这个例子有力地说明，资本不是物，而是同物联结着的人和人之间的社会关系。一个人尽管拥有货币、生活资料和各种生产资料，如果没有雇佣工人，没有迫使人不得不出卖自己劳动力的社会条件，他是不能成为资本家的。

资本是带来剩余价值的价值。但是，资本的不同部分在为资本家带来剩余价值的过程中起着不同的作用。转变为劳动力的那部分资本，由于工人在生产过程中能创造出比劳动力价值更大的新价值，能为资本家生产剩余价值，会使原有的价值量发生变动，所以马克思称它为可变资本。转变为生产资料的那部分资本，只是借助于工人的具体劳动，把它原有的价值转移到新的劳动产品中去，不会变动它的价值量，所以马克思称它为不变资本。表现为生产资料的不变资本，虽然在生产过程中不能增加它本身的价值，可是，它是工人的活劳动的吸收器，是给资本家带来剩余价值的必要条件。马克思把资本科学地区分为可变资本和不变资本，使资本主义剥削关系得到了更深刻的揭露。

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第835页。

第三节 生产剩余价值的两种方法

剩余价值率

马克思关于不变资本和可变资本的科学分析告诉我们，剩余价值是完全由可变资本产生的，所以，从可变资本和剩余价值的量的对比关系上，可以看出工人受资本家剥削的程度。

如果以 c 代表不变资本，以 v 代表可变资本，以 m 代表剩余价值。那么，资本主义生产过程中生产出来的产品价值，就等于 $c+v+m$ ，其中 $c+v$ 是资本家的预付资本， $v+m$ 是工人在生产过程中新创造的价值。剩余价值同可变资本的比率，叫做剩余价值率，其公式就是 $\frac{m}{v}$ 。剩余价值率表明劳动力受资本剥削的程度或工人受资本家剥削的程度。在我们以上所举的例子中，制鞋工人在一个工作日内创造了 12 元新价值，其中 6 元抵偿劳动力的价值，6 元构成剩余价值，剩余价值率就是：

$$\frac{m}{v} = \frac{6}{6} = 100\%$$

由于可变资本的价值是在必要劳动时间内由必要劳动再生产出来的，剩余价值是在剩余劳动时间内由剩余劳动创造出来的，所以剩余价值率也可以用下列两个公式表现：

$$\frac{\text{剩余劳动时间}}{\text{必要劳动时间}} \quad \text{或} \quad \frac{\text{剩余劳动}}{\text{必要劳动}}$$

这两个公式精确地表明，工人在一个工作日中，究竟有多少时间为自己劳动，有多少时间无偿地为资本家劳动。

美国劳工研究协会根据《加工工业调查》的统计材料，计算出美国加工工业从1889—1939年的剩余价值率每隔十年的变化是：1889年为123%，1899年为147%，1909年为155%，1919年为147%，1929年为189%，1939年为172%。^①五十年中虽略有波折，但总的倾向显然呈现出剥削率愈益提高的趋势。

资本家总是力图加强对工人的剥削，榨取更多的剩余价值，他们追逐剩余价值的欲望是无止境的。资本家提高剥削程度的方法主要有两种：绝对剩余价值的生产和相对剩余价值的生产。

绝对剩余价值的生产

第一种方法，是延长工作日的绝对量，即延长工人每天工作的时间。譬如说，本来工人一个工作日是12小时，其中6小时是必要劳动时间，6小时是剩余劳动时间。现在资本家把工作日延长到14小时，必要劳动时间仍为6小时，剩余劳动时间可增加到8小时，可以多榨取2小时剩余劳动所创造的剩余价值。这种在必要劳动时间不变的条件下，由于延长工作日的绝对量所产生的剩余价值，叫做绝对剩余价值。

用延长工作日来加强剩余价值的榨取，在资本主义发展的早期是资本家常用的方法。例如在十九世纪初期，英国纺织工人早晨五点半进厂工作，到晚上八点半才收工，一天要工作15小时。我国抗日战争前上海很多工厂的工人，也是顶着星星进厂，顶着星星回家，两头不见太阳。

按照资本家的心意，工人最好不吃饭也不睡觉，每天24

^① 资料来源：美国劳工研究协会编《美国资本主义的趋势》，五十年代出版社1950年版，第55页。

小时都为他工作。但工人的劳动时间毕竟有生理上的界限，同时也还有社会的和道德的界限。人在一天内只能消耗一定数量的生命力，必须有时间休息，满足其恢复劳动能力的生理上的需要。同时，劳动者也需要有时间来满足其精神生活和社会交往上的种种需要。所以工作日的长短虽然可变，但只能在一定的界限内进行，不可能过分延长。而且，资本家延长工作日，必然要遭到无产阶级的激烈反对。1886年5月1日，美国芝加哥20万工人举行大罢工，抗议资本家无理延长工作日，要求实行八小时工作制，著名的五一国际劳动节即由此而来。从此，世界各国工人联合起来为缩短工作日而进行斗争的浪潮大大高涨起来。

相对剩余 价值的生产

除了延长工作日以外，资本家还可以通过另一种途径增加剩余价值的榨取，那就是革新技术装备，改进生产工艺，提高工人的劳动生产率，使必要劳动时间缩短，剩余劳动时间相对延长。

我们知道，工人的必要劳动时间是用来再生产劳动力价值的，而劳动力的价值，又决定于工人所需生活资料的价值。假如社会劳动生产率普遍提高，同量生活资料的价值就会降低，这样，劳动力的价值也就降低，必要劳动时间就可缩短。

假定工人及其家庭一天平均需要的各项生活资料，是由6小时社会劳动所创造的，因此工人的必要劳动时间是6小时。假如面粉业、纺织业、建筑业等等行业的劳动生产率普遍提高了一倍，只要3小时社会劳动就可以生产出同量的生活资料来，那么，工人工作日中的必要劳动时间就缩短到3小时。这样，虽然工人每天工作的时间不变，仍旧是12小时，但

因为必要劳动时间已减少到 8 小时，剩余劳动时间就相对延长，增加到 9 小时，资本家多榨取了 3 小时剩余劳动所创造的剩余价值。这种在工作日不变的条件下，由于必要劳动时间缩短所产生的剩余价值，叫做相对剩余价值。

相对剩余价值是全社会劳动生产率普遍提高的结果，而全社会劳动生产率的提高，是通过各个部门中的资本家追逐超额剩余价值来实现的。

超额剩余价值是由于商品的个别价值低于社会价值而多得的那部分剩余价值。我们在商品的价值量那一小节里说过，商品的价值不是由个别劳动时间决定，而是由社会必要劳动时间决定。社会必要劳动时间所决定的商品价值称为社会价值，个别劳动时间只决定商品的个别价值，而商品是按照社会必要劳动时间决定的价值量即按照社会价值出售的。现在假定，按照皮鞋制造业的社会平均条件，一个工人每天制造皮鞋 12 双，每双皮鞋的社会价值是 16 元，其中包括工人活劳动的耗费 1 小时，价值 1 元，工人的工资是每天 6 元，相当于 6 小时的劳动所创造的价值。如果一家皮鞋制造厂采用了新的技术装备，把工人的劳动生产率提高了一倍，每天可制造 24 双皮鞋，每双皮鞋中只包含工人半小时的劳动。这样，这个厂的 1 双皮鞋的个别价值，就不是 16 元，而降为 15.5 元，可是资本家仍按 16 元的社会价值出售。每双皮鞋社会价值和个别价值的差额 0.5 元，就成为资本家榨取到的超额剩余价值。

超额剩余价值是每一个资本家都想得到的。某一个皮鞋厂的资本家由于采用新技术，提高劳动生产率而获得了超额剩余价值，其他制造皮鞋的资本家看得眼红，当然也要采用新技术。当劳动生产率普遍提高的时候，制造皮鞋的社会必要

劳动时间就减少了。假如皮鞋业的劳动生产率平均提高一倍,那么,最初采用新技术的那个资本家,已没有超额剩余价值可得,谁要想获得超额剩余价值,必须采用更先进的技术,进一步提高劳动生产率。所以对超额剩余价值的追逐,对资本主义生产技术的改进起着极大的作用。

超额剩余价值归根到底也是由工人的必要劳动时间缩短和剩余劳动时间延长而产生的。在上述的例子中,工人的必要劳动时间原来是6小时,剩余劳动时间也是6小时。个别资本家把工人的劳动生产率提高了一倍,这个工厂的制鞋工人3小时的个别劳动,就创造了6小时的社会价值,而资本家付给工人的,仍是劳动力的社会价值6元,所以这家皮鞋工厂工人的必要劳动时间已缩短到3小时,而剩余劳动时间则延长到9小时。

以工作日的两部分比例上的变化而产生的相对剩余价值,是以工作日绝对超过必要劳动时间为起点的。所以,相对剩余价值的生产,是以绝对剩余价值的存在为条件的。但是,在资本主义的发展过程中,相对剩余价值的生产日益成为资本家加强剥削的主要方法。

劳动力再生产的
新条件和资本主义
剥削形式的变化

现代科学技术革命和生产进一步社会化的结果,不仅使资本主义生产物质条件的面貌发生了巨大的变化,而且也使劳动本身和劳动力结构发生了巨大的变化。雇佣劳动者从事科学技术的研究、创造以及对自动化生产管理和控制的职能大大加重了,劳动的复杂程度提高了,脑力劳动的比重增大了。企业内部从事科学研究和创造、担任企业管理工作等脑力劳动者的人数增多,比重增加,体力劳动者

的比重下降。在主要从事体力劳动的雇员中，非熟练劳动即粗工的人数和比重都趋于下降。

随着劳动本身和劳动力结构的变化，劳动力再生产的条件也发生了变化。首先，社会经济、文化的发展和社会经济结构的变化，使再生产劳动力所必需的生活资料的范围趋于扩大。在发达的资本主义国家中，肉类、牛奶和蛋类等农产品和小汽车、电冰箱、吸尘器、洗衣机、电视机、录音机等工业品，在劳动生产率提高和大规模生产的条件下，已成为生活必需品或一般社会需要而列入工人的消费范围。各种服务性行业的兴起和文化生活种类的增多，使旅游等活动也包括在文化生活需要的范围之内。其次，高度机械化和自动化的生产对工人的文化科学知识要求越来越高。如果说，早期的资本只需要“文盲型”的工资奴隶，现代资本主义则离不开“高度文化型”的雇佣劳动者。劳动者的教育、培训费用大大增加了。高中毕业在很多发达资本主义国家已成为劳动就业起码的学历条件。而且，现代“科学——技术——生产”的期限缩短，不仅使资本家的固定资本更新加快了，也使工人“知识折旧”的期限缩短了。工人为赶上不断进步的科学技术而更新知识所耗费的各种物质资料，也应列入再生产劳动力需要的范围。总之，在现代科学技术革命的条件下，再生产劳动力所必需的生活资料有增长的趋势。二次大战后，主要资本主义国家工人实际工资增长较快的时期，正是五十年代中期开始至六十年代末科技革命普遍展开的时期。当然，工人生活资料的增加是经过工人的斗争实现的，而且这种增加并没有改变它只是保证劳动力再生产条件的性质。

随着生产技术条件和劳动力再生产条件的改变，资本主

义的剥削形式也随之改变。用延长工作日生产绝对剩余价值的剥削方法在发达资本主义国家中一般已被放弃，相对剩余价值生产的作用和意义提高了。在美国、法国、联邦德国、日本等发达资本主义国家中，二次大战以后的工作日有了缩短，现在，某些发达的资本主义国家已实行每周5个工作日，每个工作日劳动8小时甚至更少的工作日制度。这样的工作日制度之所以必要和可行，是因为：1. 高度机械化和自动化的生产，需要雇员在工作时间高度集中精力，不能稍有疏忽，否则就会给生产和设备造成重大的损失，因而必须缩短工作日，并给劳动者以较长的休息时间，才能使劳动力得到恢复。2. 生产技术的急速变化，需要工人有时间上业余技术学校补充科学技术知识，才能适应生产的需要。3. 很多发达资本主义国家在二次大战后已采取小时工资制，缩短工人的工作日，既不增加资本家的工资开支，又可扩大就业面，减少失业工人增长所引起的动乱。

在工作日缩短的条件下，怎样还能增加相对剩余价值呢？这主要通过使用新的现代化技术来达到。首先，如果某一产业部门还只有个别资本家使用机器人一类现代化技术设备，这时从事各项工作的工人和工程技术人员的数量虽然相对地、甚至绝对地减少了，工作日也缩短了，从这一企业看，单位商品的个别价值也确实大大减少了。但由于在使用机器人这种先进工具条件下，职工具体劳动的生产率非常高，生产出的商品数量比劳动日未缩短时多得多，而该商品的价值是由大多数未使用机器人的企业参与形成的社会必要劳动时间决定的，它比使用机器人企业的商品的个别价值高得多。个别资本家按社会价值出卖巨额商品的结果，就可以从中获得庞大

的超额剩余价值。其次，如果某一产业部门多数资本家普遍使用了机器人等一类现代化技术设备，而其他部门没有使用，这时该部门内个别资本家的超额剩余价值固然消失了。但是，一般说来这个部门要雇用的劳动力比其他部门需要更高的技术水平。这是因为，操纵机器人是一种更为复杂的劳动，而复杂程度较高的劳动较之复杂程度较低的劳动可以创造更多的价值；而且，由于使用最新式的机器，一般说来会提高该部门的资本有机构成，而本书以后还要详细分析，资本有机构成高的产业部门，可以攫取有机构成低的产业部门创造的一部分剩余价值。最后，即使发达资本主义国家各部门普遍使用了最现代化的机器，劳动生产率普遍提高，全体商品的价值降低了，这时，补偿工人劳动力价值的必要劳动时间缩短了，剩余劳动时间相应延长了，相对剩余价值还是在增加。而且，在生产社会化早已扩大到世界范围的当代条件下，国际市场上商品的社会价值由世界范围内的必要劳动时间决定，发达国家商品的个别价值大大低于世界范围内的社会价值，同样可以为该国垄断资本带来大量超额剩余价值。所有这些，都增加了相对剩余价值。所以，总的说来，二次大战以后，主要资本主义国家的剩余价值率有提高的趋势。据推算，1948年美国物质生产部门（农、林、渔部门除外）的剩余价值率为236.7%；十年以后到1958年为237.3%；又过十年到1968年达到264.9%；又经过九年，至1977年已上升到280.9%了。

适应于榨取剩余价值的新形式的需要，现代资本主义企业采取了新的劳动组织和管理方法，改变了工资福利制度。在生产高度机械化和自动化的条件下，单纯依靠刺激工人加

强体力支出的泰罗制度等劳动组织和管理方法就不够用了。现代资本主义企业尝试推行“管理民主化”。其具体做法是，让工人参加一些具体的管理工作，设立工人董事，或让工会代表参加公司决策机关，运用各种职工业余组织培养效忠本企业的“企业精神”等等。资本家还通过各种奖励、福利措施、分红制度，企图把工人的利益和资本家的利益拴在一起。这些精神刺激和物质刺激，目的都在于维护资本主义剥削制度和增加对剩余价值的榨取。

剩余价值规律
是资本主义
基本经济规律

用种种方法增加剩余价值的生产，是资本家一切活动的目的。资本家开设一家工厂，如果不能生产剩余价值，使资本家赚钱，资本家就要把这家工厂关闭，另外开设有利可图的工厂。所以资本主义的生产，本质上就是剩余价值的生产。离开了剩余价值的生产，就不会有资本主义的生产。马克思在分析资本主义经济的发展规律时指出：“生产剩余价值或赚钱，是这个生产方式的绝对规律。”^①

榨取剩余价值是资本主义生产的目的和动机。对剩余价值的追逐，决定了资本主义生产发展的一切主要方面。

我们以上的分析表明：对剩余价值的追逐，使资本家争相采用新技术，导致资本主义生产的发展和经济的高涨。我们以后还要说明，正是因为资本家在发展生产的同时又拚命剥削工人，就使资本主义社会必然要爆发生产过剩的经济危机。

对剩余价值的追逐，使得在资本主义生产中，机器操作代

① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第679页。

替了手工劳动，使得资本主义的工场手工业发展成为机器大工业，因而奠定了资本主义大工业对手工业的完全胜利。我们以后还要说明，正是因为资本家拚命剥削工人，使得资产阶级和无产阶级之间的矛盾越来越尖锐，不可避免地导致资本主义制度的灭亡。

马克思以前的空想社会主义者，也曾猛烈抨击资本家对工人的剥削，谴责资本主义制度，提倡社会主义制度。但是，他们不能科学地说明资本主义剥削的实质，不能揭示资本主义发生、发展和灭亡的客观必然性。马克思的剩余价值理论，揭示了资本主义生产的实质，揭示了资本主义生产的高涨和危机以及资本主义制度的胜利和灭亡的客观必然性，从而使社会主义从空想变成了科学。

由此可见，剩余价值理论是马克思主义经济理论的基石；剩余价值规律，即剩余价值的产生及其增殖的规律，是资本主义基本经济规律。

第四节 工 资

工资的本质

资本家购买工人的劳动力，工人则从资本家那里取得工资，所以从本质上看，工资是劳动力的价值或价格。但是，从表面现象上看，工资似乎不是劳动力的代价而是劳动的代价。从资本家方面说，好象是：因为你劳动了，所以我给你工资；从工人方面说，好象是：因为你给我工资，所以我为你劳动。这样，工资就取得了劳动的价值或价格的假象，从而把雇佣劳动之区分为必要劳动和剩余劳动、有偿劳动和无偿劳动

的资本主义剥削关系掩盖起来,造成一种幻觉,似乎工人的全部劳动都是有偿劳动。

事实上,“劳动的价值”或“劳动的价格”是劳动力价值和价格的假象。工人出卖的是他的劳动力而不是他的劳动。劳动不是商品,没有价值也没有价格。

为什么劳动不是商品,工人出卖的不是他的劳动呢?

第一,如果劳动是商品,能在市场上出卖,它应当象其他商品一样,在出卖以前是独立存在的,并应当属于工人所有。但我们知道,劳动是劳动力的支出,在工人出卖劳动力并在资本家的支配下工作以前是不存在的。而当工人的劳动实际上开始的时候,它已不再属于工人,也就不再能被工人出卖了。

第二,如果劳动是商品,按照价值规律,它也必须等价交换,如果工人在一个工作日内进行了 12 小时的劳动,创造了 12 元的价值,资本家就应支付给工人 12 元工资。如果这样,剩余价值就无从产生,资本主义生产方式就不能存在。

第三,凡商品皆有价值。劳动如果是商品,它也必然有价值。但是,商品的价值是由它所包含的劳动量决定的,说劳动有价值,就无异说是用劳动来衡量劳动了。这样,价值的定义就变成成为一种荒谬的同义反复。

劳动是劳动力的支出,就是劳动力的使用过程。劳动与劳动力的关系,正如机器的作用与机器的关系,醉与酒的关系一样。机器和酒可以当作商品出卖,机器的作用和醉却不能离开机器和酒单独作为商品出卖,同样的,劳动力可以成为商品出卖,劳动却不能。

所以,把工资当作是劳动的价值或价格是错误的。资本家在市场上购买的是工人的劳动力,工资是劳动力的价格。

但是在表面现象上,工资却取得了“劳动的价值”或“劳动的价格”的形态,掩盖了资本主义的剥削关系。马克思指出:“工资不是它表面上呈现的那种东西,不是劳动的价值或价格,而只是劳动力的价值或价格的掩蔽形式。”^①马克思在其早年的某些著作中也没有分清劳动和劳动力,但是后来在《资本论》和其他著作中,他对劳动和劳动力的区别进行了透辟的科学分析,从而彻底揭穿了剥削雇佣劳动的奥秘。

工资的形式

资本主义制度下的工资有两种基本形式:计时工资和计件工资。

工人将自己的劳动力出卖给资本家,总是有时间的限制的,以一月、一周、一日或一小时为期。劳动力的价格当以一定时间来做计算单位的时候,叫做计时工资,表现为月工资、周工资、日工资或小时工资。在资本主义的发展过程中,工资的时间单位呈现出日益缩短的趋势。在两次世界大战之间的那一段期间,欧美主要资本主义国家盛行周工资和日工资。二次大战以后,某些发达资本主义国家已普遍采用小时工资制。按周、按日购买工人的劳动力,当然比月工资更有利于资本家随时解雇工人。采用小时工资制,有利于资本家缩短工作日。在采用小时工资制条件下缩短工作日,一方面有利于提高劳动强度,可以在单位时间内榨取工人更多的劳动,并可以在工人处于半失业的状态下保持较多的就业人口,避免失业人口过多所引起的麻烦。

计件工资不按时间单位支付工资,而按工人所生产的产

^① 马克思:《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第17页。(为避免与定义表述的黑体字混淆,引文中原来的黑体字本书改为活体,下同。)

品数量计算工资。计件工资无非是计时工资的转化形式。例如,一个制鞋工人的日工资是6元,每天制造12双皮鞋,改为计件工资后,每制成1双皮鞋支付工资0.5元,工人每天仍得工资6元。但事实上,资本家往往把身强力壮和技术熟练的工人所能完成的产品数量,作为确定计件工资单价的标准,迫使工人提高劳动强度。同时,实行计件工资制可以迫使工人不得不拚命干活,“自动”延长工作日,用自己的血汗和健康多挣一些工资去养家糊口。

美国的“泰罗制”是最先出现的资本主义血汗工资制。这种工资制度的特点,是对工人的劳动组织和操作程序进行分析和测定,然后运用物质刺激驱使工人极大地提高劳动强度,以加强对剩余价值的榨取。据列宁对一个典型例子的分析,在某一生产作业上采用泰罗制后,工人的工资增加了63%,工人的劳动强度提高了270%,工厂主在同量的生产作业上所开支的工资减少了一半!泰罗制就其对劳动组织和工艺操作进行分析和测定,使劳动组织和工艺操作减少不必要的环节这一角度来讲,本来包含着科学的成份。但是在资本主义制度下,它却变成了榨取工人血汗的“科学制度”。

除了计时工资和计件工资这两种基本工资形式以外,在资本主义社会里,还存在着五花八门的派生形式,如奖金、分红利、以“优惠价格”购买本企业股票等等。所有这些,就其本质讲,无非都是劳动力价值的转化形式。资本家搞这些名堂,除了刺激工人更加卖力工作以外,还企图在工人中间制造这样一种错觉,似乎资本主义企业的利益同工人本身的利益不是对立的,而是一致的。

无产阶级为提高工资而斗争

资本家通常是用货币来支付工资的，但工人所需要的不是货币本身，而是为了拿货币去购买生活资料，维持自己和家庭成员的生活。由于生活资料的价格的变动，同量的货币可以表现为不等量的生活资料，货币工资的多少并不能准确地反映工人实际生活水平的高低。所以，以货币来表现的工资叫做名义工资，以这些货币所能实际买到的生活资料的数量来计算的工资，叫做实际工资。名义工资和实际工资，并不是两种不同的工资，而是同一工资的两个侧面。

名义工资与实际工资之间的背离是经常发生的。如果名义工资不变，但是生活资料的价格上涨了，实际工资必然下跌。如果名义工资增加了，但生活资料价格上涨的幅度更大，实际工资还是减少。只有当名义工资增长的幅度大于生活资料价格上涨的幅度时，实际工资才会有所增长，但它增长的幅度仍小于名义工资增长的幅度。

工资水平在不同的资本主义国家和同一国家的资本主义经济发展的不同阶段都是有差异的。工资既然是劳动力的价格，因此，凡是影响劳动力价值的各种因素，都会影响到工资水平。概括地说，工资水平的差异，主要是受各国的生产力发展水平、文化发展水平以及各国工人阶级形成和发展的历史条件等因素决定的。

就同一时期的各不同资本主义国家来说，经济文化发展水平较高的资本主义国家，其工资水平就高于经济文化发展水平较低的资本主义国家。在十九世纪中期马克思写《资本论》的时候，当时最发达的资本主义国家英国的工资水平，约比德国、俄国等大陆国家的工资水平高出50%。从那时以来

经过一百多年的发展，资本主义世界各国经济文化发展水平的差距更加扩大。现在，几个最发达资本主义国家的工资水平，从名义工资来看，往往比资本主义世界中后进国家的工资水平高出几倍甚至十倍。当然，从实际工资水平来说，差距并没有这么大，因为衣食住等基本生活资料的价格水平，在发达资本主义国家也高得多。同时，这种工资水平的差异，决不意味着发达资本主义国家中工人受剥削的程度要轻一些。这是因为，由于价值规律在国际范围内的作用，发达资本主义国家中劳动强度和劳动生产率较高的工人的劳动，在世界市场上也是作为强化的劳动发挥作用的。发达资本主义国家里的工人，用较少的劳动时间可以再生产出劳动力的价值，所以工资水平较高的国家，那里的剩余价值率也往往较高。

就同一国家的资本主义经济发展的不同阶段来说，随着经济文化发展水平的提高和再生产劳动力所必需的生活资料范围的扩大，从长时期看，工资水平是有所提高的。但是，1. 实际工资水平的提高一般总是落后于名义工资水平的提高；2. 工资水平的提高一般总是伴随着剥削程度的提高；3. 工资水平的变化呈现出迂回曲折的现象，某些时期，工人的实际工资甚至名义工资也是下降的；4. 工资水平的提高，决不是资本家发善心的结果，而是无产阶级同资产阶级持续不断地进行斗争的结果。

无产阶级为争取提高工资而进行的斗争，对于阻止实际工资的下降和促进工人的团结有着巨大的意义。但是，不能夸大这种经济斗争的作用。经济斗争所反对的只是结果，而不是产生这些结果的原因。无产阶级要从根本上改变被剥削

的经济地位,必须把经济斗争发展到政治斗争,铲除祸根,消灭资本主义制度。

阅 读 书 目

马克思:《工资、价格和利润》第7—10节。

思 考 题

1. 为什么说劳动力成为商品是货币转化为资本的前提?
2. 剩余价值是怎样生产出来的?
3. 资本的本质是什么? 区分资本为不变资本和可变资本有什么意义?
4. 资本家提高剥削程度的两种基本方法是什么?
5. 资本主义工资的本质是什么? 工资怎样掩盖了资本主义剥削的实质?

第四章 资 本 积 累

第一节 资本主义再生产和资本积累

资本主义的
简单再生产

物质资料的生产是人类社会的基础。人类社会要生存下去，生产就不能中断，生产过程必须连续不断地反复进行。所以生产过程实际上就是再生产过程。

每一个社会的生产和再生产都有它的特点，这一章就是要研究资本主义再生产的特点，看它是受什么样的规律支配的。

上一章里已经分析过，资本主义企业生产出来的商品，它的价值是由 $c+v+m$ 构成的。 c 代表生产过程中耗费掉的生产资料的价值； v 代表生产过程中耗费掉的劳动力的价值； m 代表剩余价值。 $c+v$ 是资本家预付的不变资本和可变资本，这一部分价值是资本家的“老本”，如果把这部分价值消费掉了，资本主义生产就不能继续，资本家也就不能继续当资本家了。 m 是资本家可以自由支配的。如果资本家把从工人身上剥削来的剩余价值都花费在他个人消费的用途上，结果会怎么样呢？

很明显的，结果是：当资本家开始再生产的时候，他手里的资本并没有增加，只能买回如同前一生产过程开始时同样

多的生产资料,雇用同样多的工人,生产过程仍按原来的规模重复进行。这种生产规模不变的再生产叫做简单再生产。

分析资本主义简单再生产有什么意义呢?其意义在于:资本主义生产关系的某些方面,单单从一个生产过程去考察,往往不容易看清楚,甚至会给人以同它的实质相反的假象。但如果把资本主义生产当作一个不断重复的过程来看,问题就会显得十分清楚。


首先,通过对资本主义简单再生产的考察,对于资本主义社会里谁养活谁的问题,可以看得非常清楚。假如我们从单个生产过程来看,只看见资本家拿出资本来发工资,似乎是资本家养活了工人。但从连续不断的再生产过程来看,就可以很明白地看出,工资是工人自己所创造的价值的一部分。所以,决不是资本家拿出工资来养活工人,而是工人凭自己的劳动在养活自己。事实上,工人所创造的新价值,不但能补偿劳动力的价值,而且还提供了养活资本家的剩余价值。所以,不仅不是资本家养活工人,恰恰相反,是工人养活了资本家。

其次,从资本主义再生产的角度来考察,可以更清楚地认识资本的本质和源泉。即使从简单再生产的角度来看,也不难看出,如果不能从工人身上源源不断地榨取到剩余价值供他消费,任何一个资本家迟早总会把他的原始资本吃个精光。例如,假定一个资本家有10,000元资本,每年可剥削到剩余价值2,000元,并完全用于个人消费。那么,经过5年之后,这个资本家一共消费掉了10,000元,等于把他原来的资本全部吃光了。然而事实上,他手头仍然掌握着10,000元资本。这是因为,尽管他每年的个人消费等于耗费掉他的 $\frac{1}{5}$ 的原始资本,但由于源源不断地有剩余价值来补充,所以仍能保持他原

有的资本额。从这里可以看出，资本不仅是带来剩余价值的价值，而且它来源于剩余价值，是**资本化的剩余价值**。所以，当工人阶级夺得政权，实行国有化政策，把资本家的生产资料收归社会主义国家所有的时候，工人阶级并没有掠夺资本家的财产，只是“剥夺剥夺者”，把资本家原来从工人身上剥夺去的东西收取回来罢了。

第三，从再生产过程还可以看出，由于工人每一次得来的工资只能维持一时的生活，所以他必须一再地把自己的劳动力出卖给资本家，被迫重复地作为雇佣工人在劳动力市场上出现，承受资本主义剥削的重轭。对再生产的考察使人认识到，资本主义制度下工人的个人消费，实际也只是为了满足资本的需要，是为资本家再生产劳动力。

以上的分析说明，从再生产的角度来考察，资本主义的生产过程，就不仅生产商品和生产剩余价值，而且还要生产和再生产资本主义生产关系，即不断地创造出形成资本家和雇佣工人的社会条件。**资本主义再生产是物质资料再生产和资本主义生产关系再生产的统一。**



以上的分析是假定资本家把剩余价值全部花费在他个人的消费用途上，再生产就只能按照原来同样的规模反复进行。但是，简单再生产并不是资本主义再生产的特征。资本主义再生产的特征是扩大再生产。

要进行扩大再生产，资本家就不能把工人创造的剩余价值全部用于个人消费，而是必须把一部分剩余价值再当作资本来运用，添购更多的生产资料，雇用更多的工人，从而使下一个生产过程比前一个生产过程生产出更多的产品 和价值，

实现扩大再生产。假定剩余价值率为100%，剩余价值中一半用于资本家的个人消费，一半用作追加资本，并按同一比例用作追加的不变资本和可变资本，那么，资本主义的扩大再生产可以用下表来表示(表中的 K 代表资本总额)：

生产过程	K	c	v	m	$c+v+m$	用作消费的 m	用作资本的 m
1	10,000	8,000	2,000	2,000	12,000	1,000	1,000
2	11,000	8,800	2,200	2,200	13,200	1,100	1,100
3	12,100	9,680	2,420	2,420	14,520	1,210	1,210

从上表可以清楚地看出，在再生产过程中，下一个生产过程都比上一个生产过程提供了价值量更多的产品($c+v+m$)，是扩大的再生产。在资本主义的扩大再生产中，资本家的资本总额(K)在不断增大，他所占有的生产资料(c)和雇用的工人(v)也在不断增加，有更多的人在出卖自己的劳动力，成为资本家榨取的对象。所以，在资本主义生产规模扩大的同时，也正在更大的规模上再生产着资本主义生产关系。

从上表还可以清楚地看出，资本家的资本额的增大，只是因为资本家把他所剥削到的剩余价值的一部分当作了追加资本。从资本主义的扩大再生产中，可以较资本主义的简单再生产更清楚地看出，资本无非就是资本化了的剩余价值，资本积累就是剩余价值的资本化。

上表还告诉我们，资本家所以能实现扩大再生产，只是因为实行了资本积累，把一部分剩余价值重新资本化了，所以，资本积累是资本主义扩大再生产的源泉。

资产阶级庸俗经济学家西尼尔借资本积累来美化资本家，说什么资本主义社会能够不断扩大生产，就是因为资本家

有“节欲”的美德。他把资本归结为资本家的节欲，而把利润说成是对资本家节欲美德的报酬。资本主义辩护士的这种歪论，在马克思的科学分析面前被彻底戳穿了。马克思指出，资本家进行资本积累，把剥削到的一部分剩余价值转化为资本，并不是由于资本家有节欲的美德，而是出于两重原因：1. 是因为资本家贪得无厌，具有绝对的致富欲；2. 是出于恐惧，怕在竞争中成为大鱼吃小鱼的牺牲品。“竞争使资本主义生产方式的内在规律作为外在的强制规律支配着每一个资本家。竞争迫使资本家不断扩大自己的资本来维持自己的资本，而他扩大资本只能靠累进的积累。”^① 马克思还指出，在机器生产出现以前，由于剥削到的剩余价值还不很多，为了把尽可能多的剩余价值转化为资本，英国工厂主们晚上在酒店聚会时花的费用，不会超过六便士一杯果汁酒和一便士一包烟。但到十八世纪的最后三十年，随着营业范围的扩大和剩余价值的增多，便出现了穷奢极欲，大肆挥霍的时期。^② 而到现在，发达资本主义国家里的大资本家们，不仅私生活穷奢极侈，而且把耗费巨额资金兴建摩天大厦作为办公楼，当作一种广告手段，以显示他们的企业是如何兴旺发达、殷实可靠。

第二节 资本主义积累的一般规律

资本有机构成。
资本的积聚和集中

上一节的分析，是根据这样的假定展开的：在资本主义再生产过程中，资本家的全部资本中不变资本和可变资本的

① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第649—650页。

② 参见上书，第652页。

比例没有发生变化。但是实际上,扩大再生产有两种形式。一种叫做外延式的扩大再生产,表现为生产要素(生产资料和劳动力)量的增大,在旧工厂之外添设新工厂,资本的总量增加了,但不变资本和可变资本的比例没有发生变化,如同我们前面假定的情况那样。另一种叫做内含式的扩大再生产,表现为生产要素使用效率的提高。它是以生产技术的进步和资本构成的变化为前提的。

为着组织生产,资本家购买的生产资料和雇用的工人,必须比例适当。两者之间的数量对比,取决于各生产部门的特点和技术水平,取决于各企业技术装备的先进程度。一般地说,生产技术水平越进步,一个劳动力所能推动的生产资料的数量就愈多。生产资料数量和劳动力数量的这种比例,因为是取决于技术条件的,所以叫做资本的技术构成。

资本的构成也可以从价值的角度来考察。生产资料的价值表现为不变资本,劳动力的价值表现为可变资本。不变资本的价值和可变资本的价值之间的比例,叫做资本的价值构成。

资本技术构成和资本价值构成之间存在着密切的关系。既然资本价值构成无非就是生产资料价值和劳动力价值的比例,所以资本价值构成显然是由资本技术构成决定的。社会生产的技术越进步,资本技术构成中生产资料所占的比重越大,资本价值构成中不变资本所占的比重也随之增大。但是,由于生产资料各部门和工人所需生活资料的各部门的劳动生产率会发生不等的变化,各种生产资料的价值和劳动力价值的变化并不总是等比例的,所以,资本价值构成的变化同资本技术构成的变化不会是完全相同的,但它大体上总是反映了

资本技术构成的变化的。这种由资本技术构成决定而又反映技术构成变化的资本价值构成,叫做资本有机构成,它的公式是 $c:v$ 。

在资本主义扩大再生产的发展过程中,由于资本家在竞争中不断采用新技术,资本的技术构成趋向提高,资本有机构成也呈现出明显的提高趋向。下表是美国加工工业在1889年到1939年五十年间资本有机构成变化的情况^①:

年 份	v (工资总额, 单位: 10 亿美元)	c (不变资本总额, 单位: 10 亿美元)	$c:v$ (资本有机构成)
1889	1.89	8.40	4.44:1
1899	2.32	12.36	5.33:1
1909	3.21	20.24	6.31:1
1919	9.61	60.83	6.33:1
1929	10.88	66.40	6.10:1
1939	9.09	58.86	6.48:1

资本有机构成提高的速度,同资本主义企业规模的大小有很密切的关系。个别资本的数量越大,企业规模越大,就越有条件采用新技术,从而提高资本有机构成。而个别资本的扩大,是通过资本积聚和资本集中这样两种形式来实现的。

资本积聚就是个别资本通过资本积累即剩余价值资本化而扩大它的规模。举例来说,某皮鞋制造业的资本家原有资本10,000元,通过每年的剩余价值资本化,五年后资本扩大到15,000元,这就是资本积聚。

资本集中就是把许多已经存在的规模较小的资本,合并成为大资本。资本集中又有两种方式:第一种方式是大鱼吃

^① 资料来源:美国劳工研究协会编《美国资本主义的趋势》,五十年代出版社1950年版,第62页附表。

小鱼，大资本并吞小资本。第二种方式是用和平的方法来实现的，那就是组织股份公司的方式。一个一亿元的大资本，分成1,000万股，每股10元，很快便可筹集起来。

通过资本积聚的方式来扩大个别资本，速度很慢，很难适应组织技术先进的大企业的需要，而资本集中，特别是股份公司形式的那种资本集中，则很能适合这种需要。资本主义各国兴筑铁路，就是通过组织股份公司创办起来的。在资本主义发展的初期，多数工厂是一个资本家独资经营的企业，某些工厂则是几个资本家合资经营的企业。随着生产技术的进步和生产规模的扩大，股份公司越来越成为资本主义企业的主要形式。

相对过剩 人口的形成

在资本主义的发展过程中，随着资本有机构成的提高，形成了相对过剩人口。

资本有机构成的提高，意味着可变资本在全部资本中的比重日益下降。在资本主义的发展过程中，不变资本增加得很快，可变资本在比重下降的情况下，其绝对量虽有所增加，但增加的速度比不变资本慢得多。我们知道，对劳动力的需要程度，并不与全部资本的大小成比例，而只同可变资本成比例。由于可变资本的增加很慢，社会上新增加的劳动力，就不能全部被资本吸收。有时候，甚至原来已经就业的工人，也会由于新技术的采用而变成失业者。这种情形，就是所谓“机器排斥工人”。例如，排字机的采用，曾使大批排字工人失业；打包机的采用，曾使大批打包工人加入失业者的队伍。

资本对劳动力的需求是相对地减少了，但是，劳动力的供给却在资本积累的进程中增加了。因为：1. 资本主义的机

械化,不但产生了机器排斥工人的现象,而且由于机器把许多工作变得简单了,不用很强的体力就可担任,妇女和儿童也可以进工厂工作,这就使劳动力的供给大大增加;2. 竞争以及资本的积聚和集中,使得城市和农村的小生产者和中小资本家破产,变为出卖劳动力谋生的雇佣劳动者。这样,一方面是资本对劳动力需求的相对减少,另一方面是劳动力对资本的供给绝对增加,这就必然在资本主义社会里形成相对过剩人口。

所谓相对过剩人口,就是相对于资本的需要表现为过剩的劳动人口。资本积累本来是工人创造的剩余价值转化为资本的结果,资本有机构成的提高也是以工人创造出日益先进的技术装备为条件的,可是,工人在创造资本积累和先进技术装备的同时,也使自己变成了相对过剩人口,这就是资本主义生产方式特有的人口规律。

作为资本积累必然产物的这一部分相对过剩人口,不能被资本吸收,处于失业状态,组成为产业后备军。产业后备军不仅是资本积累的产物,也是资本主义生产方式存在和发展的必要条件。因为,产业后备军等于是资本的劳动力蓄水池,有了这样的蓄水池,资本家在扩大生产规模或创立新的生产部门时,才能随时获得可供榨取的劳动力。同时,资本家还可以利用产业后备军来威胁在业工人,迫使在业工人提高劳动强度和接受资本家的苛刻的条件。

资本主义的相对过剩人口有三种基本形式:

第一种是流动的过剩人口。这是指那些暂时找不到工作或暂时从生产过程中被排挤出来的失业人口。他们有时被吸收到生产过程中去,有时又被抛出工厂的大门,成为产业后备军的成员。资本主义社会里的工人,很少有人没有尝过失业

的滋味。二次世界大战以后五十年代到七十年代初的二十多年中,主要资本主义国家生产相当迅速的发展,曾使这些国家产业后备军的队伍较二次大战前有所缩小,但1974年的世界经济危机以后,这些国家的失业人口就又成倍增加。拿1981年同1970年相比较,美国的失业人口从385.6万增加到763万,英国从55.5万增加到273.3万,法国从51万增加到190万,联邦德国从15万增加到127万,日本从59万增加到126万。^①

第二种是潜在的过剩人口。这是指那些在农村中多少还有一小块土地,靠经营这一小块土地和打短工过着艰苦生活的人。他们表面上好象没有失业,实际上他们在农业生产上是多余的人。他们随时准备离开这一小块土地到城市去谋生,只是因为城市里也存在着大量失业人口,所以只好暂时仍留在农村。他们是补充城市无产阶级的源泉。

第三种是停滞的过剩人口。这是指那些没有固定职业、依靠干些杂活勉强维持生活的人。他们算是现役劳动军的一部分,但是劳动条件比一般工人更坏,而生活水平则比一般工人更低。

在相对过剩人口的最低层,是那些需要依靠社会救济才能生存的孤儿、丧失劳动能力的人,以及虽然没有完全丧失劳动能力但很少希望找到工作的人。他们之中的有些人终于沦为流浪者、罪犯或妓女。

相对过剩人口本来是资本主义发展的产物,产业后备军是资本主义的伴侣,但是资产阶级经济学家却企图把资本主

^① 资料来源:《世界经济》月刊,1982年9月。

义的人口规律说成是一种自然规律。十九世纪初期英国经济学家马尔萨斯的人口理论,就是这种辩护士的谬论。

按照马尔萨斯的观点,人口总是按照几何级数(2、4、8、16、32……)增长的,每二十五年增加一倍,而生活资料则是按照算术级数(2、4、6、8、10……)增长的,这就是人口过剩、人民群众饥饿贫困的根本原因。马尔萨斯企图使人相信,资本主义社会里工人的失业和贫困,不应由资本主义制度负责,而应由工人自己负责,因为他们的人口增长太快了。所以,按照马尔萨斯的理论,战争和瘟疫乃是人类社会的福音,因为它们消灭着人口过剩的数量。马尔萨斯的这种人口理论由于非常适合资产阶级的需要,所以被广为传播。

马尔萨斯所谓人口按几何级数增长和生活资料按算术级数增长所依据的数字究竟是怎样的一种数字呢?原来,他拿美国十八世纪人口的增加作为人口增长率的依据,又拿英国粮食生产增长的可能性作为生活资料增长率的依据。但是,这种计算方法是经不起科学分析的推敲的。美国当时人口的急剧增加,主要并不是由于人口的自然繁殖,而主要是由大量移民来美国定居造成的。至于英国粮食增长的可能性,马尔萨斯自己承认只不过是“推测”、“假设”,根本不是什么确实的数据。如果认真计算,就应该拿同一国家的粮食生产和人口增长的确切数字作根据来比较,譬如说,拿法国的粮食生产同法国的人口增长比较,那么,它不是落后于人口的增长而是快于人口增长的速度。法国1760年的人口是2,100万人,粮食产量按人口平均每人是450公升。到1840年,即经过八十年后,法国人口增加到3,400万人,即增加了62%,而粮食产量的增长不仅超过人口的增长,而且使每人平均的产量提高了

85%，达到 832 公升。主要资本主义国家人口增长和生活资料增长的长期统计数字也都表明：不仅根本不存在什么人口按几何级数增长和生活资料按算术级数增长的规律性，而且生活资料增长的速度无一例外地大大快于人口增长的速度，而在所有这些国家里，却仍旧存在着大量失业者。

马克思指出，历史上每一种特殊的生产方式，都有其特殊的、历史地起作用的人口规律。对于各种生产方式都起作用的抽象的人口规律是没有的。相对过剩人口是资本主义人口规律的产物。而恩格斯则科学地预见到，在资本主义制度消灭以后，在未来的共产主义社会里，正象人们必须对物的生产进行自觉的调节一样，也必须对人的生产进行自觉的调节。^①人口同物质资料生产的有计划按比例地增长，将成为社会主义社会和共产主义社会人口规律的特征。

无产阶级的
贫困化

马克思关于相对过剩人口的理论，是以对资本主义积累规律的深刻揭露为基础的。如前所述，资本的积累必然伴随着资本的积聚和集中，必然促使资本有机构成的提高，而无产阶级的劳动生产率愈高，产业后备军也就越大。“因此，产业后备军的相对量和财富的力量一同增长。但是同现役劳动军相比，这种后备军越大，常备的过剩人口也就越多，他们的贫困同他们所受的劳动折磨成反比（编者按：“成反比”这几个字，在马克思亲自校订过的法文版中是“成正比”）。最后，工人阶级中贫苦阶层和产业后备军越大，官方认为需要救济的贫民也就越多。这就是资本主义积累的绝对的，一般的规

^① 参见恩格斯：《致卡·考茨基（1881年2月1日）》。《马克思恩格斯全集》第35卷，第145页。

律。”^① 这个资本主义积累的一般规律，深刻地表明了资本主义生产关系的对抗性质，决定着工人阶级的状况必然随着资本积累的发展而趋向恶化。资本主义的积累过程，在资产阶级这一方是财富积累的过程，整个资产阶级的财富迅速膨胀，并从中涌现出掌握着巨大资本的百万富翁、亿万富翁；同时，在无产阶级一方，则是贫困的积累，是无产阶级的贫困化。

无产阶级的贫困化有相对贫困化和绝对贫困化两种表现形式。

无产阶级的相对贫困化，是指无产阶级在国民收入中所得份额的减少。社会财富在资本和劳动之间的分配更不平衡了，资本家所得的份额更大了，无产阶级的经济地位随着资本主义经济的发展而愈益下降。

无产阶级的相对贫困化，同工人的生活水平是否有所改善是无关的。我们在以前的分析中讲过，随着资本主义国家经济文化的发展，工人为实现劳动力再生产所必需的生活资料的数量、品种和质量，将会有所增长和提高。以美国为例，从1945年到1970年，每人每年消费的白糖从77磅增加到108磅，牛肉从56磅增加到84磅，家禽增加了一倍以上。在1932年，美国只有12%的家庭使用电冰箱，只有61%的家庭有收音机，而到1971年已普及到每户家庭。在1910年，汽车还是奢侈品，全国只有1%的富豪家庭有汽车，到1970年，全国79%的家庭已有汽车，许多工人家庭也有汽车了。装有电话的住户从1900年的5%增加到了1970年

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第707页。

的83%^①。但是,工人生活水平的提高同工人经济地位的下降是同时并进的。1947年,美国加工工业新增加的价值为742.9亿美元,其中工资总额为302.44亿美元,工资占新增加价值的40.7%,到1968年,新增加的价值为2,850.16亿美元,其中工资总额为874.85亿美元,工资在新增加价值中所占的份额已降为30.7%。^②“所以,工人可以得到的享受纵然增长了,但是,比起资本家的那些为工人所得不到的大为增加的享受来,比起一般社会发展水平来,工人所得到的社会满足的程度反而降低了。”^③

无产阶级的绝对贫困化,是指无产阶级经济状况的绝对恶化,主要表现在实际工资下降和失业人数增加等方面。工人阶级状况的这种绝对恶化,在经济危机和危机以后的萧条时期,曾一再出现,但到恢复和高涨时期,便又出现就业人数和实际工资增加的回升现象。所以,无产阶级绝对贫困化并不是长期的趋势,而是在资本主义经济发展过程中间歇地有时会出现的现象。同时,在不同的国家和同一国家不同的历史发展阶段,无产阶级绝对贫困化会有不同的表现形式。马克思在《资本论》、恩格斯在《英国工人阶级的状况》和列宁在《资本主义社会的贫困化》中所记载的英国、德国等国家中工人生活恶化的状况,在现在各主要资本主义国家中早已不再存在了,但是,当年英国和德国工人的这种悲惨状况,在当前资本

① 资料来源:斯丹莱·莱伯戈特《美国经济:收入,财富和匮乏》。普林斯顿大学出版社1976年版,第104、105、288、290、334页。

② 资料来源:《美国统计摘要》1971年。转引自《世界经济统计简编》,三联书店1974年版,第471页。

③ 马克思:《雇佣劳动与资本》。《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第367—368页。

主义世界的某些落后国家中仍然存在着，而在发达资本主义国家中，无产阶级绝对贫困化则采取了新的形式。例如，美国官方对于城市中一个四口之家的家庭预算，规定有最低收入标准，这一标准在1970年为3,986美元，1973年为4,200美元，1980年为8,414美元。这个最低收入标准，就是一条“贫困线”，处于贫困线以下的家庭，就难于维持最低限度的生活标准，不能获得必需的营养、医疗或文娱来保持健康、消除疲劳或精神紧张，也就是说，不能完全补偿劳动力的消耗。据美国人口调查局1980年的统计，当年有2,930万美国人即占全国人口总数13%以上的家庭生活在贫困线以下，得不到必需的食物热量。美国处于贫困线以下家庭的数量在经济高涨时期减少，在经济危机时期增多，这也是绝对贫困化的一种表现。

资本主义积累的一般规律以及由这一规律制约着的无产阶级贫困化，反映着资本有机构成提高同相对过剩人口增加之间的必然联系，反映着资本主义经济发展的基本倾向。马克思在阐述这一规律时说：“象其他一切规律一样，这个规律在实现中也会由于各种各样的情况而有所变化”^①。例如，假定资本有机构成不变，对劳动力的需求将随着积累的增长而增长，在这种对工人最有利的积累条件下，工人对资本的从属关系将“采取可以忍受的”形式或者如亚当·斯密的学生伊登所说的“安适和宽松”的形式，“在工人自己所生产的日益增加的并且越来越多地转化为追加资本的剩余产品中，会有较大的份额以支付手段的形式流回到工人手中，使他们能够扩大自己的享受范围，有较多的衣服、家具等消费基金，并且积蓄

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第707页。

一小笔货币准备金”^①。此外，随着无产阶级团结的加强和觉悟的提高，他们就有可能在争取提高工资的斗争中取得一定的胜利，使自己的生活有所改善。但是，在资本主义制度下，工人吃得好一些，穿得好一些，收入多一些，并不能消除雇佣劳动对资本的从属关系。

第三节 资本主义积累的历史趋势



我们以上几章的分析，讲了货币怎样转化为资本，资本怎样产生剩余价值，剩余价值又怎样转变为更多的资本，由此带来一系列的后果。但是，货币转化为资本，是以一方面存在着握有相当数量货币资本的资本家，另一方面又存在着出卖劳动力谋生的雇佣工人为条件的。所谓资本的“原始”积累，就是要回答这样的问题：在资本主义生产方式确立它在社会生产中的统治地位以前，资本主义生产关系究竟是怎样发展起来的？大量的货币资本和大批劳动力商品究竟是怎样产生的？

我们前面讲过，资本主义生产关系最初是从小商品生产者的分化中产生的。但是，从小商品生产者的分化中产生出资本家和雇佣工人，是一个非常缓慢的过程，而在欧洲和美洲资本主义发展的历史中，货币资本的积累和劳动者被剥夺生产资料变为雇佣工人的过程，都是借助于暴力而大大地加快其速度的。

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第677—678页。

在英国,十五世纪末和十六世纪初,适应于毛纺工业发展的需要,开始了一系列的所谓“圈地运动”,将农民从土地上赶走,把耕地变为牧场,把破产农民赶入城市,并借助于血腥的立法迫使他们进工厂做工。英国当时的法令规定,对于没有职业的流浪人,第一次被捕要受鞭打,第二次被捕要割去一只耳朵,第三次被捕要判处死刑。从1509年到1547年,被处死的流浪人有72,000人。

西班牙人、葡萄牙人、荷兰人和英国人还从对殖民地人民的掠夺和强盗式的贸易中积累财富。从1680年到1775年的九十五年中,英国人就运送了300万非洲黑人到美洲去当作奴隶出卖。

英国、沙皇俄国、德国、法国、日本、美国等资本主义发展较早的国家,还通过侵略战争,用勒索战争赔款的办法来积累货币资本。这些国家的资产阶级在掌握国家政权后,还利用发行公债、征收捐税、关税等方法,从人民头上搜括大量钱财来扶持新兴的资本主义工业。

所以,资本原始积累的过程,就是农民和手工业者破产的过程,就是殖民地人民被杀戮、被掠夺、被贩卖为奴隶的过程。在这个过程中,大量的雇佣劳动者被创造出来了,大量的资本积累起来了。这就是资本主义生产方式的前奏曲。所以马克思说:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”^①

资本主义基本
矛盾。资本主义
制度必然灭亡

资本是从对劳动者的剥夺中产生和发展的,而资本积累的发展过程,最终必将导致剥夺者被剥夺,导致资本

^① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第829页。

主义制度的灭亡。

资本积累的过程，一方面是资本剥削雇佣劳动的过程，另一方面同时又是大资本并吞中小资本的过程。在这一过程中，生产社会化的程度日益提高。资本主义的生产社会化包含着两个方面的内容。1. 在资本主义企业里，成百成千甚至成万的工人被分配在不同的车间和工段里，在资本家及其代理人的支配下，分工协作地完成商品的制造。2. 社会分工也日益发展，生产越来越专门化，社会生产的各部门、各企业之间，密切地相互联系和相互依赖。厂内分工和社会分工的发展，使任何商品的生产过程，都变成一系列的社会行动。离开了其他部门、其他企业的协作，任何资本主义企业都无法单独进行生产。

社会化的生产要求由一个社会中心来统一规划整个社会生产，要求由社会全体成员来享有社会化劳动的产品，但是，在资本主义社会里，生产资料和劳动产品都是资本家的私人财产，这同社会化生产发展的客观要求是矛盾的。社会化生产和资本主义私有制的矛盾，是资本主义生产关系和生产力矛盾的反映，是资本主义的基本矛盾。在资本主义积累的发展过程中，一方面，随着资本的积聚和集中，生产规模越来越大，生产社会化的程度越来越高，同时，生产资料和劳动产品越来越集中到少数大资本家的手里，资本主义的基本矛盾必然越来越尖锐。这一矛盾只有在资本主义私有制被社会主义公有制取代的时候才能从根本上得到解决。

在资本主义积累的发展过程中，随着资本主义生产的发展，无产阶级的队伍在扩大，他们的阶级觉悟在同资产阶级的斗争中日益提高。所以，资本主义积累的发展过程，不仅为资

本主义的灭亡准备了客观的物质条件即社会化的大生产，而且也为资本主义的灭亡准备了掘墓人——无产阶级。资本主义积累的发展，必然会导致这样一种情况：“资本的垄断成了与这种垄断一起并在这种垄断之下繁盛起来的生产方式的桎梏。生产资料的集中和劳动的社会化，达到了同它们的资本主义外壳不能相容的地步。这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要响了。剥夺者就要被剥夺了。”^①这就是资本主义积累的历史趋势。

阅 读 书 目

马克思：《资本论》第一卷第二十四章第7节。

思 考 题

1. 马克思是怎样从资本主义简单再生产过程的分析中进一步揭露资本主义剥削关系的？
2. 为什么说相对过剩人口是资本主义积累的必然产物，又是资本主义存在和发展的必要条件？
3. 如何正确认识资本主义制度下无产阶级的贫困化？
4. 怎样从资本主义积累的历史趋势看资本主义制度必然灭亡？

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第831—832页。

第五章 资本的流通过程

前面两章分析了资本的本质、剩余价值的产生和它的资本化，侧重考察了资本的生产过程。本章将分析资本的循环和周转、社会总资本的再生产和流通，侧重考察资本的流通过程。

第一节 资本的循环

资本循环的三个阶段和产业资本的三种形式

从事资本主义生产的产业资本家，不管他具体经营的是哪一部门的生产，他必须首先筹集一笔货币，用货币购买生产资料和劳动力，把它们投入生产过程制造出商品，然后把商品卖掉，得回货币，以便继续组织再生产。产业资本家从投入货币到收回价值增殖了的更多的货币，使产业资本经历了一个循环。产业资本的这种循环可以表示为如下的公式：

$$G \longrightarrow W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases} \dots P \dots W' \longrightarrow G'$$

在上式中， G 代表货币， W 代表商品， A 代表劳动力， P_m 代表生产资料， $\dots P \dots$ 代表流通过程中断和生产过程的进行， W' 代表包含着剩余价值的新商品， G' 代表价值增殖了的货币量。产业资本的这种循环，从流通过程和生产过程

来区分,可以分解为三个不同的阶段。

第一阶段可称为购买阶段,即公式中

$$G \text{——} W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases}$$

这一段。在这一阶段上,资本首先以货币的形式出现。资本家利用货币的购买手段和支付手段的职能,从商品市场上购进各种生产资料,从劳动市场上购买了工人的劳动力。正是由于购买了劳动力这种特殊商品,才表明资本家手中的货币是资本,取得了货币资本的形式。

货币资本变成生产资本,是产业资本循环第一阶段的内容。

第二阶段可称为生产阶段,即公式中

$$W \begin{cases} A \\ P_m \end{cases} \dots P \dots W'$$

这一段。在这一阶段上,资本家把生产资料和劳动力投入生产,工人在生产过程中制造出某种新的商品,同时也就生产出了剩余价值。生产资料和劳动力本身并不就是资本。它们在任何社会生产中都必不可少的生产要素。但它们在资本家手中成为榨取剩余价值的手段,就取得了生产资本的形式。生产资本的职能是生产剩余价值。经过生产过程(P)制造出来的新商品(W')中,便已包含剩余价值在内。

经过生产过程,生产资本变为商品资本,是产业资本循环第二阶段的内容。


第三阶段可称为售卖阶段,即公式中 $W' \text{——} G'$ 这一段。在这一阶段上,资本家把商品售出,得回货币。 W' 从实物形

式看是新制造出来的商品。从价值形式上看， W' 的量大于生产过程开始前的 W ，因为它已包含着增殖的剩余价值。 W' 作为增大了的资本价值的承担者，取得了商品资本的形式。商品资本的职能，就是将待实现的价值和剩余价值重新变为货币。

把商品资本变为货币资本，是产业资本循环第三阶段的内容。完成了这一变化，也就完成了产业资本循环的最后一个环节。

资本循环的上述三个阶段，必须互相紧密衔接，毫不间断。如果资本的运动在第一阶段上发生了故障，资本家买不到必要的生产资料或雇不到合适的工人，货币资本不能转化为生产资本，就根本无法进行生产。如果资本的运动在第二阶段上出了毛病，生产资料和劳动力处于闲置状态，生产中断，生产资本不能转化为商品资本，剩余价值的生产也就中断了。如果资本的运动在第三阶段上遇到了困难，商品卖不出去，商品资本不能再转化为货币资本，剩余价值就无法实现，再生产也无法继续进行。

资本循环的第一阶段和第三阶段属于流通过程，第二阶段属于生产过程。产业资本的循环是生产过程和流通过程的统一。产业资本依次经历三个阶段、采取三种形式、最后回复到其出发点形式的全过程，就是资本的循环。



资本主义生产的一个特征是它的连续性。资本主义企业必须连续不断地进行生产，才能使资本不断地发挥生产剩余价值的职能。而为着实现连续不断的生产，产业资本不仅必须依次采取货币资本、生产资本和商品资本的形式，而且必须同时处在这三种形式上。“因此，产业资本的连续进行的现

实循环,不仅是流通过程和生产过程的统一,而且是它的所有三个循环的统一。”^①这就是说,产业资本家必须把他的资本合乎比例地分为三部分,使之分别同时存在于货币资本、生产资本和商品资本的形式上,必须一面进行生产,一面买进下一生产过程所需要的生产资料和劳动力,一面卖出新制成的商品,川流不息地同时实现着货币资本、生产资本和商品资本的循环。

产业资本的循环,作为三个循环的统一,可以从下列公式中看得很清楚:

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \qquad \qquad \qquad \textcircled{3} \\ \overbrace{G-W \dots P \dots W'-G'}^{\textcircled{1}} \quad \overbrace{G-W \dots P \dots W'-G' \dots}^{\textcircled{3}} \\ \underbrace{\hspace{10em}}_{\textcircled{2}} \end{array}$$

上面的这个公式中,① $G \dots G'$ 表现为货币资本的循环;② $P \dots P$ 表现为生产资本的循环;③ $W' \dots W'$ 表现为商品资本的循环。连续不断的产业资本的循环,必然同时包含着三个循环。从这里还可以明显地看出,货币资本、生产资本和商品资本,都是产业资本的职能形式。三者的具体职能不同:货币资本的职能是购买劳动力和生产资料,为榨取剩余价值准备好生产的人身条件和物质条件,生产资本的职能是生产剩余价值,商品资本的职能是实现剩余价值。但它们都服务于价值增殖这一共同的目的。

资本的本性要求资本循环连续不断地进行。但是,在资本主义的生产无政府状态中,这种连续性并不总是可以实现的。资本循环的链条常常因销售困难或工人罢工等原因而中断。

^① 马克思:《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷,第119页。

第二节 资本的周转

资本周转时间
与周转次数

上一节讲过，资本的运动是一个不断重复的循环。资本的循环，不是当作一个孤立的行为，而是当作周期性的过程来看待时，就叫做资本周转。考察资本循环和考察资本周转，都是考察资本的运动，但两者的侧重点不同。考察资本循环，重点在于分析产业资本在其运动过程中所经历的阶段，以及在各个阶段上资本形态的变化。考察资本周转，重点在于分析资本运动所经历的时间。

资本的周转必须经历生产领域和流通领域。资本处于生产领域的时间，叫做资本的生产时间。资本处于流通领域的时间，叫做资本的流通时间。两者的总和构成资本的周转时间。

资本的生产时间主要包括两部分。一是劳动时间，即劳动者为完成某种产品对劳动对象进行加工的时间。二是自然力独立作用于劳动对象的时间，如酿酒的发酵时间，某些化工产品生产中的化学反应时间，农作物的自然生长时间等。资本的流通时间也包括两个部分。一是购买阶段的时间，二是售卖阶段的时间。流通时间的长短，决定于生产地点距离市场的远近，运输条件的好坏，以及市场供需的状况。不同生产部门的生产条件和流通条件不同，资本的周转时间也就不同。建设大型水电站，开挖大运河和铺设长距离的铁路，同技术简单的加工工业相比，资本周转时间可以相差几百倍甚至成千倍。

资本周转次数通常是以一年为单位来计算的,其公式是:

$$n(\text{周转次数}) = \frac{U(\text{年})}{u(\text{周转时间})}$$

假定某一个别资本的周转时间是3个月,那么,它是一年周转4次。另一个别资本的周转时间是两年,它就是一年周转1/2次。

固定资本和
流动资本

在分析资本的周转时间和周转次数的时候,有必要把固定资本和流动资本分别加以考察。

在第三章分析资本和剩余价值的时候,曾把资本区分为不变资本和可变资本,那是根据资本的不同构成部分在剥削过程中的不同作用来区分的。固定资本和流动资本则是根据生产资本的各个组成部分的不同的价值周转方式来区分的。

流动资本是指以原料、燃料、辅助材料等形式存在的和购买工人劳动力的那部分资本。原料、燃料、辅助材料经过一个生产过程,其使用价值便转变为新的实物形式,其价值则全部一次地转移到新商品中去,并随着商品的出售以货币形式回到资本家手中。用来购买劳动力的那部分资本,不发生价值转移问题,它是由工人新创造的价值的一部分来抵偿的。但是,工人在生产过程中创造的相当于劳动力价值的这一部分价值,也是全部一次地加入到新商品中去,并随着商品的出售全部回到资本家手中。从这方面看,购买劳动力的那部分资本同原材料的价值周转有共同的特点,所以也是流动资本。

固定资本是指以厂房、机器、设备、工具等形式存在的那部分生产资本。它的实物形式全部参加生产过程,供多次生

产使用。但它的价值则随着这些厂房、机器、设备和工具的逐步磨损,一部分一部分地转移到新产品上去。例如,1台机床价值2万元,使用期限为十年。这样,它每年有2千元的资本价值转移到产品中去。随着产品的出卖,每年有2千元的资本价值以折旧金的形式回到资本家手中。

固定资本的磨损分为有形磨损和无形磨损两种。有形磨损也称实物磨损,起因于机器设备的使用或自然力的作用,如木质建筑物会腐朽,铁质设备会锈蚀等。无形磨损也称精神磨损,起因于技术进步。例如,由于生产技术的改进,使得生产同样机器的社会必要劳动时间减少了,从而使原有固定资本的价值降低了。或是,由于出现了效能更高的新机器,造成效率低的老机器贬值。常常有这样的情况:从实物形态看,机器还是完好无损的。但由于有了效率更高的新机器,继续使用老机器在经济上已不合算,只好提前报废。资本家为了避免无形磨损的损失,就采用轮班制等手段来加速固定资本的周转,以便尽快地收回固定资本的价值。

根据以上的分析,可以把固定资本和流动资本同不变资本和可变资本的区别和联系,表示如下:

按在剩余价值生
产中的作用区分

按价值周转
方式区分

不变资本	{ 厂房、机器、设备、工具——固定资本 原料、燃料、辅助材料 }	流动资本
可变资本 工 资		

资产阶级经济学家只承认固定资本和流动资本的区别,不承认不变资本和可变资本的区别,其目的是为了掩盖剩余价值的来源,从而抹杀资本主义剥削。

预付资本的
总周转和年
剩余价值率

固定资本和流动资本的价值周转方式的差别，决定了两者周转时间和周转次数的区别。而且，不仅固定资本和流动资本的周转时间不同，固定资本的各个构成部分，也各有不同的寿命，从而各有不同的周转时间。预付资本的总周转由固定资本和流动资本的平均周转构成，其公式是：

$$\text{预付资本的总周转次数} = \frac{\text{一年内固定资本周转总额} + \text{一年内流动资本周转总额}}{\text{预付资本总额}}$$


下表中假设的数字，可以更具体地说明预付资本的总周转是怎样计算的。

生产资本的各种要素	价值(元)	一年周转次数	一年周转总额(元)
全部固定资本	100,000	1/10	10,000
其中：厂房	30,000	1/30	1,000
机器设备	60,000	1/10	6,000
工具	10,000	3/10	3,000
流动资本	50,000	4	200,000
全部预付资本	150,000	1.4	210,000

年剩余价值率是一年生产的全部剩余价值与预付可变资本的比率。从上表中可以看出，预付资本总周转的速度，在很大程度上取决于流动资本周转的速度。流动资本中包含着可变资本。流动资本的周转次数多，就意味着可以在一年内生产出更多的剩余价值，从而影响年剩余价值率。

正是因为资本周转速度的加快，不仅可以节省预付资本的数量，而且可以给资本家带来更多的剩余价值，所以资本家总是力图从缩短生产时间和流通时间来加快资本周转的速度。

第三节 社会总资本的再生产和流通



以上两节考察资本的运动，是从个别资本的角度来考察的。独立地发挥资本职能、实现着价值增殖的个别资本，是不能脱离社会资本而存在的。每一个资本主义企业购买原料、机器设备等生产资料和销售它的产品，都必须同其他资本主义企业发生商品交换关系。相互联系和相互依存的个别资本的总和，构成社会总资本或社会资本。在这一节里，要从社会总资本的角度来考察资本主义再生产。

对于资本主义再生产，从社会总资本的角度来考察，同从个别资本的角度来考察，有哪些区别呢？

从个别资本的角度考察资本主义再生产，主要是为了从资本连续不断的运动过程中来分析剩余价值的生产及其资本化，以及由此而产生的一系列社会后果，至于各个个别资本在流通领域的相互联系，如生产出来的商品如何销售，为继续生产所必需补充的各种生产资料从何处购买，是没有加以考察的。从社会总资本的角度来考察资本主义再生产，主要是为了要从各个个别资本的相互联系、相互依存的关系上，来研究社会总产品的实现问题。这就是：“工人和资本家从哪里获得自己的消费品？资本家从哪里获得生产资料？产品怎样满足这些需求和怎样使扩大生产成为可能？因而这里不仅是‘价值的补偿，而且是产品实物形式的补偿’”^①。这就需要把资本

^① 《俄国资本主义的发展》。《列宁选集》第1卷，人民出版社1972年版，第174页。

的生产过程和资本的流通过程结合在一起考察，研究一下在生产无政府状态的资本主义社会里，资本主义的再生产，在价值形态的补偿和实物形态的补偿方面，受着一些什么样的条件的限制。

研究社会总资本的再生产，既然要从价值补偿和实物补偿两方面来考察社会总产品的实现问题，那就首先要对社会总产品从价值形态和实物形态上来作一些分析。

从价值形态方面看，资本主义社会的总产品是由这样三个部分组成的： c (不变资本) $+v$ (可变资本) $+m$ (剩余价值)。从实物形态方面看，社会总产品可以从各种不同的角度作多种多样的分类，如农产品、重工业产品和轻工业产品，耐用品与非耐用品，原料、中间产品和最终产品等等。但从再生产的角度来看，可以分为这样两大类：用于满足生产消费需要的生产资料和用于满足个人消费需要的消费资料。与此相适应，整个社会生产可划分为两大部类：生产生产资料的第一部类(I)和生产消费资料的第二部类(II)。下面就从这样的角度出发，来考察社会总资本的简单再生产和扩大再生产。

社会总资本的 简单再生产

社会总资本的再生产，实际上是错综万端、异常复杂的问题。为了便于分析，必须撇开一些非本质的次要的因素，把社会总资本的再生产过程抽象化和简单化。以下的分析，是根据这样一些假定的条件出发的：这是一个纯粹的资本主义社会，只有资本家和工人两个阶级；商品按价值出售，价格不变；没有对外贸易；不变资本全部在一个生产过程中消耗掉。

按照以上的假定，根据社会总产品在价值形态上分解为 $c+v+m$ ，在实物形态上表现为生产资料即第一部类(I)产品

和消费资料即第二部类 (II) 产品的出发点, 可以把社会总资本表现为下列图式:

$$\text{I(第一部类)} \quad 4,000c + 1,000v + 1,000m = 6,000 (\text{生产资料})$$

$$\text{II(第二部类)} \quad 2,000c + 500v + 500m = 3,000 (\text{消费资料})$$

$$\text{社会总资本} \quad 6,000c + 1,500v + 1,500m = 9,000 (\text{社会总产品})$$

以上图式是社会总资本在一定时期(假定为一年)的生产过程。现在且来看一看, 第一第二两部类的产品, 是经过怎样的交换来实现其价值, 并在实物形态上各自取得进行再生产所必须的生产资料和消费资料的。

第一部类年生产品价值 6,000, 实物形态是机器、燃料、工具、原料、辅助材料等各种各样的生产资料。为了维持第一部类各企业的简单再生产, 第一部类内部各企业的资本家, 必须互相购买, 借以补偿这一部类各企业在生产过程中耗费掉的 4,000 不变资本 (Ic)。第一部类产品中余下来的 $1,000v + 1,000m$, 其实物形态是生产资料。但第一部类的资本家和工人不能用生产资料而必须用消费资料来满足自己的个人需要, 所以必须拿这部分产品同第二部类去交换。

第二部类的年生产品价值 3,000, 实物形态是粮食、肉类、衣服、家庭用品等各种各样的消费资料。这 3,000 消费资料中, 相当于 $500v + 500m$ 的那一部分消费资料, 由于第二部类各企业的资本家和工人购买生活用品而实现, 还剩下相当于 $2,000c$ 的消费资料, 需要用来换取各种生产资料以弥补第二部类各企业在生产过程中耗费掉的不变资本。

这样, 扣除了两部类内部的交换以后, 第一部类各企业手中还握有其价值相当于 $1,000v + 1,000m$ 的生产资料, 第二部类各企业手中握有其价值相当于 $2,000c$ 的消费资料, 双方

的产品,在实物形态上恰好是对方所需要的,在价值量上又恰好是相等的。这样,经过两部类之间的交换,社会总产品都实现了。两部类之间的交换,可用下列图式表示:

$$\begin{array}{l} \text{I} \quad 4,000c + \boxed{1,000v + 1,000m} = 6,000 \\ \phantom{\text{I}} \downarrow \\ \text{II} \quad \boxed{2,000c} + 500v + 500m = 3,000 \end{array}$$

第二年开始时,第一部类的 6,000 中, 1,000 已用于资本家的生活消费, 资本家手中只剩下 5,000, 仍按 $4,000c + 1,000v$ 的有机构成进行再生产, 剥削率仍为 100%, 第二年的年产品价值仍为 6,000。第二部类的 3,000 中, 500 已为资本家消费掉, 资本家手中只剩 2,500, 仍按 $2,000c + 500v$ 的有机构成进行再生产, 剥削率不变, 第二年的年产品仍为 3,000。第一第二两部类加起来, 社会总产品或商品形态的社会总资本仍为 9,000, 表现了简单再生产。

从以上的分析和图式中可以看出，社会总资本简单再生产的实现条件有以下三个：

第一个条件: $I(v+m) = IIc$, 在图式中, 是 $I(1,000v + 1,000m) = II(2,000c)$ 。这个条件说明了两部类之间的相互依赖关系。

第二个条件： $I(c+v+m) = Ic + IIc$ ，在图式中，是 $I(4,000c + 1,000v + 1,000m) = I(4,000c) + II(2,000c)$ 。这个条件说明了简单再生产条件下生产资料的补偿问题。

第三个条件: $\text{II}(c+v+m) = \text{I}(v+m) + \text{II}(v+m)$, 在

图式中, 是 $II(2,000c+500v+500m)=I(1,000v+1,000m)+II(500v+500m)$ 。这个条件说明了简单再生产条件下消费资料的实现。

社会总资本的
扩大再生产

资本主义再生产的特征是扩大再生产。在分析个别资本的扩大再生产时, 我们只从价值形态上提了一个条件, 即剩余价值的资本化。就是说, 资本家不能把剥削来的剩余价值全部吃光用光, 而必须把其中的一部分重新当作资本来运用, 这样, 在第二个生产过程开始时, 他就有了较大的资本, 可以购买更多的生产资料, 雇用更多的工人, 剥削到更多的剩余价值, 从而实现扩大再生产。现在分析社会总资本的再生产, 要从各个个别资本的相互联系和相互依存中来分析再生产, 就要从实物形态上再补充一个条件, 那就是: 在社会总产品的实物构成中, 第一部类所生产的生产资料总量, 必须大于第一、第二两部类消耗掉的生产资料量, 用符号表示, 即 $I(c+v+m) > Ic + IIc$ 。如果把第一部类内部各个资本家互相购买生产资料的数量扣除掉, 也就是说, 把 $I(c+v+m) > Ic + IIc$ 这一公式两端的 Ic 都减去, 那么, 上述的条件就变为 $I(v+m) > IIc$ 。这两个公式表明, 第一、第二两部类除了补偿生产中耗费掉的生产资料以外, 还可以购到更多的生产资料来实现扩大再生产。

下面试用图式来论证社会总资本扩大再生产的前提条件。假定第一年社会总资本的生产过程如下:

$I(\text{第一部类}) 4,000c+1,000v+1,000m=6,000(\text{生产资料})$

$II(\text{第二部类}) 1,500c+ 750v+ 750m=3,000(\text{消费资料})$

社会总资本 $5,500c+1,750v+1,750m=9,000(\text{社会总产品})$

以上图式中的数字是符合 $I(c+v+m) > Ic + IIc$ 和 $I(v+m) > IIc$ 这两个条件的。从追加的生产资料来源上看，扩大再生产的条件已经具备了。

上一章讲过，扩大再生产有外延式和内含式两种形式。进行外延式的扩大再生产，资本家必须添雇工人，那就还必须要有追加的生活资料。在这种情况下，就还要加上说明追加的生活资料来源的前提条件。这个条件用公式来表示，就是：

$$II(c+v+m) > I\left(v + \frac{m}{x}\right) + II\left(v + \frac{m}{x}\right)$$

在这个公式中， $\frac{m}{x}$ 代表剩余价值中用于资本家个人消费的部分。这一公式表明：第二部类的产品，在满足两部类工人和资本家的消费以外，还有余额可作为追加的生活资料。这个公式的两端各减去 $II\left(v + \frac{m}{x}\right)$ ，即把第二部类工人和资本家的生活消费撇开，就成为这样一个公式：

$$II\left(c + m - \frac{m}{x}\right) > I\left(v + \frac{m}{x}\right)$$

这个公式从两部类关系的角度说明追加的生活资料的来源。

为着满足扩大再生产的上述前提条件，资本家必须把剥削到的剩余价值作适当的分割，一部分用作追加的不变资本 (Δc)，一部分用作追加的可变资本 (Δv)，一部分用作资本家的消费 ($\frac{m}{x}$)。

假定第一部类的资本家将所剥削到的 $1,000m$ 中的一半用作个人消费 ($500 \frac{m}{x}$)，另外的 $500m$ 作为追加资本，并仍按 $4c:1v$ 的有机构成，购买追加的生产资料 ($400 \Delta c$) 和增雇

工人(100 Δv)。这样,第一部类的年生产产品,按剩余价值资本化的要求,便在价值形态上作如下的分割:

$$I(4,000c + 400 \Delta c) + (1,000v + 100 \Delta v) + 500 \frac{m}{x} = 6,000$$

现在再来看第二部类。第二部类所需要的生产资料必须由第一部类提供。根据上式,第一部类的年生产品 6,000 中,4,400 要用来满足本部类的需要,剩下来可以卖给第二部类的只有 1,600,其中 1,500 必须用于维持第二部类简单再生产的需要,只剩 100 可用于第二部类的扩大再生产。按照第二部类 $2c:1v$ 的有机构成,既然只有价值 100 的生产资料可作为追加的不变资本 ($100 \Delta c$),那么,就只有 $50m$ 可用作追加的可变资本 ($50 \Delta v$)。第二部类资本家剥削到的 $750m$ 中,除掉作为追加资本的 $150m$,余下的 $600m$ 用于资本家的个人消费。这样,第二部类的年生产品,按剩余价值资本化的要求,在价值形态上便作如下的分割:

$$\text{II}(1, 500c + 100 \Delta c) + (750v + 50 \Delta v) + 600 \frac{m}{x} = 3,000$$

第一部类和第二部类的年生产产品，在价值形态上按上述公式分割，两部类之间的交换和两部类产品价值的实现，可用图式表示如下：

$$\text{I } (4,000c + 400 \Delta c) + (1,000v + 100 \Delta v) + 500 \frac{m}{x} = 6,000$$

$$\text{II } (1,500c + 100 \Delta c) + (750v + 50 \Delta v) + 600 \frac{m}{x} = 3,000$$

第一年的社会总产品按上列图式实现，则第二年的生产

过程开始时第一和第二两部类的资本将如下式:

$$\text{I } 4,400c + 1,100v$$

$$\text{II } 1,600c + 800v$$

如剥削率不变,则第二年社会总资本的生产过程将表现如下式:

$$\text{I(第一部类)} \quad 4,400c + 1,100v + 1,100m = 6,600 \text{ (生产资料)}$$

$$\text{II(第二部类)} \quad 1,600c + 800v + 800m = 3,200 \text{ (消费资料)}$$

$$\text{社会总资本} \quad 6,000c + 1,900v + 1,900m = 9,800 \text{ (社会总产品)}$$

第一年的社会总产品价值是9,000,第二年增加到9,800,实现了扩大再生产。

从以上的分析中可以看出,扩大再生产的实现条件是:

$$1. \text{I} \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right) = \text{II}(c + \Delta c)$$

这个公式表明了第一、第二两部类之间的相互依赖关系。

$$2. \text{I}(c + v + m) = \text{I}(c + \Delta c) + \text{II}(c + \Delta c)$$

这个公式表明了第一部类产品的实现。

$$3. \text{II}(c + v + m) = \text{I} \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right) + \text{II} \left(v + \Delta v + \frac{m}{x} \right)$$

这个公式表明了第二部类产品的实现。

生产资料生
产优先增长

以上是按照外延式扩大再生产来分析,假定在扩大再生产过程中,资本有机构成没有发生变化。我们以前在分析资本积累的时候知道,在资本主义积累发展的历史过程中,随着生产技术的进步,资本有机构成呈现逐步提高的趋势。那么,如果把资本有机构成的因素考虑进来,又会产生什么结果呢?

列宁运用马克思关于社会总资本再生产的理论和图式,把资本有机构成提高的因素引进来进行分析,阐述了生产资

料生产优先增长的规律。

什么叫生产资料生产优先增长呢？就是在社会总产品的增长过程中，第一部类生产即生产资料生产的增长，比第二部类生产即消费资料生产增长得更快些。在技术进步、资本有机构成提高的条件下，生产资料优先增长具有客观必然性。

资本有机构成提高，表明在再生产的发展过程中，不变资本在社会总资本中的比重将趋于增大，可变资本的比重将趋于缩小。不变资本的物质内容是生产资料，可变资本的物质内容是劳动力。不变资本比重的增大和可变资本比重的缩小，意味着同等数量的资本，对生产资料的需求，将比对于用来再生产劳动力的消费资料的需求更大，也意味着同等数量的劳动力将推动日益增多的生产资料，因而客观上要求生产资料优先增长。

不论生产资料的生产或消费资料的生产都要耗费生产资料。第一部类既要为本部类企业提供生产资料，又要为第二部类企业提供生产资料。既然第一部类的生产增长速度要快于第二部类增长的速度，那么，提供给第一部类企业的生产资料的生产增长速度，也将比提供给第二部类企业的生产资料的生产增长速度要快一些。

所以，生产资料生产优先增长的规律，制约着社会总产品中不同构成部分的增长速度。增长最快的是煤、电力、钢、各类机床等主要是用来生产生产资料的生产资料；其次是用来生产消费资料的生产资料，如纺织机械、棉花、卷烟机、烟草等；第三是各类消费资料。

生产资料的生产比消费资料的生产发展更快，意味着生产技术的进步，意味着人们在从事物质资料生产的时候，运用

着日益庞大和复杂的生产资料体系。但是,“生产消费(生产资料的消费)归根到底总是同个人消费联系着,总是以个人消费为转移的。”^① 所以,生产资料生产的增长,归根到底还是要依赖于消费资料的发展并受它制约的。

马克思和列宁关于社会总资本的生产和流通的理论,揭示了资本主义的再生产受着哪些条件的制约,表明各个个别资本的循环是紧密地相互联系、相互依赖的。某些在国民经济中具有决定性作用的部门和企业资本循环的中断,会给社会总资本的再生产和流通造成极大的混乱。这种状况,对于在生产无政府状态中发展的资本主义经济,是必然要一再出现的。

阅 读 书 目

《学习马克思关于再生产的理论》第一篇、第二篇、第三篇,人民出版社、中国社会科学出版社 1980 年版。

思 考 题

1. 产业资本在其循环过程中要经历哪些阶段?采取哪些形式?
2. 资本周转速度对剩余价值的生产有什么影响?
3. 社会总资本简单再生产的实现条件和扩大再生产的前提条件是什么?

^① 《市场理论问题述评》。《列宁全集》第 4 卷,第 44 页。

第六章 剩余价值的分割

第一节 利润和平均利润

利润和利润率

以上各章的分析都证明了：在资本家的全部预付资本中，只有用来购买工人劳动力的可变资本才能产生剩余价值。可是资本家却不是这样看的。在资本家的心目中，剩余价值并不仅仅是可变资本产生的，而是他的全部预付资本产生的。因为尽管剩余价值只是可变资本产生的，但资本家必须同时预付不变资本，购买厂房、设备、原料等等，才能实现价值增殖，才能赚钱。所以在资本家看来，他赚的钱，即他所获得的利润，是全部预付资本的产物。“剩余价值，作为全部预付资本的这样一种观念上的产物，取得了利润这个转化形式。”^①

利润和剩余价值，本来是一个东西，都是工人在剩余劳动时间里所创造的价值。但因为对它产生的来源看法不同，就变成了两个概念。利润是剩余价值的转化形式。

利润和剩余价值的区别，可以从剩余价值率和利润率的差别上更清楚地看出来。例如，一个资本家有 10,000 元资

^① 马克思：《资本论》第 3 卷。《马克思恩格斯全集》第 25 卷，第 44 页。

本,其中不变资本是 8,000 元,可变资本是 2,000 元,产生剩余价值 2,000 元。那么,剩余价值率是 $\frac{2,000m}{2,000v} = 100\%$ 。由于利润是把剩余价值看作是全部预付资本的产物,所以利润率的计算公式是 $\frac{m}{c+v}$,在上例中,就是 $\frac{2,000m}{8,000c+2,000v} = 20\%$ 。

所以,剩余价值率转化为利润率,剩余价值也就转化为利润。利润率总是比剩余价值率低得多,它掩盖了资本家对工人的剥削程度。

利润率是剩余价值和全部预付资本的比例,它反映资本的价值增殖程度。以尽可能少的资本取得尽可能多的利润,是资本主义生产的目的,支配着资本家的全部活动。

决定利润率高
低的主要因素

资本的活跃程度,完全可以用利润率的高低来测定。凡是资本特别活跃的地方,那里的利润率一定比别的地方高。有 10% 的利润率就足以吸引资本家来投资,有 300% 的利润率,甚至可以使资本家不惜冒绞首的危险。那么,利润率的高低,究竟是由哪些因素决定的呢? 它主要决定于以下三种因素:

第一,是取决于剩余价值率的高低,即取决于资本家对工人剥削的程度。假如其他条件都相等,那么,剩余价值率越高,利润率也就越高。

第二,是取决于资本有机构成,即取决于不变资本与可变资本的比例。我们知道,在资本家的全部资本中,只有可变资本能产生剩余价值,所以可变资本在全部资本中所占的比重越大,产生的剩余价值就应当越多,利润率也应当越高。反过来说,不变资本所占的比重越大,利润率就应当越低。

第三，是取决于资本的周转速度。利润率通常以一年为单位来计算。资本周转越快，年剩余价值率越高，利润率也越高。一个10,000元的资本，假如每周转1次可使资本家获得剩余价值2,000元，那末，资本一年周转1次，利润率就是20%，一年周转2次，利润率就是40%。所以资本周转越快，利润率也越高。

利润率平均化
和生产价格

资本家都是追逐高额利润的。如果资本有机构成高、资本周转速度慢的企业只能获得较低的利润率，那么，会有哪些笨蛋资本家来经营发电厂、造船厂这一类资本有机构成高和资本周转速度慢的企业呢？如果资本有机构成低、资本周转速度快的企业，如使用活劳动较多的工艺美术制品厂和资金周转较快的糖果厂，可以获得较高的利润率，那么，那些经营发电厂、造船厂的资本家，不会看了眼红，把资本转移过来同他们竞争吗？这种竞争会造成怎样的后果呢？

在这里，我们首先要将同一生产部门资本家之间的竞争，与不同生产部门资本家之间的竞争区别开来。

同一生产部门如皮鞋制造业内部资本家之间的竞争，使那些生产规模大，技术装备先进，从而资本有机构成高的企业处于有利地位，这些企业工人的个别劳动时间低于社会必要劳动时间，资本家可以榨取到超额剩余价值。超额剩余价值转化过来的利润，称为超额利润。资本家对超额利润的追逐，刺激了资本主义生产技术的进步和部门资本有机构成的提高。

不同生产部门如电力业、纺织业和食品业之间资本家的竞争，则将使各生产部门的利润率趋于平均化，形成平均利润率和平均利润。

我们在上面分析决定利润率高低的因素时，只考虑了影响剩余价值生产的主要因素，没有把竞争、市场供需关系、价格同价值的背离考虑在内。但是这些因素对于资本主义经济的运动是起作用的，必须考虑在内。现在把这些因素引进来加以分析。

假定以电力业、纺织业、食品业三个生产部门代表资本有机构成不等的生产部门，为使问题简单，又假定这三类企业的剩余价值率和资本周转速度都相等，那么，它们的利润率就应该象下表所显示的那样：

	c (不变资本)	v (可变资本)	m' (剩余价值率)	m (剩余价值)	p' (利润率)
电力业	500	100	100%	100	16.67%
纺织业	300	100	100%	100	25.00%
食品业	100	100	100%	100	50.00%
合 计	900	300	—	300	—

从上表可以看出，这三个生产部门的剩余价值率相等，而利润率是食品业最高，纺织业次之，电力业最低。这种情况能长久维持下去吗？显然不能。资本家是唯利是图的。假如食品业的利润率比电力业高，那么，经营电力业的资本家，就要把他的资本转移到食品业去，结果，食品制造厂增加，各类食品供过于求，价格下跌，食品业的利润率就下降。在电力业那方面，因为经营者减少，电力供应减少，供不应求，价格上涨，电力业的利润率就提高。这时，假如电力业的利润率提高到超过食品业，资本又会从食品业流回到电力业来。

这种资本流动到什么时候才停止呢？只有当不同生产部门的利润率大致相等的时候，资本在各生产部门之间的流动

才会停止。所以,不同生产部门资本家之间的竞争,使利润率趋于平均化,形成平均利润率和平均利润。拿上述的例子来说,电力业、纺织业、食品业三类企业的资本总额是 $900c + 300v = 1,200$ 。剩余价值总量是 $300m$ 。这样,平均利润率就是剩余价值总量和资本总额的比率,即

$$\frac{300m}{900c + 300v} = 25\%,$$

利润率的平均化过程,也就是各生产部门的剩余价值重新分配的过程。这种情况,可以用下表来显示:

	全部资本 (1)	剩余价值 (2)	剩余价值 率(3)	平均利润 率(4)	平均利润 (1×4)	平均利润与剩 余价值之差
电力业	600	100	100%	25%	150	增 50
纺织业	400	100	100%	25%	100	不增不减
食品业	200	100	100%	25%	50	减 50

从上表可以看出,有机构成高的电力业,不仅可以占有从本部门工人身上剥削到的剩余价值,还可以从有机构成低的食物业取得增补。食品业从本部门工人身上所剥削到的剩余价值,自己不能全部占有,必须奉送一部分给有机构成高的电力业。整个资本主义社会,就好象是一个庞大的股份公司,不同部门的资本家,都实行“等量资本取得等量利润”的原则,根据资本的大小,按平均利润率分得的一份剩余价值,即平均利润。马克思的平均利润理论揭示出:工人不仅受他所属那一企业部门的资本家的剥削,而且是受着全体资本家的剥削。在资本主义社会里,不是个别工人同个别资本家相对立,而是整个无产阶级同整个资产阶级相对立。无产阶级要求得自身的解放,必须推翻整个资产阶级的统治。

我们在以前各章中分析过:商品是按照它的价值出售的,

资本主义制度下商品的价值,是由 $c+v+m$ 构成的。现在,利润率的平均化,表明剩余价值要转化为平均利润。这样,商品就不是按照 $c+v+m$ 的价值出售,而是按照 $c+v$ + 平均利润的生产价格出售。 $c+v$ 是生产商品时所耗费的生产资料的价值和劳动力的价值,两者构成商品的成本价格。生产价格就是成本价格加平均利润。随着利润率的平均化,利润转化为平均利润,商品的价值也就转化为生产价格。资本主义社会里商品的市场价格,就是随着商品供需的变化,环绕着生产价格这个中心而上下波动的。

第二节 商业资本和商业利润

商业资本的本质和职能

在以上的分析中,似乎工人创造的剩余价值,是被产业资本家独吞了的。事实上,产业资本家并不能独吞,必须把从工人身上剥削来的剩余价值吐出一部分来瓜分给商业资本家。

商业资本家凭什么要求瓜分产业资本家的剩余价值,产业资本家又为什么愿意乖乖地瓜分一部分剩余价值给商业资本家呢?

上一章讲过,产业资本在其循环过程中必须经历购买阶段、生产阶段和售卖阶段这样三个阶段,依次采取和抛弃货币资本、生产资本和商品资本的形态。在资本循环的三个阶段中,产业资本家对于第三个阶段的职能即把商品资本再转化为货币资本的职能,感到很麻烦。因为商品的消费者是分散的,制造商品的工厂要把生产出来的商品全部直接卖给消费

者,是非常不方便的事情。商业资本的职能,就是代替产业资本完成第三阶段的工作。商业资本家拿出自己的资本来向产业资本家整批买进商品,然后再零星卖给消费者。这样,由于商业资本的帮助,产业资本得以加快资本周转的速度。正是凭着商业资本所发挥的这种职能,产业资本家才心甘情愿地将自己剥削得来的剩余价值瓜分一部分给商业资本家。

从以上的分析中可以看出,商业资本无非就是从产业资本中分离出来独立发挥作用的商业资本,是商品资本的独立化形态。



商业资本的职能是通过买卖行为,将商品资本转变为货币资本。商业资本的运动公式是: G (货币)—— W (商品)—— G' 。 $G' = G + \Delta G$, 这 ΔG 就是商业资本从产业资本那里瓜分到的一部分剩余价值,就是商业利润。

商业利润的利润率是怎样决定的呢?很明显,商业资本的利润率必须与产业资本的相等。假如产业资本的利润率高于商业资本的利润率,商业资本家就会把他的资本从商业领域转移到产业部门去,结果,产业部门的竞争者增加,利润率就会降低。同样的,假如商业利润率高于产业利润率,那么,产业资本家也会把他的资本转移到商业领域去,结果也会导致商业利润率的降低。只有当产业利润率和商业利润率相等的时候,产业资本与商业资本之间,才能各自安心于自己的领域。

我们在上一节里,是根据

$$\frac{\text{剩余价值总额}}{\text{产业资本总额}}$$

这个公式来推算平均利润率的。现在，由于商业资本也要参与剩余价值的瓜分，所以平均利润率的公式应该修改为

$$\frac{\text{剩余价值总额}}{\text{产业资本} + \text{商业资本}}。$$

当然，商业资本和产业资本获得同等的利润率，也象各不同产业部门的资本会获得同等的利润率一样，是指一种基本的倾向来说的。

商业资本是在流通领域中发挥作用的，商业资本家所雇用的商店职工的主要工作，是从事商品的买卖。商品的买卖只会使价值形态发生变化：买，是使价值由货币形态变为商品形态；卖，是使价值由商品形态变为货币形态。由于商品交换只能是等价交换，商品的买卖不会使商品的价值量增加，所以商业职工的劳动，就其从事商品买卖来说^①，既不创造价值，也不创造剩余价值。那么，商业资本家对商店职工的剥削，究竟应该怎样来理解呢？

产业资本家以低于商品价值(生产价格)的批发价格将商品卖给商业资本家，商业资本家借助于商店职工的劳动，按相当于商品价值(生产价格)的零售价格出售。批发价格与零售价格的差额，就是产业资本瓜分给商业资本的剩余价值，它是由产业工人创造并由商店职工来实现的。商店职工通过他们的劳动，完成了商品的买卖工作，使商业资本家得以占有产业资本家瓜分给他的剩余价值。商店职工的劳动时间事实上也分为两部分，第一部分是必要劳动时间，在这一部分时间里所实现的剩余价值，转化为商店职工的工资，抵偿了商店职工劳

① 商业职工还从事商品的运输、分类、包装、保管等工作，这些工作是生产过程的工作在流通领域里的继续。我们这里的分析，不包括商业职工的这一部分劳动。

动力的价值。第二部分是剩余劳动时间，这一部分劳动时间是白白地为商业资本家做的，在这一部分时间里所实现的剩余价值，构成为商业资本家的利润。

商业职工的工资来源于产业工人所创造的剩余价值，决非说，商业职工参与了剥削。剥削是不劳而获地占有他人劳动，而商业职工的工资，是一种劳动收入。从劳动者整体来看，商店职工和产业工人，都是从属于资本的雇佣劳动军。产业工人为资本生产剩余价值，商店职工为资本实现剩余价值，他们同受整个资本家阶级的剥削和压迫。

在资本主义社会以前，早就出现了专门从事商品买卖的商人资本。在奴隶社会和封建社会中，凡是商品交换发达的地方，就有商人资本的活动。那时的商人资本是从贱买贵卖中获得商业利润的。而在资本主义社会里，商业利润是剩余价值的转化形态。

第三节 借贷资本和利息


借贷资本

除了产业资本和商业资本以外，还有一种资本也要参加剩余价值的瓜分，那就是借贷资本。这是一种通过货币的借贷关系来参与剩余价值瓜分的资本形态。

货币的借贷关系对于资本主义经济的发展非常重要。这是因为，产业资本家为了扩大生产规模，商业资本家为了扩大经营范围，以及他们为应付生产和经营中某种季节性和临时性的需要，往往需要借入大量货币资本。另一方面，产业资本在资本循环的过程中，必然会游离出暂时闲置不用的货币可

供贷出,如:1. 厂房、机器设备等固定资本的价值是逐步转移到商品中去的,这个逐步转移的价值每年以折旧基金的形式贮存起来,在固定资本更新即重建厂房和购买替换的新机器以前,折旧基金就是暂时闲置不用的货币;2. 资本家出售商品每天都有收入,而支付工资和原材料的货币往往在一定的日期成批支出,这就会使流动资本的一部分也暂时闲置起来;3. 资本积累必须到一定的数量才能用来扩建厂房、增添机器,在达到这个数量之前,资本化的剩余价值就以货币的形式暂时闲置着。此外,食利者手中的货币资本以及资本主义社会各阶级的货币储蓄,也是可供贷出的货币资本。

通过货币资本的借贷关系,可以把闲置的货币资本变为产业资本和商业资本,加速资本主义经济的发展。



货币资本的所有者将货币贷放给产业资本家和商业资本家,当然不是没有条件的,条件就是也要瓜分一部分剩余价值。借贷资本所得到的这一部分剩余价值,叫做利息。所以,借贷资本运动的公式是: $G \longrightarrow G'$ 。 $G' = G + \Delta G$, 这个 ΔG 就是借贷资本以利息名义从产业资本家或商业资本家那里瓜分到的剩余价值。利息也是剩余价值的一种转化形态。

利息对借贷资本的比例,称为利息率。按月计算的利息率称为月息率,按年计算的利息率称为年息率。例如,100元借贷资本每年可得利息5元,那么,年利息率就是: $\frac{5}{100} = 5\%$ 。

利息率的最高限度不能超过平均利润率,因为假如利息率超过平均利润率,产业资本家或商业资本家就不会去借货币资本。所以利息是产业资本和商业资本的平均利润的一

部分。

以上讲的,是资本主义的借贷资本和利息。其实,货币的借贷关系并不是到资本主义社会才产生的。只要商品货币关系有了相当程度的发展,就会产生以索取利息为条件的货币借贷关系。奴隶社会和封建社会的高利贷资本,就是资本主义以前的借贷资本。高利贷资本的放款对象主要是小生产者和城市贫民。高利贷的利息率是没有什么最高限度的。高利贷者象吸血鬼一样残酷,会向借款人勒索一年、一个月甚至一天就对本对利的驴打滚式的高利息。小生产者和贫民一旦陷入高利贷者的手里,就很难逃脱倾家荡产的命运。高利贷资本在半殖民地半封建的旧中国异常猖獗。在某些资本主义国家的下层社会里,至今仍有高利贷资本的活动。

银行资本和 银行利润


在资本主义社会里,银行是一种特殊形式的资本主义企业,它的特殊职能就是充当货币借贷关系的中介人。银行通过存款的形式把社会上分散的闲置货币资本聚集到自己手里,又以各种贷款形式,把集中起来的货币资本交给产业资本家和商业资本家去运用。

银行存款的来源主要有三个:1. 产业资本家和商业资本家暂时不用的货币资本;2. 货币资本家的存款;3. 其他各种人的储蓄。这些零星的存款集中到银行,就变成大量的货币资本,可用来促进资本主义工商业的发展。资本主义的银行同资本主义的工商企业,存在着相互促进、相互依赖的关系。

银行贷款要索取利息。银行取得的贷款利息同银行付出的存款利息之间的差额,构成银行的收入,是银行利润的来

源。银行利润同银行资本家创办银行的预付资本的比例，就是银行资本的利润率。银行资本的利润率应等于产业资本和商业资本的利润率。银行资本也参与平均利润率的形成。银行利润归根到底也来自产业工人所创造的剩余价值。

第四节 地 租



在资本主义社会里，资本主义生产关系不仅遍及于工商企业，而且也在农业部门发展起来。农业资本家向土地所有者租来大片土地，购买农业机器和其他生产资料，雇用农业工人，建立起资本主义农场。

资本主义在农业中的发展，历史上一般有两种形式：一种称为美国式道路，其特点是，资本主义农业是在没有受到封建势力重大阻碍的顺利环境中迅速发展。1861—1865年的南北战争后的美国农业，便是走这条道路的典型。另一种称为普鲁士式道路，其特点是，封建地主经济经过逐步改良，慢慢地发展成为资本主义农业。在这一过程中，部分封建地主逐步转化为农业资本家，部分农奴逐步转化为农业工人。德国和意大利等国家便属于这一类。

资本主义农业与封建农业之间的最根本区别在于：农业中封建主义的生产关系只涉及两个对立的阶级，即封建地主和农民。封建地租的剥削是赤裸裸的，不借助于劳动力的买卖关系。封建地租吞没了农民的全部剩余产品。农业中的资本主义生产关系涉及到三个阶级之间的关系：1. 土地所有者，2. 农业资本家或称租地农场主，3. 农业雇佣工人。土地

所有者和农业资本家共同剥削农业工人的剩余价值。在某些资本主义农场里,土地所有者和农业资本家是同一个人,但是这对问题的本质并无影响。这位一身而二任焉的剥削者将对农业工人进行双重的剥削,他首先是以农业资本家的身份剥削一次,然后又以土地所有者的身份剥削一次。

农业资本家同土地所有者怎样来瓜分农业工人所创造的剩余价值呢?农业资本家所得到的份额,应不少于工商业的平均利润,否则他就会弃农经工或弃农经商。他也不能得到高于平均利润的份额,否则必有工商业资本家弃工经农或弃商经农来同他竞争。土地所有者得到的份额,就是农业工人创造的剩余价值扣除平均利润以后的余额。所以资本主义的地租不能独吞农业工人的剩余价值,而只是剩余价值的一部分,是超过平均利润的余额,是农业资本家缴给土地所有者的超过平均利润的那部分剩余价值。

农业工人创造的剩余价值,怎么可能在农业资本家攫取平均利润以后,还有余额作为地租缴给土地所有者呢?这就需要来进一步分析资本主义地租的形式了。

资本主义 级差地租

考察资本主义地租,有一个出发点必须先明确起来,那就是,农产品价格的决定与工业品不同。工业品的价格,取决于社会平均生产条件所决定的生产价格(成本价格加平均利润)。农产品的价格,则取决于劣等地的生产条件所决定的生产价格。这是因为,农业生产离不开土地,而土地面积是有限的,在这有限的土地中,肥沃程度或位置优劣又各不相同,有上等地、中等地、劣等地的区别。这种情况,使得农业资本家中,必定有一部分人经营上等地,有一部分人经营中等地,

另有一部分人不得不经营劣等地。经营劣等地的农业资本家，如果不能捞回成本和获得与工业资本同等的平均利润，他就会放弃经营农业，把资本转移到工业方面去。这样，农产品的供给就会减少，社会对农产品的需求不能满足，农产品的价格就会因供不应求而上涨。当农产品的价格上涨到能保证经营劣等地的农业资本家也能获得平均利润的时候，劣等地才又会被经营起来，那时，农产品的供给增加了，价格就不再上涨。

既然农产品的价格由劣等地上的生产价格决定，经营劣等地的农业资本家可以获得平均利润，那么，经营中等地和上等地的农业资本家，由于他们所经营的土地比较肥沃，农业工人的劳动生产率较高，他们用等量的投资可以获得较多的农产品，而且可以把农产品按劣等土地的生产价格出售，就可以获得超额利润了。这部分超额利润便会转化为级差地租第一形态。

土地 种 类	每公顷 土地粮 食产量 (吨)	成 本 价 格 (元)	平 均 利 润 (元)	个别生 产价格 总额 (元)	每吨粮食 的个别生 产价格 (元)	社会生 产价格 总额 (元)	平均利 润以上 的余额 (元)	级差地 租第一 形态 (元)
劣等地	4	100	20	120	30	120	—	—
中等地	5	100	20	120	24	150	30	30
上等地	6	100	20	120	20	180	60	60

从上表可以看出，等量资本投在肥沃程度不同的等量土地上，必然使较优土地的经营者的超额利润，这种超额利润会由于农业资本家之间的竞争而落入土地所有者手中。此外，土地位置的优劣，如离城市的远近，也可以使农场主的收益发生差异。离城市近的农场花的运费少，成本低；离城市远的农场花的运费多，成本高。如果离城市远的农场在出售农产品

后可获得平均利润，离城市近的按同一价格出售农产品，就可以获得超额利润。这种由于土地肥沃程度不同、位置优劣不同所产生的超额利润而转化成的地租，称为级差地租第一形态。

如果一国的土地全部都已开垦，而农产品仍不能满足社会需要，这时，为增加农业生产，必须对土地进行追加投资。暂且假定，经营上等地的农业资本家，除原来每公顷土地投资100元外，再追加投资100元。这追加的100元，使他获得增产粮食6吨，仍按每吨30元出售，又可获得超额利润60元。在农业资本家同土地所有者续订租约时，土地所有者估计到这种由追加投资所得的收益，提高租金，于是这种追加投资所获得的超额利润，又会落到土地所有者的腰包里去。这种由于对同一土地作追加投资所产生的超额利润而转化成的地租，称为级差地租第二形态。为着争夺对土地作追加投资所产生的超额利润，农业资本家总是力图延长租期，而土地所有者则不愿土地租期太长。

构成级差地租内容的超额利润，是土地经营权垄断的结果。上等地一旦被某些农业资本家经营，他人便不能再来插足。正是土地经营权的资本主义垄断，才使上等地和中等地的农业资本家可以获得超额利润。所以，土地私有权不是级差地租产生的原因，而只是使超额利润转化为级差地租的原因。

绝对地租

劣等土地是没有级差地租的。但假如劣等土地不能给土地所有者带来任何好处，土地所有者就会宁愿让土地荒芜，决不肯白白供农业资本家使用。所以，即使是劣等土地，也必

须使土地所有者获得一定量的地租。这种由于土地私有权的垄断所勒索到的地租,称为绝对地租。

绝对地租的源泉是否也是农业工人的剩余价值呢?如果是,它是怎样转化为绝对地租的呢?请看下表:

生产部门		资本有机构成	剩余价值	商品价值	利润率	平均利润率	生 产 价 格	绝 对 地 租
工业	食品业	$70c+30v$	30	130	30%	20%	120	—
	纺织业	$80c+20v$	20	120	20%	20%	120	—
	电力业	$90c+10v$	10	110	10%	20%	120	—
农 业		$60c+40v$	40	140	40%	20%	120	20

从上表可以看出:由于农业的资本有机构成较工业低,等量资本在农业中可吸收较多的劳动力,在剥削率相等的条件下,可产生较多的剩余价值。工业中有机构成不同的生产部门,由于资本家的竞争和资本在各生产部门之间的自由流动,引起剩余价值的重新分配,形成平均利润率。农业由于有土地私有权这只拦路虎,农业资本家必须向土地所有者“纳贡”,因此农业不参与平均利润率的形成。农业以工业的平均利润率作为自己的平均利润率。这样,由于农业资本有机构成较低而多剥削到的剩余价值,就留在农业部门,构成为绝对地租。所以,绝对地租是农产品价值超过生产价格以上的余额。它的源泉也是农业工人的剩余价值。劣等地虽然没有级差地租,但却可以产生绝对地租。

随着农业现代化的进展,农业中的资本有机构成也日益提高。在某些发达资本主义国家中,现在农业中的资本有机构成甚至已超出工业,在这种情况下,绝对地租的源泉和性质会发生怎样的变化呢?

这种情况,马克思已经科学地预见到了。马克思指出,农业资本的有机构成低于工业,没有必然性,只是理论上的一个假定。随着农业生产的技术进步,当农业资本的有机构成同社会平均的资本有机构成相等的时候,农业资本就不能推动更多的劳动,不会实现更多的剩余劳动,农产品的价值就不会高于它的生产价格,在这种情况下,绝对地租“只能来自市场价格超过价值和生产价格的余额,简单地说,只能来自产品的垄断价格”。^①在这种情况下,绝对地租就具有垄断地租的性质。

土地价格和地
价、地租对经
济发展的影响

土地是天生的自然物,不是劳动产品。没有被人开垦过的土地,没有人的劳动凝结在上面,是没有价值的。但是在资本主义社会里,土地被私人垄断着,是土地所有者的私人财产,也象其他商品一样可以自由买卖。所以土地虽然没有价值,却有价格。

其他商品的价格决定于它们的价值(或生产价格),土地的价格是怎样决定的呢?土地价格等于“资本化的地租”,就是说,假如土地所有者出卖土地所得到的货币,当作借贷资本存在银行里,所得的利息与地租相等,那么,他就愿意出卖土地了。所以土地价格的计算公式是 $\frac{\text{地租}}{\text{利息率}}$ 。例如,有一块土地,土地所有者每年可收得地租 100 元,而当时银行存款的利息率为 5%,那么,这块土地的价格就等于:

$$100 \div \frac{5}{100} = 100 \times \frac{100}{5} = 2,000 \text{ 元}$$

在资本主义的发展过程中,随着资本有机构成的提高,利

① 马克思:《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷,第863页。

润率和利息率都呈现下降的趋势,而地租则呈现上涨的趋势,所以由地租和利息率两个因素所决定的土地价格就不断呈现上涨的趋势。在现代资本主义国家的大城市里,地租和地价飞跃式地上涨,带动房价和房租也飞跃式地上涨,房租往往占去劳动者工资的 $1/3$ 左右。劳动者向土地所有者缴纳的贡赋是越来越沉重了。

地租和地价的上涨,不仅对劳动者不利,对资本主义经济的发展也不利。土地所有者借助于土地私有权,从资本家手里瓜分掉一部分剩余价值,减慢了资本积累的速度。级差地租第二形态的存在,使土地所有者占去了对土地追加投资的超额利润,降低了农业资本家采用新技术和改良土壤的兴趣。绝对地租提高农产品的价格,从而也提高了劳动力的价值,增加了资本家可变资本的支出。所以,在资本主义社会里,土地所有者不仅同工人阶级存在着利益的对立,而且也同资本家阶级存在着利益的对立。

由于土地私有权不利于资本主义经济的发展,所以在资本主义发展的初期,资产阶级中的一部分人曾要求实行土地国有。但是资产阶级没有能够贯彻这一主张。因为,土地私有权是生产资料私有制的一种形式,如果实行土地国有,就会动摇生产资料私有制的基础。而且,在资本主义的发展过程中,资本家也越来越多地获得土地,逐渐同土地所有者结合。所以,资产阶级无力解决土地私有问题。土地私有制只有在无产阶级革命胜利以后才能彻底加以消灭。

阅 读 书 目


马克思:《工资、价格和利润》第11节。

思 考 题

1. 平均利润率是怎样形成的? 马克思关于平均利润理论的革命意义何在?
2. 什么是商业利润、利息和资本主义地租?

第七章 资本主义经济危机

第一节 资本主义经济危机的实质和根源



资本主义经济危机爆发时，工商企业大量倒闭，失业工人的数目急剧增加，社会经济生活显现出极大的混乱和动荡。而这一切，都是由“生产过剩”引起的。由于生产过剩，市场上的竞争更加激烈，资力薄弱的中小企业就首先破产倒闭，大企业也缩减生产，从而导致失业增加。生产过剩是资本主义经济危机的最主要的现象。危机中的其他现象，都是从生产过剩中派生出来的，所以**资本主义经济危机是生产过剩的经济危机**。

资本主义制度下的这种生产过剩，当然不是绝对的过剩，决不是说，因为生产门路已无可开辟，因而生产资料已绝对过剩；因为人们的各种生活需要都已满足，因而消费资料已绝对过剩。在资本主义国家发生经济危机的时候，往往可以看到这种表面上似乎极端矛盾的现象：一方面，资本家喊叫生产过剩，把牛奶倒入大海，鸡蛋拿去喂猪，马铃薯翻在地里当肥料；另一方面，日益增多的失业工人家庭正在为得不到必需的食物营养而犯愁。资本主义世界中经济最发达的美国，当生产过剩的经济危机到来时，在官方规定的贫困线以下生活的人

数,便会成百万上千万地增加。所以,资本主义的生产过剩决不是绝对过剩而是相对过剩,即相对于有支付能力的需求来说,相对于社会购买力来说,商品是生产得太多了。

生产过剩的经济危机是资本主义经济特有的现象,但是,经济危机的可能性,却在商品经济中早就潜伏着了。自从物物交换发展到以货币为媒介的商品流通,卖和买就在时间上和空间上都分离了。卖者出售商品取得货币,如果不买进,那些作为他的交换对手的商品生产者,也就不能卖出。这就可能发生买和卖的脱节,就已包含着危机的可能性。但是,个体劳动者的小商品生产的目的是为了换取生产资料来维持自己的生产和换取生活用品来维持自己的生活。卖后不买的情况是不多的。同时,在奴隶社会和封建社会,社会生产力水平很低,生产规模狭小,社会分工还不很发达,社会生产中占统治地位的是自给自足的自然经济。买和卖的脱节虽然可能发生,但它的影响也只是局部的,不会导致整个社会生产的经济危机。在简单商品经济中便潜伏着的危机的可能性,只有在资本主义制度下才具有现实性和必然性。

危机的根源
在于资本主义
基本矛盾

资本主义社会必然要发生经济危机,是由资本主义经济制度本身决定着的。生产过剩的经济危机的根源,在于资本主义基本矛盾即生产社会化和资本主义私有制的矛盾。

资本主义基本矛盾必然要表现为生产无限扩大的趋势同广大劳动群众有支付能力的需求相对缩小的矛盾。生产社会化为生产的扩大提供了广阔的可能性。资本家为了追逐超额利润,为了在竞争中击败同业,竞相采用新技术,提高劳动生

产率。所有的资本家,谁都不愿落后,因为落后就要在竞争中失败,就要被并吞掉。资本家之间这种追逐最大利润的竞争,使生产迅速增长,呈现无限扩大的趋势。但同时,为了追逐最大利润,资本家又拚命剥削工人,束缚了广大劳动群众购买力的增长。这样,一方面是生产的增长,另一方面群众有支付能力的需求相对萎缩,生产与消费之间裂痕越来越大,资本主义的相对生产过剩越来越严重。

资本主义基本矛盾还必然要表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。生产社会化要求相互联系的各个生产部门、企业、工段、工种之间密切地互相配合。生产社会化的这种客观要求在一个资本主义企业的范围内是能够实现的,因为在任何资本主义企业里,全体工人都必须服从资本家的支配。处于同一资本支配下的个别资本主义企业,其内部的各个车间、各个工段、各个工种之间,可以有严密的组织性。但在整个社会范围内,各个企业属于不同的资本家所有,每一个资本家都是自己企业的主人,谁也管不了谁,所以整个社会生产必然是无政府状态的。生产社会化和资本主义私有制的矛盾,就表现为个别企业生产的有组织性和整个社会生产的无政府状态之间的矛盾。在资本主义经济发展比较顺利的时候,产业资本家竞相发展生产,商业资本家竞相扩大经营范围,生产的无政府状态往往掩盖了本来已经开始出现的生产过剩。而当生产过剩终于掩盖不住的时候,产业资本家竞相抛售自己的产品,商业资本家往往停止或大大缩小进货,以库存商品应付市面,这样,生产的无政府状态就会使生产与消费的矛盾以雪崩般的形式暴露出来,表现为经济危机。

第二节 资本主义再生产的周期性

资本主义再生
产周期的阶段

资本主义经济危机是重复地出现的,具有周期性。经济危机的周期爆发,使资本主义经济的发展一再地被经济危机所打断,从而使资本主义再生产也呈现出明显的周期性。

经济危机周期性的原因何在呢?恩格斯对这个问题是这样分析的:“大工业的巨大的扩张力——气体的膨胀力和它相比简直是儿戏——现在在我们面前表现为不顾任何阻力的、在质量上和数量上进行扩张的需要。这种阻力是由大工业产品的消费、销路和市场形成的。但是,市场向广度和深度方面扩张的能力首先是受完全不同的、力量弱得多的规律支配的。市场的扩张赶不上生产的扩张。冲突成为不可避免的了,而且,因为它在把资本主义生产方式本身炸毁以前不能使矛盾得到解决,所以它就成为周期性的了。”^①这就是说,在资本主义经济的发展中,有两种相反的因素对立着。一种是由于追逐超额利润,采用新技术,扩大生产规模所引起的一系列有利于生产和市场扩大的因素;另一种是由于群众购买力的增长落后于生产增长所引起的一系列限制生产和市场扩大的因素。如果只有第一种因素发生作用,资本主义生产将一帆风顺地不断发展。如果只有第二种因素发生作用,那么资本主

^① 恩格斯:《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第315页。

义就不可能有扩大再生产。正是因为有对立的两种因素同时发生作用,一方面使生产扩大,另一方面又破坏着再生产的条件,使扩大再生产发生中断,使资本主义再生产呈现出扩张和萎缩的周期性。

重复地出现的经济危机,使再生产的每一周期包括着四个阶段。如果把危机当作起点,那就是:危机、停滞(萧条)、恢复和繁荣(高涨);然后又是危机、停滞……,如此循环不已。

危机阶段的特征是:商品销路突然缩小,生产猛烈下降,工商企业竞相削价抛售商品,竞争空前激烈,在竞争中,中小企业首先破产,大企业也不得不缩减生产,失业工人急剧增加,整个社会岌岌可危,就象在大海中遭到台风袭击的孤舟,似乎随时都有覆灭的可能。

危机以后接着是停滞时期。这个时期的特征是:生产下降已经停止了,经过危机而幸未倒闭的那些企业,在缩小了的生产规模下苟延残喘,大量失业工人依旧找不到职业,但同时,堆积如山的存货却在陆续销售出去。这个时期的资本主义经济,就象是暴风雨止息后的黑夜,虽然覆舟的危险似乎已经过去,但仍四顾茫茫,看不见一丝希望。

经过一个时期的停滞以后,存货渐渐减少,物价开始上涨,生产有了转机。资本家开始采用新技术,扩大生产,来迎接好转的市场。由于旧企业生产的恢复和新企业的建立,失业工人也逐渐减少,社会购买力进一步增长,进一步推动了生产恢复和发展的步伐,整个社会生产逐渐接近危机前的水平。这是恢复时期的情况。

接着,生产的扩大从慢步转成快步,从快步转成跑步,整

个社会生产超出危机前的水平迅速增长，再生产的周期已从恢复进入繁荣时期。这时，资本家早就忘记了危机时的惨况，大家拚命扩大生产，企图获得更多的利润。生产水平向前突飞猛进，但在一个时期的迅跑以后，终于又跳进了危机的泥坑。

资本主义的再生产，就是循着这种危机——停滞——恢复——繁荣——危机的这些阶段，进两步退一步地前进的。自从1825年在英国发生了第一次席卷整个工业部门的经济危机以来，到第二次世界大战以前，在1836年、1847年、1857年、1866年、1873年、1882年、1890年、1900年、1907年、1920年、1929年、1937年，欧洲和美洲的主要资本主义国家，都一再发生经济危机，平均每隔八年到十二年，就要发生一次危机。

为什么资本主义经济危机会呈现出这样的规律性呢？是什么力量使资本主义经济脱离危机阶段，重新走上恢复和繁荣阶段的呢？我们前面说过，在资本主义经济的发展过程中，有两种方向相反的因素同时在起作用：群众购买力的相对萎缩使生产发展受到限制，而资本家致富的绝对欲则促使生产发展。在危机之后，当从停滞转向恢复，市场情况开始好转的时候，资本家为着在市场竞争中占取有利的地位，就都抢先更新固定资本，即采用新技术，用较新式的机器设备更换原有的机器设备，这就引起对生产资料的大规模的需求，引起第一部类企业的生产恢复和扩大，而第一部类企业就业人数的增加，扩大了对消费资料的需要，反过来又促进第二部类企业的生产扩大和就业增加。资本主义企业为着逃出危机而大规模地更新企业设备，是促使资本主义经济逃出一个危机和进入另

一个危机的重要原因，所以固定资本的更新是危机周期性的物质基础。

二次大战以后经济危机的新特点

经济危机是周期地重复出现的。但每一次经济危机并不是前一次危机的简单重复。资本主义社会的生产力和生产关系，都随着时代的进展而发生变化。交通运输的发展，世界市场的形成和扩大，科学技术革命的出现，新兴资本主义国家同老大资本主义国家之间的竞争，资本主义垄断组织的出现及其发展，这些以及其他各种经济条件的变化，都会使经济危机和再生产周期出现新的特点。

1929年爆发的经济危机，是遍及资本主义各国和殖民地半殖民地国家的最剧烈的一次世界经济危机。那次经济危机，是在资本主义由自由竞争时期进入垄断时期以后，在垄断资产阶级毫无思想准备、猝不及防的条件下发生的，所以危机持续的时间特别长，生产下降和失业增长也达到空前猛烈的程度。拿危机最深的1932年同危机爆发的1929年比较，美国的工业生产下跌了46.2%，德国下跌了40.2%，法国下跌了30.9%，英国下跌了16.2%。这次危机中各主要资本主义国家失业人数最高达4,500万人之多。

在1929—1933年的世界经济危机以后，各主要资本主义国家的垄断资产阶级及其御用的经济学家，纷纷寻求各种“反危机”措施。由于垄断资产阶级事先有了准备，由于我们在下面两章里将要详细分析的经济条件的变化，主要是资产阶级国家的经济干预和第三次科学技术革命的刺激，二次世界大战以后资本主义经济危机的周期性出现了一些新的特点。

第一,危机次数频繁,两次危机之间的间隔时间缩短。美国从1945—1980年的三十五年中,发生过7次经济危机,平均五年发生一次。同一期间,日本、西德、英国也都发生过7次危机,法国5次,意大利6次,危机周期同战前的八年到十二年相比,都显著缩短了。

第二,在战前的危机时期,物价一般要猛烈下跌,而在二次大战以后的历次危机中,由于各主要资本主义国家陆续废除金本位制和实行通货膨胀政策,物价下跌只是短暂的和偶然的现象,多数时间是物价持续上涨。

第三,危机持续的时间较短,生产下降的幅度较小,但七十年代中出现“滞胀”的危机深化趋势。战后美国7次危机,生产连续下降的时间,最短的仅六个月,最长也仅十六个月,生产下降的幅度,小的仅6%—8%,大的也只是13%—14%。①从这些现象看,危机的严重程度较战前1929—1933年的危机为轻。但是,自从1974—1975年的那次世界性的经济危机以后,各主要资本主义国家就不曾再出现过象五十年代和六十年代那样经济高速增长的繁荣局面,而是出现了通货膨胀与经济停滞并存的“滞胀”的尴尬局面:如果要遏止通货膨胀,就难于从经济衰退中爬出来;如果用减税、降低利息率、增加公共开支等办法刺激经济发展,又会使通货膨胀更猖獗起来。这种进退两难、不死不活的滞胀局面,说明战后那一套“反危机”措施已经不灵了,并给资本主义经济带来了严重的后果,反映了危机的深化趋势。

① 资料来源:《美国经济危机统计资料》,《世界经济》月刊1982年第3期。

第三节 资本主义经济危机的作用 and 意义

经济危机加
速资本集中

一再反复出现的经济危机对资本主义的发展起着什么作用？从经济危机可以对资本主义经济制度作出什么意义深刻的结论呢？

经济危机是资本主义制度下生产和消费的矛盾发展到对抗程度的表现，同时又是这一矛盾的暂时的和强制的解决。经过危机时期生产力的破坏和生产的缩减，生产和消费的矛盾趋于缓和，资本主义经济得以继续发展，并在发展过程中孕育着下一次的危机。

经济危机加快了资本集中的进程。在资本主义经济的发展过程中，年年月月、时时刻刻，资本家之间都在进行着尖锐的竞争，实现着大鱼吃小鱼的资本集中。但这个进程在经济危机期间大大加快了。经济危机一来，企业破产的数目急剧增加。例如，英国第一次经济危机的1825年，英格兰和威尔士有3,300个企业破产，而在危机前的1823年，企业破产数只有1,200个；美国在危机的1873年有5,183个企业破产，而在危机前的1871年，企业破产的只有2,915起。^①而首先破产的，是那些资力比较薄弱的中小企业。这些破产企业的可以利用的设备和场地，被大资本家以极低廉的价格捞到自己手里。列宁指出：“二等富翁被头等富翁代替，资本力量增大，大批小私有者破产，工人阶级极端贫困化，——这就是危机所

^① 资料来源：厄斯纳《经济危机》，人民出版社1956年版，第142—143页。

引起的后果。”^①

1825年开始出现的经济危机，在整个十九世纪中大大加快了资本集中的进程，促使自由竞争的资本主义发展为垄断资本主义。

危机暴露了资本主义制度的历史过渡性

经济危机不仅加剧了资本家之间的竞争，而且使资本主义世界的一切矛盾更尖锐起来。

经济危机期间，资本家总是力图把危机的重压转嫁给工人，解雇工人和压低工人工资，从而使无产阶级和资产阶级的矛盾趋于尖锐化。危机期间，发达资本主义国家总是力图把危机转嫁给殖民地和附属国的人民，压低原料收购价格和向那些地区倾销剩余的工业品，导致殖民地和附属国的经济更加贫困，加深了殖民地、附属国人民和发达资本主义国家之间的矛盾。危机期间，各主要资本主义国家在世界范围内争夺商品销售市场和资本输出范围的斗争也更尖锐了。

意义更深远的是，经济危机暴露了资本主义制度的历史的、过渡的性质。危机表明，以资本主义私有制为基础的资本主义生产关系，同在这种生产关系下发展起来的社会化的生产力，存在着深刻的矛盾。危机表明，资本主义生产关系必然要使生产力的发展受到很大的限制和一而再、再而三地遭到很大的破坏。生产力的发展，必然要冲破资本主义生产关系的束缚，要求以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系来取代资本主义生产关系。

资产阶级经济学家曾经提出各种“反危机”的理论，如认

^① 《危机的教训》。《列宁全集》第5卷，第75页。

为加强国家干预经济可以消灭危机、垄断可以消灭危机等等。但是我们看到,二次世界大战以后,尽管资产阶级国家的经济干预普遍加强了,垄断资本主义更加发展了,经济危机仍一再发生。这证明,经济危机的根源在于资本主义制度本身,要想在保存资本主义制度的条件下消灭经济危机,必然是徒劳的。斯大林一针见血地指出:“如果资本主义能够把生产不用于获取最大限度的利润,而用于不断改善人民群众的物质生活状况,如果它能够把利润不用于满足寄生阶级的奢望,不用于改进剥削方法,不用于输出资本,而用于不断提高工农的物质生活,那就不会有危机了。但这样资本主义也就不成其为资本主义了。要消灭危机,就必须消灭资本主义。”^①

阅 读 书 目

恩格斯:《反杜林论》第三篇第二章。

思 考 题

1. 什么是资本主义经济危机? 其根源是什么?
2. 经济危机给资本主义带来哪些后果? 为什么说它表明了资本主义制度的历史过渡性?

^① 《联共(布)中央委员会向第十六次代表大会的政治报告》。《斯大林全集》第12卷,第215页。

第八章 帝国主义是垄断的资本主义

资本主义社会的发展,受其内在规律的支配,经历了两个基本历史阶段:自由竞争阶段和垄断阶段即帝国主义阶段。

自由竞争资本主义,到十九世纪六、七十年代发展到了顶点。此后,就逐渐向垄断阶段过渡。到十九世纪末、二十世纪初,这一过渡完成了,资本主义发展到了帝国主义阶段。

列宁说:“从经济上说,帝国主义就是垄断资本主义。”^①列宁不仅指出了垄断是帝国主义的经济实质,而且分析了二十世纪初期垄断的主要表现,概括出帝国主义经济的五个基本特征。这就是:“(1)生产和资本的集中发展到这样高的程度,以致造成了在经济生活中起决定作用的垄断组织;(2)银行资本和工业资本已经溶合起来,在这个‘金融资本’的基础上形成了金融寡头;(3)与商品输出不同的资本输出有了特别重要的意义;(4)瓜分世界的资本家国际垄断同盟已经形成;(5)最大资本主义列强已把世界上的领土分割完毕。”^②


列宁指出的第一、第二特征,主要是私人金融资本在一国范围内对生产和流通的垄断;第三、四、五特征则是私人金融

① 《论对马克思主义的讽刺和“帝国主义经济主义”》。《列宁全集》第23卷,第35页。

② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第808页。

资本越出国界在国际范围内的垄断；而且，私人垄断资本和国家政权的力量是溶合在一起的。这一章，我们将结合列宁逝世以来特别是二次大战以后现代资本主义的新情况，阐述列宁关于垄断资本形成和发展的理论，揭示各种垄断形式的实质都在于保证获得垄断高额利润。

第一节 私人国内垄断



生产集中，指的是资本主义社会中生产资料、劳动力和商品生产日益集中于少数大企业中，它们在社会生产中所占的份额日益增大。生产集中是资本主义自由竞争的必然结果。在竞争中，大企业处于有利地位，它能广泛使用机器，采用新技术，实行细致的分工和生产专业化，节约不变资本等等。因此，劳动生产率高，成本低，竞争力强。自由竞争总的趋势是大企业战胜中小企业，大资本打败中小资本，使生产和资本逐渐集中到少数大企业和大资本手中。

自由资本主义发展到十九世纪五、六十年代以后，开始了第二次科学技术革命，大大加速了生产集中的势头。这时，工业中电力得到广泛使用，内燃机和电动机逐步排斥了早期的蒸气发动机；贝氏炼钢法和马丁炉炼钢法的相继发明，各种合成钢的采用，使钢成了工业的基本原料；化学工业获得第一次大发展，大大扩充了劳动对象的来源和利用深度；工作机和传送机等工业设备和加工工艺也不断改进。所有这些生产技术方面的变革和进步，使重工业的作用增加，引起工业部门结构的变化。直至十九世纪中叶为止，工业生产中占优势的是纺

织和煤炭部门。从七十年代开始,冶金工业、机器制造业、电力工业和化学工业等重工业部门逐渐占了主要地位。工业技术上和结构上的变化,使大企业的作用空前增长。化学、制铝、电器等许多新工业部门,一开始就是在大企业统治下建立的,在炼钢、机器制造等老工业部门中,也加强了大企业的地位和作用,因为只有它们才有能力采用新的科学技术,得到大规模生产的好处。

在重工业和铁路等近代交通运输业中建立和发展大企业,要以巨额资本的积累为前提,而这是分散的单个资本难以在短期内办到的。于是,股份有限公司就在十九世纪后半期广泛而迅速地发展起来。

股份公司是个别资本通过股票联合起来经营的企业。股份公司的资本,采取股份资本的形式,通过发行股票筹集起来。股票是投资入股并借以取得收入的一种纸的凭证。凡在股票市场上购进某公司股票的人,在形式上就成为该公司的股东,有权参加股东大会,讨论和决定公司的方针大计,在公司盈利时可凭股票领得一份相应的股息。股份公司和单个资本的企业相比,有两点区别:1. 股份公司扬弃了个人资本的形式,采取了社会资本即联合起来的个人资本的形式。现在,股票所有者要收回资本时只能通过出卖股票而不得向公司讨还实际资本。所以,股票这种有价证券是虚拟资本,股票的买卖和资本的实际运动是分开的。个人资本一经以股份形式联合起来以后,随着就失去了独立支配这份资本的权力。2. 股份公司扬弃了独资企业中资本所有权和资本职能相结合的状况,使两者分离了。在股份公司中,资本职能的实际执行者,是公司的经理和由他负责的一整套社会化管理机构。股

票所有者已变成单纯的货币资本所有者，只是凭资本所有权定期取得股息，对剩余价值的占有也已经和经营管理活动完全分离了。

独资企业和合伙企业转化为股份公司，是资本形态在资本主义界限之内的一种社会化。规模巨大的股份公司不但依旧是资本主义企业，而且实际上是大资本利用和支配大量中小资本和居民收入，因而是资本集中的一种形式。因为，从形式上看，人人都可购买股票，成为公司中的一名股东，但公司的真正权力由大股东操纵，为他们的利益服务。

股份公司大量集中资本的结果，使生产加速集中，而“集中发展到一定阶段，可以说，就自然而然地走到垄断。”^① 因为，随着一个部门的生产愈益集中到少数大企业手中，生产规模扩大和市场狭小之间的矛盾愈加尖锐了。如果大企业之间继续搞老一套的竞争，就会使价格下跌，利润下降甚至完全消失。为了保证获得高额利润，必须联合起来，调节生产。所以，当某一部门产品主要集中在几家、十几家大的股份公司来生产和供应时，不但有联合起来限制竞争的可能，而且使垄断成了必然趋势。规模小、资本少的单个私人企业现在是难以同规模大、资本雄厚的股份企业进行竞争的；创办新企业同原有企业竞争，又由于需要更大量资本和市场而增加了困难；在这种情况下，几个势均力敌的巨大股份企业为了避免两败俱伤的竞争，不得不以这种形式或那种形式联合起来。那种由资本主义企业或公司联合起来组成控制一个或几个部门的生产 and 市场以保证获得高额利润的组织，就是垄断组织。恩格

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第740页。

斯在根据马克思的遗稿编辑《资本论》第三卷的时候，已经观察到：当某一部门的生产集中到少数大股份公司手中的时候，必然会使这一部门的大资本家联合起来，形成垄断组织。恩格斯指出，垄断组织“代表着股份公司的二次方和三次方”^①。

垄断组织在形成初期也有多种形式。最简单的是短期价格协定；进一步是同一部门内瓜分市场、规定产量、规定价格等的卡特尔，或是联合采购原料和销售产品的辛迪加；再高一点就是统一掌管所属企业的生产、购销和财务活动的托拉斯；更复杂的形式是康采恩，它以实力最雄厚的大企业（一般是大银行）为核心，把许多部门的企业联合成为企业集团。

生产和资本集中引起的垄断，归根结蒂是由科学技术的进步和变革引起的。因此，科学技术的进一步发展，必然又要引起生产、资本更进一步的集中和垄断组织形式的变化。

第二次世界大战以后，发达资本主义国家中出现的那一场以原子能利用、电子技术、航天技术、激光技术等为主要标志的第三次科学技术革命，是一次几乎遍及各门科学和技术领域、科学与技术相结合的革命。它使资本主义生产的物质技术基础发生了质的变化。资本主义生产中发达的机器体系，已由传统的动力机、传动机和工具机三个组成部分，变成再加一个控制机共四部分组成。这就使机器不仅越来越广泛地代替人的体力劳动，而且越来越多地代替人的脑力劳动，部分地执行产品生产过程中的逻辑思维职能。同时，现代科学技术革命不仅改变了工业的技术面貌，也改变了农业的技术面貌，使农业机械化、自动化的程度大大提高。交通运输业、

^① 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第494—495页。

商业、银行业等国民经济部门也普遍应用先进的科学技术。运输工具、通讯工具、情报工具等等,都发生了质的变化。

现代科学技术普遍运用于国民经济各部门的结果,引出了一系列新产品、新材料、新能源以及与此相适应的一系列新兴工业部门,如原子能工业、半导体工业、航天工业、计算机工业等等。物质生产部门的劳动生产率大大提高了。主要资本主义国家劳动生产率的年平均增长率,在二次大战后三十年左右的时间内,达到战前七、八十年间的二到三倍或更多些。这就导致劳动力在国民经济各部门的重新分配和国民经济结构的急剧变化。工农业等物质生产部门的就业人口相对地(如加工工业)和绝对地(如农业)下降,非物质资料生产部门的雇佣劳动者大幅度增加。目前在最发达的资本主义国家,如美国,在商业、金融业、科学文化教育事业以及各种社会服务个人服务等非物质资料生产部门就业的人数已超过物质资料生产部门,后者只占 1/3 弱,前者则占 2/3 强。

这一切,决定了社会规模内生产集中程度的提高和垄断形式的变化。


首先,出现了巨大的垄断企业,少数最大垄断企业和公司对重要的工业生产部门和整个社会生产的集中程度提高了。在美国工矿业中,资产超过 10 亿美元的大公司,二十世纪初只有一家,四十年代末为 12 家,六十年代初近 30 家,七十年代初增到 109 家,1978 年更增加到 206 家。六十年代后还出现资产在 100 亿美元以上的超级垄断工业公司,这种公司 1980 年已达 19 家。在一些重要的工业部门中,生产和销售都为几家最大的公司所垄断。据美国商务部统计,在汽车、炼钢、制铝、电机制造、机车、化学工业等部门中,最大 4 家公司

控制了全部产量的75%—100%。其他发达资本主义国家的情况大体相同。就整个社会生产看,六十年代末,只占美国工矿企业总数0.1%的500家最大垄断公司,垄断着产品销售总额和职工总数的2/3左右,而六十年前的1909年,占工业企业总数1%的最大企业则只集中了产值的将近一半,工人总数的将近1/3。生产集中和垄断程度的提高,是垄断资本利用科技革命带来的劳动生产率的提高,榨取大量利润,实现资本积累和集中的结果。

其次,垄断资本经营方式和组织形式也起了变化,“混合联合公司”广泛发展。“混合联合公司”(即“混合联合企业”),是多样化经营的大公司,经营活动跨越其本来经营的产业部门,扩展到彼此没有生产或业务联系的许多部门。据统计,六十年代末,美国200家最大的制造业公司,平均每家从事20个产业部门、33类产品的经营。与此同时,500家最大的垄断企业,80%已成为混合联合企业。混合联合企业的出现,是战后五十年代中期才广泛发展起来的新现象,是生产和资本集中的新形式,它已成为现代发达资本主义国家中占主要地位的垄断组织形式。过去,生产集中主要采取“横向合并”即同一部门内各企业的合并,或“纵向合并”,即互有联系的部门间各企业的合并的形式;其结果是,一家大公司只在一个部门、至多几个互有联系的部门中经营。五十年代中期开始的那次合并高潮却不同,它采取跨行业合并的新形式,由大公司把其他行业的企业吞并或合并过来;同时,大公司也跨行业投资以及改组原有企业,通过这些途径形成巨大的混合联合公司。与康采恩的一个显著区别是,康采恩内部各企业之间多少还有生产或销售上的联系,混合联合公司则不是如此。例如,美

国的国际电报电话公司，原来只经营电讯业务，战后合并了100多家与电讯无关的公司，经营范围扩展到住宅建筑、化学制品、食品、房地产、保险、旅馆业和酒吧，成了一家拥有资产100多亿美元的混合联合公司，从公司的名称中已无论如何猜想不到它多样化的经营内容了。混合联合公司之所以要向多样化经营方向发展，是因为大公司垄断了本部门生产的大部分以后，在市场容量有限、设备利用本已不足的情况下，对原有部门进一步投资就有困难，不得不把手中积累的大量过剩资本向其他更有利的部门发展，而不问这些部门与原来部门是否有联系。实际上，混合联合企业大都向新兴部门，向垄断程度相对较低的轻工、食品、商业、服务业，以至军火生产领域扩张，因为这些部门能带来高额利润。

多样化经营的混合联合公司，比单一经营的垄断企业包括的范围更广，有自己的科研机构，利润率高且比较稳定，积累能力更强。上面所说战后大公司对整个社会生产垄断程度的提高，就和这种混合联合公司的发展有密切关系。



生产集中并引起垄断的同时，银行业也在集中。银行的集中意味着大银行的资本和存款激增，在全部银行资本和存款中比重提高。银行的集中以生产集中为基础，也是它自身竞争的必然结果。工业中生产集中和企业规模的扩大，要求银行为大企业提供数量大、期限长的贷款，这只有大银行才能做到；大企业在资本周转中形成大量闲置的货币资本，只乐意存入大银行，从而促进了大银行的存放款业务，增加了他们的利润和资本积聚。在银行业务发展的过程中，银行之间的竞争也加剧了。和工业中的情况相类似，大银行比小银

行优越，他们资本雄厚，信用好，组织技术先进，费用节省，分支机构林立，能提供多种方便的服务，因此在竞争中大银行排挤和吞并中小银行，加速银行的集中。例如，法国三家最大银行自有资本的数量，在1870年到1890年的二十年中只增加了3%，而在1890年到1909年的十九年中却增加了235%。

银行集中也会反过来促进生产集中。大银行资本大，增加了对大企业贷款的能力，从而加强了工业中大企业对中小企业的优势和资本集中；银行还通过发行和买卖股票，促进股份公司发展，推动工业生产的集中和垄断组织的形成。

银行业高度集中时也必然走向垄断，形成若干个庞大的银行垄断组织。每个大银行操纵和控制着几十个甚至几百个中小银行，在全国形成星罗棋布的分行网。例如，1910年英国四家大银行各拥有400家以上的分支行，另有四家大银行各拥有200多家分支行；1909年法国三家最大银行共有分支行1,229家。大银行的密网布满全国，把千千万万个分散的企业和经济单位联系起来，集中着全国的货币周转，它成了资本主义国民经济的神经中枢，经济生活的中心。

银行的集中，银行垄断的形成，使银行和工业间的关系发生了根本变化，银行有了新作用。在自由竞争时期，银行只是普通的支付中介人，对工商企业办理存放款和结算业务。那时，银行对工商业的贷款一般是分散的、小额的和短期的，因而信贷联系也是不固定的。一家银行对很多企业发放贷款，每家企业也同样可以从几家银行得到贷款。在这种条件下，银行虽关心企业偿还贷款和支付利息的能力，但并不直接过问工商企业的经营活动，当然也谈不上对企业的控制。当银

行资本高度集中并形成垄断以后，情形大不一样了。集中了社会上大量存款的大银行，有足够资金为工商企业提供长期的巨额贷款，他们之间形成了固定的联系。大银行为了保障自己资本的安全和利润，自然要关心和确切了解有关企业的经营情况，用扩大或减少、放松或收紧信贷的办法施加影响，干预企业经营管理、生产技术的各个方面，甚至可以派代表监督企业，使工商企业愈来愈依赖自己。于是，银行成了工商企业的支配者，其作用已从普通的中介人变成万能的垄断者。

银行作用的变化，银行和工业之间信贷关系的日益密切，使银行垄断资本和工业垄断资本两者逐渐溶合起来。一方面，银行垄断资本通过购买工业企业的股票和开办新企业等办法，把自己的资本渗入到工业中去，成为工业资本的所有者；另一方面，工业垄断资本也会如法炮制，通过购买银行股票和投资创办新银行等办法，把自己的触手伸进银行界，成为银行资本的所有者。资本参与的结果，互相成为对方的股东。同时，工业企业和银行还互相派人打入对方机构担任要职，通过人事交流，互相制约，互相影响。例如，一次大战前，德国柏林六家最大银行的经理，参加了 344 家工业公司的管理机构，它们的董事，参加了 407 家公司的管理机构；另一方面，在这六家银行的监事会中，有 51 个最大的工业家，其中包括克虏伯公司的经理。

在生产集中和垄断成长过程中，银行和工业溶合生长而成的一种新型资本，即金融资本；掌握庞大的金融资本的最大资本家或资本家集团，就是金融寡头。

列宁指出：“帝国主义的特点，恰好不是工业资本而是金

融资本。”^①这就是说，金融资本的形成，是资本主义进入了帝国主义阶段的主要标志之一。如果说，在自由竞争时期，在国民经济中占统治地位的是工业资本；那么，帝国主义时期国民经济中占统治地位的，已不是工业资本，而是金融资本了。

金融寡头在经济领域内是通过“参与制”，即通过掌握一定额股票层层控制企业的制度实行垄断的。金融寡头通过自己所掌握的主要股份公司（母公司），收买许多其他股份公司的股票，掌握其股票控制额，使它们变成自己的“子公司”；各个“子公司”又以同样的方法控制其他更多的公司（“孙公司”），如此逐级参与和控制。“参与制”象一座金字塔，站在塔尖上的是金融寡头。金融寡头利用“参与制”，就可以支配比自己的资本大几倍、几十倍的其他人的资本，大大加强了自己的力量。

金融资本和金融寡头不仅要控制国家的经济命脉，而且要进而控制国家政权，把垄断的触角伸到上层建筑的一切领域。在帝国主义时期，庞大的国家机器是金融寡头实行垄断统治的工具，国家的对内对外政策首先服从金融寡头的利益，新闻、出版、广播、通讯、文艺、教育等等都被金融寡头所控制，成为他们麻痹和腐蚀劳动人民、维护自己统治的工具。

二次大战后在金融领域，也和生产领域一样，出现许多新现象。

首先，银行的集中和积聚进一步发展，出现了一些巨大的银行组织。例如，1960—1977年，美国最大50家商业银行的资产和存款占同类银行的比重从2/5上升到1/2以上。金融

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第810页。

机构的资产增长速度远比整个生产总值增长得快，在名列全国前十名的大公司中，半数以上是金融机构。最大的美洲银行，1981 年拥有职工 8.75 万人，资产达 1,211.6 亿多美元。

其次，金融机构和它们的业务更加专业化和多样化了。除传统的商业银行外，还有各种保险公司、储蓄团体、金融公司、投资公司、养老金和退休金基金等等非银行金融组织，其资产到七十年代初已占整个金融机构资产的一半左右，在资本市场上占据了重要地位。它们在现代资本主义信用体系中分工合作，互相补充。商业银行等金融组织，凭借着庞大的分支机构和采用现代化技术手段，完善了集中资金的方法并创造了各种集中资金的新形式。它们的业务，除传统的信用业务和结算业务外，租赁、信托和咨询等业务也大大发展起来。

再次，信贷活动也有变化。在接受存款方面，个人储蓄有很大增加并成为金融机构信贷资金的最重要来源。在贷款方面的新现象是，长期贷款的比重增加，消费信贷有显著发展。例如，1945 年末，美国消费信贷额只有 57 亿美元，到 1948 年，增加了三倍，到 1959 年，又增加了三倍，至 1980 年 10 月，总额已超过 3,761 亿美元了。资本主义信用活动中个人储蓄存款和消费贷款的迅速发展，表明金融资本力图把社会上一切收支统统纳入自己的借贷活动，反映了战后经济生活社会化过程的发展和金融机构对社会经济控制的加强。

战后，金融资本和金融财团在进一步加强其统治的过程中，自身面貌也在变化。

首先，金融财团的实力和垄断程度增大了。它们控制的资本十分巨大。如被称为美国金融双巨头的洛克菲勒财团和摩根财团控制的资产已达几千亿美元。而且，由于经营的多

样化,实力分布更加广泛,加强了对整个经济的垄断,金融财团自身的稳定性也加强了。

其次,它们控制的金融资本,在组织方面,囊括工业、商业、交通运输业、服务业等等企业和银行以及非银行金融机构;在股票的占有上,战后它们大量发行小面额股票,支配更多社会资本和居民收入。更重要的是,各种企业和金融机构相互持股,使集团股东所拥有的资本数量和比重大大增加。财团之间通过持股关系互相渗透和融合的结果,出现按业务关系结合的金融财团,它们的资本本身进一步社会化,扬弃了旧财团的家族性和行业性。

再次,金融资本和财团,加强了对国家的控制和利用。他们现在已经是一个由共同利益结合起来的联盟,有自己的全国性组织,如美国的“全国制造商协会”、“雇主协会”,日本的“经济团体联合会”等等,提出各种建议供政府决策。金融寡头还找更多代理人或者亲自出马参加政府工作,使国家机构更有效地为垄断资产阶级利益服务。

从上述两目的分析可知,金融资本国内垄断的形成和变化,是资本主义制度下生产力和生产关系矛盾发展的必然产物,是生产力发展所引起的一个不以人们意志为转移的客观历史进程。具体点说,垄断代替自由竞争是十九世纪后半期开始的第二次科学技术革命推动下生产社会化和分散的私人中小资本占有之间矛盾发展的结果;二次大战后垄断的变化则是第三次科学技术革命所带来的生产更进一步社会化和私人垄断资本单一经营矛盾的产物。它们都是资本主义生产方式界限内资本关系为适应生产力变化所作的调整,调整的内容是使资本关系社会化以适应生产的社会化,其目的是为了

获得垄断高额利润。

垄断高额利
润及其来源

资本主义垄断的实质是要取得垄断利润，即垄断组织凭其在生产和流通中的垄断地位获得的超过平均利润的那一

部分利润。在这里，有必要把垄断利润和垄断高额利润两个概念加以区别。后者指垄断组织实际获得的全部利润。它一般包括平均利润加垄断利润，在个别垄断企业中还包括因采用新技术降低个别成本而比其他垄断企业多得的超额利润。垄断高额利润的这几部分，统一地具体表现为垄断组织所得的利润率大大高于一般企业所得的利润率。例如，1947—1955年间，美国整个加工工业的年平均利润率（纳税前）为14.8%，而一些大企业的利润如通用汽车公司高达51%，通用电气公司为36.7%，杜邦化学公司为33.8%。1960—1970年间，美国整个加工工业的年平均利润率（纳税前）为12.5%，而通用汽车公司则高达30.7%，通用电气公司为21.8%，杜邦公司为19.6%。

保证垄断利润的主要手段是规定垄断价格。垄断价格指垄断组织操纵下保证垄断利润的一种市场价格，包括垄断高价和低价两种形式。垄断组织在出售商品时规定高于商品生产价格以至价值的高价；在购进原材料等生产资料时规定低于商品生产价格以至价值的低价。垄断组织按垄断高价出售商品后减去成本，留下的差额就构成包括垄断利润在内的垄断高额利润。

在现代资本主义国家中，垄断组织规定商品价格时，通常遵循一种“价格领头制”，即由该部门为首的垄断企业确定价格，其他企业跟着干。为首企业定价时，先定出一个纳税后应

达到的目标利润率并测出按这一利润率应得的利润，把它加在成本上面，就形成超过商品生产价格以至价值，能保证高额利润的市场价格了。

但是，垄断组织既不能无限度地提高商品销售价格，也不能无限度地压低购进商品的价格。这是因为，独家销售或购进的情况几乎是不存在的，卖方或买方总还有竞争，它必然会在一定程度上对垄断价格起制约作用；即使不存在卖方竞争，垄断组织订价时也不得不考虑价格高低对需求的影响。

发行股票攫取创业利润也是保证垄断利润的重要手段。由于垄断企业能从垄断价格中取得超过平均利润的垄断利润，其股票利息即股息高于银行利息，股票的市场价格便会高于票面价值。股票价格是股息的资本化，即把股息折算成能获得等量银行利息的借贷资本。所以，利率为一定时，股息愈多，该股票的市场价格也愈高于票面价值。在这种条件下，按票面价值发行和持有股票的企业创始人，就可从出卖股票中获得创业利润。

垄断价格的形成，使价值规律进一步改变了表现形式。垄断组织操纵价格的结果，市场上没有价格的自由波动，垄断价格长期而稳定地背离生产价格以至价值。但是，价值规律并没有被消灭。从整个社会看，商品的价格总额和它们的价值总额还是一致的，价值的变动最终也会反映到垄断价格的变化中去。

垄断组织虽然可以操纵商品价格，但垄断本身不可能增大商品的价值。“某些商品的垄断价格，不过是把其他商品生产者的一部分利润，转移到具有垄断价格的商品上。”^①所以，

^① 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第973页。

垄断价格是垄断组织手中对商品价值进行有利于自己的分配的工具，垄断利润是在流通过程中掠夺已有价值和收入而产生的。

垄断组织所得的垄断利润的来源是：1. 从工人那里扣除的一部分劳动力价值。这是通过按低于其价值的价格购买工人的劳动力和按高于生产价格以至价值的高价向他们出卖生活必需品的途径得到的。2. 占有本应归非垄断企业资本家的一部分剩余价值。这是通过按低价购买非垄断企业的产品和高价向他们出售自己商品的途径实现的。3. 占有城乡小生产者生产的剩余产品以至一部分必要产品的价值。这是通过按低价购买他们的产品和高价向他们销售产品的途径获得的。

垄断组织获得的垄断高额利润，既然包括垄断利润和平均利润，个别企业中还包括超额剩余价值转化来的超额利润。所以，在帝国主义时期，作为资本主义基本经济规律的剩余价值规律继续在起作用，只不过这一规律的作用形式已有所改变。在自由竞争阶段，它通过生产价格得到平均利润的形式表现出来；在垄断阶段，则主要通过规定垄断价格攫取垄断高额利润的形式表现出来。而垄断资本多得的利润正是广大工人和其他劳动者所失去的东西。所以，垄断的统治及其追求垄断高额利润的实质，意味着金融资本和金融寡头对工人和其他劳动者剥削的加深和统治的加强。

垄断和竞争

垄断统治的确立并没有消灭竞争。这是因为，垄断资本主义经济依旧是商品经济，垄断资本主义各企业、各部门的发展由于技术的和经济的原因总是不平衡的，从大量中小企

业基础上成长起来的垄断不可能是纯粹的。实际情况表明，除个别例外，某种商品的生产，总集中在几个而非一个垄断组织手中，在垄断统治的部门，也总还存在大量非垄断的中小企业，不可能在全国形成一个囊括一切生产部门的独一无二的垄断组织。因此，垄断和竞争总是并存的。列宁指出：“正是竞争和垄断这两个互相矛盾的‘原则’的结合才是帝国主义的本质”^①。

垄断资本主义时期的竞争，也存在部门内竞争和部门间竞争两种形式，有垄断竞争和非垄断的自由竞争两类不同性质的竞争。

部门内竞争，首先存在于生产同种商品的各垄断组织之间；其次存在于垄断组织内部不同的资本所有者之间；再次，存在于垄断组织和非垄断的中小企业之间。这三种，属于以少数实力雄厚的垄断资本家为主体、以争夺垄断高额利润和垄断地位为目的的垄断竞争。此外，部门内也还存在大量中小资本主义企业之间非垄断的自由竞争。只不过，垄断统治下的自由竞争不仅意义有限，而且常常会被垄断组织用来作为控制和压榨非垄断的中小企业的手段。

部门间竞争，首先也是在不同部门的垄断资本之间进行的。在垄断资本主义时期，垄断资本在部门间的转移和不同部门的利润率平均化过程，是在两种对立趋向作用下为自己开辟道路的。一方面，企业规模大、固定资本比例高以及垄断组织的阻挠，使资本在部门间转移产生困难。另一方面，垄断组织有大量货币积累，并且可以利用股份资本形式迅速筹集巨额资金，又使资本易于在部门间转移。特别是，当科学技

^① 《修改党纲的材料》。《列宁全集》第24卷，第431—432页。

术发生重大变革和新兴部门大量涌现时，会加速资本流动。

在垄断资本主义时期，竞争的手段和方法更加多样了。有经济的和政治的手段，包括公开使用暴力扼杀竞争对手。

二次大战后，随着第三次科学技术革命和混合联合公司垄断组织形式发展而来的是：多样化经营的公司和单一经营公司之间竞争的新形式产生了；非价格竞争，即在产品的品种、花色、质地、服务等方面竞争的意义增大了，更多地运用广告和非市场的竞争方法；垄断的大公司在和非垄断的中小企业（即局外企业）斗争中，一般不采取排挤、吞并的办法，倒是通过吸收中小企业参加“系列化”，对它们颁发生产“许可证”等形式控制它们，形成一个垄断公司支配下大中小型企业、先进中间和比较简单的技术互相结合协作配套的经济网络，使中小企业只生产没有独立市场意义的半成品，割断他们同市场和消费者的联系，把他们的生产变成垄断企业生产集中的一种特殊形式。

资产阶级经济学家曾经散布所谓“垄断可以消除竞争”的理论，企图以此掩盖帝国主义的深刻矛盾。列宁驳斥了这种错误理论，指出：“从自由竞争中成长起来的垄断并不消除竞争，而是凌驾于竞争之上，与之并存，因而产生许多特别尖锐特别剧烈的矛盾、摩擦和冲突。”^①我们从以上的分析中可以看出，资产阶级经济学家的那种理论毫无事实根据，而列宁的论点则不断被新的事实所证明。

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第807—808页。

第二节 私人国际垄断

金融资本在一国范围的垄断和它在国际范围的垄断密切联系，相互影响；在实现国内垄断统治的同时，必然要把触角伸向国外，形成国际垄断。资本输出是这种垄断的基础。

资本输出及其
在国际垄断形
成中的作用

自由竞争资本主义的特征是商品输出，世界市场是资本主义发展不可缺少的条件。到十九世纪后半期，世界上绝大多数国家已经卷入资本主义世界市场。第二次科学技术革命对世界经济的一个重要影响，是生产国际化的发展。少数发达资本主义国家发展工业、特别是重工业，大多数经济落后国家从事农业、采掘业这种旧的国际分工格局逐步形成和得到巩固。交通运输业和银行业等的发展也为生产国际化创造了物质条件。在这种历史背景下，资本输出才得以大规模地进行。

历史事实表明，在资本主义由自由竞争向垄断统治过渡期间，英、法、德、美等主要资本主义国家的资本输出迅速增加，并代替商品输出成为资本主义的一个新的重要特征。正如列宁所指出：“自由竞争占完全统治地位的旧资本主义的特征是商品输出。垄断占统治地位的最新资本主义的特征是资本输出。”^①

资本输出，即资本家、资本家集团或资产阶级国家的政府为了获得高额利润或利息而对国外进行的投资和贷款。它有

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第782页。

两种形式。一是借贷形式的输出,即由帝国主义国家的政府、银行或企业出面,把货币资本贷给外国的政府、银行或企业。一是企业形式的输出,就是在国外直接投资开办工厂、矿山、银行等企业。

资本输出的必要性,是由少数最发达资本主义国家内金融资本的垄断统治造成的。首先,这是“过剩”资本追逐利润的需要。金融资本的统治,使垄断组织手中积累的大量货币资本变成“过剩”资本。这是因为,有利的投资场所已经被垄断组织占领了,它们不愿意把资本投入那些无利或少利的部门,因此就相对地显得过剩了。为了追逐高额利润,必须把资本输出到国外去。其次,也是扩大市场和垄断原料来源的需要。垄断造成的大规模生产使市场问题和原料来源问题尖锐起来,为此而展开的国际间竞争加剧了。资本输出既可以带动商品输出,又可以越过对方贸易和关税壁垒,在国外就地生产、就地销售。把资本输出到落后国家去开发资源,既可获得廉价原料的稳定来源,又可垄断它们,加强在国际竞争中的地位。

二次大战后第三次科学技术革命在国际经济方面的影响之一,是出现了国际分工的新形式。除原来那种几乎完全与自然资源条件相联系的工业与农业、采矿业的部门间分工的旧形式外,形成了以科技研究成果为基础的部门内部分工,即在一些生产部门内发展起来的产品专业化、零件专业化以至工艺专业化。生产国际化的加深,不仅提高了劳动生产率,促进国际间贸易、资本、技术、劳力等方面的交流,也是资本输出变化的根由。


资本输出方面的变化首先表现在资本输出规模显著扩

大。主要资本主义国家的资本输出总额，一次大战前的1910年仅约440—480亿美元，1914—1938年的二十四年中只增加20%，而1945—1970年的二十五年中增加约五倍，达3,000—3,200亿美元。至1980年底，仅美国在国外的资本就达6,036亿美元。

资本输出的变化还表现在资本输出的结构和流向与二次大战前有很大的不同。在私人资本输出中，直接投资形式的资本输出增长速度最快，成为资本输出的主要形式。例如，1980年美国对外私人直接投资，占当年私人长期对外投资总额的53%；1971年，美国海外私人总投资中，直接投资的比重已上升到63%。战后，由于旧殖民体系瓦解和国际分工出现新形式等原因，发达资本主义国家相互之间的投资成为资本输出的主要流向，不再象过去那样以殖民地和经济落后国家为主要输出对象，并从战后初期美国资本单向流到全世界，变为六十年代以来出现的美国与西欧、日本等双方对流、互相交错的新局面。发达国家间私人直接投资大约有50%—60%投在制造业部门，重点在新兴工业和技术性强的部门，对原殖民地的发展中国家，制造业投资的比重也有增加。

资本输出，使金融资本的势力从国内扩展到国外，在全世界范围内形成一个金融资本的剥削网，是它统治世界的坚实基础。资本输出到经济落后、资本关系不发达的国家和地区，就其客观的后果而言，一方面会使经济落后的输入国增加外来的资本和技术，加速其自然经济的瓦解，刺激这些国家民族资本主义的发展；另一方面，又使经济落后国家要有大量利润落入外国资本家的腰包，还可能使这些国家在经济上、政治上、军事上受帝国主义国家的控制。鉴于资本输出的这种后

果,所以列宁说:“从假借的意义来说,输出资本的国家已经把世界分割完了。但是,金融资本又引起了直接的分割世界。”^①列宁这里讲的直接的分割世界,包括从经济上和从领土上分割世界这样两个方面,结果形成金融资本垄断世界市场和殖民地的两种形式的国际垄断。



金融资本通过国际垄断同盟从经济上瓜分世界。国际垄断同盟是资本主义各国最大垄断组织根据协定成立的国际性经济联盟,目的在于瓜分世界市场、制订垄断价格、控制生产规模、垄断原料来源、分配投资场所以保证垄断高额利润。国际垄断同盟的主要形式是国际卡特尔。国际石油卡特尔是一个著名的例子。它于1928年由美国、英国、荷兰垄断资本所属的全世界七家最大的石油公司组成,号称石油“七姐妹”,创立以来垄断国际石油生产和销售达几十年。

国际垄断同盟是以国内垄断为基础,在尖锐的国际竞争中形成的。生产社会化和国际化的发展,使金融资本在垄断国内市场后进一步要求垄断世界市场。资本输出使各国垄断资本的国际竞争尖锐起来。同国内竞争一样,国际竞争也会引起国际范围内的生产和资本集中并走向垄断,使垄断越出一国范围,形成国际性垄断同盟。

金融资本从经济上瓜分世界,在一定历史条件下又必然进一步发展到从领土上瓜分世界,使经济落后国家和地区沦为帝国主义的殖民地。殖民地是指领土被占领、各方面丧失了民族独立和国家主权、受帝国主义宗主国统治的国家或地

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第787页。

区。帝国主义所以要垄断殖民地,是因为殖民地、半殖民地对金融资本在全世界的统治有重要意义。首先,殖民地是帝国主义的重要原料产地。对金融资本来说,不仅已经发现的原料产地,就是潜在的原料产地也是十分宝贵的,因为科学技术的发展非常迅速,今天无用的土地,明天或后天就可能十分有用了。但只有夺得土地,才能垄断原料来源,巩固统治地位。其次,殖民地是帝国主义最有利的投资场所和商品销售地。因为在殖民地市场上,宗主国可以用政治手段排除竞争者,获得种种有利条件。第三,争夺殖民地趋向,还由于政治上和军事上的原因而加强。垄断资产阶级可以用从殖民地掠夺来的巨额利润的一部分收买工人中的上层分子,培植机会主义。同时,在帝国主义争夺世界霸权的斗争中,殖民地是重要的军事战略基地。正因为如此,十九世纪七十年代后帝国主义列强分割领土的斗争达到了极其尖锐的程度。到十九世纪末二十世纪初,世界被分割完毕。第一次世界大战前夕,全世界土地总面积的 $\frac{2}{3}$ 和总人口的 56% 已沦为殖民地和半殖民地。这样,整个世界分成了两部分:一方面是剥削压迫他国的少数帝国主义国家;另一方面是处于殖民地半殖民地状态的多数被压迫国家,形成了帝国主义殖民体系。列宁说:“资本主义已成为极少数‘先进’国对世界上大多数居民施行殖民压迫和金融扼制的世界体系。”^①

在殖民地被分割完毕的条件下,后起的帝国主义强国要扩大殖民地占有,只能从老大帝国主义国家那里去夺取。二十世纪以来的两次世界大战,就是由几个帝国主义大国争夺

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第733页。

世界霸权和重新瓜分世界领土的斗争引起的。

国际垄断也会随着科技革命、生产国际化的发展和资本输出等的条件不同而变化。

二次大战后，跨国公司已代替国际卡特尔成为资本国际化和国际垄断的主要组织形式。

跨国公司是一种国际性的垄断企业，它以本国总公司为基地，通过对外直接投资在其他国家和地区设立子公司，从事跨国界的生产、销售和其他业务活动。资本主义跨国公司实行全球性战略安排，以全球市场和劳力、资源为对象，以整个公司的最大利润而不是某一子公司局部利益为决策依据。公司内部实行一体化的、高度集中的管理体制。董事会是最高决策机构，各地子公司的投资、生产、销售、资金、人事、利润使用、内部价格等都要遵守董事会做出的决定，各子公司只在规定的范围内活动。它与几国垄断资本经协议联合组成的国际卡特尔不同，只是就活动范围而言是国际的，但按其资本和控制来说一般是一国的。

早在二次大战前，主要资本主义国家就有一些大公司在外国建立子公司。但只是从五十年代以后，跨国公司才获得规模空前的发展。据联合国跨国公司中心统计，1973年全世界跨国公司的生产总值，按市价计算，约占当年资本主义世界生产总值的1/3。1976年，跨国公司子公司的总销售额，相当于同年世界出口总额的73%。截至1977年，25个发达国家共有跨国公司(母公司)10,727家，子公司分布在144个国家和地区，投资总额达3,693亿美元。1980年，子公司数目已达9.8万家。有些巨大的跨国公司，如埃克森石油公司一年的年销售额就超过一个中等国家一年的国民生产总值。目前，在资本

主义世界的主要工业部门和新兴工业部门，如石油、汽车、化学、电子、电器等行业中，几乎都由十至十五家最大公司所垄断，其中大部分是跨国公司。它们的一个重要趋势是向多种经营方向发展。随着跨国工矿业、贸易公司的形成，跨国银行伴随而来，以共同的财团为背景进行活动，拥有巨大的流动资金和借贷能力，在国际贸易金融市场上占有举足轻重的地位。

二次大战后，殖民地垄断也起了根本变化。民族解放革命运动蓬勃发展的结果，在原来的殖民地土地上，有九十多个国家宣告独立。到1975年底，大约只有全世界5%的人口、1%的土地仍处于旧殖民制度的压迫之下。这样，传统形式的整个帝国主义殖民体系已经基本上被消灭。帝国主义改而采取新殖民主义，即以比较间接和隐蔽的方式推行的殖民主义，其目的是为了继续控制和掠夺这些国家，实现不带政治兼并的经济兼并。他们凭借自己的垄断地位，在“援助”、“合作”的旗号下，通过资本输出、商品输出和技术输出等形式对发展中国家进行经济扩张。在本国经济结构转向知识密集型产业后，加紧向发展中国家的那些劳动密集型和资源能耗型工业部门渗透，推行“工业新殖民主义”，力图继续其在世界资本主义经济体系中的垄断统治地位。但这并非说发展中国家只能拒绝资本输入，脱离国际经济联系。应该看到，闭关自守是不可能实现现代化的。旧殖民体系瓦解了，帝国主义已经不能象过去在自己的殖民地和势力范围内投资那样，可以为所欲为地把他们变成自己经济的附庸。在许多发达国家有大量过剩资本，彼此又激烈竞争的条件下，新殖民主义的掠夺和扩张是能受到一定限制的。资本输入虽要付出一定代价，但

只要在投资的条件和方向、经营活动的范围和劳动关系等方面可以有所控制和选择，它是能够符合民族经济发展需要的。

总之，与资本输出迅速增长有密切联系的金融资本的国际垄断，与国内垄断同步形成和变化，是生产国际化和一国范围内垄断资本占有和经营之间矛盾发展的结果，具体表现为垄断资本的巨大积累和国内有利的投资市场不足的矛盾，生产无限扩大趋势和国内销售市场相对狭小的矛盾，经济增长和国内资源有限的矛盾。这些矛盾，是国际范围内资本主义生产关系和生产力矛盾的反映。国际垄断的形成和变化，正是这些矛盾尖锐化的结果，并非单纯由某种政策决定的。

国际垄断利润及其来源

国际垄断的形成和发展，实质在于攫取国际垄断利润。国际垄断利润就是超过国内垄断利润的那一部分利润。列宁在论述英国当年在全世界的垄断地位带来的垄断利润时说过：“垄断地位能提供超额利润即超过全世界一般的、正常的资本主义利润的额外利润。”^①帝国主义国家的金融资本如果不能攫取较国内更高的利润，就不会冒较大的风险去垄断国际市场。

国际垄断价格是保证国际垄断利润的重要手段。国际垄断价格是发达资本主义国家垄断组织操纵下保证国际垄断利润的一种国际市场价格，包括向经济落后国家和殖民地出售商品时规定的垄断高价和向他们购买商品时支付的垄断低

^① 《帝国主义和社会主义运动中的分裂》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第892页。

价。不合理的国际分工,少数最富国家对国际贸易的垄断,特别是对殖民地贸易的垄断地位,保证这些国家的垄断组织能以垄断高价销售宗主国工业品,包括滞销的劣等品、过剩品,以垄断低价收购农产品和矿产品,通过不等价的剪刀差,攫取高额利润。例如,英国 1913 年的出口商品中,38% 是在其海外领地销售的;仅在大英帝国范围内由于关税特惠一项,就比美国商品的竞争能力高出很多。第二次世界大战后,世界贸易中发生的许多变化,对大多数出口初级产品的发展中国家都是不利的。例如,在很长一个时期内,发展中国家输出石油的价格一直被帝国主义石油垄断公司压在很低水平上。1973 年 10 月提价前,阿拉伯原油价格每桶仅 3 美元,而且,1955—1970 年,美元贬值 34%,使产油国石油收入相应减少 1/3 以上。另一方面,在国际垄断资本操纵下,发达国家出口的工业品价格则不断上涨,使价格剪刀差扩大。1958—1972 年,世界市场上工业制成品价格上涨了 70%,而石油价格只涨了 47%。据各种有关的资料计算,在五十年代和六十年代,发展中国家在剪刀差扩大中所受的损失,每年达 23 亿美元之巨。目前,大多数发展中国家对发达国家的出口,4/5 左右是初级产品,而从发达国家的进口则 4/5 左右是工业制成品。八十年代初,制成品价格一再提高而初级产品价格一再被压低,贸易条件对发展中国家更为不利。而且,同一种商品在国际市场上的价值由国际上平均社会生产条件下的必要劳动时间决定,发达国家垄断组织生产的商品国别价值一般低于国际平均价值,因此可以得到国际超额利润。这也是国际垄断高额利润的一个源泉。

资本输出和跨国经营,是保证国际垄断利润的又一重要

途径。在旧殖民体系统治时期,由于殖民地和经济落后国家的劳动力、土地和原料价格便宜,宗主国投资的风险小,有各种特权和优惠,并经常把资本主义剥削和超经济强制方法结合起来,劳动者的工作时间长、强度大、工资低,因此投资能够获得惊人的利润。例如,英国从1865—1898年,国民收入增加了一倍,而来自海外的收入竟增加八倍。二次大战后,旧殖民体系虽已土崩瓦解,但发展中国家劳动力、土地和原料价格便宜的条件仍然存在,对发展中国家的资本输出,仍可获得很高的利润率。发达资本主义国家对发展中国家投资的利润率,一般要比对发达国家投资的利润率高一倍。例如,美国对发展中国家直接投资的利润率,1965年是17.2%,1973年是25.1%,1976年是24%,而相应年份对发达国家投资的利润率只有8.4%、13.8%和11.3%。1970—1978年,西方跨国公司对发展中国家的投资为422亿美元,而同期从发展中国家取得的利润则高达1,002亿美元。1980年发展中国家的外债已达到4,160亿美元,同年借入530亿美元,还本付息却达760亿美元。

综上所述,可以看出,国际垄断高额利润的来源,归根到底,是来自外国工人所创造的剩余价值和小生产者创造的一部分价值,也包括占有本来归外国民族资本占有的一部分剩余价值。这就是说,在帝国主义时期,在世界资本主义体系范围内,作为资本主义基本经济规律的剩余价值规律,是通过国际垄断利润和国际垄断价格的形式发挥作用的。国际垄断的形成和发展,意味着世界上少数“先进”国的金融资本和财团对资本主义世界大多数居民剥削范围的扩大和剥削程度的加深。

国际垄断和 国际竞争

少数几国金融资本的国际垄断地位,是从国际间的自由竞争中形成的。但是,如同国内垄断不能消灭国内竞争一样,国际垄断也只能和国际竞争并存。

各国金融资本垄断世界投资、原料和商品市场,分割势力范围和殖民地,是根据各国垄断资本当时的实力进行的,而在帝国主义时期,资本主义各国经济政治发展不平衡更剧烈了,各国的实力对比变化更迅速了。这是因为: 1. 在垄断阶段,科学技术和社会化大生产进一步发展,后起国家的垄断资本为谋求更高利润可以迅速发展与新技术密切相关的新工业部门,并使整个国民经济有较快发展,而那些老牌的帝国主义国家,由于旧部门大量固定资本的存在,垄断资本不愿意迅速采用新技术和发展新部门,延缓了整个经济发展的速度。2. 资本输出也影响经济发展速度的不平衡。老牌资本主义国家由于大量输出资本,在一定程度上影响了自己国内经济的发展。相反,后起的资本主义国家则由于输入了资本和技术,加快了发展的速度。这就使一些后起的资本主义国家能够跳跃式地赶上和超过老牌资本主义国家,在经济实力上产生急剧变化。十九世纪六十年代,英国在世界工业生产中占第一位,法国第二位;十年后美国赶过了法国,居第二位;又过十年,美国跃过英国居首位,德国又超过法国居第三位;到二十世纪初,德国又超过英国,仅次于美国。二次大战以后,日本经济的发展速度超过了一切发达资本主义国家。结果,日本逐一超越法国、英国、联邦德国,成为资本主义世界的第二经济大国。各国垄断资本发展的不平衡和力量对比不断变化,使它们在国际上的竞争不可避免。

帝国主义时期，国际竞争存在着两种形式：1. 各发达国家金融资本争夺殖民地、经济落后国家市场和投资场所的竞争；2. 各发达国家相互争夺对方国内市场的竞争。

在殖民地和经济落后国家的国际竞争，首先是各帝国主义国家争夺殖民地和经济落后国家的投资市场、商品市场和原料来源的竞争；其次是帝国主义金融资本同各国民族资本之间的竞争。这两种是主要的国际竞争，是少数最富国家的金融资本和财团以掠夺和控制殖民地和经济落后国家、攫取国际垄断利润为目的的竞争。此外，在殖民地和经济落后国家的市场上，也还存在着发达国家非垄断资本之间、他们与各国民族资本之间以及殖民地和经济落后国家的民族资本之间的竞争。

在发达资本主义国家市场上的国际竞争，首先也主要是各国金融资本互相争夺市场的斗争，其次还有外国非垄断资本包括发展中国家的民族资本到发达资本主义国家来争夺市场的竞争。

垄断资本的国际竞争，采取经济的、政治的以至军事的各种手段，并常常依靠国家的干预。除通常在国内所用的各种方法以外，还有保护关税、商品倾销、出口补助、出口信贷保证、货币贬值、限制进口、禁运封锁等等。

各国垄断资本国际竞争的集中表现是争夺世界霸权。列宁指出：“帝国主义的一个重要的特点，是几个大国都想争夺霸权”^①。争夺霸权往往导致帝国主义国家之间的战争。

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第810页。

垄断资本国际竞争的性质、规模、形式、手段和方法，都比金融资本统治以前的国际竞争更尖锐、复杂和剧烈，破坏性也更大。

帝国主义时期的国际竞争，是随着国际经济、政治条件的变化而改变其形式的。二次大战以后的四十年来，随着帝国主义各国发展不平衡和争夺的加剧，战后建立的以美国为中心的世界资本主义经济体系日趋瓦解，逐渐形成美国、西欧、日本三个竞争中心，它们既在原殖民地和经济落后地区、也在经济发达地区激烈竞争。这是战后国际竞争形势的第一个变化。其次，随着旧殖民体系的崩溃，跨国公司成为私人资本国际垄断的主要形式和向发展中国家扩张的重要工具，各国垄断资本在发展中国家的竞争，主要表现为各跨国公司争夺对这些国家的经济渗透和控制；在发达国家，则主要表现为各国跨国公司的互相渗透。而且，由于跨国公司经营的世界性，还产生了跨国公司与总公司所在国垄断企业互相争夺市场的国际竞争形式。第三，四十年来，发展中国家在发展民族经济道路上已取得巨大成就，在世界经济中的地位加强。他们纷纷联合起来抵制帝国主义、新殖民主义的控制和掠夺，要求打破发达国家主宰世界经济的国际经济关系老格局，建立一个比较公平合理的国际经济关系新秩序。因此，战后国际竞争和斗争比战前更复杂了。诚然，战后帝国主义的争夺主要运用经济手段如贸易战、关税战、货币战等手段，还没有发生争夺世界霸权的新的世界大战。但是，只要实行霸权主义的超级大国还在世界范围展开剧烈的争夺，新的世界大战的危险就还依旧存在，世界人民就还面临着反对霸权主义、维护世界和平的重要任务。

第三节 国家垄断资本主义

国家和私人垄断资本的結合

国家垄断资本主义,用列宁的话说,就是“国家同拥有莫大势力的资本家同盟日益密切地溶合在一起”^①。

国家垄断,作为垄断的一种形式,早在垄断资本主义形成的初期,特别是第一次世界大战期间已经存在。由于受战争的情势所迫,要求加强国家对经济的干预,许多国家实行了生产和分配的社会调节,其中有些国家还采取了普遍劳动义务制。到战争结束,这种军事国家垄断资本主义也就削弱了。

1929—1933年的那次空前严重的世界经济危机,迫使垄断资本再次求助于国家加强对经济生活的干预。许多国家恢复了大战期间的若干措施,用征自居民的大量预算资金,通过国家津贴、补助、订货、国有化等办法,拯救许多濒临破产的私人垄断组织。

这一时期的国家垄断资本主义,通过两条途径发展起来。一条是在实行资产阶级议会民主制的国家里,如当时的美国,推行罗斯福的新政,其特点是适应垄断资产阶级的需要,以增加国家预算在公共工程方面的投资和失业救济开支为主要内容,加强对经济的调节,耗费了350亿美元财富,帮助垄断资本家逃出经济危机。这次特大危机过去以后,国家对经济的干预再次收缩。

另一条是在实行法西斯专政的国家里,如当时的德国、意大利和日本,其特点是使经济逐步走上国民经济军事化的轨

^① 《国家与革命》。《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第171页。

道。危机过后，国家对经济的干预并不削弱反而加强，对内残酷镇压工人运动，对外准备和发动侵略战争。

第二次世界大战期间，国家垄断资本主义有了新的广泛发展。德、意、日等国依靠法西斯专政，用强制手段发展军事法西斯国家垄断资本主义。美、英等国也重新成立了一系列对经济实行战时“管理”和“监督”的国家机构。战争结束后，由于军事需要减少，这方面的国家垄断也相应减少了。

这一时期国家垄断资本主义的发展，多半是作为一种对付战争和危机的应急措施，带有时起时落的性质，虽然它形成的根源在于生产社会化和资本主义私人占有的矛盾。

二次大战后，尤其是从五十年代开始，国家垄断资本主义的发展出现了新特点。它作为社会资本再生产过程的一种经常性需要，在主要资本主义国家里以多种形式广泛而迅速地发展起来，达到前所未有的规模。

从规模上看，如果以主要资本主义国家财政开支占国民生产总值的比重作为衡量的尺度，那么，第一次世界大战前各国大致在 10% 左右；两次大战之间上升到 20% 左右；到七十年代后期，除个别国家外，一般已达到 40% 左右，最高可达 1/2。

由于国家手中掌握了相当一部分经济实力，它就可同时作为一个经济主体，以所有者的资格，通过各种形式和私人垄断资本结合起来，参与并调节社会资本的再生产过程。这种结合，从国内经济运动过程来看，大体有以下几种形式：

第一种，国家和私人垄断资本在企业外部即流通过程的结合。在这里，国家是作为货币资本的借贷者、商品和劳务的供应者、购买者与私人垄断资本相结合的。由于这种结合，私

人垄断资本企业的组织形式没有发生变化，但其活动已经受到国家的间接调节了。

第二种，国家和私人垄断资本在企业内部即生产全过程的结合。这种结合形式，表面上企业仍和从前一样是股份公司，实际上是国家资本和私人资本的合营企业。这种企业的活动的全过程，都已多少不一地受到国家的直接调节。

第三种，国家代表垄断资本家总体成为企业的所有者，企业采取国有资本和国家企业的形式，国家不仅可以调节它的活动的全过程，也可以调节它的所有权，将它出让给私人垄断资本。

资产阶级国有企业通常是些投资量大、缺乏盈利把握，但恰恰是整个资产阶级都需要的部门，如铁路、航空、邮电、原子能、航天工业等部门以及需要耗费大量资金而又不能直接转化为生产力的那些现代科学技术研究部门。国家企业在发达资本主义国家的国民经济中所占的比重虽不大，但却是国家加强经济职能、调节再生产过程的物质基础，占有重要的地位。

国家垄断资本主义在国际经济关系范围内的表现，大体有三种：1. 国家资本输出；2. 国家出面结成的国际垄断同盟，即地区性经济一体化组织，如西欧共同市场；3. 区域性或跨区域的国际组织在货币信贷或贸易税收领域里的国际调节，如国际货币基金组织。

资产阶级国家同私人垄断资本在国内和国际范围广泛深入的结合，是资本主义在自身界限内的又一次重大变化。它在一定程度上扬弃了私人资本独立存在和运动的旧形式，采取了和国家资本结合着存在和运动的新形式。

为什么正是战后，特别是五十年代以后，国家垄断资本主

义以各种形式广泛而迅速地发展起来了呢？归根到底，还要到现代科学技术革命导致生产力的高度社会化和资本主义私人占有的矛盾的发展中去找原因。这次科技革命使生产社会化程度更加提高，这就要求生产资料在全社会范围的集中，要求社会的管理和社会的调节和监督。从国内说，要求在全社会范围开展科学研究，由社会提供扩大再生产所需的许多物质条件，而这是私人垄断不愿经营也无力承担的；要求通过社会计划和各种调节监督措施使经济能按比例地发展，等等。从国际范围说，要求有更广阔的市场，打破国界来协调各国经济关系。但是在资本主义社会，生产资料的真正归社会所有并由社会来管理是不可能的，这些职能只能属于以“社会代表”名义去完成的资产阶级国家。正象恩格斯在阐明资本主义从股份公司到托拉斯到国有化的发展时指出的：“猛烈增长着的生产力对它的资本属性的这种反抗，要求承认它的社会本性的这种日益增长的必要性，迫使资本家阶级本身在资本关系内部一切可能的限度内，愈来愈把生产力当做社会生产力看待。”^①国家垄断资本主义正是在资本关系可能的限度内，把生产力当作社会生产力看待的形式。这就是战后国家垄断广泛发展的深刻根源。

国家调节下的
垄断高额
利润及其来源

资产阶级国家在再生产过程中以各种形式和私人垄断资本结合起来调节经济的实质是什么？

资产阶级国家，正如恩格斯指出的，“不管它的形式如何，本质上都是资本主义的机器，资本家的国家，理想的总资本

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第434页。

家”^①。在帝国主义时期,资产阶级国家调节经济生活的实质在于为资产阶级利益,首先为垄断资产阶级的整体和长远利益服务,维护和巩固资本主义制度,保证实现垄断高额利润。

国家用市场以外的方法影响价格,建立和维持垄断高价和垄断低价,是保证垄断高额利润的重要手段。首先,国家向垄断组织定货时规定高价。在这种情况下,价格不通过竞争而由垄断组织操纵。他们往往把这一部门非垄断企业的最高生产费用作为计算价格的基础,由于垄断组织生产费用最低,它就可以从中攫取垄断高额利润。其次,国家通过奖励出口,给予出口补贴等办法刺激商品输出,和通过关税保护政策限制外国廉价商品输入,使垄断组织维持国内商品的高价。再次,有时通过法令直接规定某些商品和劳务的高价。在促进垄断低价的建立和维持方面,突出的是把国有企业的商品和劳务(如电力、燃料),按人为压低的价格出售给私人垄断组织,国有企业的亏损由预算弥补。

财政信贷调节,也是保证垄断高额利润的手段。具体做法是:对一些垄断组织和部门实行补贴,影响贴现率,加速机器折旧,降低利润所得税等等。在推行赤字财政、通货膨胀政策时,各国资产阶级政府常常阻挠工资的提高,使工资上升率赶不上物价上涨率,降低工人实际工资收入,帮助垄断组织攫取更多利润。

二次大战以后,资产阶级国家的政府还企图通过经济计划这种综合调节的形式,进行反危机的国家干预,以保证垄断组织有攫取高额利润的稳定的和有利的条件。当然,不能把

^① 恩格斯:《社会主义从空想到科学的发展》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第436页。

资本主义国家的计划同社会主义国家的计划经济混为一谈。因为,在资本主义所有制的基础上,国家计划对私人资本并不具有约束力,每一个资本主义业企都仍然是根据攫取最大利润的要求来活动的。而且,资产阶级国家的性质决定它的计划目标不可能是从社会整体着眼作出最优选择,只能主要是服从于资产阶级的利益,因此不可能解决经济过程中的深刻矛盾。虽然如此,资产阶级国家还是可以通过国有企业的生产、国家的投资和消费等直接经济活动,利用税收、信贷、利率等经济杠杆和经济利益的强制力来影响私人企业的活动,使经济计划发挥一定作用,延缓危机的到来和减轻危机的程度,刺激经济的复苏和繁荣。不过,它是不可能从根本上消除资本主义的自发性和经济危机的。

资产阶级国家通过价格、财政信贷、资本主义经济计划化等渠道,来保证垄断组织稳定地获得高额利润,实质上是对国民收入作有利于垄断资本的再分配。它通过高额税收把雇佣劳动者和中小企业主的很大一部分收入集中到国家手里,然后通过庞大的财政支出使大量资金落入垄断资本家的腰包。例如,近几年来,美国政府的军事采购费用,每年都达400多亿美元,其中约有2/3落入一百家大垄断企业的腰包。美国国债1981年已突破1万亿美元大关,平均每个美国公民要承担国债5千美元左右。政府庞大开支的好处主要归垄断资本家享受,而庞大税收和巨大国债以及由此引起的通货膨胀,则主要由劳动人民负担。国家垄断资本主义正是通过这样的国民收入再分配,把劳动者的一部分收入和中小企业主的一部分剩余价值,转化成了垄断组织的高额利润。

国家干预经济的活动实质上虽然是为垄断资本利益服务

的,但由于它以“社会代表”的名义行事,有时也要顾及非垄断资本、中小企业的利益,甚至在工人阶级强大斗争面前也要作出一定让步;同时,私人垄断只代表个别垄断资本家及其集团的利益,与国家代表资产阶级的整体和长远利益也有不同,因而,矛盾不可避免。主要表现在:1. 国家干预过多、规模过大,会使税收重、税率高,挫伤私人垄断组织投资能力和积极性,也使劳动者劳动热情减退;2. 赤字财政和通货膨胀,从长期看,影响私人垄断资本的稳定发展,低速膨胀一经发展到长期高速膨胀,造成物价、利润、工资的螺旋形上升,就不利于私人垄断资本主义的发展;3. 国家经济计划会限制私人垄断的自由发展,国营企事业的过度庞大也会形成对私人垄断的排挤等等。这些矛盾,限制了国家垄断资本主义特别是资本主义国有化的发展。

总之,正象从一般资本主义环境中成长起来的私人垄断,不能消灭中小企业而只能与之并存一样,从一般垄断基础上发展起来的国家垄断,同样不能消灭私人垄断和一般中小资本,而只能与他们互相依存,并在矛盾对立中并存。

阅 读 书 目

列宁:《帝国主义是资本主义的最高阶段》第1—7章。

思 考 题

1. 怎样用资本主义的基本矛盾说明私人国内垄断和国际垄断的形成和发展?

2. 垄断的实质是什么?私人国内垄断利润和国际垄断利润是通过哪些主要途径得到的?

3. 国内垄断和国内竞争、国际垄断和国际竞争为什么必然并存?垄断竞争和自由竞争有哪些不同?

4. 什么是国家垄断资本主义?它产生和发展的根本原因是什么?它的实质是什么?

第九章 帝国主义是腐朽的和垂死的资本主义

列宁从帝国主义在整个资本主义发展过程中所占的历史地位出发，曾对帝国主义下过这样一个定义：“帝国主义是资本主义的特殊历史阶段。这种特殊性分三个方面：(1)帝国主义是垄断的资本主义；(2)帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义；(3)帝国主义是垂死的资本主义。”^①上一章阐述了帝国主义是垄断的资本主义这一经济实质，垄断的各种形式及其发展变化。这一章将着重阐述垄断资本主义的腐朽性和垂死性，揭示帝国主义的历史地位。

第一节 帝国主义的腐朽性或寄生性

腐朽性或寄生性是资本主义垄断阶段的特性

帝国主义是腐朽的或寄生的资本主义，这意味着与自由竞争阶段相比较，资本主义生产关系已变成和高度社会化的生产力很不适应的外壳，如果不及时打破它，就将在腐烂状态中维持一个很长时期。

^① 《帝国主义和社会主义运动中的分裂》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第883页。

帝国主义的腐朽性,是由垄断这一经济基础决定的。列宁指出,资本主义垄断“也同任何垄断一样,必然要引起停滞和腐朽的趋向”^①。在自由竞争阶段,资本家采用新技术虽有一定界限,并且也力图保守技术秘密,但那时资本家还亲自经营企业,还不存在不通过改进技术就获得更多利润并能够人为地阻止技术进步的社会经济条件,因此总的说来,资本主义是适应生产力发展的一种经济制度。到了垄断阶段,生产更加社会化了,但高度社会化的生产力却集中掌握在一小撮金融巨头手中,出现了人为地阻碍技术进步的客观条件。垄断资本家自己不从事经营管理,却凭借其垄断地位从本国和外国劳动人民身上攫取高额利润。这样的生产关系对高度社会化的生产力的发展已成为有害的东西,因此出现了腐朽趋向,带有寄生的特性。

帝国主义的腐朽性,表现在经济、政治和社会生活等许多方面。列宁曾概括为以下几个方面:1. 表现在生产和技术停滞的腐朽趋向上,但这并不排除资本主义生产和技术在个别工业部门,在个别国家或在个别时期内的迅速发展。2. 庞大食利者阶层的形成。3. 资本输出是加倍的寄生性的表现。4. 政治上的全面反动是帝国主义的特性。5. 对殖民地附属国的剥削,使少数几个“文明”大国成为叮在几万万“不文明”的被压迫民族身上的寄生虫,并使垄断资本得以收买本国无产阶级的上层,培植资产阶级化的工人贵族。^②

① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第818页。

② 参见《帝国主义和社会主义运动中的分裂》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第884页。

垄断条件下生产
和科学技术发
展的两种趋势

垄断统治会导致生产技术停滞趋向，是因为：1. 垄断组织可以通过规定垄断价格和限制产量等办法获得垄断高额利润，因此推动技术进步和生产发展的动因，就在一定程度上消失了，甚至有可能通过收买科学技术发明将它封存不用等办法人为地阻止技术进步。2. 占有特别广大、特别富饶或地理位置方便的殖民地也可能引起同样的结果。3. 国家垄断资本主义的发展，特别是资产阶级国家通过非市场方法保证私人垄断资本得到高额利润，也是出现生产和技术停滞趋向的一个原因。

但是，在垄断资本主义阶段，也还存在着生产技术发展，有时并且是迅速发展的趋势。

垄断资本主义时期的国内竞争和国际竞争，迫使垄断企业不得不去改进技术。首先，垄断价格的规定，只意味着价格竞争的作用和意义降低了，非价格竞争，即在产品质地、品种、花色、服务等方面竞争的作用和意义提高了。垄断组织力求使自己的商品多样化、现代化和新奇化，力求在国内市场以至世界市场上第一个推出新商品，获得垄断地位，取得垄断利润。为此，必须把大量资金投入研究和试制，尽速发明和采用新技术。世界范围内实力相当的垄断组织之间的竞争以及资本主义国家的军备竞争，更是如此。其次，规定垄断价格也不是绝对地消灭了价格竞争。垄断价格的规定只能是暂时的，因为独家垄断的局面是不存在的，几家垄断组织之间仍要为价格而竞争；而且，该商品的价格还要受到供应其原材料、设备的各企业的竞争和代用品价格方面竞争的影响。再次，即使是独家垄断，只要新技术能降低成本和取得超额利润，垄断

企业也是愿意采用新技术的。还应该看到,在社会生产力的逼迫下,垄断资本主义生产关系的某些具体形式,也会在其根本性质不变的前提下发生某些有利于生产力发展的变化。例如,股份公司的发展、金融资本的形成、垄断经营方式和组织形式的变化、垄断资本和国家政权结合的加强,都可以看作是资本主义生产关系具体形式和环节的变化,并在一定程度和范围内有利于生产力的发展。

另一方面,从生产力角度考察,在帝国主义时期,生产社会化有了巨大进展,这为生产力的发展提供了巨大可能性。高效率的社会化生产资料、越来越发达的科学技术、熟练的劳动力、科技人才和管理人才,都高度集中在垄断组织手中,使生产的潜力增加,使生产和技术能以较自由竞争阶段更快的速度发展。每当科学技术方面有重大突破时,更能使生产出现跃进式的发展。生产力是社会生产中最活跃最革命的因素,垄断只能阻碍这种趋势的充分实现,却不能消灭这种趋势本身。

生产技术停滞和发展两种趋势同时存在和作用的结果,在现实生活中,不同时期、不同国家和地区会呈现出时而这种趋势占上风、时而另一种趋势占上风的情形。列宁指出:“如果以为这一腐朽趋势排除了资本主义的迅速发展,那就错了。不,在帝国主义时代,个别工业部门,个别资产阶级阶层,个别国家,不同程度地时而表现出这种趋势,时而又表现出那种趋势。整个说来,资本主义的发展比从前要快得多,但是这种发展不仅一般地更不平衡了,而且这种不平衡还特别表现在资本最雄厚的国家(英国)的腐朽上面。”^①

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第842页。

列宁写下这一段话已经六十多年了，帝国主义经济发展的全部历史证实了这一论断的正确性。据估计，如以美、英、法、联邦德国、日本等十五个主要资本主义国家作为一个整体，把它们从1871年到1976年的工业生产发展分成三个阶段，1871—1913年是开始向垄断过渡和帝国主义最终确立阶段；1914—1949年则是包括两次大战和战后恢复时期；1950—1976年是战后第三次科技革命开始以后的时期。这三个阶段中，工业生产指数以1950—1976年增长最多，平均每年达到5.2%，为1914—1949年的两倍和1871—1913年的一倍半。战后各国的发展，也是不平衡的。日本最快，平均每年增长11.3%，意大利为7.2%，联邦德国、奥地利、荷兰、芬兰也都超过6%，最慢的要算停停走走的英国，只有2.6%，而它在1914—1949年还要慢，只有1.5%。


为什么战后主要资本主义国家的经济在一段时期内有较前迅速的发展呢？除了前面提到的生产关系方面那些适应于生产社会化发展要求的变化以外，主要是由五十年代开始的第三次科学技术革命促成的。这次科学技术革命规模空前，影响深远。国外有人估计，人类有史以来的科学家中，现代科学家占90%，现代的科技成果中，一半产生于六十年代之后。科学——技术——生产的周期大大缩短了。据美国的资料，工业产品从孕育到普及的时间，十九世纪平均要七十多年，二次大战后缩短为二十多年。科技革命对国民经济的影响，首先在于它使劳动生产率有大幅度的提高。有人估计，在战后主要资本主义国家生产的增加中，有3/4以上是靠提高劳动生产率得来的；而在劳动生产率的提高中，又有3/4以上是依靠科学技术的进步得来的。劳动生产率的大大提高，为资本的

大量积累提供了有利条件。其次，新产品、新能源、新材料和各种新兴工业部门的不断涌现，国民经济结构和工业结构的迅速变化，为市场的扩大创造了条件。因为新部门、新产品的发展需要添置设备、厂房，引起对生产资料的需求；花样不断翻新的耐用消费品和一般消费品又不断打开国内外销售市场；同时，科技进步快，使设备陈旧期缩短。据美国有关机关的一项估计，四十年代机床精神磨损的平均周期是十年，五十年代缩短到八年，六十年代为五年，七十年代更短些。这也是生产资料市场扩大的重要因素。总之，第三次科技革命对战后资本主义经济的发展确实起了巨大的作用，否则这种“惊人迅速的发展”是难以想象的。

在生产技术迅速发展时期，垄断资本主义的生产关系是不是还在阻碍生产力的发展？停滞腐朽趋势是否还存在和起作用呢？应该肯定，阻碍作用还存在，停滞腐朽趋势还继续在起作用，只因它不占上风，所以以不明显的隐蔽形式表现出来。具体指的是，这时生产增长和技术发展仍落后于客观存在的可能性，或者说，由于垄断的阻碍，生产和技术的发展远不是充分的。由于这种停滞是相对的，只有在对比中才看得清。首先是不同制度或国家的对比。在条件基本相同、发展正常的情况下，社会主义国家的经济发展总会比资本主义国家好些快些，同一项科技成就的发明到应用的时间也会短些。即使在资本主义体系范围内，各国发展也极不平衡。战后，日本、联邦德国的发展比美国快的事实不正反映了战后初期美国在全世界资本主义体系中绝对垄断地位造成的后果吗？其次是不同部门发展的对比。现代科学技术成果在资本主义国家的应用常常带有片面性，首先被用于军事方面，民用部门落后于

军事部门,例如原子能的和平利用远比军用迟,重要原因之一是生产石油和天然气垄断集团的阻碍。科学技术的研究和成果大量集中在垄断程度高的部门和大垄断资本家手中,垄断性较差的部门和中小企业往往无法利用它。最后是生产能力和实际生产的对比。战后资本主义各国在生产迅速发展时期,生产要素也没有充分利用起来,设备利用率只有60%—80%,经常有大量失业。在这种连资产阶级经济学家也承认是浪费的“生产缺口”中,不正包含着腐朽性吗?

发展趋势占上风时期终究是有限的。科学技术本身总在波浪式中前进,资本主义生产关系具体形式变化所提供的生产力发展的可能性也有一定限度,出现停滞趋势占上风同样不可避免。这时技术和生产会缓慢发展,走走停停,甚至出现生产下降、技术停顿的绝对停滞形式。就二次大战以后的情况来看,到七十年代初,科技革命经过二、三十年的发展,波峰基本过去,国家干预经济的不可避免的后果——通货膨胀日趋严重,通货膨胀率从个位数达到或接近两位数。它的刺激生产和消费、缓和经济危机的作用逐渐减弱以至走向反面。1974—1975年世界性经济危机的爆发以及随后出现的“滞胀”局面,即高通货膨胀率、高失业率和低增长率同时并存的局面,使资本主义经济陷入新的困境。1974—1981年的几年中,美国、英国、法国、联邦德国、日本的国民生产总值的年平均增长率,分别为2.3%、0.5%、2.5%、2.0%和3.7%。五国平均的年增长率为2.2%,不仅大大低于战后五十年代和六十年代“黄金时期”的发展速度,甚至也低于1871—1913年向垄断资本主义过渡的时期,又一次呈现出停滞趋势占上风的特征。



所谓食利者，就是指那些完全脱离了生产过程专靠剪息票(即吃利息)为生的剥削者。食利者在自由竞争时期就产生

了，但只有到垄断资本主义时期才大大增加，形成庞大的食利者阶层。这是因为，资本所有权同使用权的分离、货币资本同生产资本的分离和食利者同企业家的分离，虽是资本主义一般特性，但只有到了垄断阶段，形成工业资本和银行资本相结合的金融资本，大量货币资本积聚在金融巨头手里，才大大促进了资本所有权和使用权的分离和食利者的增加。他们把资本投入许多部门和行业，掌握着许许多多公司的股票，根本不可能亲自对公司进行管理，只能交给雇来的经理去经营，自己依靠股票攫取巨额的股息和红利，过着寄生腐朽的生活。食利者阶层的形成表明，资本家已经是社会再生产过程多余的人，是寄生在社会机体上的赘瘤。据统计，1948年美国拥有净资产在百万美元以上的富翁为1.3万人，到1978年，已增加到25万人，增加近二十倍；占美国人口的比重，从不到万分之一提高到约九百分之一。他们62%的财产为股票和债券。他们凭着这种所有权资本，吮吸着劳动人民的大量血汗。

食利者阶层为了满足自己寄生性消费的需要，还发展了许多专供他们驱使和享乐的部门和行业，如保镖业、赌博业、贩毒业、卖淫业等等，这些非生产行业，不仅大量浪费社会劳动，而且毒害人们的思想和心灵，使整个社会散发出腐朽霉烂的气息。

随着资本输出的增加，少数最富有国家愈来愈变成叮在多数不发达国家身上的寄生虫，在世界上形成了食利国。据

统计, 仅从 1966 年到 1977 年, 美国对外私人直接投资的利润就达 1,445 亿美元, 几乎等于美国 1977 年底的对外私人直接投资总额。帝国主义国家不仅通过资本输出从一些不发达国家掠夺大量财富, 在这些国家中发展为自己享乐服务的非生产部门和行业, 而且使许多发展中国家变成它们的债务奴隶。今天的情况也依然如列宁当年所指出的: “世界分为极少数高利贷国和极大多数债务国。”^①

食利国家和食利者阶层不仅用各种寄生方式掠夺大量剥削收入, 还从垄断高额利润中拿出一部分收买工人上层, 以此分化工人队伍, 从而形成了一个为资产阶级统治利益服务的工人贵族。工人贵族是一个按经济地位、生活方式和世界观完全资产阶级化了的工人阶层, 是工人运动中产生机会主义的社会基础。

第二节 帝国主义的过渡性或垂死性

过渡性或垂死性
是资本主义垄断
阶段的特性

帝国主义是过渡的或垂死的资本主义, 这意味着同自由竞争阶段相比较, 资本主义生产关系已从进步的、新生的、向上发展的制度转变为背时的、没落的、走下坡路的制度, 已成熟到要向社会主义过渡的阶段了。

列宁在阐述帝国主义的过渡性或垂死性时指出, 不能把资本主义的垂死同死亡等同起来。列宁说: “帝国主义是衰朽的但还没有完全衰朽的资本主义, 是垂死的但还没有死亡的

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第 2 卷, 人民出版社 1972 年版, 第 819 页。

资本主义。”^① 帝国主义从垂死到实际死亡有个过程，要经过无产阶级社会主义革命的胜利，才会实现它从垂死到死亡的转变。这个从垂死到死亡的过程，从世界资本主义制度整体来讲，是一个很长的历史阶段，包括资本主义制度在一定时期内还有相对稳定性甚至有某些发展在内。

帝国主义的过渡性或垂死性，也是由垄断这一经济基础决定的。在资本主义的自由竞争阶段，生产力虽然比封建主义时代有了长足的发展，生产已开始社会化。但总的说来，生产社会化的水平还不太高，还是分散的中小企业占优势。在自由竞争阶段，资本积聚和集中的结果，中小资本被吞并或联合，生产逐渐集中在少数大资本家手中，社会化生产与资本主义占有的基本矛盾日趋激化。这个时期，资本积累的规律虽已向人们显现出资本主义制度不可避免地要走向灭亡，但这还只是一种历史趋势。社会主义代替资本主义的主客观条件还没有完全成熟。随着垄断的形成和发展，生产进一步社会化了，但生产资料却越来越集中到一小撮垄断资本家手中，生产社会化和资本主义占有制的矛盾又在垄断的条件下尖锐起来，社会主义代替资本主义的主客观条件逐步成熟，这才使资本主义进入到要向社会主义过渡的垂死阶段。列宁在《帝国主义是资本主义的最高阶段》这部著作的结尾部分指出：“根据以上对帝国主义的经济实质的全部论述，必须说帝国主义是过渡的资本主义，或者更确切些说，是垂死的资本主义。”^② 所以说，帝国主义的过渡性或垂死性，是资本主义垄断阶段的

① 《修改党纲的材料》。《列宁全集》第24卷，第431页。

② 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第843页。

特性。

帝国主义的过渡性或垂死性，在经济上表现为生产高度社会化和社会主义客观前提的成熟；在社会政治方面表现为各种社会阶级矛盾的加深和社会主义胜利主观条件的成熟。

生产高度社会化和社会主义客观前提的逐步成熟

垄断使生产接近最全面的社会化。

具体表现在：1. 垄断造成了规模极其巨大的生产单位。这些大企业、大公司往往采用联合制生产，即把不同工业部门的许多企业联合起来，从原料的生产到加工为成品甚至利用废脚料等统统囊括在一起。2. 由于生产的高度集中，专业化协作和分工高度发达，各经济部门、各大中小企业关系更加密切，各垄断组织，不再象自由竞争时期的资本家那样为情况不明的市场生产，相反，现在他们可以对本国的供、产、销情况作出有根据的判断和估计，并以此来规划自己的活动。3. 垄断统治还使科学技术的研究和试制工作从个人的事业变成社会化的、分工协作集体研究的事业。4. 生产和经营更加国际化，特别是由于跨国公司的巨大发展，垄断资本在国外设厂生产，生产过程延伸到世界范围，一国生产更依赖外国的市场和原料、燃料供应，国际贸易和国际科技合作更加发展。5. 国家同垄断组织的结合，经济力量和政治统治的结合，国家出面结成的国际垄断同盟的发展，使生产社会化和国际化更进一步，整个工业部门和各种经济部门在全国和几国范围内联合了起来。这些都说明：“资本主义进到帝国主义阶段，就使生产紧紧接近最全面的社会化”^①。生产接近最全面的社会化，为向社会主义过渡创造了

^① 《帝国主义是资本主义的最高阶段》。《列宁选集》第2卷，人民出版社1972年版，第748页。

充分的物质基础。

垄断也使生产管理日益社会化。在股份公司和各种垄断组织内,管理生产的职能不仅早已不再由资本家亲自担任,而且也不仅仅是委托给雇请来的经理个人担任,而是由经理指挥下的一个社会性机构去执行。帝国主义时期的银行成了经济生活的中心、全社会的公共簿记机关、全国性的以至世界性的产品生产和分配的计算机关。随着国家垄断资本主义的发展,国家干预经济程度的增大,管理社会化也进一步发展。这时,资本主义社会的生产机构,具有“在事实上、技术上、社会意义上都已经在全国范围内组织起来并且已经由数百数千个职员、工程师等经营着的‘事业’”^①的性质。这表明,垄断已为向更高级的社会经济制度过渡提供了与生产全面社会化相适应的组织管理形式。

与生产和管理的社会化相适应,在垄断阶段,资本也日益采取社会化的形式。股份资本取代单个资本,股份企业取代独资企业,资本和企业形式的这种变化,虽则限于资本主义生产方式在自身范围内的扬弃,但它表明资本主义占有形式的历史过渡性。国家垄断资本主义的出现,国有企业的发展,使资本社会化在一国范围内发展到前所未有的高度;更明显地暴露出资本主义占有形式的过渡性,它更接近社会主义了。“因为社会主义无非是从国家资本主义垄断向前迈进的第一步。”^② 资本社会化程度的提高,使“剥夺剥夺者”这件事做起来更加简单。剥夺集中的、大规模的社会资本,尤其是国家资

① 《大难临头,出路何在?》。《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第142页。

② 同上书,第163页。

本,比改造分散的个别资本家的私人资本不知要方便多少倍。这就为向社会主义过渡创造了最充分的社会经济条件。

但是,无论资本采取怎样一种社会化形式,占有的性质还是资本主义的。因此,在垄断阶段,生产社会化与资本主义占有这一对基本矛盾,会在社会资本形式下继续发展,使资本主义生产关系与生产力的矛盾发展到只有用社会主义公有制代替资本主义所有制,才能从根本上解决。垄断资产阶级的国家所有制,就是一国范围内资本社会化的最高极限形式。正象列宁所说:“国家垄断资本主义是社会主义的最完备的物质准备,是社会主义的入口,是历史阶梯上的一级,从这一级就上升到叫做社会主义的那一级,没有任何中间级。”^①

社会阶级矛盾加深和
社会主义胜利的主
观条件的逐步成熟

垄断代替自由竞争占统治地位,使资本主义生产关系和生产力的矛盾深化了,也必然集中体现为政治上各种社会矛盾的激化。无论在一国范围或世界资本主义体系范围内,资本主义固有的各种社会矛盾都进一步加深了。

首先是资本主义国家内劳动与资本的矛盾。自由竞争时期,劳资矛盾还没有深刻到直接引起消灭资本主义的革命的地步。垄断统治下情况不同了。垄断组织利用生产更加社会化的物质条件,在直接生产过程、流通过程通过各种方法加强对工人的剥削,使贫富鸿沟加深;国家政权加强对经济的干预以后,又通过税收和通货膨胀等途径,使财政支出的大部分和经济危机的损失落到或转到工人头上,这一切使劳资矛盾加

^① 《大难临头,出路何在?》。《列宁选集》第3卷,人民出版社1972年版,第164页。

深,无产阶级的革命觉悟提高和组织性加强,从而使社会主义胜利的主观条件也逐渐趋于成熟。

其次是世界资本主义体系范围内垄断资本和殖民地半殖民地、经济落后国家人民的矛盾。这一矛盾,在帝国主义时期以前就存在,但在垄断统治下这一矛盾的性质和意义却不同了。过去,殖民地不是资本主义世界经济体系的有机组成部分,宗主国的资本家主要用资本主义以前的方式掠夺殖民地发财致富,剥削尽管是野蛮残酷的,但并不构成其利润的主要来源。随着向帝国主义过渡,世界资本主义体系最终形成了,殖民体系是其中的一个有机组成部分。通过资本输出和国际垄断价格剥削殖民地和经济落后国家是帝国主义金融资本国际垄断利润的主要来源之一,也是使这些国家经济长期落后和不能独立发展的根本原因之一。帝国主义同殖民地、经济落后国家的矛盾,理所当然地加深了,并成为影响世界资本主义体系发展的重要因素。随着这些国家民族资本的发展和帝国主义剥削压迫的加强,民族解放运动必然日益发展,与帝国主义国家无产阶级革命运动互相接近,互相影响,逐渐汇合成为世界无产阶级革命的总洪流。


第三是资本主义各国之间的矛盾。这一矛盾也是资本主义整个历史时期固有的,但在垄断阶段,矛盾尖锐了,性质也起了变化。在自由竞争统治期间,各国经济发展不平衡是渐进的,世界上有许多可供扩张的地盘,这一矛盾的结果虽会损害某一个或一批资本主义国家,但并不因此削弱整个资本主义制度,相反,总的说来它是向上发展的。到了帝国主义时期,资本主义各国的矛盾,变成各国金融寡头争夺垄断高额利润来源的斗争,各国发展的不平衡已具有跃进性,力量对比迅

速改变着，世界领土和势力范围已分割完毕，本国的劳资对抗和与殖民地的矛盾加深已威胁到自己的统治，在这些条件下，资本主义各国的矛盾及其最尖锐的爆发形式——战争，削弱了整个帝国主义力量，有助于各国人民反帝斗争的胜利。

总之，垄断统治所带来的各种社会阶级矛盾的加深，使无产阶级革命胜利的主观条件逐渐趋于成熟。应该说明，垄断阶段各种社会阶级矛盾的加深，首先是与自由竞争阶段相比较而言，是就总的发展趋势而言的，并非说这些矛盾在垄断阶段的任何时期、任何国家内都是直线地愈来愈尖锐。由于垄断的形式会有发展和变化，各个时期各国经济政治发展的情况会有差别，这些矛盾在一定时期内的缓和是有现实可能的，而且各个矛盾的地位和意义可以消长，矛盾的具体内容和形式可以变化，还可能产生一些新的矛盾。但无论矛盾怎样缓和，具体形式怎样变化，垄断统治下这些基本社会矛盾的存在，总是资本主义处于过渡或垂死阶段的政治表现。

资本主义国家经济政治发展不平衡规律的作用决定了无产阶级革命不可能在一切或大多数国家内同时取得胜利，而只能在个别或少数国家内首先取得胜利；世界资本主义体系不会通过各国一次共同的革命行动而彻底崩溃，而是通过构成这一体系的链条上的各个环节，一个个、一批批地脱落，使它最终完全灭亡。因此，作为一种社会经济形态的资本主义的灭亡，是个很长的历史过程。社会主义制度在世界上的诞生和发展，它与资本主义制度在世界上并存，这一事实本身就说明，在世界的日益增大的领域内，资本主义制度已在实际上逐渐地被社会主义制度所取代了。

第三节 资本主义和社会主义两种制度的 并存。社会主义在全世界胜利的 必然性



资本主义和社会主义是两种性质根本不同的社会制度。由于全世界范围内社会主义代替资本主义是一个很长的历史过程,这就决定了在相当长的历史时期内,两种对立制度必然会在世界范围内共处。

社会主义是以生产资料公有制为基础、没有人剥削人的社会制度,它与资本主义剥削制度在世界上共处的历史时期内,不可避免地会有矛盾。社会主义制度和资本主义制度的矛盾,随社会主义国家的诞生而形成。这是在世界资本主义体系逐步灭亡的历史过程中,世界的基本矛盾之一。

社会主义国家和资本主义国家的矛盾斗争采取什么形式,是战争的形式还是和平的形式,这取决于多种条件。社会主义国家和资本主义国家一定条件下的和平共处是有现实可能性的。当然,和平共处并不意味着没有斗争,更并不意味着要求资本主义国家的工人阶级和殖民地、发展中的民族独立国家,放弃反对帝国主义和霸权主义的斗争。

在社会主义制度和资本主义制度共处的时期内,两者也会发生经济上的联系。这种经济联系的客观必要性在于社会主义生产和资本主义生产都是社会化大生产和商品生产。由于现代科学技术的发展,生产社会化已日益表现为国际化,因此,国与国之间的经济联系也必然日趋紧密。社会主义国家

和资本主义国家经济性质的对立，并不排除它们之间在一定条件下以平等互利为基础进行经济联系和合作。社会主义国家的经济发展，要求自力更生、独立自主，不做帝国主义经济的附庸，但这决不等于必须割断同资本主义世界的经济联系。资本主义国家的垄断组织总是力图从对外经济往来中攫取最大限度的利润。但各国垄断组织受国内过剩商品和过剩资本的巨大压力，它们之间又有激烈的竞争，常常也不得不按资本主义世界通行的贸易和投资原则来和社会主义国家发展经济往来和经济合作。当然，两种对立制度的国家进行经济交往并不意味矛盾斗争的止息。无论是各种形式的经济合同的签订过程，或是合同的执行过程，无论在生产、贸易方面，或者信贷、科技领域，垄断资本从其追求高额利润的本性出发，尽量要使经济联系有利于自己，甚至不惜牺牲对方利益；社会主义国家则要抵制和反对垄断资本种种违反平等互利原则的作法，因此，经济联系过程中经常性的矛盾和摩擦，又总是不可避免的。

民族独立 国家经济发 展的特点

在世界资本主义体系逐步灭亡的历史过程中，与社会主义国家和发达资本主义国家并存于世的，还有发展中的民族独立国家。上一章说过，这是民族解放革命运动日益发展，帝国主义殖民体系崩溃的结果。

取得独立后的发展中国家，少数脱离了世界资本主义体系，走上了社会主义道路；大多数国家还没有从世界资本主义体系中脱离出来。属于发展中国家的民族独立国家和属于发展中国家的社会主义国家，组成为第三世界。第三世界在战后国际舞台上的崛起是我们时代的头等大事。它大大改变了

超级大国可以任意摆布世界命运的局面。

仍处在世界资本主义体系下的发展中国家，由于原来的社会经济发展水平有很大区别，今天也处于不同的发展阶段。但这些国家的经济过去都受帝国主义的操纵和支配，取得政治独立时，都承受了落后的经济遗产和存在对帝国主义经济的依赖性。因此，维护民族独立和国家主权，积极发展民族经济，以经济独立来巩固已经取得的政治独立，是这些国家面临的共同任务。

民族独立国家通过国有化或监督外国企业活动，使原来的帝国主义经济变成国有经济或同外资合营的经济，并得以掌握一部分资金开始自己的工业化，减轻对帝国主义经济的依赖。有些国家还用这样或那样的形式进行土地改革，摧毁或动摇了殖民主义者的庄园经济和封建土地所有制。许多发展中国家或多或少以某种形式开展了经济关系的民主改革过程。由于采取这些措施的结果，在他们的经济结构中程度不同地呈现出一些共同的变化和特点：

首先，本国资本主义有比较迅速的发展，在一些国家中资本主义生产方式已占主导地位。本国资本包括国家资本、私人垄断资本和中小私人资本。国家资本主要集中在交通运输、公用事业和基础工业部门，六十年代以来，越来越占重要地位。例如，目前拉美各国的铁路和石油工业，几乎全部由国家经营，海运、航空、电力和钢铁工业的大部分也由国家掌握。1977年，巴西最大的200家企业中，由国家控制的就有80多家，由国家控制和参与的企业产值约占国民生产总值的50%，占投资总额的60%。这些国家中，私人垄断资本也有较大增长。例如，印度的某些大财团、墨西哥四个最大的财

团,都控制了本国很多大企业,而且这些财团常常占有大量农业土地,控制金融、贸易事业,代表本国大土地占有者和外国资本利益并和国家政权结合在一起。中小私人资本占各国企业的大多数,吸收劳动力也多,但在总产值等方面比重不大,也未掌握关键性生产部门。

其次,在农业中,资本主义性质的农场和种植园有较快发展,土地改革程度不等地有所进展,但许多国家土地占有制度仍极端不合理,大部分土地集中在一小撮大地主手中,封建和半封建关系在农村中仍占优势。例如,据印度政府的调查,1971—1972年,占农户总数10%的土地所有者(占有土地10英亩以上的)占有全部土地的53%,而占农户60%的无地或少地的农民(占有土地2.5英亩以下的)只占有全部土地的9%。在拉美,据泛美开发银行统计,七十年代中期,仅占农村人口1.5%的庄园主却拥有全部土地的65%。

第三,外国资本已经不能任意操纵和支配这些国家的经济了,但是,某些发展中国家还没有从根本上摆脱在资本、科学技术和市场方面对国外资本的依赖,它们在现存国际经济体系中没有完全摆脱被剥削、受控制的地位。


仍处在资本主义体系的发展中国家在经济结构中的这些变化,为生产力的发展开辟了道路。五、六十年代以来,这些发展中国家经济增长的速度一般都超过了发达国家。它们的工业产值占资本主义世界工业产值的比重由1960年的11.1%上升到1979年的15.4%。但也必须看到,由于发展中国家过去长期受帝国主义的残酷剥削和掠夺,至今仍受到不公正、不平等的国际经济关系的严重束缚以及国内一些不利因素的影响。绝大多数发展中国家仍然是世界上比较贫穷

和落后的国家，面临着严重的经济困难，主要是经济结构单一、粮食不能自给、工业不发达、初级产品出口的贸易条件和国际收支恶化、债务沉重，等等。它们和发达国家经济发展的差距按人口平均计算方面还在扩大。例如，1960—1979 年期间，按 1978 年不变价格计算，发达国家人均国内生产总值由 4,425 美元增加到 8,127 美元，年增长率为 3.3%，发展中国家由 402 美元增加到 674 美元，年增长率为 2.7%，其中最不发达的 31 个国家只从 167 美元增加到 183 美元，年增长率仅 0.5%，发达国家和最不发达国家的差距已从 1960 年的二十六点五倍扩大为 1979 年的四十四点四倍。1982 年底，广大发展中国家的国际债务已达到 6,260 亿美元，特别是一些非产油国家的外债增加更为迅速。这些国家在 1981 年偿还的本息已经超过了它们同年得到的新的私人贷款总额。

在绝大多数发展中国家，由于剥削制度的存在，国民收入的分配极不平衡，贫富差别悬殊。例如，在拉美各国占人口 5% 的最富阶层拥有 30% 的国民收入；而占人口 20% 的最贫穷阶层仅得到 4% 的国民收入。在那些最不发达的国家里，劳动人民的生活还处在极其穷困中。例如，孟加拉国是世界上最穷的国家之一，人均国民收入约 80 美元，加上财富分配不均，致使大约 85% 的人生活在贫困线下，每年有大批人饿死。1974 年饿死者达 30 万之多，即使在粮食丰收的 1975—1976 年度，估计也有 36 万婴儿和儿童由于营养不良而死亡。

总之，在帝国主义殖民体系瓦解的过程中产生的民族独立国家，其经济发展，既呈现出某些共同的进步的倾向，又在剩余价值规律和资本主义积累一般规律的作用下，在世界范围内和每一个国家内都呈现出贫富两极分化的趋势。认为在

帝国主义时期,原来的殖民地、附属国不可能在争得独立后走资本主义道路,这种判断已被二次大战后的实践经验所否定。不作具体分析,认为争得独立的原殖民地、附属国走资本主义道路比走社会主义道路更优越,这种想法更加错误,也已由二次大战后发展中国家经济发展的全局证明是荒谬的。



社会主义是比资本主义更先进的社会制度,体现着人类历史发展的更高阶段。社会主义公有制与生产高度社会化相适应,本质上比资本主义生产关系优越。两种制度共处的过程,实质上是社会主义制度在实践中显示自己的优越性,资本主义制度暴露自己腐朽性的过程,是社会主义制度在自己内在规律支配下逐步发展、壮大以至最终在全世界胜利,资本主义制度也同样在自己内在规律支配下不可避免地没落、缩小以至最终在全世界灭亡的长期历史过程。

两种经济制度的优劣,是通过社会主义国家和资本主义国家的经济竞赛表现的。在两种制度的经济竞赛中,社会主义国家要使社会主义制度优越性充分发挥出来,就要学习和借鉴发达资本主义国家的先进科学技术以及经营管理社会化大生产和商品生产的经验,经常将自己经济建设情况与资本主义国家比较,总结自己的成绩和经验,找出问题和教训,克服缺点,挖掘潜力;同时,要警惕资本主义腐朽的东西从经济、政治、思想等各方面对社会主义的影响。无视这种影响,不与资本主义腐朽现象斗争,就会迷失方向,根本谈不上显示社会主义优越性。社会主义在经济竞赛中取得的胜利愈大,优越性发挥愈充分,就能更好起示范作用,吸引和鼓舞全世界劳动人民为争取社会主义前途而斗争。

两种制度的和平竞赛，也会影响资本主义经济的发展。资本主义国家的统治集团，为了对付社会主义制度的挑战，维护资本主义制度和防止世界的革命震动，有时也会在经济中实施一些改良措施。例如1929—1933年资本主义的特大危机和苏联经济建设的巨大成就，强烈地显示了两种制度的优劣。社会主义计划经济的成就促使资本主义加强国家干预，成为实行资本主义计划化的一个外部条件。又如，社会主义国家关心满足人的需要，在医疗、教育、劳保、公共服务事业各方面采取许多措施。这也为一些资本主义国家所仿效。二次大战后，很多发达资本主义国家实行各种社会福利措施，鼓吹“福利国家”，用物质上的让步，来抵销社会主义的影响，诱使工人脱离政治斗争，等等。但是，事物的发展归根到底受内在规律支配，搬用社会主义的某些具体做法为垄断资本服务，决不可能克服资本主义的基本矛盾，改变腐朽没落的资本主义体系必然灭亡的客观规律性。

应当指出，社会主义兴盛和资本主义没落此长彼消的历史趋势、社会主义竞垮资本主义的过程并不是直线式地进行的。列宁在论述历史上各个时代的发展变化时说：“每个时代都有个别的、局部的、时而前进时而后退的运动，都有脱离一般运动和运动的一般速度的各种倾向。”^①世界社会主义事业的发展不会一帆风顺。资本主义在走下坡路过程中，也会有相对稳定时期。但无论如何，从总趋势讲，社会主义制度向前发展，资本主义制度走向灭亡，总是当代历史的基本规律，一个不可逆转的历史进程。

人类历史上任何一种社会制度在全世界的灭亡和新制度

^① 《打着别人的旗帜》。《列宁全集》第21卷，第123页。

在全世界的胜利，都经历了漫长的历史过程。奴隶制度在世界主要地区的灭亡及其被封建制度所代替，封建制度在世界主要地区的灭亡及其被资本主义制度所代替，都曾经历了几百年甚至上千年的时间。从十月革命到二十世纪八十年代中期的六十多年间，资本主义制度已在亚洲和欧洲的一系列国家里被社会主义制度所代替。社会主义制度代替资本主义制度这一历史性过渡的速度，肯定将比以前两种制度的历史性过渡快得多。这种差异，从根本上说，是不同历史时代社会生产力发展的不同速度决定的。至于向社会主义过渡的世界性历史时期将以多少时间结束，这是一个要由世界人民的革命实践来回答的问题。国家要独立，民族要解放，人民要革命的世界范围的革命洪流，最终将在全世界埋葬资本主义制度。最后胜利一定属于世界人民。

阅 读 书 目

列宁：《帝国主义是资本主义的最高阶段》第8—10章。

思 考 题

1. 怎样正确理解帝国主义是寄生的或腐朽的资本主义？
2. 怎样正确理解帝国主义是过渡的或垂死的资本主义？
3. 为什么说，社会主义在全世界的胜利，资本主义在全世界的灭亡是一个不可逆转的历史进程？

社会主义部分

第十章 社会主义公有制和社会主义的物质基础

政治经济学的资本主义部分告诉我们：社会主义生产关系代替资本主义生产关系，是资本主义经济运动的必然结果，是生产关系一定要适合生产力规律的客观要求。

政治经济学的社会主义部分，是以分析社会主义经济规律为目的。由于社会主义经济规律是随着社会主义经济条件的产生而产生、随着社会主义经济条件的改变而改变它的作用的；由于社会主义所有制和社会主义的物质基础是社会主义经济条件中最根本的条件，所以对社会主义经济运动的分析，就从分析社会主义公有制和社会主义的物质基础开始。

生产资料的社会主义公有制有两种形式：社会主义全民所有制和社会主义集体所有制。这两种社会主义公有制，同社会生产力的不同发展水平相适应，都是在无产阶级夺取到政权以后逐步建立和发展起来的。

第一节 社会主义全民所有制

社会主义全民所有制是通过“剥夺剥夺者”建立起来的。在我国，它是通过没收官僚资本和改造民族资本这样两种途径产生的。此后，随着社会主义建设事业的发展，社会主义全

民所有制也日益发展壮大。

现阶段,我国全民所有的生产资料包括矿藏、水流,属于全民所有的森林、山岭、草原、荒地、滩涂等自然资源,铁路、邮电、银行以及属于全民所有的工厂、农场、商店等全民财产。

社会主义全民
所有制的性质、
地位和作用

社会主义全民所有制是社会全体
成员共同占有生产资料的公有制形
式,是同加工工业、采掘工业、交通运输

业等部门中高度社会化的生产和经营活动相适应的一种社会主义公有制。在社会主义全民所有制的范围内,全社会劳动者在生产资料所有关系上是平等的,是这些生产资料的共同的主人。在这个范围内,生产资料不仅不再是剥削手段,而且排除了由于生产资料所有权的差异所引起的人们生活富裕程度上的差异。社会主义全民所有制为在全社会范围内组织有计划的生产、流通、分配和消费提供了最基本的经济条件。


全民所有制是社会全体成员共同占有生产资料的一种公有制形式。相对于共产主义阶段的全社会所有制来说,社会主义全民所有制是同社会生产力发展的较低阶段相适应的一种不成熟的全社会所有制。在社会主义全民所有制经济领域内,生产资料的所有权是统一的、不可分割的,属于全体人民。生产资料的经营权即生产资料的占有权、支配权和使用权,则适应于生产力水平和生产发展的需要,在代表全体人民利益的国家和企业之间,存在着不同程度的分权关系。企业占有、支配和使用生产资料的部分自主权,同企业的局部利益和职工个人利益紧密联系。各个全民所有制企业中联合起来的劳动者,对于企业经营的好坏,必须承担经济责任和享有经济权利,否则就不能从物质利益上鼓励企业改进生产技术,负责地

支配和使用属于全民所有的生产资料，不利于社会主义生产的发展。正是从这里可以看出，社会主义全民所有制是一种不成熟的全社会所有制，它在一定程度上还带有集体所有制的因素。而未来共产主义阶段的全社会所有制，将是一种完全成熟的、摆脱了旧社会传统或痕迹的全社会所有制。它对生产资料的占有、支配和使用，将完全是为增进社会全体成员的利益，而不需要兼顾各经济组织中联合起来的劳动者特殊的局部利益，因而不带再有集体所有制的因素。

可见，社会主义全民所有制的性质和特点，是由生产力发展的水平所决定的。它是社会主义社会中居于主导地位的公有制形式。社会主义全民所有制经济一经建立，就掌握了国家的经济命脉，并逐步控制了生产和流通，成为整个国民经济的领导力量，是人民民主专政的主要经济基础。

我国社会主义全民所有制经济在建国以后三十五年中，有了很大的发展，拿1984年同1949年相比，我国全民所有制工业所生产的原煤从3,243万吨增长到77,200万吨；原油从12.1万吨增长到11,453万吨；发电量从43.1亿度增长到3,746亿度；钢从15.8万吨增长到4,337万吨。1980年，全民所有制工业企业有8万多个，其固定资产占全国工业固定资产的90%，职工人数占工业总人数的69%，产值约占工业总产值的79%。强大的全民所有制经济为国民经济各部门提供了大量的机器设备、器材、燃料和动力，为国民经济各部门的技术改革和生产现代化提供了先进的设备。全民所有制经济在农业中所占比重虽然不大，但它在实现农业机械化方面起着带头和示范的作用，是进行大规模农业科学实验的基地，并且在大规模改造沙漠和开垦荒地、建立大型商品粮基地、大

面积植树造林等方面起着巨大作用。现阶段,我们进行经济建设,发展科学文化教育事业以及国防建设所需要的资金,绝大部分是依靠全民所有制经济内部的积累提供的。全民所有制经济还生产了大量的日用工业品满足城乡人民的需要。全民所有制的商业企业,在统一的社会主义市场中处于主导地位。它有计划地组织全国商品流通,密切工业和农业、城市和乡村、生产和消费之间的经济联系,在支援工农业生产 and 提高人民物质文化生活水平方面都起着重大的作用。



社会主义全民所有制是一种生产资料归社会全体劳动人民共有的所有制。社会主义社会的全体劳动人民有几百万、几千万、几万万,全民所有制企业也有几万、几十万。成百万、成千万、成亿的社会全体劳动者,不可能直接去占有和支配数以万计的全民所有制企业的生产资料,必须有一个社会中心代表全社会劳动人民去占有和支配这些生产资料。这个社会中心,在社会主义社会里,就是社会主义国家。所以,社会主义全民所有制就要采取社会主义国家所有制的形式,即由社会主义国家代表全体劳动人民来拥有这些生产资料,为增进全体劳动人民的利益服务。

前面讲过,社会主义全民所有制是在无产阶级取得政权后,通过剥夺剥夺者产生的。被推翻的资产阶级决不甘心轻易地交出他们赖以进行剥削的资本。在剥夺剥夺者的过程中,在我国就是在没收官僚资本和改造民族资本的过程中,始终充满着无产阶级与资产阶级之间的尖锐、复杂的矛盾和斗争。因此,消灭资本主义私有制,建立社会主义全民所有制,必然需要社会主义国家领导全体劳动人民去进行。在从资本

主义到社会主义的过渡时期，当社会经济结构中还存在着阶级对抗的时候，社会主义全民所有制必然要采取社会主义国家所有制的形式，这是毫无疑义的。

在社会主义改造基本完成，社会主义经济在国民经济中已经占绝对优势的时候，情况将会怎么样呢？在社会主义社会一个很长的历史时期内（社会主义实践现在还无法告诉我们这一时期将延续多久），社会主义公有制一般采取全民所有制和部分劳动群众集体所有制两种形式。这时剥削阶级虽已消灭，但是社会主义社会的全体劳动者，仍然要区分为社会主义工人、社会主义农民和社会主义知识分子这样不同的劳动阶级和集团，仍然还存在着工农差别、城乡差别、体力劳动与脑力劳动的差别。社会主义的工人、农民和知识分子之间，根本利益是一致的，但也有局部利益的矛盾。只有马克思主义政党领导的社会主义国家，才能正确处理劳动人民内部的矛盾，正确处理劳动人民的当前利益和长远利益、个人利益和整体利益的矛盾。因此，在三大差别还存在的情况下，也只有社会主义国家才能代表全体人民的利益去占有和支配属于全体劳动人民所有的生产资料，社会主义全民所有制仍然要表现为社会主义国家所有制。

全民所有制企业是相对独立的经济实体

社会主义全民所有制既然采取社会主义国家所有制的形式，全民所有制企业也就必须采取国有企业的形式。国有企业是全民所有制经济的基本单位，是工业生产、建设和商品流通的主要的直接承担者。在国有企业里，不受剥削的社会主义劳动者，作为国家职工，按照社会化生产所需要的分工和协作组织起来，进行着创造性的联合劳动，实现着适合社会需

要的生产、建设和商品流通的任务。

国有企业既然是生产、建设和商品流通的直接承担者，而这些经济活动的任务，又是依靠职工的联合劳动来完成的。因此，充分发挥国有企业在生产和经营方面的积极性、主动性和创造性，充分发挥国有企业职工的积极性、主动性和创造性，就成为社会主义经济发展的一个关键问题。

国有企业的生产和经营活动，必须既有统一性，又有灵活性。每一个国有企业，作为全民所有制经济和整个社会生产的组成部分，同其他国有企业和集体企业之间存在着相互依赖、相互制约的关系。因此，一切国有企业都必须服从社会主义国家的计划领导和管理，只有这样，才能保证整个国民经济的统一性，保证社会主义经济在宏观活动上能有计划按比例地发展，从而保证企业和职工的积极性、主动性、创造性的发挥有正确的方向。但是社会需要，不论是生产需要或消费需要，都是复杂的和多变的。如果千千万万个国有企业的每一项生产和经营活动，统统都由国家计划统一规定，企业没有适应市场需要去机动灵活地组织生产和经营的权力，那么，这样的计划必然在很大程度上是主观主义的，企业和职工的积极性、主动性和创造性在重重束缚之下，就很难充分发挥，社会需要也就不可能得到很好的满足。

在很长一个时期内，人们对于社会主义全民所有制和国有企业持有一种片面的观点，只看到全民所有制和国有企业应该有统一性，看不到还必须有同统一性相联系的灵活性和独立性；认为既然是国有企业，似乎理所当然地应该由国家来直接经营，看不到全民所有制经济的所有权和经营权是可以适当分开的。在这种片面观点的支配下，形成了全民所有制

经济领域高度集中的、国家对企业统得过死的、僵化的管理体制。我国和国际共产主义运动的实践都证明，这种僵化的模式是同社会生产力的发展要求不相适应的。因为，它使得生产和经营第一线的企业和职工，处于拨一拨动一动的消极被动的地位，严重压抑了企业和职工群众的积极性、主动性、创造性，使得本来应该生机盎然的社会主义经济在很大程度上失去了活力。

生产关系一定要适合生产力的规律，客观上要求改变这种状况，要求在国家与企业的关系上，全面体现社会主义全民所有制的性质，就是说，按照所有权和经营权既统一又可以适当分离的特性，使国有企业的经济活动，既要有统一性，又要有同这种统一性相联系的灵活性和独立性。社会主义国家代表全体人民掌握着一切国有企业的生产资料所有权，并根据这种所有权，把国有企业的大部分赢利集中到自己手里，用来为全体人民谋福利。至于生产资料的经营权，即如何运用全民所有的生产资料来从事生产和经营，生产什么，生产多少，采取什么样的生产和经营方式，则国家与企业之间应适当分权。国家应对全民所有制经济的宏观活动实行集中统一的计划指导和管理，企业在服从国家计划和管理的前提下，应在产供销活动和人财物支配等方面拥有一定的自主权，而且，企业在生产和经营方面的这种自主权，必须同企业对国家承担的经济责任和企业的经济利益紧密结合起来。总之，国有企业应是相对独立的经济实体，既在生产和经营上拥有一定的自主权，又对企业的盈亏负有经济责任和享有经济利益。国家和企业保持这样的关系，才既有利于充分发挥社会主义国家统一领导和组织社会主义经济建设的积极性，又有利于充分

发挥企业和职工的积极性、主动性和创造性。这是社会主义全民所有制自我完善和发展的客观要求。

第二节 社会主义集体所有制

无产阶级夺取政权时所面临的私有制，除了资本主义私有制以外，还有农民和手工业者等个体劳动者的个体私有制。这种个体私有制在原来经济落后的国家中是大量存在着的。

个体农民和手工业者既是私有者，又是劳动者。工人阶级对他们当然不能采取剥夺和强迫的办法，而只能采取示范、说服教育和国家援助的办法，在自愿的基础上，将个体劳动者组织起来，走合作化道路，把他们的个体所有制变为劳动群众集体所有制。我国的社会主义集体所有制，是通过对个体农业和个体手工业的社会主义改造产生的。此后，在我国社会主义建设事业有起有伏的发展过程中，集体所有制也经过迂回曲折的道路逐步地发展、壮大和完善。

社会主义集体
所有制的性质、
地位和作用

社会主义集体所有制是部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有制形式，它是与农业和手工业、工业、建筑业、运输业、商业、服务业等部门中社会化程度较低的生产经营活动相适应的一种社会主义公有制形式。

社会主义集体所有制和社会主义全民所有制都是劳动者共同占有生产资料的所有制形式，也都排除了依靠生产资料所有权而无偿地占有他人劳动的剥削关系。从这些方面看，集体所有制和全民所有制是属于同一类型的，都是社会主义所有制。与全民所有制不同的是：集体所有制不是全社会劳

动者共同占有生产资料，而是以一个个集体经济为范围的部分劳动群众共同占有生产资料的一种公有制。在一个集体经济内部，人们在生产资料的占有关系上是平等的。一个集体经济的生产资料是这一集体经济全体成员的公有财产，是用来增进这一集体经济全体成员的利益的。但是，就集体所有制来说，人们在生产资料占有关系上的平等，只局限于一个集体经济内部。至于各个不同的集体经济，它们所拥有的生产资料的数量和质量，是并不相等也不可能相等的。生产资料数量多少不等和质量优劣不等的各个劳动者集体，虽然耗费了等量的劳动，但是获得产品的数量和质量是不等的。同工同酬的劳动平等，只局限于一个集体经济的范围内。在不同的集体经济之间，是同工不同酬，各个劳动者集体之间存在着事实上的不平等。在我国，许多富裕乡村一个强劳动力的年劳动报酬，可以高达人民币1千元以上，而同样的强劳动力在贫困乡村的年劳动报酬往往还不到2百元。这种劳动者收益和生活富裕程度上的不等，是由集体所有制的性质决定着的。只要集体所有制还是同生产力的发展相适应的，就必须承认这种不平等，不能用削高就低的行政手段来拉平劳动者集体之间的收益差距和生活富裕程度的差距，否则就会犯平均主义的错误。

一个集体经济内部人们在生产资料占有关系上的平等，这是社会主义集体所有制同生产资料私有制相区别的特点。人们在生产资料占有关系上的平等只局限于一个集体经济内部而不能扩展到全社会的劳动者，这是集体所有制同全民所有制相区别的特点。社会主义集体所有制的这些特点，决定了在以集体所有制为基础的集体企业里，其生产和经营的各

个方面,也必然有不同于国有企业的特点。

集体所有制既然是同农业和手工业等部门中社会化程度较低的生产和经营活动相适应的一种社会主义公有制,所以,一个社会主义国家原来的经济越落后,社会生产力水平越低,个体农业和个体手工业的比重越大,则在它们走上社会主义道路以后,集体所有制经济在整个国民经济中的比重及其重要性也就必然越大。

我国原来是一个经济极端落后的半殖民地半封建国家,现代工业在整个国民经济中的比重仅占 10% 左右。在走上社会主义道路以后,尽管全民所有制的现代工业发展速度很快,1979 年,在 6,175 亿元的工农业总产值中,全民所有制经济的比重已上升到 60% 以上,但它在劳动者总数中所占的比重却大大低于集体所有制经济。1979 年底,我国全民所有制单位职工的人数为 7,693 万人,而城镇集体所有制单位的职工有 2,274 万人,农村集体经济中的农业劳动者约有 3 亿人。这就是说,从就业人口来看,我国约有 80% 的劳动者的生产和生活是同集体所有制经济联系着的。

集体所有制经济是我国农业中的主要经济形式。而农业是整个国民经济的基础。我国的集体所有制农业以日益增多的原料、粮食和各种副食品供应社会主义大工业和城市人口的需要,并为化肥、农药、农业机械以及日用工业品提供日益广阔的市场。集体所有制农业的发展和劳动生产率的提高,不仅关系着广大农民劳动条件的改善和生活水平的提高,而且增加了粮食、棉花、糖料、油料和各种副食品的供应,扩大了化肥、农药、农业机械等产品的销售,有力地支援了工业的发展和城市人民生活水平的改善。另外,还可从农业部门中节

省出数以亿计的劳动力去从事工业、手工业、服务业和文化教育事业,从劳动力的供应上保证社会经济文化的全面发展。

我国集体所有制的手工业、工业、交通运输业、商业和服务性行业也是国民经济的重要组成部分。集体所有制手工业和工业经营灵活,适应性强,可以根据市场变化,灵活地组织和调整生产,提供生活用品、小工具、农具、工业配件和出口手工艺品等等,为满足城乡人民物质和文化生活需要服务,为农业生产服务,为大工业服务和为对外贸易服务。集体所有制的交通运输业、商业和服务性行业对于搞活商品流通和方便人民生活也起着很大的作用。集体所有制经济在安排劳动力方面,具有较大的回旋余地,在扩大劳动就业范围,组织待业人口参加社会主义建设等方面,有着很大的作用。

社会主义集体
所有制经济的
特点和形式

以劳动群众集体所有制为基础的每一个集体经济,都是独立的、自负盈亏的经济实体,既是独立自主地进行生产和经营的经济组织,又是独立自主地进行分配的基本单位。集体经济的生产资料所有权属于各个集体的全体成员,生产资料的经营权则根据生产的具体条件和生产发展的需要,既可以由集体经济统一掌握,也可以在集体经济与它的构成部分和成员之间实行适当的分权。

集体企业作为独立的经济实体,在生产和经营的各个方面具有不同于国有企业的特點。集体企业的生产和经营方针,不是由国家规定,而是由集体企业根据社会需要结合本身条件自己决定的。集体企业在供产销活动和人财物支配方面拥有完全的自主权。集体企业的领导干部由集体企业的成员民主选举,不由国家委派,也毋须国家批准。集体企业除了按照

法律向国家缴纳税金以外，收益分配完全由自己决定，多收益多分配，各个集体企业之间没有统一的分配标准。

集体所有制经济的形式不是简单划一的。它在不同的社会主义国家有适合于各自经济条件的具体形式。它也不可能是一成不变的，而是适应于各个国家不同时期不同部门生产社会化的水平和生产发展的需要而变革和完善的。

我国农村的集体经济，在农业合作化刚刚实现的时候，主要是采取农业生产合作社、农村供销社和信用合作社的形式。在1958年轻率地发动起来的人民公社化运动中，农业生产合作社被合并为“一大二公”、政社合一和统一分配的农村人民公社，后来，根据生产发展的需要，逐步调整和演变成为各自独立核算的公社经济、大队经济和生产队经济这样三级集体经济的形式。生产队集体经济主要从事种植业，大队集体经济主要经营养殖业和各种副业生产，公社集体经济则主要从事工业生产。农村人民公社的政社合一，被实践证明是不适合社会生产力发展要求的，已在党的十一届三中全会后逐步被放弃，实行政社分离。但是，社会化程度不同的经济活动需要有不同规模的集体经济来经营，却被实践证明是正确的。目前我国的农村集体经济，除了供销社和信用合作社以外，主要是乡（公社）村（大队）集体经济。乡集体经济主要从事工业、交通运输业、建筑业、商业、服务行业等经济活动，村集体经济主要从事种植业、养殖业和其他各种副业生产。乡、村集体经济都实行生产责任制，生产资料的所有权属于集体，经营权则在乡、村集体经济同乡办企业、村办企业和社员之间，存在着不同程度、不同形式的分权关系。


我国农村集体经济的发展很不平衡。总的趋势，是随着

社会生产力和商品生产的发展，经营农业特别是种植业的集体经济在农副工总产值和劳动力结构中所占的比重渐趋缩小，经营工副业的集体经济的比重则逐渐增大。江苏省常熟县唐桥乡（原唐桥公社）自党的十一届三中全会以来，多种经营和工业生产迅速发展，全乡 17 个村的集体经济，除了经营农业外，村村有村办企业，共有 103 个核算单位，主要从事多种经营和副业生产。全乡有 26 个乡办企业，主要从事工业生产。这个乡 1983 年的农副工总产值达到 10,173 万元，是个亿元乡，其中农业产值 470 万元，占农副工总产值的 4.6%；副业产值 503 万元，占 4.9%；工业产值 9,200 万元，占 90.5%。从劳动力结构看，全乡劳动力 14,020 人，其中务工社员 11,000 人，占 78.5%；务农社员 780 人，占 5.5%；商业、服务业、文化教育等部门 2,240 人，占 16%。不论从产值结构或劳动力结构看，这个乡都已基本实现了我国农村人口离土不离乡的历史性变化。象唐桥乡这样先进的乡村，在我国现在还只是极少数，但它却代表着我国农村集体经济发展的方向。

我国城镇集体所有制经济，包括工业、商业、服务业、运输业、建筑业等行业。城镇集体所有制经济的具体形式比较多，归纳起来有以下几种形式：手工业合作化时建立起来的合作社、合作工厂；城镇居民自筹资金兴办的街道生产组、生活服务单位和街道工厂；机关、部队、学校、工厂举办的集体工厂和消费合作社；以知识青年为主体组织起来的劳动服务队等合作组织。城镇集体所有制同农村集体所有制一样，既是需要长期存在的，同时，在社会主义经济的发展过程中又不可能是固定不变的。它的具体形式也同样取决于生产力发展的水平

和生产力进一步发展的客观要求。

第三节 全民所有制经济主导下的多种经济形式



全民所有制的国有经济，在整个国民经济中居于主导地位。巩固和发展国有经济，是保障劳动群众集体所有制经济沿着社会主义方向前进的决定性条件。但这决不是说，国有经济在任何情况下都比集体经济优越，集体经济应该尽快提高为国有经济。集体经济是社会主义经济的重要组成部分，许多领域的经济活动，都需要集体经济来承担。也决不是说，除了社会主义公有制经济以外，在社会主义社会发展的任何阶段，都不允许有任何形式的私有制经济存在。


生产关系一定要适合生产力的规律，要求社会主义公有制的范围和公有化的程度，必须与生产社会化的程度相适合。只有这样，才能发挥出促进生产力发展的积极作用。脱离生产社会化的程度，片面追求生产资料所有制规模之大和公有化程度之高，以为公有制的范围越大，公有化的程度越高，就越能发挥生产关系的反作用，越能促进生产力发展，这种超越生产力发展水平的“左”的观点，以及在这种“左”的观点支配下的“左”的行动，已被我国和国际共产主义运动的实践证明是错误的。公有制的规模和公有化的程度超越了生产力的发展水平，不仅不能促进生产力发展，反而会破坏生产力，不利于社会主义生产的发展。

任何一个国家，在一个时期，工业、农业、交通运输业、商

业、服务行业等国民经济不同部门,生产和经营的社会化程度总是不平衡的。一般说,工业和交通运输业社会化的程度高些,农业、商业和服务行业社会化的程度低些。同时,就每一个部门来说,一般又都有不同规模的生产和经营活动,来满足不同的生产消费和生活消费的需要。以家具制造业为例,大规模机械化的生产方式,可以大量生产普通家具以满足一般消费者的大量需要;中小规模的部分机械化或手工劳动的生产方式,可以生产高档的家具以满足部分消费者的特殊需要;分散的个体的手工劳动的生产方式,则可以满足个别居民装配或修理家具的需要。这种不同部门和同一部门内部不同程度的生产社会化,需要有不同的经济形式来与之相适应。

走上社会主义道路的国家原来经济发展水平越是落后,生产社会化的层次就越多。在这些国家,如在我国和亚洲、欧洲的其他一些社会主义国家,在工业、交通运输业和银行业中,已经有高度社会化的生产和经营;在工业、农业、商业、服务行业中,同时又有中等社会化程度的生产和经营;在手工业、农业、商业和服务行业中,也还存在着依靠分散的个体劳动来进行的生产和经营。这些社会化程度不等的生产和经营,要求有全民所有制、不同规模的集体所有制和个体所有制来与之相适应。由于社会生产力的发展是一个渐进的过程,所以在这些经济发展落后的国家中,在无产阶级取得政权以后,甚至在社会主义改造基本完成以后的一个相当长的时期内,除了在经济生活中起决定作用的、以公有制为基础的社会主义经济以外,还必须允许个体经济和半社会主义合作社经济、国家资本主义经济等过渡性经济的存在。多层次的生产力,客观上要求有多种经济形式与之相适应。这是生产关系

一定要适合生产力规律的客观要求。社会主义国家只有按照这一经济规律的客观要求来制订自己的方针、政策,才能取得经济改造和经济建设的胜利。



与社会主义经济同时并存的非社会主义经济和半社会主义经济中,个体经济活动的范围最广,存在的时间最长。这是由社会经济生活对个体的生产和经营活动的广泛需要决定着的。

社会生产和流通方面的某些经济活动,如我国常见的在里弄口贩卖纸烟、火柴、手纸、针头线脑的零售商业,串街走巷售卖零食和蔬菜的商贩,为居民修理家具和日用器皿的服务行业,深入山区和穷乡僻壤收购各种小土特产并搭便出售日用小商品的货郎活动,以及诸如此类的手工业、服务行业和商业活动,规模很小,经营极其分散,而服务的面却非常广泛,较适宜以个体经济的形式来经营。在社会主义经济能够取代它们经营这些业务之前,过早地取缔个体经济,就会阻碍社会主义生产的发展,并给人民生活带来很大的不便。在社会主义社会,除了手工业、农业、商业和服务行业中的个体经济以外,个体所有制还以集体化农民的自留地和家庭副业的形式存在。

在生产资料所有制方面的社会主义改造基本实现以后,在公有制经济占统治地位的条件下,个体经济和集体化农民的自留地、家庭副业的存在,是生产力一定发展阶段上所必需的。但是,在“左”倾思想的支配下,特别是在林彪、江青反革命集团横行期间,曾把实际上是社会主义经济的附属和补充的个体经济视作每日每时大量产生资本主义和资产阶级的土

壤,把社员的自留地和家庭副业视作“资本主义尾巴”,一再把它们取缔和割除,给国民经济造成严重的破坏。其实,我国社会主义改造基本实现以后的个体经济是和社会主义公有制相联系的,不同于和资本主义私有制相联系的个体经济。它对于发展社会生产、方便人民生活、扩大劳动就业具有不可替代的作用,是社会主义经济必要的有益的补充。我国城镇个体劳动者人数,在社会主义改造基本完成的1956年有104万人,经过“文化大革命”,到1978年被砍成15万人,党的十一届三中全会后迅速恢复,1983年已增加到231万人。

除了个体经济以外,我国社会主义公有制经济还有另一个补充,那就是在实行对外经济开放过程中吸引外资来我国举办的合资经营企业、合作经营企业和独资企业。这些企业也是我国社会主义经济必要的有益的补充。

中外合资企业、合作经营企业和外商独资企业,在性质上是有一定差别的。但总的看来,它们都可以纳入国家资本主义的范围,因为它们都是如列宁所说的“是我们能够加以限制、能够规定其活动范围的资本主义”^①。列宁在分析苏联租让制形式的国家资本主义时说:“我们完全公开地承认,我们并不掩盖,国家资本主义制度下的租让就是向资本主义缴纳贡税。但我们赢得了时间,而赢得了时间就是赢得了一切。”^②列宁的这一段话,对于我国利用外资也是完全适用的。我们利用外资,是以平等互利原则为依据的,当然也要“向资本主义缴纳贡税”,要保证外商有利可图,而且其所得的利润率要高于外商所在地的一般利润率,否则外商是不会来投资

① 《俄共(布)第十一次代表大会》。《列宁全集》第33卷,第244页。

② 《共产国际第三次代表大会》。《列宁全集》第32卷,第478—479页。

的。我们以允许外商获得一定的利润为代价，取得的经济利益是：弥补了建设资金的不足，建设了一批国民经济发展急需的项目；引进了先进技术装备，加快了技术改造；扩大了出口，增加了外汇收入；增加了国家、地方、企业的收入，积累了建设资金；学到了一些管理经验，培养了人才，扩大了就业。总之，是使我们赢得了时间，加快了社会主义现代化建设。

我国目前建立起来的多样化的所有制结构，是在公有制占绝对优势、全民所有制占主导地位下的多样化。这同社会主义改造以前谁战胜谁的问题还没有解决情况下的多种经济成分并存的局面，是根本不同的。它决不会动摇而只会有利于巩固和发展我国的社会主义经济制度。

第四节 社会主义的物质基础

社会主义物质 基础的内容

历史上任何一种社会制度，都有与其相适应的物质基础。马克思曾经形象地说明了社会的物质基础与社会制度的关系，指出：“手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。”^①在人类社会的发展过程中，一定的政治制度 and 经济制度，总是同一定的物质基础联结着的。封建社会的物质基础是依靠手工劳动、畜力耕作的农业和手工业。资本主义的物质基础是机器生产的工农业。更高级的社会形态应该有更高水平的物质基础。

在人类社会的历史发展过程中，社会主义经济制度即社

^① 马克思：《政治经济学的形而上学》。《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第108页。

会主义生产关系,是较资本主义经济制度更先进的,同更高发展水平的生产力相适应的一种经济制度。所以,社会主义的物质基础,即社会主义的经济制度与之相适应的物质生产力,或者说,社会主义的政治制度和经济制度赖以巩固地建立在其上的物质生产条件,就是比资本主义更先进的大机器生产。列宁说:“社会主义的唯一的物质基础,就是同时也能改造农业的大机器工业。”^①使国民经济各个部门都成为现代化的机器生产,是建立社会主义物质基础的客观要求。

工农业部门中的大机器生产是在资本主义社会内部逐步成长起来的。但是,无产阶级在夺取政权以后,不能满足于资本主义机器生产已经达到的水平,而必须在原有基础上进一步加以发展。马克思和恩格斯在《共产党宣言》中便已指出,无产阶级夺取到政权并剥夺了资产阶级的全部资本以后,必须“尽可能快地增加生产力的总量”^②。列宁指出:“劳动生产率,归根到底是保证新社会制度胜利的最重要最主要的东西。资本主义造成了在农奴制度下所没有过的劳动生产率。资本主义可以被彻底战胜,而且一定会被彻底战胜,因为社会主义能造成新的高得多的劳动生产率。”^③而要有比资本主义制度更高的劳动生产率,就必须使社会主义的工业和农业,成为技术上比资本主义生产更先进的大机器生产。正是因为如此,毛泽东在我国社会主义改造基本完成以后提出,必须“在我国

① 《在共产国际第三次代表大会上关于俄共的策略的报告提纲》。《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第549页。

② 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第272页。

③ 《伟大的创举》。《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第16页。

建立一个现代化的工业基础和现代化的农业基础”，只有这样，“我们的社会主义的经济制度和政治制度，才算获得了自己的比较充分的物质基础（现在，这个物质基础还很不充分），我们的国家（上层建筑）才算充分巩固，社会主义社会才算从根本上建成了”^①。

建立和加强社会主义的物质基础，也是保证更好地满足社会全体成员物质文化生活的需要、消灭三大差别、最终实现共产主义的首要条件。因为只有不断地发展社会生产力，不断地增强社会主义物质基础，才能不断提高劳动者的物质文化生活水平，并且使工农差别、城乡差别、体力劳动和脑力劳动差别逐步缩小以至消灭，才能最终实现共产主义。

可见，无产阶级革命取得胜利和社会主义公有制建立以后，建立和不断增强以比资本主义生产更先进的大机器生产为内容的社会主义物质基础，是社会主义经济发展的客观要求。

我国必须加速
建立社会主义
物质基础

正如任何个人都不能选择自己的家庭出身一样，一个社会也不能选择自己诞生时的物质基础。由于资本主义经济政治发展不平衡规律的作用，无产阶级夺取政权的条件，不是首先在英国、法国、德国、美国这样一些资本主义比较发达的国家里首先成熟，而是在象俄国和中国这样经济比较落后的国家里首先成熟。在这种情况下，无产阶级政党应该怎么办呢？对于这个问题，事实上有两种回答。一种回答是：无产阶级不要去夺取政权，应该首先让生产力在资本主义条件下发展起来，当物质基础方面的条件成熟了的的时候再去夺取政权。

^① 《一九五七年夏季的形势》。《毛泽东选集》第5卷，第462页。

这就是考茨基对于俄国革命和陈独秀对于中国革命的机会主义的回答。另一种回答是：无产阶级应当不失时机地去夺取政权，在夺取政权以后，利用自己的政权来加速经济文化的发展，补上物质基础先天不足的这一课。这就是列宁对于俄国革命和毛泽东对于中国革命的马克思主义的回答。

象俄国和中国这样原来经济文化比较落后的国家的无产阶级取得了政权，走上社会主义道路以后，加速建立社会主义物质基础，具有极大的迫切性。

这种加速建立社会主义物质基础的迫切性，首先来自国内改造汪洋大海般的小生产者，巩固社会主义胜利的需要。我国虽然早就实现了合作化，但只有重视在农村中建立社会主义物质基础，实现农业现代化，才能巩固我国农村中社会主义的阵地。

加速建立社会主义的物质基础的迫切性和必要性，还来自对付国外帝国主义侵略威胁的需要。尽快地建立起社会主义物质基础，是实现国防现代化所必需，是关系到社会主义国家安危的重大问题。

加速建立社会主义物质基础的迫切性，归根到底，是社会主义国家所面临的社会生产和社会需要的矛盾决定着。走上社会主义道路的国家原来的经济发展水平越是低，这一矛盾也越是突出。我国社会主义改造基本完成以后所要解决的主要矛盾，是人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。只有加速社会主义现代化建设，大大发展社会生产力，才能在生产发展的基础上逐步改善人民的物质文化生活。

我国是一个从半殖民地半封建社会发展过来的社会主义

国家,原来的经济文化发展水平比十月革命前的俄国更落后,因此,当我国走上社会主义道路之后,集中精力发展生产,加速建立社会主义物质基础,就比列宁和斯大林领导下的苏联更为迫切。正是因为如此,毛泽东在中华人民共和国成立前夕就指出,在解放战争取得全国胜利以后,生产建设工作将成为全党全民的中心工作,其他一切工作“都是围绕着生产建设这一个中心工作并为这个中心工作服务的”^①。刘少奇在阐述我国过渡时期的基本特点时指出:“我们的国家是一个工业落后的国家。为了建设社会主义社会,必须发展社会主义的工业,首先是重工业,使我们的国家由落后的农业国变为先进的工业国,而这是需要一个相当长的时间的。”^②周恩来根据党中央的决定和全国人民的愿望,在1964年三届人大和1975年四届人大的政府工作报告中,两次提出要“在本世纪内,全面实现农业、工业、国防和科学技术的现代化,使我国国民经济走在世界的前列”^③的宏伟设想。

农业、工业、国防和科学技术的现代化是相互联系,相互依赖,相互促进的。科学技术的现代化,是社会主义四个现代化的关键。没有现代科学技术,就不可能建设现代农业、现代工业、现代国防;没有科学技术的高速度发展,也就不可能有国民经济的高速度发展。因此,实现四个现代化,归根到底,是为了用最先进的科学技术武装农业、工业和国防,从根本上


① 《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》。《毛泽东选集》第4卷,人民出版社1967年横排本,第1318页。

② 刘少奇:《中国共产党中央委员会向第八次全国代表大会的政治报告》。《中国共产党第八次全国代表大会文献》,人民出版社1957年版,第14页。

③ 周恩来:《政府工作报告》,人民出版社1975年版,第6页。

改变整个国民经济和技术的落后面貌，把农业、工业、国防和科学技术建立在现代化的先进技术基础上，建立雄厚的社会主义物质基础。

由于受到林彪、江青反革命集团的严重干扰和破坏，我国的四个现代化没有能够按照预期的步骤付诸实施。只是在粉碎了江青反革命集团，我国进入了新的发展时期以后，这一宏伟设想才有了实现的可能。我们党遵循毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德等老一辈无产阶级革命家的遗愿，把实现农业、工业、国防和科学技术的现代化，确定为新时期的总任务。邓小平同志也指出：“我们的政治路线是把四化建设作为重点，坚持发展生产力，始终扭住这个根本环节不放松，除非打起世界战争。即使打世界战争，打完了还搞建设。”^①全党全民正在为实现四个现代化，把我国建设成为高度文明、高度民主的社会主义国家而奋斗。



把全党工作的着重点转移到社会主义现代化建设上来，是党的十一届三中全会作出的重大战略决策，它符合在社会经济中生产力起决定作用的原理和生产关系一定要适合生产力规律的要求。实现我国的社会主义现代化，为我国人民民主专政的政治制度和社会主义经济制度建立自己的强大的物质基础，这是全党全民面临的一项重大任务。

实事求是，一切从实际出发，理论联系实际，是马列主义、毛泽东思想的一条基本原则。搞社会主义现代化建设，也必须如此。邓小平同志在党的“十二大”开幕词中说：“我们的现

^① 邓小平：《建设有中国特色的社会主义》，人民出版社1984年版，第37页。

代化建设,必须从中国的实际出发。无论是革命还是建设,都要注意学习和借鉴外国经验。但是,照抄照搬别国经验、别国模式,从来不能得到成功。这方面 we 有过不少教训。把马克思主义的普遍真理同我国的具体实际结合起来,走自己的道路,建设有中国特色的社会主义,这就是我们总结长期历史经验得出的基本结论。”^①

我国经济的实际情况有两个比较突出的特点:

第一,底子薄。社会主义中国是从一个小农经济占绝对优势、极端贫穷落后的半殖民地半封建国家脱胎而来的,生产力十分低下。建国三十多年来,生产力虽然有了很大的发展,但还没有从根本上改变落后状况。从我国的自然条件来看,是地大物博,各种矿藏资源非常丰富。但是,尚未探明和开发的矿藏,只是潜在的经济力量。底子薄这个特点,至今还是很突出的。

第二,人口多。我国 1982 年人口已超过十亿,其中 80% 是农业人口。人多有好的一面,也有不利的一面,在生产还不够发达的条件下,人多对于增加资金积累,发展文化教育事业,改善人民物质文化生活和劳动就业等都带来了不利的影响。

从我国有十亿人口和八亿农民这一情况出发,就必须把发展农业放在极其重要的地位,努力实现农业现代化,才能充分发挥农业在国民经济中的基础作用,促进社会经济面貌的全部改观,巩固工农联盟,充分满足全国人民对农副产品的需要,提高物质文化生活水平。

在国民经济中起主导作用的工业的现代化,是推动四个

^① 邓小平:《中国共产党第十二次全国代表大会开幕词》。《中国共产党第十二次全国代表大会文件汇编》,人民出版社 1982 年版,第 3 页。

现代化的物质力量。它担负着为国民经济各部门提供技术装备和为国家提供燃料、动力、原材料以及资金积累的任务。

工业现代化就是要在全国建立一个部门结构齐全、大中小型企业相结合、地区分布比较合理的独立完整的现代化的社会主义工业体系。

实现工业现代化,要有计划地新建、扩建一些技术先进的大型工业,这对于合理利用资源、改善工业布局、大幅度提高劳动生产率,都是十分必要的。但是,在底子薄、人口多的基础上搞现代化,就要立足于现有基础,充分利用现有企业,走挖潜、革新、改造的路子。走这条路,可以充分利用我国现有的技术装备和丰富的人力资源,较之主要依靠新建、扩建企业,花钱少、速度快、收效大,是多快好省地发展工业的有效途径。

要在象我国这样一个底子薄而人口多的大国实现四个现代化,用世界上最先进的科学技术来改造和装备我国全部国民经济,建立强大的社会主义物质基础,把希望主要寄托在依靠外国当然是不行的。必须把我们的希望寄托在自己力量的基点上,坚持独立自主、自力更生的方针,发扬艰苦奋斗、勤俭建国的革命精神。

但是,独立自主、自力更生不等于闭关自守,而是要在独立自主、自力更生的基础上,有计划有重点地从国外引进先进技术设备,有效地利用外资。引进外国技术所付出的代价,比自己从头摸索要少得多,还有助于学习先进国家的科学技术和培养我们自己的技术力量,决不能把独立自主歪曲为闭关自守,盲目排外。所以,深入批判“四人帮”把引进技术、利用外资诬指为“卖国主义”的谬论,对于加速实现我国四个现代

化, 尽快建立起与社会主义生产关系相适应的强大的物质基础, 具有十分重要的意义。

总之, 我国有丰富的自然资源, 有优越的社会主义制度, 有十亿勤劳、勇敢、聪明的人民。只要我们善于把马克思主义普遍真理同中国具体情况很好地结合起来, 就一定能够在共产党的正确领导下实现四个现代化, 在中国建立起强大的社会主义物质基础。

阅 读 书 目

1. 马克思、恩格斯:《共产党宣言》第2章。
2. 毛泽东:《在中国共产党第七届中央委员会第二次全体会议上的报告》第4节。
3. 胡耀邦:《全面开创社会主义现代化建设的新局面》。

思 考 题


1. 社会主义全民所有制有什么特点? 为什么社会主义全民所有制一定要采取社会主义国家所有制的形式?
2. 社会主义集体所有制有什么特点? 我国现阶段农村和城镇的集体所有制经济有哪些形式?
3. 原来经济落后的国家建设社会主义, 在经济改造方面有什么特点? 如何对待公有制占统治地位条件下的个体经济?
4. 什么是我国全党全民在新时期的总任务? 中国的现代化建设有哪些特点?

第十一章 社会主义生产是公有制基础上的商品生产

生产是经济运动的决定性环节。生产决定分配、交换和消费。对社会主义经济运动的分析，必须从社会主义生产的分析开始。

社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济。社会主义生产也就是公有制基础上的有计划的商品生产。这一论断表明了社会主义生产的三个基本特征：1. 社会主义生产是以社会主义公有制为基础的生产；2. 社会主义生产是有计划的生产；3. 社会主义生产是商品生产。本章分析的，是社会主义生产作为公有制基础上的生产和作为商品生产所具有的一些特征。社会主义生产作为有计划生产的特征，将在下一章中分析。

第一节 社会主义生产中新型的经济关系



生产资料社会主义公有制取代了生产资料私有制，使生产过程中人们的经济关系发生了本质变化。任何生产过程都只有当劳动者和生产资料结合起来以后才能进行。马克思指出：“不论生产的社会形式如何，劳动者和生产资料始终是

生产的因素。但是，二者在彼此分离的情况下只在可能性上是生产因素。凡要进行生产，就必须使它们结合起来。实行这种结合的特殊方式和方法，使社会结构区分为各个不同的经济时期。”^① 社会主义公有制取代生产资料私有制，使劳动者和生产资料的结合方式和方法出现了崭新的特点。

恩格斯在阐述生产资料资本家所有制对劳动者同生产资料结合的影响时说：“生产资料和生活资料具有资本属性的必然性，象幽灵一样站在这些资料和工人之间。唯独这个必然性阻碍着生产的物的杠杆和人的杠杆的结合”^②。由于在劳动者和生产资料之间，横插进垄断着生产资料的资本家阶级，因此，只有通过劳动力的买卖，才能使劳动者和生产资料作为资本的要素，在资本家的支配下结合起来。生产资料社会主义公有制的建立，从根本上改变了劳动者和生产资料的结合形式，铲除了横亘在劳动者和生产资料之间的拦路虎。在社会主义生产过程中，工人、农民和工程技术人员、管理人员既是社会主义联合劳动者，又是生产资料的共同所有者，实现了劳动者同生产资料的直接结合。

劳动者和生产资料的这种直接结合，在集体所有制经济中是非常明显的。在全民所有制企业中，劳动者似乎还仍然是工资劳动者，似乎只不过从资本家的雇员变成了国家的雇员。但是，这种“国家雇员”只是事情形式的一面。就生产关系的实质来讲，已经完全不同了，因为现在的国家无非就是

① 马克思：《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷，第44页。

② 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第317页。

“组织成为统治阶级的无产阶级”^①，就是工人阶级自己。全民所有制经济比集体经济在更大范围内实现了劳动者和生产资料的直接结合。判断劳动者和生产资料是否直接结合，唯一的标准，就是看在劳动者和生产资料之间，是否有生产资料的私有者横插在当中，而决不应该把社会化大生产的组织者和领导者，看作是横插在劳动者和生产资料之间阻碍劳动者和生产资料直接结合的障碍。


劳动者和生产资料的直接结合，使劳动者都成为社会生产的主人。他们在社会主义生产过程中都处于平等的地位。尽管劳动者在生产中的这种平等地位还要受旧的社会分工的残余的制约：有的人从事脑力劳动，有的人只能从事体力劳动；有的人处于直接生产工作者的岗位，有的人处于生产组织者和管理者的岗位，但是，这种工作岗位的不同并不表明他们在生产中有地位高低的区别。社会主义企业中的劳动者，都是企业的主人。正是劳动者的这种企业主人翁的地位，决定了社会主义企业必须实行民主管理。管理社会主义企业的权利，是劳动者根本的权利之一。

劳动者和生产资料的直接结合排除了人对人的一切剥削关系。由于生产的物质条件是劳动者的公共财产，劳动成果自然全部归劳动者所有。这样，劳动的性质就起了根本的变化。社会主义劳动，是劳动者作为生产主人在公有制基础上联合起来分工协作地进行的劳动，是不受剥削的劳动者的联合劳动。

但是，社会主义劳动者的劳动仍然区分为必要劳动和剩

① 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

余劳动两部分。劳动者的全部劳动中用来满足本人及其家庭生活需要的那一部分，称为必要劳动。劳动者的全部劳动中除去必要劳动以外的剩余部分，称为剩余劳动。马克思指出：“一般剩余劳动，作为超过一定的需要量的劳动，必须始终存在。”^①但是，社会主义生产中的必要劳动和剩余劳动，同资本主义生产中的必要劳动和剩余劳动存在着本质的区别。社会主义生产中的剩余劳动不是归剥削者所有，而是归劳动者集体共同占有，一部分用来发展文化、教育、卫生事业，充作社会管理费用和社会福利费用，满足劳动者的公共需要；另一部分用于扩大再生产，以便在生产发展的基础上进一步改善劳动者的物质文化生活。所以，社会主义生产中的必要劳动和剩余劳动，也可称为“为自己的劳动”和“为社会的劳动”即归社会支配的劳动。这种划分反映着劳动者的个人需要和社会需要、当前利益和长远利益的关系。社会主义的经济运动，客观上要求正确处理这两者的关系。



社会主义公有制使劳动者成为社会主义生产的主人，同时也从根本上改变了生产过程中人与人的相互关系。

资本家私有制造成了生产过程中剥削者同劳动者之间和剥削者相互之间的利益对抗关系。社会主义公有制取代了资本家私有制以后，生产过程中不再有剥削者和劳动者的关系。人们在社会主义生产过程中基本的和本质的关系，是劳动者之间的关系，而生产资料公有制则造成了劳动者根本利益的一致。

一个企业内部劳动者根本利益的一致是很明显的，因为

^① 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第925页。


全体职工集体福利和个人收入的增加，都必须以社会主义企业生产发展和经济效益提高为共同的前提条件。不同生产部门的社会主义企业在原料、设备供应和产品销售上相互依赖、相互制约的关系，使这些部门的劳动者形成了共同的利害关系。同一部门的不同企业之间，虽然存在着竞争的关系，但是，如同在下一章中要详加阐述的，社会主义竞争不同于资本主义竞争，社会主义企业之间首先是互相协作、互相支援的关系，并不存在私有制条件下那种“同行如敌国”的利益对立关系。他们之间的利益矛盾，是根本利益一致基础上的局部性质的矛盾。竞争的胜负对劳动者的集体福利和个人收入虽有一定的影响，但竞争的双方都可由此享受整个社会生产发展所带来的好处。所以，即使存在着竞争关系的同一生产部门不同企业的劳动者，他们之间的利益一致是根本的和主要的，他们之间的利益矛盾是局部的和次要的。

社会主义生产过程中劳动者根本利益的一致，造成了人类社会生产发展过程中从来不曾有过的新型的经济关系——社会主义的互助合作关系。这是一种以生产资料公有制为基础的，为了增进共同利益在生产中相互帮助、共同提高的合作关系。

劳动者在社会主义生产中的互助合作，是以互利为条件的。这是因为，各个集体所有制企业都是独立的自负盈亏的经济单位；各个全民所有制企业都是相对独立的经济单位，对自己企业的经营成果负有经济责任和享有经济权利。这就是说，社会主义的劳动者除了有共同一致的根本利益以外，还有着各自特殊的局部利益。社会主义的互助合作，如果不是以互利为条件，如果只对一方有利，而不是使合作的双方都有

利,那么,这样的互助合作是难以巩固的,更不可能健康地发展。所以,劳动者在社会主义生产中的相互关系,是一种互助互利的关系。

劳动者之间的互助合作要以互利为条件,这是社会主义的互助合作区别于共产主义互助合作的关键所在。在“各尽所能,按需分配”的共产主义高级阶段,全体社会成员的一切物质文化需要都将得到充分满足,那时,共产主义企业中的劳动者将不再有各自特殊的局部利益,劳动者在共产主义生产中的互助合作,也就不再需要以互利为条件。“大公无私”“毫不利己,专门利人”这些口号是共产主义思想教育的内容,反映的是未来共产主义的互助合作关系。在社会主义时期,党和国家对劳动者进行共产主义教育,宣传和表扬先进人物的闪耀着共产主义思想光辉的模范事迹,以激励人们的崇高情操,是完全必要的。但是,对于劳动者的共产主义思想教育和社会主义政策决不能混淆。社会主义国家在制订经济政策的时候,必须全面地反映劳动者的互助互利关系,才能推动社会主义互助合作的发展。



劳动者在社会主义生产中的互助互利关系,主要表现为社会主义的协作。

马克思曾对一般意义上的协作下过这样的定义:“许多人在同一生产过程中,或在不同的但互相联系的生产过程中,有计划地一起协同劳动,这种劳动形式叫做协作。”^①这种一般意义上的协作,是各种社会形态所共有的。但是,不同社会形态下的协作又具有不同的特点。社会主义公有制赋予协作以新的性质,为它的发展开辟了广阔的

^① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第362页。

道路。社会主义协作是协作发展史上的崭新阶段。

以资本家私有制为基础的协作，主要局限于一个资本主义企业或一个资本集团内部。各个资本主义企业之间的经济联系，不是通过有计划的协同劳动来实现，而是通过市场买卖关系来实现的。在资本主义企业之间，通过订立经济合同，也可以建立某种协作关系。但这种协作是极不稳定的。社会主义公有制使得协作不仅存在于一个企业内部的各个车间和各道工序之间，而且能够突破一个企业的局限，发展到不同生产部门和不同企业之间。社会主义协作体现着不受剥削的劳动者之间的互助互利关系。劳动者根本利益的一致，保证了它较资本主义协作有更大的稳定性。这种范围更加广阔和更加稳定可靠的社会主义协作，较资本主义协作有巨大的优越性。凡是一个地区、一个部门、一个企业难以单独制造的产品，通过社会主义协作，往往就能迅速制造出来。社会主义协作还有利于促进生产的专业化，有利于集中力量突破国民经济发展中的薄弱环节，在较短的时间内完成规模巨大的建设工程，加快社会主义建设的步伐。

社会主义的经济联合是社会主义协作发展的结果，是一种组织上更巩固的协作关系。在党的十一届三中全会以后，我国在贯彻“调整、改革、整顿、提高”的八字方针的过程中，根据自愿和平等互利的原则，发展起了各种形式和内容的经济联合体。有些是跨地区、跨省市的联合，包括原料产地和加工地区的联合；有些是跨行业、跨部门的联合；还有工农、城乡之间的联合，不同所有制之间的联合，中央企业与地方企业、省属企业与县市企业以及县、乡、镇、村企业的联合，生产企业与学校、科研单位的联合。这些多种形式的联合包含着丰富的

内容,有生产协作、生产与流通的协作、生产与科研的协作等等。这种种经济联合,都是社会主义协作的形式,是社会主义互助互利关系的体现。

马克思早就指出,协作可以创造新的生产力,“由协作和分工产生的生产力,不费资本分文。这是社会劳动的自然力”^①。社会主义的协作和联合,可以在不需要进行大量投资的条件下,使各个方面扬长避短,发挥优势,在协作中提高综合经济效益,创造出新的生产力。例如,1980年按照专业化协作原则组织起来的重庆钟表公司,属下有八个直属厂,十二个工艺协作厂,其中有全民企业也有集体企业。它们在不改变所有制性质和财政渠道的前提下结成经济联合体,形成了重庆地区的钟表专业化生产协作配套网,大大提高了生产能力和经济效益。联合前后比较,1980年上半年的工业总产值较1979年同期增长57.3%,上缴利润增长96.2%。

为着充分发挥社会主义协作的功能,在一个企业内部,必须加强社会主义的劳动纪律;在各社会主义企业间,必须加强国家的计划指导,加强财政纪律和经济法规,保证履行经济合同的严肃性;在提倡发扬共产主义协作风格的同时,肃清“左”倾思潮的流毒,坚决贯彻社会主义的互助互利原则。

社会主义的
物质利益原则

从以上的阐述中可以看出,人们在社会主义生产中的经济关系,如同以往任何社会生产中的经济关系一样,仍然是一种物质利益关系。只是由于生产资料所有制的改变,物质利益关系的性质和社会内容已发生了本质的变化。

^① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第423—424页。

以公有制为基础的社会主义生产中的物质利益关系，排除了劳动者和剥削者的利益对抗，而表现为劳动者内部的关系。社会主义劳动者的物质利益，具体表现为全社会劳动者的整体利益即国家利益，各个地区、各个基层生产单位内劳动者的集体利益即局部利益，以及各生产单位内部劳动者个人利益这样三种形态。社会主义生产过程中的物质利益关系，主要表现为国家利益、局部利益与个人利益的关系。

社会主义国家代表全社会劳动人民拥有全民所有制的生产资料，有计划地组织整个社会生产。社会主义国家集中着全社会劳动者创造的很大一部分社会财富，用来为全社会的劳动者谋利益。国家掌握的社会财富越多，社会主义的经济文化事业就发展得越快，社会主义的工人、农民和知识分子的物质文化生活就越好。所以，社会主义国家利益是全社会劳动者的共同利益，代表着劳动者的长远利益和根本利益，是劳动者的局部利益和个人利益的保证。

社会主义的整个社会生产，是由各个地区即各省、市、县的生产组成的。而国有企业和集体企业则是社会主义生产的直接承担者。社会主义时期生产力的发展水平和社会主义所有制的性质，决定了各企业范围内的联合劳动者，除了承担着国家整体利益以外，又各有自己的局部利益。企业所掌握的社会财富较多，这些企业生产的发展就可能快些，企业中联合劳动者的集体福利和劳动者的个人收入就可能多些。这种局部利益是一个客观存在。否认局部利益，必然造成企业吃国家大锅饭的局面，不利于调动企业经营的积极性、主动性和创造性，不利于整个国民经济的发展。

社会主义的社会化大生产，不论规模多么大，各项工作最

终都要落实到各个劳动者身上。每个劳动者参与一定生产单位的工作,根据他的劳动贡献大小,从生产单位取得一定的劳动收入。劳动收入多,劳动者本人及其家庭的生活就富裕;劳动收入少,生活就较不富裕。劳动者的个人物质利益,也是一个客观存在。如果否认劳动者的个人利益,也会造成劳动者吃企业大锅饭的局面,不利于调动劳动者生产的积极性、主动性和创造性。

集中在社会主义国家和企业手里的社会财富,归根到底是为劳动者的个人利益服务的。它会通过各种渠道,以各种形式,为劳动者的利益服务。所以,社会主义生产过程中的国家利益、企业利益和生产者个人的利益,是劳动者利益的三种表现形态。三者从根本上看是一致的,都是劳动者的利益。但是,三者之间也存在着矛盾。这是因为,在一定时期内,社会的物质财富总是一个既定的量,如果归国家集中支配的部分多了,归企业支配的部分就会相应地减少。反之亦然。就企业和劳动者的关系来讲,归企业支配的部分多了,归劳动者个人支配,用于满足劳动者当前的个人需要的部分就会相应减少。反过来也是一样。

社会主义物质利益原则就是正确处理国家利益、企业利益和个人利益三者关系的原则。这一原则要求把劳动者的个人利益、企业局部利益同国家的整体利益紧密结合起来。毛泽东指出:“国家和工厂,国家和工人,工厂和工人,国家和合作社,国家和农民,合作社和农民,都必须兼顾,不能只顾一头。无论只顾那一头,都是不利于社会主义,不利于无产阶级专政的。”^①

^① 《论十大关系》。《毛泽东选集》第5卷,第275页。

社会主义物质利益原则所要求的三者利益的结合表现为两个方面。一个方面,局部利益要服从整体利益,个人利益要服从集体利益;只允许在增进整体利益的前提下谋取局部利益,在增进集体利益的前提下谋取个人利益,而不允许损害整体利益来谋取局部利益,不允许损害集体利益来谋取个人利益。从这一方面来看,社会主义物质利益原则同损人利己、损公利私的资本主义原则是截然不同的。另一方面,国家必须承认和兼顾企业局部利益,社会主义企业必须关心和增进劳动者的个人利益,使企业和劳动者个人不仅从国家整体利益上,也从切身的利益上,关心自己的生产经营和劳动成果。从这一方面来看,社会主义物质利益原则同实行按需分配,因而各个企业和劳动者个人都不计较报偿条件的共产主义原则也是截然不同的。

正确贯彻社会主义物质利益原则对于社会主义经济的发展具有重大意义。在这一原则得到正确贯彻的情况下,劳动者的个人物质利益,是同他们个人的劳动贡献和企业联合劳动的经营成果联系起来的;企业的局部利益是同企业联合劳动对社会的贡献、主要是同企业的经济效益联系起来的;同时,在政企职责分开的条件下,各级政府部门和省、市、县各地区的经济利益,也是同它们履行其管理经济建设和市政建设的职能所取得的业绩联系起来的。这就有利于调动各个方面的积极因素,使人们不仅从国家整体利益上,而且从本部门、本地区、本企业和劳动者个人的物质利益上,来关心社会主义生产的发展。社会主义物质利益原则是发展社会主义经济的重要原则。

为着正确贯彻社会主义物质利益原则,客观上要求在生

产、分配、交换、消费等经济运动的各个环节上使社会主义经济关系逐步趋于完善。同时，还必须排除来自“左”的或右的错误思想的干扰。

林彪、“四人帮”根本否认社会主义物质利益原则，他们把革命利益与劳动群众的物质利益对立起来，借革命利益的名义来抹煞劳动人民的物质利益，把物质鼓励说成是与社会主义格格不入的东西。谁要是一讲物质鼓励，一讲改善人民的物质生活，他们就给你戴上“个人主义”、“修正主义”、“资产阶级福利主义”的帽子。林彪、“四人帮”对社会主义物质利益原则的粗暴践踏，弄得企业盈利与亏损一个样，劳动者干好干坏一个样，干与不干一个样，窒息了企业和劳动群众的社会主义积极性，把我国原来热气腾腾的社会主义建设，搞得死灰冰冷，给我国社会主义建设造成了极大的破坏。

科学社会主义是决不会把人民的物质利益同社会主义和革命利益对立起来的。列宁在总结十月革命后苏联社会主义建设的经验教训时痛切地说：“必须把国民经济的一切大部门建立在个人利益的关心上面。共同讨论，专人负责。由于不会实行这个原则，我们每一步都吃到苦头。”^①贯彻社会主义的物质利益原则，正确处理社会主义生产过程中的各种物质利益关系，决不是什么修正主义，恰恰相反，这是马克思列宁主义，是科学社会主义。

正确贯彻社会主义物质利益原则，不仅要防止“左”的干扰，也要防止那种把个人物质利益看得高于一切的极端个人主义和损公利己的资产阶级思想对劳动者的侵蚀。同时，还必须看到，贯彻社会主义物质利益原则，对人们的生产积极性

^① 《新经济政策和政治教育局的任务》。《列宁全集》第33卷，第51页。

进行物质鼓励虽然是完全必要的，但是物质鼓励所能调动的积极性是有一定限度的。它不可能达到由伟大的革命热忱和崇高的共产主义世界观所产生的献身精神所达到的那种高度。然而，这种不计较个人得失，全心全意地为人民服务的献身精神对于社会主义建设是非常需要，非常可贵的。所以，正确贯彻社会主义物质利益原则，还必须把精神鼓励和物质鼓励结合起来，把对于干部和群众的共产主义思想教育同社会主义制度结合起来，充分重视党的思想政治工作，对劳动者进行坚持不懈的社会主义、共产主义思想教育，不断提高干部和群众爱国家、爱集体、先公后私、以整体利益为重的政治觉悟。

第二节 社会主义生产的目的和动力

社会生产的客观目的，是政治经济学中的一个重要问题。探讨某种社会生产的目的和动力，是要弄清楚在这种生产方式之下，生产什么和生产多少，是由什么来决定的。弄清楚了某种社会生产的客观目的，这种社会经济运动的客观规律的主线就搞清楚了。

社会主义生产
服从于劳动者
的需要和利益

社会生产的目的，是由客观经济条件决定的。有什么样的生产资料所有制和什么类型的社会生产，就会有什么样的生产目的。

在各种由剥削者阶级霸占着社会生产资料的社会经济制度下，奴隶主、封建主、资本家是社会生产的主人，社会生产就必须为这些剥削者阶级的需要和利益服务；奴隶主占有制下

的生产目的是保证满足奴隶主及其家属奢侈生活的需要；封建主占有制下的生产目的是为封建主生产地租；资本家所有制下的生产目的是保证以最小限度的预付资本取得最大限度的剩余价值。生产资料的社会主义公有制使劳动者成了生产的主人，社会主义生产也就必须服从于劳动者的需要和利益。列宁指出：“在社会主义生产制度下，工人生产的一切和一切生产革新都应该有利于劳动者本身。”^①斯大林指出：“社会主义生产的目的是不是利润，而是人及其需要，即满足人的物质和文化的需要。”^②这里讲的人，当然不是剥削者，而是作为生产主人的劳动者。

社会主义生产必须服从于劳动者的需要和利益，但是，它究竟为多大范围的劳动者服务呢？是为社会全体劳动者的需要和利益服务，还是为部分劳动者的需要和利益服务，还是两者兼顾，既要为社会全体劳动者的一般需要和利益服务，又要为部分劳动者的特殊的需要和利益服务呢？这就要由社会主义所有制的性质和直接承担着社会主义生产的联合劳动者的状况来决定。

无产阶级取得政权和基本完成了生产资料所有制的社会主义改造以后，社会主义全民所有制经济便成为在社会生产中占主导地位的经济形式。社会主义社会的全体劳动者是全民所有制经济的主人，因此，全民所有制经济的生产目的，只能是为社会全体劳动者谋福利，保证不断地满足人民日益增长的物质和文化需要。革命导师们都一再指出，在消灭了资本主义私有制和建立了社会主义公有制以后，社会主义生产

① 《社会民主党纲领草案及其说明》。《列宁全集》第2卷，第70页。

② 斯大林：《苏联社会主义经济问题》，人民出版社1961年版，第62页。

的目的是“保证满足社会全体成员的需要”^①,是“充分保证社会全体成员的福利和使他们获得自由的全面发展”^②,是“保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要”^③,这都是指全民所有制经济和全民所有制经济主导下的整个社会生产的目的来讲的。

社会主义全民所有制经济的生产就总体来看是服从于全社会劳动者的需要和利益的,但是,由于具体承担着生产的国有企业都是相对独立的经济实体,在服从国家计划和管理的前提下,企业在生产和经营方面拥有相当大的自主权。国有企业生产什么和不生产什么,扩大哪些产品的生产和缩小哪些产品的生产,主要取决于体现全民需要和全民利益,部分地也取决于企业的局部利益。国有企业联合劳动者的局部利益,也是社会主义生产目的和动力的构成部分。

社会主义国家除了全民所有制经济以外,还存在部分劳动群众的集体所有制经济。集体所有制经济的主人是一个集体经济范围内的联合劳动者,他们共同占有一个集体经济内的生产资料,共同决定这个集体经济的生产计划(生产什么和生产多少),共同占有和支配一个集体的产品和纯收入。由于集体经济生产的商品是用来满足社会需要的,由于集体经济的生产计划是在国家计划指导下拟订的,还由于集体经济必须以税金形式将纯收入的一部分缴纳给国家,由国家支配来为全体人民谋福利,从这一角度和在这一范围内看,集体经济


① 恩格斯:《共产主义原理》。《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1972年版,第222页。

② 《俄国社会民主工党纲领草案》。《列宁全集》第6卷,第11页。

③ 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社1961年版,第31页。

的生产,也是服从于全体劳动者的需要和利益的。但是,在服从国家计划指导和适应市场需要的前提下,集体经济生产什么和不生产什么,扩大什么产品的生产和缩小什么产品的生产,是以能否为本集体的联合劳动者带来更多的收益为转移的。所以,集体经济的生产目的,是既要服从于社会全体劳动者的需要和利益,又主要是服从于以企业为范围的联合劳动者的需要和利益的。

总之,社会主义生产的客观目的和动力,就是为全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益服务。这里,既包括着社会全体成员的需要和利益,也包括以企业为范围的联合劳动者的局部需要和局部利益。只有当社会生产力有了高度的发展,全社会所有制已成为社会唯一的所有制形式,每个生产单位都不再有本身局部利益的时候,也就是说,只有在共产主义的高级阶段上,保证满足社会全体成员的需要,才会成为唯一的生产目的。



社会生产的目的是达到目的的手段是统一的。有什么样的生产目的,就必然会有与实现这一目的相适应的手段。

资本主义生产目的是榨取剩余价值,体现着资本家与雇佣劳动者的利益对抗,而达到这一目的的手段,就是用延长工作日和缩短必要劳动时间的办法来增加绝对剩余价值和相对剩余价值的生产,这些手段同样表现为资本家阶级和工人阶级的利益对抗。社会主义生产目的是为社会全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益服务,是排斥了人与人的利益对抗的,因此,为了达到这一目的,也不能采取任何用损害一部分人的利益来增进另一部分人利益的手段,而只能靠发展社

会主义生产的办法来实现。

发展生产，增加社会产品总量，一般有两条途径：一是增加劳动量，二是提高劳动生产率。

增加劳动量，包括增加劳动者人数和延长劳动时间，也是增加生产和增加收入的手段。但是，靠增加劳动者人数来发展生产一般不能提高劳动者的平均生活水平。延长劳动时间则同社会主义生产的本质不相容。社会主义生产的本质要求逐步缩短劳动者的劳动时间，改善劳动条件，使劳动者获得自由的全面发展。所以，尽管随着人口的增长，就业人数的总量必然要增长，尽管在一定的条件下和一定的生产部门，有时也不得不采用延长劳动时间的办法，但是，用增加劳动量的办法来发展生产，从本质上说，不是实现社会主义生产目的的手段。

提高劳动生产率，增加单位劳动时间内创造的产品数量，或减少单位产品中的劳动耗费，才能在生产增长的基础上普遍改善劳动者的物质文化生活，使劳动者的物质和文化需要逐步地得到更好的满足。用提高劳动生产率的办法来发展社会主义生产，是实现社会主义生产目的的根本手段。

提高劳动生产率的途径很多，包括：提高劳动者的平均熟练程度；提高科学发展水平并把它应用于生产工艺上；改进生产过程的社会结合，即改进社会生产各部门、各企业的专业化、协作化和改进一个企业内部的劳动组织；充分发挥生产资料的效能，以及改善和充分利用生产的自然条件等。其中，不断地发展科学技术，用现代科学技术把各个物质生产部门武装起来，是提高劳动生产率的关键。科学技术的发展及其在生产中的应用，将推动生产工具的革新和生产方法的改进，促

使劳动者熟练程度提高,促进生产专业化、协作化的发展和劳动组织的改善,促使人们在更大的规模上和更有效地利用生产资料,更有效地改造自然和利用自然力。马克思说:“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的”^①。

从历史上看,每一次科学技术的大突破,都促使社会生产力大幅度提高。十八世纪下半叶蒸汽机的应用引起了产业革命。十九世纪下半叶电力的发明及其在生产中的应用引起了工农业生产和交通运输业的又一次大发展。现代科学技术的发展,使科学与生产的关系越来越密切。据一些不完全的资料,二十世纪初,大工业生产率的提高有5%到22%是靠采用新的科学技术获得的。到二十世纪七十年代,这个比例就上升到60%到80%。所以,必须在高度科学技术基础上发展社会主义生产,才能保证在日益增大的程度上满足社会全体成员的物质和文化需要。列宁曾经反复强调利用先进技术提高劳动生产率的重大意义,指出:“共产主义就是利用先进技术的、自愿自觉的、联合起来的工人所创造出来的较资本主义更高的劳动生产率”^②。


社会主义生产的目的既然是要增进社会全体成员和各社会主义企业劳动者集体的利益,因此,任何只有利于部分劳动者而有损于另一部分劳动者的手段,如用不合理地提高价格或降低产品质量的手段来增加个别企业的收入,就是同社会主义生产目的完全相违背的,必须彻底摒弃。个别企业采取这种违背社会主义原则的手段,必然遭到群众的谴责和主管部门的批评,如果情节严重,企业领导人还将受到党纪国法的

① 马克思:《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷,第664页。

② 《伟大的创举》。《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第16页。

制裁。

从我国社会主义建设和国际共产主义运动的经验来看，为着实现社会主义生产的目的，必须十分重视经济效益。只有在不断提高经济效益的前提下发展社会主义生产，才能达到不断改善劳动者的物质文化生活的目的。



经济效益是人类经济活动过程中劳动耗费与劳动成果的比较。社会主义经济效益就是社会主义经济活动过程中劳动耗费与劳动成果的比较。它包括社会主义企业的经济效益和整个国民经济的经济效益两个方面。

在资本主义经济活动中，经济效益只是个别资本或个别资本集团的经济效益。生产资料的社会主义公有制特别是全民所有制把全体人民的利益从根本上一致起来，因而社会主义经济效益不仅有从个别企业角度来考察的经济效益，而且还有从整个国民经济发展需要的角度来考察的经济效益。在资本主义经济制度下，资本家的座右铭是大利大干、小利小干、无利不干。一项经济活动，不论它对整个国民经济的发展来讲是如何重要，如果无利可图，资本家是无论如何也不肯干的。在社会主义经济制度下，对整个国民经济发展十分重要，但对企业无利甚至要亏损的经济活动，是可以根据局部利益服从整体利益、整体利益与局部利益兼顾的原则，在国家统一安排下有计划地进行的。国家对于那些不是由于企业本身经营管理不善，而是由于国家的物价制度暂时不能更动而发生政策性亏损的企业，可以实行财政补贴，并允许企业按亏损减少的程度提取企业基金。这样，既照顾了企业的局部利益，督促企业改善经营管理，提高经济效益，同时又保证了整个国民

经济发展的需要。斯大林把这种从整个国民经济发展角度来考察的经济效益,称为“社会主义国民经济的赢利”或“高级赢利”^①。这是社会主义经济效益的特点和优点。

经济效益既然是劳动耗费与劳动成果的比较,所以,只有当一项经济活动的劳动成果大于劳动耗费时,它才是有经济效益的。如果劳动成果等于劳动耗费,则经济效益就等于零。如果劳动成果小于劳动耗费,则经济效益就表现为负数,成为负效益。

很明显,在负效益的情况下,生产增长的幅度越大,社会主义经济的实力损耗也越大,人民的生活就越是不能改善。所以,即使在社会主义制度下,也不是任何方式的生产增长都能达到人民生活改善的目的。只有在不断提高经济效益前提下实现的生产增长,才能使人民得到生活改善的实惠。

我国在1953年到1957年的第一个五年计划期间,工业总产值平均每年增长18%,农业总产值平均每年增长4.5%。经济增长速度很快,同时又由于比较重视经济效益,所以这一时期城乡人民生活都有很大改善,全国居民的年平均消费水平按可比价格计算在五年内提高了22.9%。在1958年到1978年的二十一年间,工业总产值平均每年增长9.7%,农业总产值平均每年增长2.9%,生产增长的速度是相当快的,但由于一再出现“左”倾错误和遭到林彪、江青两个反革命集团的干扰破坏,整个国民经济和社会主义企业的经济效益都很差,“大跃进”的那几年和十年内乱期间,在相当大的经济活动领域内出现过负效益,所以尽管生产增长速度很快,人民生活

^① 参见斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社1961年版,第18、43—44页。

却没有得到多大改善。在1979—1983年的五年间,工农业总产值平均每年增长7.9%。从生产增长速度看,低于以前的二十一年。但是,由于党的十一届三中全会以来纠正了指导思想上的“左”的错误,开始执行“调整、改革、整顿、提高”的八字方针,整个国民经济和社会主义企业的经济效益都提高了,所以全国人民生活在这五年中有了大幅度的改善,全国居民的消费水平,扣除价格因素后,五年中的年平均增长率达到7.2%。

我国社会主义建设的实践证明,要实现社会主义生产的目的,社会主义生产的增长必须以不断提高经济效益为前提,也就是说,要以尽量少的活劳动消耗和物质消耗,生产出更多符合社会需要的产品。

正是因为提高经济效益对于实现社会主义生产目的有着这样重要的意义,所以提高经济效益是社会主义一切经济活动的根本出发点和核心。

社会主义基本经济规律

社会主义生产的目的以及达到这一目的的手段,构成社会主义基本经济规律的主要内容。斯大林在《苏联社会主义经济问题》中第一次对社会主义基本经济规律作了如下表述:“社会主义基本经济规律的主要特点和要求,可以大致表述如下:用在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善的办法,来保证最大限度地满足整个社会经常增长的物质和文化的需要。”^①根据我们以上关于社会主义生产目的的分析,这里讲的保证最大限度地满足整个社会不断增长的物质和文化需要,应该既包括社会全体成员的物质和文化需

^① 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社1961年版,第31页。

要，也包括以企业为范围的联合劳动者的需要和利益。这里讲的社会主义生产不断完善，不仅意味着产品质量的提高，也意味着经济效益的提高。

社会主义基本经济规律决定着社会主义生产的一切主要方面和主要过程，决定着社会主义生产、分配、交换、消费之间的本质联系。社会主义的生产、分配、交换、消费等各个方面都有自己的特殊规律性，但它们都要受社会主义基本经济规律的制约，适应社会主义基本经济规律的要求。

例如，就社会主义的生产来说，各个部门、各个企业究竟生产什么、生产多少，必须兼顾国家整体利益和地方、企业局部利益的原则，根据国家计划和市场供需关系所反映的社会全体成员的需要来进行。社会主义的分配，无论是整个社会的总产品和国民收入的分配，还是个别企业的收入分配，也都必须按照社会主义基本经济规律的要求，体现国家利益、集体利益和个人利益三者的结合，兼顾劳动者的个人需要和公共需要，当前利益和长远利益。社会主义的交换，也必须按照社会主义基本经济规律的要求，在确定内销和外销的比例，农产品的购留比例，工业品供应农村和供应城市的比例，以及确定各类商品的价格时，都必须既要保证满足社会全体成员的物质和文化需要，又要兼顾劳动者生产集体的利益。至于社会主义的消费，在规划消费水平、消费构成以及集团消费和个人消费的比例等方面，都要按照社会主义基本经济规律的要求，服从于不断满足人民日益增长的物质文化生活需要这一根本目的。

社会主义基本经济规律表明，社会主义经济的整个运动过程，都是为了保证社会主义生产目的的实现。因此，任何忽

视人民生活改善的看法和做法都是极端错误的。党的十二届三中全会在阐发艰苦奋斗、勤俭建国的优良传统时指出：“不应该把坚持这个传统错误地理解为可以忽视人民消费的应有增长。按照马克思主义的基本原理，生产是整个经济活动的起点和居于支配地位的要素，它决定消费，而消费的增长又是产生新的社会需求，开拓广阔的市场，促进生产更大发展的强大推动力，在这个意义上，消费又决定生产。我们一定要在生产发展、经济效益提高、国家财政收入稳定增长和正确处理积累消费关系的前提下，使我国职工的工资收入逐步有较大的提高，使人民的消费逐步有较大的增长。不顾生产发展的可能提出过高的消费要求，是不对的；在生产发展允许的限度内不去适当增加消费而一味限制消费，也是不对的。”^①这一段话，透彻地阐明了社会主义制度下生产和消费的本质联系和辩证关系，体现了党对社会主义基本经济规律的自觉运用。

第三节 社会主义商品生产

社会主义商品
生产的必要性

商品生产是一个历史范畴。在人类社会的历史发展过程中，只是在出现了第二次社会大分工和生产资料私有制的条件下，社会生产中才开始出现商品生产的形式。经过奴隶社会、封建社会，到了资本主义社会，以私有制为基础的商品生产发展到了最高阶段。马克思、恩格斯和十月革命前的列宁都认为，随着资本主义私有制的消灭和社会主义公有制的

^① 《中共中央关于经济体制改革的决定》，人民出版社1984年版，第31页。

建立，商品生产也将趋于消灭，而被产品生产所代替。但是，社会主义的实践表明，社会主义生产还必须保持商品生产的形式。

社会主义还必须保持商品生产的形式，这是由客观经济条件所决定的。除了由于还存在社会分工以外，主要是由于存在着下列经济条件：

第一，是因为社会主义公有制不是如马克思和恩格斯曾经设想的那样只有全社会公有制一种形式，而是还存在着全民所有制和集体所有制两种公有制形式。社会主义集体所有制企业都是自负盈亏的不同所有者。它们之间相互取得对方的产品，只能通过商品交换的形式来实现。社会主义全民所有制企业和社会主义集体所有制企业也都是不同的所有者。它们要取得对方的产品，实现工业与农业、城市与乡村之间的经济联系，也只能通过买卖，通过商品交换来实现。

第二，是因为社会主义全民所有制是一种不成熟的全社会所有制，是一种带有集体所有制因素的全社会所有制。从生产资料的所有权来看，全民所有制经济是一个统一的整体。从生产资料的经营权来看，国家和企业之间存在着责权利相结合的分权关系。凡是企业的经营管理搞得好的企业，这些企业的职工对由于经营管理较好所取得的经济成果，应该享有一定的经济利益。反之，那些由于经营管理不善而完不成赢利计划的企业，其职工对国家所遭受的损失应承担一定的经济责任。只有这样，才能促使国有企业的职工负责地去运用属于全民所有的生产资料，推动国有企业多快好省地发展生产。正是社会主义全民所有制的这一特点，决定了每一个国

有企业都是相对独立的经济实体，国有企业相互之间也存在着某种你我界限。全民所有制企业这种在经济上的相对独立性，要求各个企业的劳动耗费和生产成果必须有独立的表现，而只有使各个企业作为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者互相对待，以社会必要劳动时间来衡量每个企业消耗的活劳动和物化劳动，实行等价交换，才能使各个企业的局部利益真正得到承认。所以，全民所有制内部必须保持商品关系，不仅因为社会主义国民经济是一个整体，两种公有制企业之间的商品关系，必然要反作用于社会主义全民所有制经济内部；主要的原因，还是由社会主义全民所有制本身的性质决定着。

我国现阶段，除了在整个社会生产中占统治地位的社会主义商品生产以外，还存在着某些个体劳动者的小商品生产。农村集体经济成员的家庭副业和自留地上的生产，除了用来满足自己家庭需要的那一部分以外，在性质上也属于小商品生产。在社会主义社会的一定时期，小商品生产作为社会主义生产的附属或补充，是必要的和有益的，但它不是社会主义生产的组成部分，我们以后关于社会主义生产的分析，将不再提到它们。

充分发展社会主义商品生产的历史进步性

充分认识社会主义制度下保持商品生产的必要性，充分肯定商品经济的积极作用，促使自给半自给生产向商品生产

发展，是发展社会主义经济的一个重大原则问题，对于原来商品经济极不发达的我国，尤其是这样。

关于商品生产在社会主义时期的历史地位，传统的看法是：资本主义生产是商品生产的最高形式，共产主义高级阶段

是不存在商品生产的,因此,处于从资本主义社会向共产主义社会过渡时期的社会主义社会,应该是商品生产逐步趋向消亡的时期。因此,社会主义商品生产不是应该充分使之发展,而是应该加以限制。

从纯粹的逻辑推理看,如果社会主义革命在商品经济充分发展的发达资本主义国家取得胜利,上述的论点似乎是能够成立的。但是,我国和国际共产主义运动几十年的实践经验表明,不顾客观历史条件企图过早地取消商品生产和商品交换,过早地否定商品经济的积极作用,对社会主义建设是极其有害的。就我国的实际情况来看,商品经济不仅不应限制,而且需要充分发展。

旧中国是商品经济极不发达的半殖民地半封建社会。全国人口的90%在农村,从事着基本上是自给自足的个体生产。农民不仅生产自己需要的粮食和蔬菜,而且还纺纱织布、烧砖制瓦,生产自己需要的大部分手工业品。这种自给自足的自然经济,规模小、技术落后、收益低,再加上地主的封建剥削,使农民陷于极端的贫困。新中国成立后,全面开展土地改革,解除了农民身上的封建枷锁,又进行了农业合作化,把农民的个体经济变成了集体经济。农民的经济地位发生了根本的变化,生活也有所改善。

但是,如果农业集体经济单纯搞种植业,从事自给半自给的生产,不开辟多种生产门路,不发展商品生产,那么,农村的落后面貌和农民的贫困境况,就不可能根本改变。因为,既然农村集体经济没有多少产品可以作为商品提供给工业和城市人口,当然也就无力从城市和工业购买农业机器、化肥、农药和日用工业品来改进生产和改善生活。我国农业合作化实现

后,在“左”的指导思想支配下,片面强调“以粮为纲”,结果,除了大城市郊区的农业集体经济的蔬菜、瓜果、家畜、禽蛋等商品生产比较发达、经济收入较多、农业机械化有一定水平、农民生活较富裕外,全国广大农村在生产技术方面基本上仍处于使用手工工具和畜力耕作的水平,农民生活仍不富裕。据国家统计局抽样调查的资料,我国农民 1978 年人均全年纯收入仅 133.57 元,每月平均只有十元多一点,仅够维持低水平的温饱。

十一届三中全会以后,在党的正确政策的指引下,纠正了农业集体经济发展中的片面性,在保证粮食生产的前提下,大力发展各种经济作物、林、牧、副、渔各业以及工业、交通运输业、商业和服务业,农村中商品生产开始迅速发展。我国目前农村中的商品生产大体上有两种类型。一种是以个体经营方式进行的专业户、重点户的商品生产,有些地方已从专业户、重点户发展成专门从事某项商品生产的专业村。据农牧渔业部的调查,1983 年辽宁省农村的专业户、重点户,已发展到占农村总户数的 25%,并形成了专门养奶牛、种葡萄、编织草制品等的专业村。另一种是以集体经营方式发展的商品生产,项目包括种植业、养殖业、各种副业生产、工业、交通运输业、服务业等等。不论个体经营或集体经营,从自给半自给生产向商品生产发展,都导致如下三种变化:

第一,商品生产促进了社会分工和生产专业化。而随着生产专业化的发展,生产规模迅速扩大,劳动生产率也迅速提高。以饲养家禽为例,当它还是农民自给经济的一项家庭副业的时候,一家一户不过养几只鸡,而一家专业养鸡户,少则养几百只,多的养一、二千只,集体养鸡场可以多到万只以上。

第二，由于商品生产促进了专业化的发展和生产规模的扩大，也就在生产技术上导致从传统的落后的手工操作向机械化和现代化生产方式发展。例如，养鸡专业户和集体养鸡场都抛弃了落后的散养方式，而采取室内塔式笼养方式，采取电热孵化、配合饲料和各种防疫措施。工业性商品生产的技术发展更快。上一章里讲到的江苏省常熟县唐桥乡的纺织厂、灯具厂等 26 个乡办企业，生产机械化的程度都相当高，1,100 个职工配备有二千多万元的固定资产，人均固定资产装备近二万元，已赶上国有工业的平均水平。农业生产方面，由于种植棉粮逐渐集中到专业承包户手中，也为农业机械化的实现创造了有利条件。

第三，由于商品生产促进了生产专业化和生产现代化，也就必然使从事商品生产的专业户和集体经济的联合劳动者增加收入。我国各地农村的专业户中，已涌现出一批生产经营好而收入多的富裕户。至于经济作物和工副业生产发展快的农村集体经济，社员收入更是普遍地迅速增长。前面一再提及的那个唐桥乡，单打一搞粮食生产的时候，是一个穷社，1973 年全乡（公社）人均年收入仅 74.8 元。党的十一届三中全会后，集体经济的工副业生产大发展，社员收入也大大增加。1983 年全乡社员的人均分配（不包括家庭副业）344 元，为 1973 年的 460%，十年内收入翻了两番多。

从以上的分析可以看出，自给半自给生产转变为商品生产，从社会分工看，就是生产专业化的发展和劳动生产率的提高；从生产技术看，就是生产机械化和现代化的发展；就群众经济状况看，就是收入增长和生活富裕化。这些都是就农村经济说的。至于城市国有企业和集体企业的生产，本来就是商品

生产。问题是要真正把它们当作自主经营、自负盈亏的商品生产者和经营者来对待，使企业在产供销活动和人财物支配方面拥有不同程度的自主权，具有自我改造和自我发展的能力。企业有了强大的活力，就能保证整个社会主义经济在国家统一计划和管理下生气勃勃地发展。正是因为商品经济的充分发展具有这样重大的意义，所以党的十二届三中全会指出：“商品经济的充分发展，是社会经济发展的不可逾越的阶段，是实现我国经济现代化的必要条件。”^①为着将来在共产主义的高级阶段上使商品生产趋于消亡，首先要充分发展商品生产，这正是现实经济生活的辩证法。

社会主义商品生产的特点

社会主义商品生产同历史上存在过的一切商品生产有共同点。社会主义公有制基础上生产出来的商品，仍然是用来交换的劳动产品，仍然具有使用价值和价值两种因素；生产商品的劳动，仍然具有具体劳动和抽象劳动的二重性；商品的价值量仍然决定于生产商品的社会必要劳动时间；商品的交换仍然要以货币为媒介，价格仍然是价值的货币表现，并同价值仍然会有背离；价值规律仍然是商品生产的经济规律。商品生产的这些共性，在本书第二章中已有较详细的分析，这里毋须再重复。

但是，以生产资料公有制为基础的社会主义商品生产，同资本主义商品生产以及历史上一切以生产资料私有制为基础的商品生产又具有许多不同的特点。

第一，反映的生产关系不同。在生产资料公有制基础上进行的社会主义商品生产和商品交换，反映的是国有企业与

^① 《中共中央关于经济体制改革的决定》，人民出版社1984年版，第17页。

集体企业之间、国有企业相互之间、集体企业相互之间的社会主义劳动者集体相互交换劳动的关系，体现着分工不同的社会主义劳动者之间的互助互利关系。而历史上其他一切商品生产和商品交换，都反映私人生产者之间的关系。资本主义商品关系更包含着资本家和雇佣劳动者之间剥削与被剥削的关系。


第二，活动形式不同。社会主义商品生产既然是在社会主义公有制基础上进行的，因此它的活动形式必然体现公有制生产的一切特点。从总体上看，它不是在生产无政府状态中进行，而是有计划有组织地进行的。人们已经可以在全社会的规模上自觉利用价值规律来调节商品生产。

第三，商品关系范围不同。在社会主义制度下，劳动者是生产的主人，劳动力已不再是商品。矿藏、水流、森林、山岭、草原等属于国家所有的自然资源和银行、铁路等一切国有的企业，也都不是卖买的对象，已退出商品的范围。

第四，生产目的和经营原则不同。资本主义商品生产的目的是唯利是图。只要能取得更多的利润，什么手段都可采取。有些资本家采取偷工减料、以次充好、以假乱真的急功近利的手段；有些资本家则采取放长线、钓大鱼的手段，保质保量创名牌、讲信誉，目的是长期占领广大市场，赚大钱。社会主义商品生产以保证满足社会需要为首要目的。社会主义商品生产当然也要取得赢利，否则就不能向国家缴纳税金，就不能有资金积累来实现企业的自我改造和自我发展，就不能保证企业联合劳动者集体福利和个人收入的增长。但是，社会主义商品生产的赢利，只能从提高生产技术、改进企业管理、减少生产中的物质耗费、劳动耗费，提高产品质量、增加产品

数量,总之,只能从提高企业的经济效益来取得,而决不允许用损害国家利益和消费者利益的手段,以擅自涨价、偷工减料、以次充好、倒买倒卖等手法来牟利。

第五,由于以上这一切,所以**社会主义的商品生产是没有资本家参加的特种的商品生产**,正如斯大林所指出的:“它决不能发展为资本主义生产,而且它注定了要和它的‘货币经济’一起共同为发展和巩固社会主义生产的事业服务。”^①



货币是商品生产和商品交换发展的必然产物。在社会主义社会,既然还存在着商品生产和商品交换,也就必然要有货币。社会主义制度下货币的本质仍然是一般等价物。但是,在社会主义制度下,同货币相联系的经济条件已与资本主义大不相同,所以,社会主义制度下的货币所反映的社会关系已发生了根本的变化,它所服务的对象也发生了根本的变化。

私有制经济中的货币,作为一般等价物,反映着私人商品生产者之间的劳动换算关系。在资本主义制度下,货币连同商品生产和商品交换一起,都是为资本主义制度服务的。货币在资本家手中可以转化为资本,成为剥削他人的手段。社会主义经济中的货币,作为一般等价物,反映着联合劳动者之间的劳动换算关系。它是为社会主义经济服务的。它是社会主义国家对国民经济实行计划管理和进行经济核算的重要工具;是实现各种商品交换的媒介,是实现全民所有制和集体所有制、工业和农业、城市和乡村之间进行经济联系的不可缺少的手段;是贯彻社会主义按劳分配、支付劳动报酬的工具。总

^① 斯大林:《苏联社会主义经济问题》,人民出版社1961年版,第13页。

之,社会主义经济运动的每一个环节,社会主义的生产、分配、交换和消费,都少不了货币。

社会主义制度下货币的本质及其对社会主义经济发展的积极作用,具体表现在它的下述职能中:

第一,价值尺度的职能。社会主义国家利用货币的这一职能制定计划价格,颁发产值、成本、利润等价值指标来对企业实行计划管理,督促企业改善经营管理。社会主义国家还利用货币的这一职能核算社会劳动,计算整个社会产品的生产和分配,实现对整个国民经济的计划管理。

第二,流通手段的职能。在社会主义经济中,商品交换仍需以货币为媒介。社会主义制度下货币这一职能的特点是:货币流通由国家计划调节。社会主义国家利用货币的流通手段职能,有计划地促进生产和消费之间的联系,调节商品流通,从而促进整个国民经济的发展。

第三,支付手段的职能。社会主义国家利用货币的这一职能,通过财政信贷,向企业和事业单位分配资金。社会主义企业则利用货币的这一职能向国家缴纳税金和归还银行的贷款。社会主义国家还利用货币的这一职能向职工发放工资。社会主义国家的工资不再是劳动力的价格,而是体现按劳分配的一种劳动所得。

第四,积累和储蓄手段的职能。在社会主义经济运动过程中,社会主义企业利用货币进行资金积累;劳动人民将日用有余的货币存入银行以备不时之需或在将来作较大金额的购置;社会主义银行把社会主义企业、事业单位以及居民手中暂时不用的零星货币集中起来,用于社会主义扩大再生产;凡此种种,都是利用了货币的积累和储蓄手段的职能。

第五,世界货币的职能。这一职能仍由黄金来执行。社会主义国家在对外经济关系中,利用充当世界货币的黄金,作为一般购买手段和一般支付手段,从国外引进先进技术,购买本国建设和人民生活所需要的其他物资,偿付国际上的收支差额,以实现和加强同世界其他国家的经济联系。

社会主义国家的纸币,是从货币的流通手段的职能中产生的。在我国,这就是中国人民银行发行的人民币。人民币是世界上少有的币值稳定的货币。这种币值稳定性的主要原因是:一方面,国家掌握着大量商品并以稳定的价格投入市场;另一方面,国家财政收支基本平衡,并根据商品流通和各种支付的需要有计划地调节着人民币的发行量。

人民币是纸币。它除了包含着造纸工人和印刷工人的劳动以外,本身再无别的价值。它之所以能够充当一般等价物,执行价值尺度的职能,是因为它代表着一定量的金,是金的符号。因为纸币只有代表一定量的金,才成为价值符号。人民币虽没有法定的含金量,但它客观上代表着一定金量在流通中起作用。具体表现在:人民币的发行必须遵循纸币流通规律,发行数量必须同商品流通客观上所需要的金量相适应。若人民币的发行量超过了这个金量,同一单位人民币所能代表的金量就会减少,人民币就会贬值,引起物价上涨。有些同志认为,我国人民币直接代表着商品的价值,这种理论是同马克思的货币理论直接相违反的。马克思明确指出:“表面上看来,价值符号直接代表商品的价值,它不表现为金的符号,而表现为在价格上只表示出来、在商品中才实际存在的交换价值的符号。但是,这个表面现象是错误的。价值符号直接地只是价格的符号,因而是金的符号,它间接地才是商品价值的

符号。”^①

阅 读 书 目

1. 列宁：《伟大的创举》。
2. 斯大林：《苏联社会主义经济问题》第2、7节。
3. 《中共中央关于经济体制改革的决定》。

思 考 题

1. 社会主义公有制使人们在社会生产中的地位和相互关系发生了哪些根本变化？
2. 什么是社会主义物质利益原则？社会主义企业和劳动者应当循着什么样的途径来增进自己的物质利益？
3. 社会主义基本经济规律的主要特点和要求是什么？
4. 为什么社会主义制度下必然存在商品生产？它有些什么特点？商品经济在我国的充分发展有什么重大意义？

^① 马克思：《政治经济学批判》。《马克思恩格斯全集》第13卷，第105页。

第十二章 社会主义生产的调节机制

历史上不同的社会生产，各有由其本身经济条件所决定的调节机制，即支配社会劳动在各生产部门间分配的经济规律以及这些规律借以发生作用的经济体制和调节手段。

社会主义生产作为公有制基础上的生产，必然要受生产资料公有制基础上产生的国民经济有计划发展规律的支配。社会主义生产作为商品生产，又必然要受商品生产的经济规律即价值规律的支配。社会主义国家必须按客观规律办事，深刻认识和自觉利用社会主义生产过程中调节社会劳动的这两个客观经济规律，建立和不断完善自觉利用价值规律的计划体制，才能保证社会生产和整个国民经济有计划按比例地、生机勃勃地健康发展。

第一节 社会主义生产的有计划发展

生产资料公有制不仅改变了社会生产的性质和目的，也改变了社会生产的发展形式，使社会生产从无政府状态变为有计划发展。

社会主义生产
有计划按比例
发展的必然性

在任何社会化的大生产中，各生产部门和各个企业之间，都存在着密切的相互联系和相互依赖的关系。每个部门。

每个企业都不能离开其他部门、其他企业而孤立地实现生产和再生产。因此,任何社会化的大生产,客观上都要求把社会劳动(包括表现为生产资料的物化劳动和表现为劳动力的活劳动)按照一定的比例分配到生产各部门去。只有这样,社会再生产才能顺利进行。马克思指出:“要想得到和各种不同的需要量相适应的产品量,就要付出各种不同的和一定数量的社会总劳动量。这种按一定比例分配社会劳动的必要性,决不可能被社会生产的一定形式所取消,而可能改变的只是它的表现形式”^①。

在资本主义制度下,虽然各生产部门、各企业之间,客观上也要求保持一定的比例关系。但是,生产资料私有制把整个社会生产分割成许许多多彼此利益对立的资本家私有企业,他们为了追逐最大限度利润而彼此进行着激烈的竞争。因此,虽然从个别企业的角度来看,每个企业中的工人都在同一个资本的支配下被分配在相互衔接的各个车间、各道工序中,进行着有组织的生产,但整个社会生产则处于无政府状态之中。社会再生产正常进行所要求的比例关系,是在价值规律的作用下,通过经常性的比例失调和周期性的经济危机来强制地实现,或者说,它是通过不实现来实现的。

社会主义生产是生产资料公有制基础上社会化程度更高的生产,因此,保持社会生产各部门之间协调的比例关系,显得更加必要。而在社会主义制度下,各生产部门之间的按比例发展,不是通过瞎摸瞎碰的方式来实现,而是通过有计划的方式来实现的。

^① 马克思:《致路·库格曼(1868年7月11日)》。《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1972年版,第368页。

什么叫有计划？就社会化生产的发展形式来说，计划就是预先决定的比例。列宁说：“经常的、自觉地保持的平衡，实际上就是计划性”^①。列宁这里讲的平衡，就是供给和需要之间的客观比例。例如，要达到电力的供给和需要之间的平衡，就必须使电力工业的发展同用电部门（工、农、运输等部门）的发展和人民生活（生活用电）的改善保持一定的比例。要达到某种原料（如铁）的供给和需要的平衡，就必须使原料工业（铁矿石的采掘和冶炼）和加工工业（炼钢工业和生铁铸造工业）之间保持一定的比例。所谓“经常的、自觉地保持的平衡”，就是说，供给和需要之间的平衡，各生产部门之间的比例，不是象资本主义制度下那样在自发的过程中偶然地实现的，而是通过人们自觉的活动来实现的。人们通过调查，事先了解到各种产品的需要量，制订出分配社会劳动的计划，使各生产部门按照客观需要的比例来生产，从而实现社会生产的有计划按比例的发展。

社会主义经济之所以能够有计划按比例地发展，是因为社会主义公有制从根本上消除了资本主义制度下那种个别企业生产的有组织性和整个社会生产无政府状态的矛盾，是由于社会主义社会中占主导地位的生产资料所有制形式是全民所有制，国民经济命脉掌握在代表全体人民利益的社会主义国家手里，由于集体所有制经济是在全民所有制经济的主导下发展的，因此，这种按照人们事先决定的比例来分配社会劳动，使各生产部门之间自觉地保持平衡，不仅是必要的，而且完全有可能，从而具有客观必然性。恩格斯早就预见到，一旦无产阶级取得社会权力，把原来归资产阶级掌握的社会化生

^① 《非批判的批判》。《列宁全集》第3卷，第566页。

产资料变为公共财产，“社会生产内部的无政府状态将为有计划的自觉的组织所代替”，“从此按照预定计划进行的社会生产就成为可能的了”^①。有计划按比例发展是社会主义的经济规律。它是在生产资料公有制的基础上，作为资本主义制度下生产无政府状态规律的对立物产生的。社会生产的有计划发展代替生产无政府状态，这是社会主义经济区别于资本主义经济的一个显著标志，也是社会主义制度优越性的一个重要方面。实现生产的有计划按比例发展，使社会生产和社会需要紧密衔接，从而保证社会劳动得到最充分的利用，是提高整个国民经济的经济效益的最重要的手段。

但是，不能把社会主义生产的有计划按比例发展，理解为各个生产部门时时刻刻都是平衡地发展的。世界上没有绝对地平衡发展的东西。在社会主义制度下，各企业、各生产部门、各地区之间，总会有的比预定的计划发展得快一些，有的比预定的计划发展得慢一些。因此，社会生产各部门比例关系之部分地被打破，是必然要发生的。但是，在社会主义制度下，组织整个社会生产的国家计划机构，可以通过调整计划，可以运用价值规律来影响各部门发展的速度，组织新的平衡。

社会主义生产的有计划按比例发展，标志着人类社会历史发展上的一个划时代的新阶段，标志着人类终于已能按照社会化大生产的本性来规划自己的行动，开始摆脱在客观规律强制作用下盲目行动的被动地位，开始取得按客观经济规律办事的主动地位，开始有可能自觉地创造自己的历史了。恩格斯把这一变化称做是“人类从必然王国进入自由王国的飞

^① 恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第441、443页。

跃”^①。

社会生产的发展从无政府状态进入有计划发展，其意义之巨大是不容低估的。但是也必须看到，人类社会只有到了共产主义的高级阶段，才能充分地进入自由王国。在社会主义阶段，由于生产力发展水平还比较低，生产关系还没达到象共产主义高级阶段那样完善的程度。同时，人们认识和利用有计划发展规律还处于开始的阶段，经验还不很丰富，错误还很难避免。所以，否认或贬低社会主义生产的有计划发展是错误的，把它理想化、绝对化的观点也是不正确的。

社会生产中的
主要比例关系

社会生产中存在着极其错综复杂的比例关系。为了实现有计划按比例发展，就必须正确认识客观存在着的比例关系，特别要注意下列主要比例关系。

第一，社会生产两大部类的比例关系。

生产生产资料的第一部类和生产消费资料的第二部类之间有了协调的比例关系，社会主义再生产才能顺利进行。马克思和列宁关于社会资本再生产过程中两大部类关系的理论，适用于一切社会化大生产，因而对于社会主义再生产也是适用的。社会主义生产是以不断改善生产技术为基础的扩大再生产，因而客观上要求生产资料的生产优先增长。如果没有石油、煤、钢等基本原料工业和各类机械工业、电子工业等部门的优先发展，就不可能不断地用先进技术装备各生产部门，不可能有工业生产和农业生产的现代化。但是，生产资料优先增长，在任何社会生产中都不能脱离消费资料生产的相

^① 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第323页。

应增长,特别是,因为社会主义生产的目的是服从于劳动者的需要和利益,必须保证满足人民群众不断增长的物质和文化的需要,因此,消费资料的生产就具有特别重要的意义。生产各种各样的消费品来满足劳动者物质的和文化的需要,是社会主义生产的出发点和归结点。生产资料生产的优先增长,必须服从于这一生产目的。生产资料生产的发展如果脱离了改善人民生活、满足人民需要这一终极目的,不仅违背有计划按比例发展规律,而且违背社会主义基本经济规律,是决不能持久的。

农业、轻工业、重工业的比例关系,是两大部类比例关系的一种具体表现形式。重工业产品主要是生产资料,因此,重工业基本上属于第一部类。农业和轻工业的产品主要是消费资料,因此,农业和轻工业基本上是属于第二部类。正确处理农业、轻工业、重工业的比例关系,才能保证国民经济的发展符合社会生产两大部类之间的比例关系,实现国民经济的有计划按比例发展。

农业是国民经济的基础,是人类基本生活资料的主要来源,没有农业提供粮食和其他必需的生活资料,人类就不能生存。没有农业劳动生产率的提高,人们就不能腾出手来从事工业和交通运输业等其他物质资料的生产和发展社会的文化教育事业。所以,农业是人类生存和国民经济其他部门得以独立化和进一步发展的基础。我国要实现国民经济的现代化,必须解决好农业问题。在坚决控制人口增长、坚决保护各种农业资源、保持生态平衡的同时,加强农业基本建设,改善农业生产条件,实行科学种田,在有限的耕地上生产出更多的粮食和经济作物,并且全面发展林、牧、副、渔各业,以满足工

业发展和人民生活提高的需要。

工业包括轻工业和重工业。轻工业为社会主义的工人、农民、知识分子提供保证满足他们经常增长的物质和文化需要的各种产品。它建设周期短,资金积累快,是社会主义资金积累的重要源泉。因此,轻工业也是国民经济一个极其重要的部门。重工业在国民经济发展中起着主导作用。农业和轻工业需要的动力、机器和各种技术装备,都是重工业提供的。我国要实现四个现代化,就必须重视重工业,充分发挥重工业的主导作用。按照生产资料生产优先增长的规律,重工业发展的速度从长期趋势看必须快于轻工业和农业,才能保证在高度技术基础上使社会主义生产不断增长和不断完善。

但是,重工业不能脱离农业和轻工业而孤立地发展。重工业作为生产生产资料的部门,归根到底,是为生产消费资料的农业和轻工业部门服务的。农业和轻工业发展得慢,重工业就会因受市场和资金来源的限制而不能很快发展。毛泽东正是根据重工业同农业、轻工业的这种相互依赖关系,既指出了发展我国重工业的重大意义,又指出必须用多发展一些农业和轻工业的办法来发展我国重工业。^①我国社会主义建设的实践,证明毛泽东提出的正确处理农轻重关系的上述原则是十分正确的。从第二个五年计划时期起,在长达二十年的时间里,由于在实践中强调“以钢为纲”,背离了这一原则,给我国社会主义经济的发展带来了严重的损害。为着纠正长时期来忽视农业和轻工业所造成的比例失调,在一个时期中更快地发展农业和轻工业,使轻工业的增长速度超过重工业的增长速度,是完全必要的,并不违背生产资料生产优先增长的

^① 参见《论十大关系》。《毛泽东选集》第5卷,第269页。

规律。

第二,农业生产内部、工业生产内部以及工农业生产和交通运输业之间的比例关系。

农业生产内部的比例关系,主要表现为农、林、牧、副、渔五业以及种植业中的粮食和各类经济作物之间的比例关系。农业和林、牧、副、渔业,粮食作物和经济作物,都是人民生活和经济发展的需要。由于人民的生活需要和经济发展的需要是多种多样的,而一定时期可能用于发展农业生产的社会劳动又是有限的,这就要求统筹兼顾,合理安排,按照一定的比例,把社会劳动分配到农业生产的各业和各种作物中去。

在工业生产内部,除了重工业和轻工业的比例关系以外,原材料、燃料、动力工业和加工工业的比例关系十分重要。没有原材料,加工工业就会成为“无米之炊”;没有燃料和动力,机器就不能开动,现代化的工业生产也无法进行;原材料、燃料、动力工业的发展如果落后于加工工业的发展,有的工厂就会因为缺煤、缺电、缺原材料而不能开工或开工不足。因此,只有把原材料、燃料、动力工业搞上去,加工工业才能更好地发展。我国能源生产的发展较慢,而能源的浪费十分严重,因此,加强能源开发,大力节约能源消耗,也是我国社会主义现代化建设中的一个重要问题。

工农业生产和交通运输业之间,也存在着客观的比例关系。交通运输业是国民经济各部门、各地区联系的纽带。工农业生产的发展,需要交通运输业为它们运送机器设备、原材料、肥料和产品。正确地建立交通运输业和工农业生产之间的比例关系,是保证社会扩大再生产正常进行的必要条件。大力加强交通运输和邮电通讯的建设,也是我国社会主义现代

化建设必须解决好的重要问题。

第三,现行生产和基本建设的比例关系。

基本建设,即固定资产的建筑、添置和安装,是发展国民经济的一个重要环节,是实现扩大再生产的必要手段。搞好基本建设,有重点有步骤地新建若干技术先进的大型骨干企业和对现有企业进行技术改造,对于实现四个现代化,具有十分重要的意义。但是基本建设和生产是互为条件、相互制约的,基本建设的规模和速度,取决于工农业生产和国民经济的发展水平以及积累和消费的比例关系。马克思在分析社会资本再生产时,曾科学地预见到在以公有制为基础的社会里,必须在劳动期间较长的基本建设同劳动期间较短的现行生产之间,按一定的比例分配社会劳动。他指出:“有些事业在较长时间内取走劳动力和生产资料,而在这个时间内不提供任何有效用的产品;而另一些生产部门不仅在一年间不断地或者多次地取走劳动力和生产资料,而且也提供生活资料和生产资料。在社会公有的生产的基础上,必须确定前者按什么规模进行,才不致有损于后者。”^①如果基本建设的规模过大,过多地取走了生产资料和劳动力,就必然会挤生产,挤生活,挤国家后备,影响当前的生产,降低人民的生活水平,终至使基本建设本身也难以顺利进行,造成比例失调,影响国民经济的发展。所以,必须正确处理生产和基本建设的比例关系,使每个项目尽快建成投产,迅速形成生产能力。

第四,物的生产和人的生产的比例关系,人口的计划生育。

^① 马克思:《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷,第396—397页。

生产过程必须在劳动者和生产资料相结合的情况下才能进行。生产资料没有人来推动,会变成一堆废物。人没有必要的生产资料,光凭一双空手,也无法进行生产,如果没有必需的生活资料,就根本无法生存。所以,在物的生产(生产资料 and 消费品的生产)和人的生产(生育和劳动力的培养)之间,客观上要求有一定的比例关系。

在资本主义制度下,物的生产是在无政府状态中进行的,人的生产也是无政府状态的。资本主义积累的一般规律,必然造成相对过剩人口。在社会主义制度下,物的生产是有计划的,也就必然要求有计划地进行人的生产,使物的生产和人的生产保持适当的比例。恩格斯曾预见到:“如果说共产主义社会在将来某个时候不得不象已经对物的生产进行调整那样,同时也对人的生产进行调整,那末正是那个社会,而且只有那个社会才能毫无困难地作到这点。”^①社会主义社会是共产主义社会的第一阶段,所以对人的生产的计划调节还不能做到毫无困难,但确实已开始能实行计划生育和有计划地培养劳动力了。


实行计划生育,严格控制人口增长,是我国的一项基本国策。周恩来根据我国社会主义建设的实践经验指出:“我们把人口的发展加以控制,这对我们是有好处的,这就可以使国家的负担减轻,积累加多,使我们国家很快的能够富强起来,同时,使我们的科学水平很快的提高起来,迎头赶上,使我们的工业化速度加快”^②。

① 恩格斯:《致卡·考茨基(1881年2月1日)》。《马克思恩格斯全集》第35卷,第145页。

② 转引自《红旗》杂志1978年第6期。

生产是整个经济生活中的基本环节。生产的有计划按比例发展同整个国民经济的有计划按比例发展是密不可分的。社会主义国民经济中重要的比例关系,还有生产和流通、物质生产和精神生产、生产部门和服务部门、积累和消费等比例关系。这些都将在以后各章中分别加以论述。

第二节 价值规律对社会主义生产的调节作用



价值规律是商品生产的经济规律。凡是存在着商品生产的地方,就不能没有价值规律。社会主义生产既然仍然是商品生产,价值规律也就必然要成为社会主义生产的调节者。这就是说,在社会主义制度下,社会劳动在各生产部门间的分配,不仅要受到有计划发展规律的调节,而且也要受价值规律的调节。

价值规律就是商品的价值由生产该商品的社会必要劳动量来决定的规律。根据这个规律的要求,商品交换必须遵循等价交换的原则,商品的价格必须同价值相符。如果价格与价值发生背离,社会劳动就会从价格低于价值的生产部门退出,流向价格高于价值的生产部门。价值规律对社会生产的这种调节作用,在社会主义制度下仍然是不以人们意志为转移的客观存在。

价值规律对社会主义生产具有调节作用的经济条件是:社会主义集体企业都是自负盈亏的经济单位,社会主义国有企业是相对独立的经济实体,各有本身的局部利益,它们必然

会从物质利益上关心自己的生产经营成果。因此，无论是国有企业还是集体企业，都要求等价交换，使自己在生产中的劳动耗费能够获得恰当的社会估价。如果允许企业在生产方面有自由选择的权利，集体企业和国有企业都会倾向于去生产那些消耗少、成本低、收益多、赢利大而又能够销售得出去的产品，因为这样最符合生产者集体的局部利益，集体企业及其成员可以增加收入，国有企业可以更容易完成和超额完成国家规定的利润指标，或在按规定向国家缴纳各种税金和付费以后可以有更多的税后余利，从而增加企业基金，增加供企业自己支配的用于生产、试制新产品、集体福利和职工奖励的资金来源。

价值规律对社会主义生产的调节作用，对集体经济和国有经济在程度上是不同的。国有企业的生产资料是全民的财产，国有企业的职工队伍是在全国范围内组织起来的，国家对国有企业生产资料和劳动力的投放有最后决定权。集体企业的生产资料是各个集体经济劳动者的集体财产，企业的劳动队伍是由各个集体企业自己组织的，生产资料和劳动力的投放的决定权不在国家手里，而在各个集体企业自己手里。国有企业一般实行统一的工资福利制度，国有企业盈亏的变化只是部分地影响企业职工集体福利和个人收入。集体企业完全是自负盈亏的经济单位，没有统一的劳动报酬标准，集体企业成员收入的多少直接取决于企业收益的多少。因此，出于对本身物质利益的关心，集体企业比国有企业必然更多地考虑各种产品的成本、价格和市场状况，对于生产成本低、价格高、收益多的产品，具有更大的积极性和自主权。价值规律对集体经济生产的调节作用必然比国有经济更大。

尽管作用的程度有强有弱，但价值规律不论对集体经济或国有经济的生产毕竟都有着一定的调节作用。所谓一定的调节作用，就是说，这个调节作用是不完全的，价值规律并不是社会主义生产的唯一调节者。与价值规律同时调节生产的，还有国民经济有计划按比例发展的规律。

人们常常用这样的理由来否认价值规律对社会主义生产的调节作用：如果价值规律是社会主义生产的调节者，那就不能理解，社会主义国家在作投资决策的时候，为什么不全力优先发展最能赢利的轻工业，而去发展往往赢利较少甚至不能有赢利的重工业呢？

确实，在我国和其他社会主义国家，国家在进行宏观经济决策，决定国民经济发展计划和基本建设投资方向的时候，并不总是以赢利多少为转移，而主要是从整个国民经济全局出发，以各部门发展的轻重缓急为依据，优先发展那些对全局具有战略意义的部门。例如，就我国现阶段来讲，首先要重点发展的物质生产部门，是农业、能源工业和交通运输业。这些部门并不是最能赢利的部门，而是投资量大、建设周期长、赢利较低的部门。

这种情况能否证明价值规律对社会主义生产没有调节作用呢？不，不能。这种情况只是说明了上面已经讲过的道理：价值规律并不是社会主义生产唯一的调节者。社会主义国家在进行宏观决策的时候，首先必须按照与价值规律同时发生作用的国民经济有计划发展规律和社会主义基本经济规律的客观要求办事。把阻碍全局发展的关键部门的问题解决了，整个国民经济就可以更迅速更健全地发展。所以，社会主义国家的这种宏观经济决策，并不是违反价值规律，不考虑经

济效益,而是着眼于整个国民经济的、长期的经济效益,即高级赢利。同时,也不能认为,国家在作宏观经济决策的时候,是可以不考虑微观经济效益的。当着微观经济效益同宏观经济效益相矛盾的时候,国家就要根据局部利益服从整体利益的原则,不是首先考虑价值规律的要求而是首先考虑国民经济有计划发展规律的要求。当着有不同的选择方案同样可以满足宏观经济发展的需要时,国家就不仅应该而且必须根据价值规律的作用考虑微观经济效益。例如,发展电力工业,究竟是发展火电、水电还是核电,三者比例如何,这就要从国家的具体条件出发,确定一个耗费少而效益大的最优方案。

以上的分析表明,由于社会主义生产仍然是商品生产,价值规律对社会主义生产必然仍有调节作用,否定或忽视价值规律作用的传统观念必须打破。但是,由于在公有制基础上产生的国民经济有计划发展规律也同时对社会主义生产起着调节作用,在社会主义经济中,价值规律已不是社会生产的唯一调节者,这也是必须充分估计到的。

社会主义生产
中价值规律调
节作用的形式

由于同商品生产相联系的经济条件的改变,价值规律对社会主义生产的调节作用,不仅在作用程度上与在资本主义条件下的不同,而且在发生作用的形式上,也具有自己的特点。

价值规律对资本主义生产的调节,是在生产资料私有制的基础上,同生产无政府状态规律一起发生作用的。因此价值规律的调节作用,表现为在人们背后自发起作用的盲目力量。价值规律对社会主义生产的调节,是在生产资料公有制的基础上,同国民经济有计划发展规律一起发生作用的。由

于工农业生产是由以公有制为基础的社会主义企业来承担的,由于社会主义国家代表全体人民掌握着国民经济命脉,掌握着可以支配和影响整个社会生产的计划机构,掌握着决定工农业产品价格的权力,这些经济条件的变化,就使得价值规律对社会主义生产的调节作用,有可能表现为一种不是自发的,而是受人们控制的,被人们自觉利用的力量。社会主义国家可以按照价值规律的客观要求,来使生产发生预期的变化。例如,我国历次调整农作物的比价,适当提高棉花、油料作物和糖料作物的收购价格,就有利于提高农村集体经济发展棉花、油料作物和糖料作物的生产积极性,促使他们增施肥料和杀虫药剂,按照科学方法选种、育苗和精心管理,从而达到增产的要求。又如,在我国化纤产品出现大量积压的情况下,国家大幅度调低化纤产品的价格,不仅扩大了化纤产品的销路,而且对于防止纺织企业盲目扩大化纤产品的生产,起了有效的指导作用。

但是,我国社会主义建设的实践表明,自觉利用价值规律并不是很简单、很容易办到的事情。如果制定价格的机构经常作调查研究,对于各类产品价格的变动对集体企业和国有企业的生产将会发生什么样的变化了解得很清楚,那就有可能通过正确地制订或调整价格,促使社会主义生产按照国家计划要求按比例地迅速地发展,产生积极的效果。如果经济领导机构对价格问题不重视,价格体制不合理,长期不对价格作适当的调整,或在制订和调整价格时没有在事先作细致的调查研究,那么,主观主义地制订出来的价格不符合价值规律的客观要求,就会受到价值规律的惩罚,使社会主义生产的发展遭到阻碍。因此,对商品生产、商品需求、市场情况开展广

泛的深入的调查研究,全面地及时地掌握各种商品信息,是自觉利用价值规律的必要条件。

价值规律对社会主义生产的调节作用,主要表现为国家自觉利用的形式。那么,在社会主义经济中,价值规律的自发调节作用是否还存在呢?

在相当长的时期内,基于把计划经济同商品经济对立起来的那种传统观点,人们总是把价值规律的自发调节作用当作捣蛋鬼,把它看作是冲击社会主义生产有计划发展的自发势力,必须严格杜绝,或至少把它限制在极其狭窄的范围内,即限制在农村集体经济社员的家庭副业生产和集市贸易的范围内。似乎只有在这样狭小的范围内实行自由价格和允许价值规律自发调节生产,才是可以容忍的。对市场调节的这种看法和做法,已被我国实践证明是不利于生产的发展和人民需要的满足的。

任何一个国家的总产品,就其使用价值的类别来看,如果不是仅仅计算大类产品,而是把各种商品的品种、规格、花色计算在内,则何止几万种、几十万种。社会主义国家要把几万种、几十万种商品的供给和需求都调查得清清楚楚,规定出合理的国家统一价格,实际上是办不到、办不好的。在一定范围内不同程度地发挥价值规律的自发调节作用,以价值规律的自发调节作用来弥补自觉利用价值规律的不足,是有益的和必要的。

社会主义制度
下的市场调节

以上的分析表明,价值规律对社会主义生产的调节作用,有两种作用形式:一种是被人们自觉利用,一种是自发地起调节作用。价值规律被人们在计划工作中自觉地加以利

用,是社会主义计划经济的特征,成为计划调节的一个组成部分。价值规律自发地起调节作用,是传统的市场调节。

市场调节不能理解为市场上供求关系的调节。马克思说:“在供求关系借以发生作用的基础得到说明以前,供求关系绝对不能说明什么问题。”^①而供求关系借以发生作用的基础是什么呢?他说:“如果需求减少,因而市场价格降低,结果,资本就会被抽走,这样,供给就会减少。”“反之,如果需求增加,因而市场价格高于市场价值,结果,流入这个生产部门的资本就会过多,生产就会增加到如此程度,甚至使市场价格降低到市场价值以下;或者另一方面,这也可以引起价格上涨,以致需求本身减少。”^②这就是说,市场上的供求关系对商品生产的调节作用,是以价格机制的作用为基础的,而商品价格的波动,又是以价值为轴心的。商品价格随着供求变化环绕着价值轴心自发地上下波动,从而影响社会劳动在不同生产部门之间的转移,影响各类商品生产的扩大或缩小,这是几千年来价值规律调节商品生产的传统的形式。人们习惯于把受价值规律自发调节的商品经济称为市场经济,因此,把价值规律的自发调节作用称为市场调节,是完全符合商品关系的历史过程的。

价值规律的自发调节作用,虽然从历史上看是同生产资料私有制基础上的商品生产相联系的,社会主义社会却也需要在一定范围内让市场调节发挥作用。这不仅是因为社会主义社会还存在着一定数量的个体生产者,而主要是因为,对于数量众多、需求变化复杂的农副产品(除个别品种外)、日用小


① 马克思:《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷,第203页。

② 同上书,第213页。

商品和服务修理行业的劳务活动，国家不必要也不可能用计划把它们都管起来。如果否认市场调节的必要性，认为通过国家的计划管理可以把一切产品的生产和需要衔接得很好，连小企业和小商品的生产，也统统纳入国家计划化的轨道，那就会犯“左”的错误，就会出现一个庞大臃肿和僵化的计划管理体制，使社会主义计划变成一个从表面上看是面面俱到，而实际上却严重脱离实际的主观主义的东西。反之，如果只看到市场调节的必要性，否认计划调节的必要性，认为社会主义经济可以象资本主义经济那样让一切商品的价格自发波动，听任一切企业适应于市场价格和供求变化而决定自己的生产方向和产品数量，毋须由国家用统一的国民经济计划来规划和指导生产的发展，那就必然会犯右的错误，以致在社会主义经济中也会出现资本主义条件下的那种生产无政府状态。

第三节 自觉利用价值规律的计划体制

社会主义生产既然同时受国民经济有计划发展规律和价值规律的调节，社会主义国家的计划工作就必须充分反映这两个经济规律的要求，建立起自觉利用价值规律的计划体制。



社会主义国家的国民经济计划工作，包括计划的研究、制订、贯彻，计划实践过程中的检查、修订和计划工作的总结等一系列活动。在整个国民经济计划工作中，有两个环节是决定性的。第一个决定性环节是制订计划，包括年度计划、五年计划和更长期的经济规划。计划是人制订的。它是客观

实际的反映，又对客观实际起反作用。正确的计划能促进生产稳定地迅速发展，错误的计划则会阻碍生产甚至造成国民经济比例关系的严重失调。第二个决定性环节是建立合适的计划体制来贯彻执行计划。国民经济计划是宏观经济活动的蓝图，必须通过国家的计划管理体制来贯彻，才能使写在纸上的计划，变成千千万万个社会主义企业和千百万劳动群众的实际生产活动。

为着制订出科学的而不是臆想的计划，必须从客观实际出发，按客观规律办事。科学的国民经济计划首先必须充分反映社会主义基本经济规律的要求，当然还必须充分反映和考虑到对社会主义生产起着调节作用的有计划发展规律和价值规律的要求。

按照把计划经济和商品经济对立起来的传统观点，有计划发展规律和价值规律是互相排斥的。这种观点是缺乏科学依据的。这两个规律的客观要求有其一致的方面。有计划发展规律要求把生产资料和劳动力按照社会需要的客观比例分配到国民经济各部门，以保证物化劳动和活劳动的充分利用和社会生产的协调发展。价值规律要求各种商品按照它所包含的社会必要劳动量进行交换，即等价交换。而只有在社会总劳动中分配到各生产部门去的劳动量同社会需要量相一致的时候，商品的供给和需求才会平衡，价格同价值才会一致，才有可能实现等价交换。这种一致性，表明有计划发展规律和价值规律是可以在同一个方向起作用的。例如，当国家计划要求增产棉花、油料作物和糖料作物，而这些作物的价格是同它们的价值基本一致，或略高于价值，经营经济作物可以获得较高的经济效益的时候，国家的计划要求同企业的生产积

极性就一致起来了，有计划发展规律和价值规律这个时候是在同一方向协调一致地发生作用的。

但是，价值规律并不总是同有计划发展规律相一致的。从局部来看，价值规律的作用也有可能同有计划发展规律的要求相矛盾。这是因为，价值规律对生产的调节作用，是依靠价格机制即价格与价值的一致或背离影响企业生产积极性来实现的。当着宏观经济按比例发展的整体利益同企业局部利益有矛盾的时候，价值规律的作用就会同有计划发展规律的要求相矛盾。例如，国家根据宏观经济按比例发展的需要，对企业下达某种产品的增产指标，而从企业微观经济的局部来看，增产这种产品并不是最有利的。这时，如果下达的指标不是指令性的，企业就可能不遵照计划办事。或是，虽然下了指令性的指标，但由于不能充分调动企业的经营积极性，计划也有部分落空的危险。国家根据宏观经济发展的需要，要求企业缩减某些价高利大产品的产量，也会出现类似的抵触情况。

有计划发展规律和价值规律作用的一致性和矛盾性，说明社会主义国家不能听任价值规律完全自发地发生作用，而是必须从商品供需的实际情况出发，在全社会的规模上自觉地利用价值规律，建立统一性同灵活性相结合的、自觉利用价值规律的计划体制。在我国，这样的计划体制包括着下列三种计划管理形式。

第一，指令性计划。指令性计划是企业必须执行的有约束力的计划。指令性计划的适用范围，是重要产品中需要由国家调拨分配的部分，以及关系全局的重大经济活动。实行指令性计划，并不是意味着社会主义国家可以单纯依靠行政手段想怎么干就怎么干。指令性计划要取得良好效果，不仅要

反映国民经济有计划发展规律的要求，而且也要辅之以自觉利用价值规律。

实行指令性计划是我国社会主义全民所有制在生产的管理和组织上的重要体现。

实行计划经济不等于指令性计划为主。但是，完全取消指令性计划，取消国家对关系国计民生的重要产品的生产和分配的直接管理，取消国家对骨干企业的直接指挥，就会使社会主义计划象资本主义国家的计划那样，只不过对企业的生产经营活动起一些干预作用。在这种情况下，国家就难以掌握必要的经济力量来保障国民经济按照全社会的利益和要求健康发展，就无法避免社会经济生活出现某种失控现象。

第二，指导性计划。指导性计划是间接计划。它不是依靠行政的约束力，而主要是运用价格、税收、信贷等经济杠杆来实现的计划。国家借助于经济杠杆引导企业实现国家计划的要求。指导性计划适用于除指令性计划以外的许多产品和企业。

实行指导性计划的客观必要性，首先是由于我国还存在着多种经济形式，对于集体企业和中外合营企业这样的经济形式，是不宜实行指令性计划的；同时还由于对社会的各种复杂需求和大量企业的生产能力难以作出精确的计算。列宁在论述计划工作时曾经指出：“最大的危险就是把国家经济计划问题官僚主义化。”^①而企图把复杂多变的社会生产和社会消费都巨细无遗地容纳在一个包罗万象的国家计划中，把许多不该由国家集中管理、管不了也管不好的事情统统用指令性计划管起来，就不可避免地要产生官僚主义，既不利于生产的发展，也不利于社会需要的满足。实行指导性计划，让企业有

^① 《给格·马·克尔日札诺夫斯基》。《列宁全集》第35卷，第473页。

灵活选择经营方向的权力，国家则运用各种经济杠杆引导企业向着计划所要求的方向发展，这样做，对于社会需要的满足和企业经济效益的提高，都是有益的。

第三，市场调节。国家对一部分产品的生产不作计划，根据各个时期的具体情况，由国家统一计划划出一定的范围，让企业根据市场供求的变化和价格的涨跌灵活地自行安排生产，国家通过政策法令和工商行政管理工作来对这部分生产进行管理。这是一种自觉利用价值规律的自发调节作用的计划管理方式。

由指令性计划、指导性计划和市场调节三者有机地组成的计划体制，是自觉运用价值规律的计划体制。指令性计划、指导性计划和市场调节的适用范围，不是固定不变的，而是随着社会经济条件的变化而变化的。从我国现阶段的情况来看，由于过去的计划工作集中过多，国家对企业统得过多过死，统一性太多而灵活性不够。同时，党的十一届三中全会以来，国民经济调整工作取得了巨大的成就，社会生产中重大比例关系的严重失调已基本上得到纠正。因此，在今后一个时期内，随着以增强企业活力为中心环节的经济体制改革的进行，将有步骤地适当缩小指令性计划的范围，适当扩大指导性计划和市场调节的范围。“在很长的历史时期内，我们的国民经济计划就总体来说只能是粗线条的和有弹性的，只能是通过计划的综合平衡和经济手段的调节，做到大的方面管住管好、小的方面放开放活，保证重大比例关系比较适当，国民经济大体按比例地协调发展。”^①

① 《中共中央关于经济体制改革的决定》，人民出版社 1984 年版，第 16—17 页。



在统一性同灵活性相结合的、自觉利用价值规律的计划体制中，反映宏观经济运动的国民经济计划同企业的微观经济活动之间，是通过两种调节手段衔接起来的。一是行政手段，一是经济手段。

行政手段的调节，就是通过指令性计划、国家机构的决议、指示、条例等行政手段，来对全民所有制企业和整个国民经济实行领导和管理。从我国和其他社会主义国家的经验来看，在行政手段的问题上，要避免两种偏向。

一种偏向是，把社会主义国家用行政手段领导和管理国民经济特别是国有经济的作用理想化，认为国有企业的一切经济活动，都可以由国家用行政手段加以规定。这就必然会严重压抑企业在生产和经营上的积极性、主动性和创造性，并且造成管理机构臃肿、层次重叠、效率低下，难以避免主观主义、官僚主义的错误。我国长时期来国民经济管理特别是国有经济管理中的主要弊病，就是同只重视行政手段、不重视经济手段紧密关联着的。

但是，如果走到另一极端，认为社会主义国家对国民经济的领导和管理，只能运用经济手段，只能利用价格、税收、信贷、利息、地租等经济杠杆，排斥行政手段，那也会出现消极的后果。因为，在社会主义经济的运动过程中，往往会出现这样的情况：为着保证全局利益而需要暂时牺牲局部利益，为照顾整个国民经济而要求某些地区、部门、企业从事不利于其局部利益的经济活动。这样的要求是不能通过经济手段而必须采用行政手段来实现的。如果根本放弃行政手段，那就是放弃了使国有企业的生产和经营服从于全民需要的一个重要手段，国

家就难于对宏观经济活动进行必要的控制和调整。

所以,行政手段和经济手段,两者不可偏废。就我国的情况来讲,由于长时期来受“左”的指导思想的支配,只强调“算政治帐”,不重视甚至反对算经济帐,历来是忽视经济杠杆的作用的。只是经过党的十一届三中全会的拨乱反正,才开始纠正片面重视行政手段而忽视经济手段的偏向。在保持必要的行政手段的前提下,逐步扩大运用经济杠杆调节经济活动的范围,在我国当前和今后一个相当长的时期内,仍将是经济体制改革的一个重要内容。

在各种经济杠杆中,价格是最有效的经济调节手段。这是因为:1.合理的价格既是正确评价企业生产经营效果的手段,又是指导生产,从物质利益上引导企业的生产和经营朝着国家计划所要求的方向发展,使生产结构合理化的手段。2.合理的价格是调节商品流通、指导消费、使消费结构合理化的手段。3.合理的价格是促进技术进步的手段。而所谓合理的价格,主要包含着以下两层意思。

第一,价格是价值的货币表现。合理的价格应该基本上同价值相符,反映商品生产过程中所耗费的社会必要劳动量。只有这样的价格才能正确评价企业的生产经营效果,才能实现各种商品之间的等价交换,才能使采用先进科学技术、降低个别劳动耗费的先进企业受到鼓励,而使因循守旧的后进企业受到鞭策。如果某些商品的价格大大高于价值,不仅先进企业可以毫不费力地获得巨额赢利,而且落后企业也有利可图,不会有被淘汰的危险,那就既不利于鼓励先进,也不利于鞭策落后。从整个社会生产结构看,势必导致这些生产部门的畸形膨胀。如果某些商品的价格大大低于价值,不仅后进企业

要亏损,而且先进企业也无利可图或获利甚微,丧失自我发展的能力,也就会严重挫伤这些生产部门的积极性,以致这些部门不能得到应有的发展。价格基本上符合价值是价值规律的客观要求,合理的价格必须体现价值规律的这种客观要求。

第二,合理的价格应该反映商品的供求关系并允许商品的价格同价值有一定程度的背离。没有差别就没有政策。如果一切商品的价格都完全符合价值,价格也就失去其指导生产和消费的作用。根据各类商品供求关系的不同情况,使供不应求的商品的价格略高于其价值,以鼓励生产和限制消费;使供过于求的商品的价格略低于其价值,以限制生产和鼓励消费。价格同价值在不同方向 and 不同程度上的背离,会影响商品生产和商品流通,这正是价值规律发生作用的形式。这样做,并不违背价值规律,而正是自觉利用价值规律的表现。

为着充分发挥价格这一经济杠杆的调节作用,按照我国和其他一些社会主义国家的经验,社会主义制度下的价格不应该仅仅限于国家统一价格一种,而应该有一个由国家统一价格、浮动价格和自由价格这样多种价格组成的价格体系。

国家统一价格是国家根据各种商品的价值和供求状况所规定的计划价格,企业无权擅自变动。国家统一价格是社会主义国家自觉利用价值规律的必要手段。

浮动价格是国家规定有一定幅度、企业在规定范围内可以自行决定的价格。企业可以根据本身的条件 and 市场情况在规定的范围内自己决定销售价格,各企业可以不一样。浮动价格既体现了国家在一定程度上对价值规律的自觉利用,又在一定程度上允许价值规律起自发的调节作用。

自由价格是国家不加干预、在市场上随着商品供求关系

的变化而自发形成、自由涨跌的价格，体现着完全的市场调节。

国家统一价格、浮动价格和自由价格这三种价格形式的同时并存，是同自觉利用价值规律的计划体制相适应的。这三种价格的适用范围，是随着客观经济条件的变化而变化的。在我国为着增强企业活力，必须有领导、有步骤、稳妥地改革长时期来过分集中的价格管理体制，逐步缩小国家统一定价的范围，适当扩大浮动价格和自由价格的范围，使价格能够比较灵敏地反映社会劳动生产率 and 市场供求关系的变化，比较好地符合国民经济发展的需要。

社会主义竞争

社会主义生产既然是商品生产，社会主义的计划管理体制，就不仅要自觉利用价值规律，而且也必须允许、保护和指导社会主义企业之间的竞争。

长时期来，人们认为竞争仅仅是同资本主义经济相联系的，认为社会主义经济中只能有“后进步先进，先进帮后进，共同提高”的竞赛，不应该有优胜劣汰的竞争。这种把竞争视作资本主义经济产物的观点其实是根据不足的。不论从历史上考察或从理论上分析，竞争是同商品经济相联系，是先于资本主义经济而存在的。

在商品经济中，同一种商品有许多生产者经营。商品生产者从事生产和经营的主客观条件千差万别，个别劳动时间也千差万别。但是商品的价值不决定于个别劳动时间而决定于社会必要劳动时间，商品的价格又随着市场供求关系的变化而环绕着价值上下波动。在这种条件下，生产技术高、成本耗费低、产品质量好的生产者，必然在市场上占有优势。那些

生产技术低、成本耗费大、产品质量差的生产者，不言而喻是居于劣势。他们如果不赶紧提高自己的生产技术，赶上先进者，就势必难以维持再生产，从市场上被淘汰掉。所以，竞争是为共同市场而生产的商品生产者之间必然的经济关系。

社会主义企业之间的关系，首先是互相协作、互相支援的关系，但这种关系并不排斥竞争。我国社会主义建设和国际共产主义运动的经验都证明，在社会主义经济关系中排除了竞争，社会主义企业对于革新生产技术、提高产品质量、增加花色品种、改善服务态度，就丧失了外部的压力，就会出现因循守旧、漠视市场需要、不图改进的停滞倾向。在否定竞争的“左”倾观点的支配下，就会在全民所有制经济部门中出现一系列排除竞争的做法：企业的生产完全由国家计划安排，先进的企业不得任意扩大生产，落后的企业也照样给安排生产任务；企业的产品完全由物资部门或商业部门统购包销，后进企业的产品虽然质量低劣，不受欢迎，但由于实行地区封锁和部门分割，用户也只得勉强购买，将就使用；财务上统收统支，先进企业并不因为赢利多而可以支配较多的扩大再生产资金，落后企业即使长期亏损，也可以靠国家财政补贴而维持下去。这种在社会主义经济关系中排除竞争的做法，实际上是限制了先进，保护了落后，既不利于生产的发展，也不利于社会需要的满足。只有按照商品生产的本性，允许社会主义企业开展竞争，并由社会主义国家来指导和保护竞争，才能起到鼓励先进、鞭策落后的作用。允许竞争和保护竞争，是符合社会主义基本经济规律的要求的。

社会主义竞争与资本主义竞争有着本质的区别。

首先，竞争所体现的经济关系根本不同。资本主义竞争

是资本家之间你死我活的斗争，体现着资本家之间的利益对抗关系。社会主义竞争是根本利益一致的社会主义企业之间的竞争。参与社会主义竞争的各企业虽有局部利益的矛盾，竞争的胜负对劳动者的集体福利和个人收入虽有一定影响，但并不威胁到他们的基本生活。竞争的胜利者和失败者将共同享受社会主义竞争推动整个社会生产不断增长和不断完善所带来的好处。社会主义竞争中取得优势的先进企业，有义务在互利的条件下帮助竞争中的落后者改革生产技术和改进经营管理。有些后进企业，由于受资源条件或其他不是经过主观努力所能改变的客观条件的限制，确实无法改进的，则可以通过企业的关、停、并、转，把人力、物力转移到其他部门中去。这样，就社会生产的全局来讲，可以使劳动资源和物质资源得到更充分合理的利用，就关、停、并、转企业的劳动者来讲，他们并不会失业，将转到更有发展前途的岗位上去工作。

其次，竞争采取的手段也有原则区别。资本家之间的竞争，必然是尔虞我诈，不惜采用各种卑鄙的竞争手段。在社会主义竞争中，不允许采取损人利己的资本主义竞争手段。社会主义竞争要求企业在革新生产技术、改善经营管理、加强经济核算、增加花色品种、减少能源和原材料耗费、提高劳动生产率、改进服务工作等方面下功夫，比优劣。任何损害国家利益或消费者利益的手法，都是违反社会主义原则，因而是允许的。

第三，竞争进行的方式也不同。社会主义竞争是在国家计划指导下开展的，而不是象资本主义竞争那样在生产无政府状态中进行的。社会主义企业是在服从国家计划和管理

前提下开展竞争的,产品的价格也要服从国家的管理。

社会主义竞争和资本主义竞争的这些区别表明,只要防止资产阶级思想的侵蚀和资本主义竞争手段的干扰,那么,社会主义竞争决不会引导到资本主义,而是完全为社会主义建设服务的。它可以使社会主义企业直接接受使用单位和广大消费者的评判和检验,优胜劣汰。这样做,对于打破阻碍生产发展的封锁和垄断,及时暴露企业的缺点,促使企业改进生产技术和经营管理,加快社会主义建设的步伐,都有着重大的作用。

阅 读 书 目


1. 斯大林:《苏联社会主义经济问题》第1、3节。
2. 毛泽东:《论十大关系》第1—5节。
3. 《中共中央关于经济体制改革的决定》第4、5节。

思 考 题

1. 为什么说有计划发展规律是社会主义的经济规律?社会主义生产领域有哪些重大的比例关系?
2. 价值规律为什么对社会主义生产还有调节作用?社会主义制度下价值规律起作用的形式有什么特点?
3. 为什么要建立自觉利用价值规律的计划体制?它包含着哪些基本内容?运用什么样的调节手段?
4. 为什么要有社会主义竞争?它与资本主义竞争的区别何在?

第十三章 社会主义责任制和企业的资金运动

第一节 社会主义责任制和经济核算制




提高经济效益是社会主义经济一切活动的核心问题。前面已经说过，经济效益是以劳动成果同劳动耗费的比较来衡量的。同样一个生产项目或劳动成果，生产过程中的劳动耗费越少，经济效益就越高。而劳动本身又是以劳动的持续时间来计量的。所以，经济效益的提高，又可以归结为劳动时间的节约。

劳动时间的节约对于一切社会的生产发展都有重要作用，对于社会主义生产发展和社会主义经济效益提高，更具有十分重要的意义。马克思指出：“如果共同生产已成为前提，时间的规定当然仍有重要意义。社会为生产小麦、牲畜等等所需要的时间越少，它所赢得的从事其他生产，物质的或精神的生产的时间就越多。正象单个人的情况一样，社会发展、社会享用和社会活动的全面性，都取决于时间的节省。一切节约归根到底都是时间的节约。正象单个人必须正确地分配自己的时间，才能以适当的比例获得知识或满足对他的活动所提出的各种要求，社会必须合理地分配自己的时间，才能实现

符合社会全部需要的生产。因此,时间的节约,以及劳动时间在不同的生产部门之间计划的分配,在共同生产的基础上仍然是首要的经济规律。”^①马克思的这一段话,不仅非常深刻地阐明了劳动时间节约和经济效益提高的重要意义,称之为“首要的经济规律”,而且指出了共同生产前提条件下正确处理时间规定的两条基本途径。

一条基本途径,是“劳动时间在不同的生产部门之间计划的分配”。这是在宏观经济上充分利用社会劳动的经济效益,也就是从整个国民经济角度来保证社会主义经济效益的根本途径。关于这一方面的问题,前面两章中已经讲到了。另一条基本途径,是小麦、牲畜等各生产部门中“时间的节约”。这是要求在微观经济上充分发挥社会劳动的经济效益,也就是从企业角度来保证社会主义经济效益的根本途径。这就是本章所要探讨的问题。



生产过程中劳动时间的节约,需要通过各个方面的努力来促其实现,是生产力、生产关系、上层建筑等领域共同努力的综合表现。就生产力方面说,先进科学技术在生产中的应用和生产过程各环节组织的合理化,都可以节省劳动耗费。就上层建筑方面说,社会主义民主的发扬、党的思想政治工作的改进,都可以帮助劳动者提高思想觉悟,树立当家作主的主人翁态度,充分发挥劳动者的积极性、主动性、创造性,从而实现劳动耗费的节约。政治经济学要研究的,是怎样从生产关系上促进劳动时间的节约和经济效益的提高。

^① 马克思:《经济学手稿(1857—1858年)》。《马克思恩格斯全集》第46卷上册,第120页。

建立和完善社会主义责任制，是为了通过社会主义生产关系的自我完善和发展，来实现促进劳动时间节约和社会主义经济效益提高的客观要求。

社会主义生产过程中客观上存在着经济整体、局部和个人的关系。社会主义全民所有制的生产活动是在全国范围内组织起来的。社会主义国家作为全民所有制经济的组织者和领导者，代表着全民所有制经济的整体。全民所有制经济的具体的生产活动，都是以国有企业为基本生产单位进行的。每一个国有企业都是构成全民所有制经济整体的局部。国有企业中的生产活动，又是由科室、车间、工段、小组分工协作地完成的。而一切生产活动，最后都要落实到职工个人身上。全民所有制经济中的整体、局部和个人的关系，主要表现为国家、企业和职工的关系。

集体所有制经济的每一个自负盈亏的经济单位，构成为集体经济的整体。例如，我国农村的乡有经济（公社经济）和村有经济（大队经济），都是自负盈亏的经济整体。各个乡办企业是乡有经济的局部，各个村办企业是村有经济的局部。而乡、村集体经济的各项生产任务，最终都要落实到社员个人身上。集体所有制经济的生产过程中，也存在着整体、局部和个人的关系。

马克思指出，人是生产中的能动因素，也是最重要的因素。在生产过程中，“人以自身的活动来引起、调整和控制人和自然之间的物质变换的过程。”^①通过人的活动，各种各样的生产资料才从“仅仅是可能的使用价值变为现实的和起作

① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第201—202页。

用的使用价值”^①。因此，只有把社会主义生产过程中各个方面的人的积极性都调动起来，才能最大限度地实现劳动时间的节约和经济效益的提高。社会主义责任制便是同社会主义公有制的性质相适应的、正确处理社会主义生产过程中整体、局部、个人三者物质利益关系的经济管理和企业管理制度。它要求在社会主义生产和经营的经济活动中，在经济整体、局部和个人之间，必须有明确的经济责任，而且这种经济责任必须同经济权利和经济利益紧密联结。我国社会主义建设的实践经验证明，只有实行社会主义责任制，才能较好地消除平均主义、吃大锅饭的弊端。

我国全民所有制经济中的社会主义责任制，采取经济责任制的形式。它包括反映国家同企业之间关系的经济责任制和反映企业同职工之间关系的经济责任制两个构成部分。经济责任制的基本原则是：责、权、利相结合；国家、集体、个人利益相结合；职工劳动所得同劳动成果相联系。正确地贯彻这些原则，就可以增强企业的活力，充分发挥企业和职工的积极性，改善企业的经营管理，促进生产的发展和经济效益的提高。我国全民所有制经济中的广大职工，在十一届三中全会以来党的经济体制改革方针的指引下，根据工业、农业、交通运输业、商业、服务行业等领域经济活动的特点，以及大中小型企业的具体情况，正在积极创造和探索经济责任制的具体形式，目前主要的形式是以税代利、自负盈亏，此外也还存在着利润包干、超额分成，亏损包干、减亏部分由企业留用，以及集体或个人承包、上缴定额利润等形式的经济责任制。

我国农村集体经济中的社会主义责任制，采取生产责任


^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第208页。

制的形式。它是集体经济的基本核算单位同其所属单位和社员个人之间明确经济责任、分享经济权利和经济利益的一种企业管理制度。现阶段我国的农业生产责任制主要是联产承包责任制。这种制度的核心是一个“包”字。它通过包产量或产值、超产分成或超产归己的办法，把集体经济中的作业组、专业组和社员个人的劳动贡献、劳动收入同劳动成果紧密联系起来，把责、权、利有机地结合起来。各种联产承包责任制的共同特点是：利益直接、责任明确、方法简便，保证了农民在生产经营上的自主权，克服了分配上的平均主义。实行联产承包责任制，集体经济保持必要的统一经营的权力，作业组、专业组、社员个人则在经营管理上享有很大的自主权。它使农民在集体经济中由单纯的劳动者变成既是生产者又是经营者，更充分地体现了生产主人翁的地位，因而能够大大调动农民的主动性和积极性，比较充分地挖掘土地和各种生产条件的潜力，提高劳动生产率和经济效益。联产承包责任制是我国农民的伟大创造。适应于农、林、牧、副、渔生产活动的特点和各集体经济生产经营条件的差别，有作业组承包、专业组承包以及包产到户、包干到户的双包责任制等形式，正在实践中进一步完善和提高。我国农村以家庭联产承包责任制为基础的，在供销加工和科技服务等环节上的各种合作组织正在兴起，有力地推动了农村劳力、资金、技术的合理结合。

社会主义责任制在我国社会主义建设中显示出巨大的生命力。联产承包责任制正在使我国农村面貌发生巨大的变化。近几年来，随着联产承包责任制的推行，农业生产持续稳定地以相当高的速度发展，农产品的商品率日益提高，农业为城市工业提供的农业原料和为城市人口提供的农副产品有很

大的增加,农民的生活和农村中的干群关系有很大的改善,很多长期贫困落后的地区在短短两三年内就实现了由穷变富的转化。

全民所有制经济中的社会主义责任制也带来了生产发展和经济效益提高的明显成效。国有企业实行经济责任制后,原来盈利的企业盈利更多了,原来亏损的企业扭亏为盈,计划亏损的也减少了亏损,实现了国家多收、企业多留、个人多得的三者利益的兼顾。以首都钢铁公司实行经济责任制前后的变化为例,在实行经济体制改革试点前的1978年,首钢的上缴利润减除国家对首钢的拨款,国家实收2,300多万元。自从1979年开始经济体制改革试点以后,随着经济责任制的逐步改进,国家实收迅速增长,1979年为14,000万元,1980年增加到19,000多万元,1981年进一步增加到25,000多万元。与此同时,企业的利润留成也从1979年的1,900万元增加到1980年的3,900万元和1981年的4,000万元。职工的集体福利和奖金也逐年有所增加。这些成绩的取得,都是因为经济责任制(包括企业内部的经济责任制)调动了生产中的一切积极因素,提高了经济效益的结果。首都钢铁公司紧紧围绕经济责任制,实行技术革新和科学管理,开展职工培训,经济效益持续大幅度提高,创造了连续五年平均每年递增利润20%的优异成绩。



社会主义经济核算制是实现社会主义责任制的具体形式和必要手段。全民所有制经济中的经济核算制,包括国家管理国有企业的经济核算制度和国有企业健全内部管理的厂内经济核算制度。

核算生产过程中的劳动耗费和生产成果，要求以较广的劳动耗费取得较大的生产成果，这是任何生产过程中的共同现象。生产越是从个人的生产变为社会的生产，生产社会化的程度越高，这种核算就越重要。马克思指出：“过程越是按社会的规模进行，越是失去纯粹个人的性质，作为对过程的控制和观念总结的簿记就越是必要；因此，簿记对资本主义生产，比对手工业和农民的分散生产更为必要，对公有生产，比对资本主义生产更为必要。”^①

实行经济核算制，当然要求各个社会主义企业记帐、算帐、精细地核算和节约生产过程中的劳动耗费。但是，社会主义经济核算制并不是指的这种一般意义上的簿记核算，它是一种有计划地管理社会主义企业的制度。这一制度要求每一个国有企业都作为相对独立的经济实体、作为具有一定权利和义务的法人开展自己的经济活动。在这种制度下，国家利用各种经济手段对自己的企业实施计划管理，国有企业在国家计划指导下组织生产，利用货币来核算生产过程中的消耗和成果，用企业本身的收入来抵付支出，完成对国家的上缴义务，并对企业的盈亏享有经济利益和承担经济责任。

厂内经济核算制度是社会主义经济核算制的构成部分。它要求国有企业内部的各车间、工段、班组等组成部分，各自对自己负责的各项生产活动中的劳动耗费和物质耗费进行独立核算，并根据完成定额的情况享受经济利益和承担经济责任。厂内经济核算制度最后通过各种岗位责任制使全厂职工共同承担企业对国家的经济责任和享受企业的经济利益。

我国农村乡、村集体经济同乡办企业、村办企业之间，都

^① 马克思：《资本论》第2卷。《马克思恩格斯全集》第24卷，第152页。

是社会主义经济中整体与局部的关系，也都可以实行经济核算制的管理。

经济核算制这种有计划地管理社会主义企业的制度，在社会主义经济发展史上，是作为供给制的对立物产生的。


企业供给制是这样一种管理制度：企业所需要的生产资料 and 一切生产费用，都根据实报实销的原则由国家供给，企业的产品全部缴给国家统一发配。苏联在十月革命后的最初几年曾实行过这种供给制的管理，在我国革命战争时期的革命根据地，对社会主义性质的国营企业，也曾实行过供给制的管理。在供给制的管理制度下，企业完全丧失独立性，生产中的劳动耗费，节约了没有奖励，不节约也不追究；产品不论质量高低，一概上缴；企业经营的好坏，同企业职工没有物质利益上的联系。这种供给制的管理，非常不利于调动企业的主动性、责任心，非常不利于劳动时间的节约，非常不利于产品质量的提高，它同社会主义所有制的性质不一致，同社会主义基本经济规律、社会主义物质利益原则和时间节约规律的客观要求不一致。社会主义生产的发展，客观上要求用经济核算制代替供给制。列宁说：“各个托拉斯和企业建立在经济核算制基础上，正是为了要他们自己负责，而且是完全负责，使自己的企业不亏本。”^①社会主义经济核算制正是贯彻社会主义责任制的形式和必要手段。

在林彪、“四人帮”一伙猖獗时期，我国的社会主义经济核算制遭到极大的破坏。企业的局部利益和相对独立地位被否定，企业基金制度被废除，整个全民所有制经济变成了几

^① 《给财政人民委员部》。《列宁全集》第35卷，第549页。

十万个企业同吃一锅大锅饭的统收统支单位。各种不利于经济核算的谬论，如什么“三年不记帐，钱也不会跑到外国去”，什么“大家都姓公，核算有啥用”等等，流行一时。我国的全民所有制企业普遍被搞得生产增长速度下降，浪费严重，成本增加，资金积累减少。在“四人帮”被粉碎时，整个国民经济已被弄到崩溃的边缘。所以，为了加强经济核算制，必须批判林彪、“四人帮”的极左谬论。

社会主义国家对企业实行经济核算制的管理，必须自觉利用价值规律。国家利用价值规律为商品规定合理的价格，规定合理的税金、利润等指标，才能使社会主义责任制有公平的和明确的赏罚标准，有效地督促企业努力改进生产技术，改善经营管理，鼓励先进，督促后进，推动后进赶先进。



社会主义全民所有制领域的经济责任制和经济核算制，是建立在国家的统一领导与企业独立经营相结合的基础之上的。要充分发挥社会主义责任制和经济核算制的作用，必须实行政企职责分开。一方面，使政府机构正确发挥从宏观上管理国民经济的职能；另一方面，使企业在服从国家管理的前提下，拥有广泛的自主权，真正成为相对独立的经济实体，作为自主经营、自负盈亏的社会主义商品生产者和经营者，具有自我改造和自我发展的能力。

全民所有制经济必须实行政企职责分开，这是经过我国和国际共产主义运动长期实践经验的积累，才逐步地认识到的。在马克思和恩格斯的科学社会主义理论中，他们没有去具体地描述未来社会的模式。但根据他们的逻辑推断，同高度社会化的生产力相矛盾的资本主义制度被推翻以后，未来

社会应该是一个以全社会所有制为基础的统一生产单位和统一分配单位。而在国家还没有消亡以前，社会主义国家就是统一生产和统一分配的组织者。

十月社会主义革命胜利后，在1918年到1920年的军事共产主义时期，列宁曾按照这样的设想来组织统一生产和统一分配，在农村实行余粮收集制，在全民所有制经济中对企业实行供给制。但列宁很快从总结实践经验中认识到这种做法对社会主义建设是不利的，就在1921年开始实行新经济政策，用粮食税代替余粮收集制，恢复了城乡之间的商品交换；在全民所有制经济中提倡责任制和实行经济核算制，使国有企业成为单独核算、对企业盈亏负有经济责任和享有经济权利的相对独立的基层组织。这一步变革，不论从实践上或理论上，都是巨大的进步。

但是，首先在苏联建立起来、后来在我国和其他许多社会主义国家按其模式仿建起来的、国家管理国有企业的经济核算制，基本上是一种政企职责不分的、国家对企业统得过多过死的集权模式。在这种模式下面，全部国有企业都由国家机构直接管理，分别隶属于条条（部、厅、局、公司等垂直系统的国家管理机构）和块块（省、市、县等地区性系统的国家管理机构）的管辖之下，用数不清的指令性指标把企业的手脚捆得死死的。企业的责任就是要完成指令性指标规定的任务，企业的经济权利，就是从计划利润和超计划利润中分享很少的利润提成。企业在生产和经营方面的自主权实际上少得可怜，因为企业所需的设备和原材料是由国家统一调拨供应的，企业的产品是由国家物资系统和商业系统统购包销的，企业唯一的权力，是在直接生产过程中把国家调配来的劳动力、设

备、原料组织起来,生产出国家规定的产品。企业名义上有相对独立性,实际上这个独立性的相对程度是很小、很小的。企业实际上是行政机构的附属物。

东欧一些社会主义国家,根据自己的实践经验,对于冲破这种政企职责不分的体制,作了种种探索和尝试。在我国,这种努力呈现出一个曲折的过程。

我国在1958年的人民公社化运动中,曾把这种束缚企业积极性的政企不分推行到集体所有制经济中,在农村人民公社搞政社合一,又把政企合一推行到大庆油田、鞍山钢铁公司这样的大型国有企业中去。“文化大革命”期间,还对一切国有企业取消了利润提成和企业基金制度,实行完全的统收统支,把企业本来已经很少的局部利益和相对独立性剥夺得干干净净。一个企业即使每年赢利有几亿元,也无权动用几千元为职工盖造一间厕所。这种高度集权的模式完全窒息了企业和职工的主动性,而中央和地方政府则包揽了许多不该由它们管、管不了和管不好的事情。结果,企业的经济效益越来越低,需要国家财政补贴的企业越来越多,职工生活长期得不到改善。政企不分的集权僵化模式在极左思潮支配下发展到了极点,也就把这种体制的不合理性彻底暴露无遗,为十年动乱结束以后的改革准备了思想前提。

党的十一届三中全会以后,我们党在调整国民经济方面做了大量的工作,并首先主要在农村进行经济体制改革,实行农村人民公社的政社分离,推行联产承包责任制,取得了巨大的成就。与此同时,也对城市经济体制改革进行了许多试验和探索,在国有企业中进行政企职责分开和经济责任制的试点,取得了显著的成效和重要的经验。在此基础上,党的十二


届三中全会作出以增强企业活力为中心环节、以城市为重点的整个经济体制改革的决定，对政企职责分开作出明确的规定。今后，各级政府部门原则上不再直接经营管理企业。国家管理经济的职能，主要是调节宏观经济活动。为了使各个企业的经济活动符合国民经济发展的总体要求，国家机构必须通过计划的和经济的、行政的、法律的手段对企业进行必要的管理、检查、指导和调节，通过税收等形式从企业集中必须由国家统一使用的纯收入，委派、任免或批准聘选企业的主要领导人员，并且可以决定企业的创建和关、停、并、转、迁。在正确发挥国家上述管理职能的条件下，在微观经济活动方面要简政放权，给企业以很大的自主经营的权力。企业在服从国家计划和管理的前提下，有权选择灵活多样的经营方式，有权安排自己的供产销活动，有权拥有和支配自留资金，有权依照规定自行任免、聘用和选举本企业的工作人员，有权自行决定用工办法和工资奖励方式，有权在国家允许的范围内确定本企业产品的价格，等等。

党的十二届三中全会在作出政企职责分开和扩大国有企业自主权的同时，为着适应社会化生产必须有统一的、强有力的、高效率的生产指挥和经营管理系统的要求，还决定在国有企业中实行厂长（经理）负责制；并且根据国有企业的性质，指出必须健全职工代表大会制度和各项民主管理制度，以体现工人阶级的主人翁地位。

政企职责分开、扩大企业自主权、实行厂长负责制和健全国有企业中的民主管理制度，体现着社会主义生产关系适合生产力发展而不断地自我完善的客观要求。这些原则的贯彻，必将大大增强我国国有企业的活力，使我国社会主义经济摆

脱离生产力发展不相适应的僵化模式，显现出它本来应该具有的生机盎然、蓬勃发展的活跃局面。

第二节 社会主义企业的资金运动



社会主义企业为了进行生产和经营活动，必须要有一定数量的资金。充分地、节约地使用资金，提高资金的使用效果，是搞好经济核算的一个重要内容。

社会主义企业的资金与资本主义企业的资本有本质的区别。资本是能够带来剩余价值的价值，体现着资本家对雇佣工人的剥削关系。社会主义企业的资金来源于劳动者为社会的劳动所创造的财富，归根到底，它反过来又被用来为增进劳动者的利益服务，所以它不反映任何剥削关系，是社会主义生产的物质条件，体现着劳动人民的整体利益和长远利益。1981—1985年的第六个五年计划期间，我国固定资产投资总额计划为3,600亿元。这笔资金约相当于旧中国近百年积累起来的工业和交通运输业固定资产的二十八倍。它将用来兴建一批具有现代化水平的新工程，在部分重点企业中进行重大的技术改造，并用于发展教育、科学、文化、卫生事业。社会主义资金的增长，意味着社会主义物质基础的增强，意味着劳动者已拥有更多的物质手段来发展生产，可以更好地满足劳动者个人的和公共的需要。


社会主义企业的资金，从资金循环的角度看，在再生产过程中依次经过三个阶段：第一个阶段是流通阶段，企业用货币资金购买生产资料。部分货币资金用于支付劳动者的劳动报

酬。第二个阶段是生产阶段,在这个阶段中,生产资料和劳动力相结合,创造出新的产品,这是资金循环的主要的决定性阶段。第三个阶段又是流通阶段,企业销售成品,把制造出来的新产品再变为货币资金。从资金周转的角度看,由于在周转过程中的作用和价值转移的方式不同,社会主义企业的生产资金,分为固定资金(固定资产)和流动资金。

固定资金是用货币形式表现的劳动资料的价值,包括厂房、机器、设备等的价值。它不是在一个生产周期中就消耗掉,而可以在多次再生产周期内发挥作用,其物质形态在生产过程中是逐渐磨损而消耗,其价值是随着磨损的程度逐步地转移到产品中去,通过提取折旧基金的形式取得补偿。厂房、机器等固定资产,只有当全部磨损(包括物质磨损和精神磨损)时,才需要更换,因而固定资金周转的速度较慢。

流动资金是用于购买原料、辅助材料、燃料等劳动对象和支付职工工资等方面的资金。劳动对象是在一个生产周期中全部消耗掉的,其价值一次全部转入新生产的产品中,并从销售产品所实现的价值中得到补偿。支付职工工资的资金,也是在一个生产周期就能收回的。所以,流动资金的周转速度较快,它在一个生产周期中就能完成一次周转。

正确认识固定资金和流动资金的区别及其不同的运动特点,才能充分挖掘现有资金的潜力,提高企业资金的利用效果。




企业的固定资金,是企业所拥有的厂房、机器、设备等一切固定资产的货币表现。提高固定资金使用效果的主要途径是:1. 加强设备的维护和检修工作,提高设备的完好率;2.

提高厂房、机器、设备的利用率,减少甚至消除机器设备的闲置时间; 3. 提高设备的生产率,即通过对现有设备进行技术改造,采用新技术,改进工艺方法,提高工人的熟练程度和技术水平,推广先进操作方法,改善原材料的质量等,提高机器设备在单位时间内的效能,在不要大量追加投资的情况下,增加生产能力。

为促使企业从物质利益上关心充分有效地使用固定资金,采取固定资产有偿占用制度是很必要的。在实行固定资产无偿占用制度的情况下,国有企业的基本建设投资由国家财政拨款支付,归企业无偿占用。企业占用固定资产,对国家不负经济责任。在这种制度下,企业多要固定资产,不积极处理多余固定资产的现象,是必然会出现的。有些企业宁可让设备闲置着,也不肯调给其他单位或承担其他企业的协作任务。将固定资产由无偿占用制度改为有偿占用制度,就是要求企业在占用固定资产时对国家承担一定的经济责任。例如,国家对国有企业的固定资产,按其原值征收一定量的“固定资产税”,企业占用的固定资产越多,需要缴纳的固定资产税也越多。这样,企业如果“占了茅坑不拉屎”,过多地占用固定资产,不使用或不充分发挥它在生产中的作用,就不利于企业完成利润计划和提取企业基金。所以,采用固定资产有偿占用制度,就把企业对固定资金的管理使用同对国家承担的经济责任结合起来,同企业本身的物质利益结合起来,就能促使企业精打细算,加强科学管理,积极调出对本企业无用的闲置的机器设备,充分挖掘现有机器设备的潜力,不断提高固定资金的利用效果。我国对国有企业长期实行固定资产无偿占用制度。党的十一届三中全会以后,在贯彻调整、改革、整顿、

提高的八字方针的过程中，国家财政经济管理机构总结建国三十年以来的实践经验，决定对国有企业开征固定资产税，并在税法正式颁发前，暂以固定资产占用费征收。



在生产规模等因素已经确定的条件下，流动资金周转越快，需要的流动资金数量就越少；反之，流动资金周转越慢，需要的流动资金数量就越多。加速流动资金的周转，可以利用现有的流动资金，为更大的生产规模服务，加速社会主义生产的发展。

流动资金利用效率，以周转率衡量，可用下列指标表示：

$$\text{流动资金周转次数} = \frac{\text{全年产品销售收入总额} - (\text{折旧费} + \text{赢利})}{\text{流动资金全年平均占用额}}$$

流动资金的周转，包括整个生产过程和流通过程。加速流动资金的周转，要求缩短生产时间和流通时间，主要通过以下这些途径：1. 改进生产技术和生产组织工作，缩短劳动对象在生产过程中逗留的时间；2. 改进供销工作和调配业务，缩短生产资料采购和产品销售的时间；3. 在保证生产顺利进行的前提下，合理地减少各种物资储备，防止生产资料的积压和浪费。

为促使加速企业流动资金的周转，企业的流动资金有必要采取全部有偿占用制度。长时期来，我国国有企业流动资金的供应方式，分为财政拨款与银行贷款两个部分，其中定额流动资金，通过财政部门核拨作为企业的自有流动资金，无偿使用；超定额部分则由银行贷款供应，有偿使用。由于企业的流动资金是由财政部门 and 银行分别供应，分口管理，往往形成管理多头，调剂困难；而且由于占用定额流动资金的多少与企

业和职工的物质利益没有联系，也不利于调动企业和职工管理好流动资金的积极性。应该把原来由财政拨给企业的定额流动资金由无偿占用改为有偿占用，或者由企业向国家缴纳流动资金占用费，或者转为银行贷款，由银行以信贷方式贷给企业使用。流动资金采取全部由银行贷款的方式，定额内贷款利率稍低，超定额贷款按其用途实行差别利息率。实行这种贷款制度，由于企业占用的流动资金都要支付利息，而且实行低、中、高的差别利率，这种办法同国有企业自留资金制度结合起来，就能促使企业从物质利益上关心合理使用流动资金，充分发挥流动资金的经济效果。企业的定额流动资金，由无偿占用改为有偿占用，是资金管理一项重大的改革，符合我国经济管理体制改革的方向。

第三节 社会主义企业的成本和赢利

降低成本保证
赢利是经济核
算的基本要求

由于社会主义生产仍然是商品生产，物化在产品中的劳动就要表现为价值。产品价值由三部分构成：1. 已消耗的生产资料的价值；2. 劳动者的必要劳动（为自己的劳动）所创造的价值；3. 劳动者的剩余劳动（为社会的劳动）所创造的价值。前两部分构成产品的成本，后一部分形成企业的赢利。

社会主义企业的产品成本，是产品的生产费用的总和，即单位产品中所包含的生产资料价值和支付给劳动者的劳动报酬价值的货币表现。成本指标是一个综合性指标，它综合反映了企业生产经营活动的状况。无论是产量的多少，质量的好坏，劳动生产率和设备利用率的高低，以及原材料和动力消

耗状况,生产技术水平和管理水平等等,最终都会在产品成本中表现出来。产品成本的降低,意味着生产中活劳动和物化劳动的节约,意味着企业可以用较少的劳动耗费,生产出同量的产品,这样就可以把节约下来的人力、物力用来进一步扩大生产规模。在其他条件不变的情况下,产品成本愈低,企业的赢利就愈多,这样,一方面为社会主义建设提供更多的资金积累,另一方面,企业也可以从利润中提取较多的企业基金,用于加速企业的技术改造,试制新产品,改善职工的福利,增加职工的劳动收入。同时,产品成本的降低,是产品价格降低的基础。随着工业品成本的不断降低,就可以逐步降低工业品的销售价格,缩小工农业产品价格的剪刀差,有利于提高城乡人民的生活水平,进一步巩固工农联盟。正是因为降低成本有这样重大的作用,所以,毛泽东指出:“任何社会主义的经济事业,必须注意尽可能充分地利用人力和设备,尽可能改善劳动组织、改善经营管理和提高劳动生产率,节约一切可能节约的人力和物力,实行劳动竞赛和经济核算,借以逐年降低成本,增加个人收入和增加积累。”^①

社会主义企业降低产品成本的主要途径,有下列几个方面:1. 提高劳动生产率,减少单位产品中的工资支出;2. 节约原料、材料、燃料等物质消耗,降低单位产品中的原材料费用;3. 充分地合理地利用现有设备,提高设备利用率,降低单位产品中所包含的折旧费用;4. 提高产品质量,减少废次品损失;5. 改进行政管理和供销工作,节约管理费用及其他一切非生产性开支。

^① 毛泽东:《〈真如区李子园农业生产合作社节约生产费用的经验〉一文按语》。《中国农村的社会主义高潮》中册,第768页。

社会主义企业中所有上述降低成本的途径，都是通过人们的自觉活动来实现的。所以，降低成本的千条万条途径，集中到一条，就是要把广大职工的社会主义积极性引导到生产技术和企业管理的改善方面来。为此，就一定要坚持党的思想政治工作，启发职工群众降低成本的自觉性；一定要在企业中发扬社会主义民主，使职工作为企业主人来行使管理企业的权利，完善企业管理中的民主集中制和责任制；一定要用精神鼓励和物质鼓励相结合的方法，把降低成本同职工的切身利益结合起来。

社会主义赢利
的本质和形式

社会主义的赢利，就是企业销售产品的收入减去产品成本之后的余额。社会主义赢利是物质生产领域劳动者的剩余劳动所创造的那一部分价值的货币表现，是反映企业生产经营活动的又一个综合性指标。用不断降低产品成本的办法增加赢利，是实施经济核算制管理的基本要求。

社会主义赢利同资本主义利润有本质区别。它不反映剥削关系。它是劳动群众所创造的社会纯收入，不归任何人私有，而为劳动者共同占有和支配，归根到底仍然是服从于劳动者的利益的。赢利是社会主义资金积累的根本源泉。提高赢利水平，企业可以有更多的资金来发展生产，国家可以有更多的资金来发展社会主义经济、文化、教育、科学事业，这对于提高人民群众的物质文化生活水平，具有重要的意义。林彪、江青一伙故意混淆社会主义赢利和资本主义利润的根本区别，把社会主义企业增加赢利，多为国家提供积累，诬蔑为“利润挂帅”。他们在社会主义赢利问题上颠倒是非，目的是为了在政治上颠倒是非，以实现其篡党夺权的阴谋。

社会主义企业应该怎样来增加赢利呢？我们以前分析过，社会主义生产的目的和动力，是要保证满足社会全体劳动者和劳动者生产集体的需要和利益。所以，社会主义企业必须通过既有利于整个社会，又有利于本企业的途径来增加赢利。这样的途径包括：1. 改进生产技术，改善经营管理，降低产品成本，增加单位产品的赢利；2. 扩大生产规模，从增加产品总量来增加赢利总量；3. 在国家计划允许的范围内，或者在完成国家计划之后，根据市场需要努力挖掘生产潜力，增加价格比较有利的产品的生产，以增加企业的销售收入和赢利。如果企业以损害社会利益的办法来谋取赢利，如违反国家计划，不顾社会需要，盲目扩大价高利大的产品的生产，私自抬高产品的销售价格，偷工减料，以次货充好货等等，用这些手段，虽然也可以增加企业的赢利，但是，这种资本主义的经营作风和损人利己的做法违背了社会主义基本经济规律，违背广大消费者的利益，必然遭到人民群众的指责和领导机关的批评，严重的还要受到国家法律的制裁。

在我国，国有企业的赢利，长时期来主要表现为税金和利润两种形式。就经济本质来说，它们都是劳动者的剩余劳动所创造的产品价值的货币表现。但是，两者在形式和作用上又具有不同的特点。在我国的税收中，工商税是最主要的税种。它是根据国家规定的税率按产品征收的，随着产品的销售直接上缴给国库，它不受企业赢利多少的影响。通过税金这一形式，可以保证及时地和稳定地集中部分赢利，以满足国家财政的需要。利润是企业产品销售收入扣除产品成本和税金后的余额。全面完成或超额完成国家计划的企业，可根据国家对不同行业、不同企业的规定，从利润中提取一部分作为企业

基金,其余大部分上缴给国家。把企业的赢利分为税金、上缴利润和企业基金这样几个部分,可以把国家、企业和职工个人的利益结合起来,促进企业改善经营管理,促进社会主义生产的发展。

社会主义赢利的形式并不是固定不变的。它是适应于社会主义经济发展的需要而变化的。我国在经济体制改革的过程中,为着促进企业健全经济责任制,保证国家财政收入稳定增长,改进财政制度,用不同税种划分各级政府的财政收入,更好地正确处理国家、企业、个人三者关系,经过一个阶段的试点,从1984年第四季度起,全面实行以税代利的改革。国有企业的赢利,不再以上缴利润的形式而以各种税金的形式上缴给国家。税金中,归中央财政收入的,有由工商税转化而来的产品税、增值税、营业税、盐税;有由上缴利润转化而来的企业所得税、资源税和调节税;归地方政府征收的,有房产税、土地使用税、车船使用税和城市维护建设税。这种税制改革目前还处在起步阶段,还需要在总结经验的基础上逐步改进。

社会主义赢利
率和税后余利

社会主义赢利是企业生产经营活动效益的一个重要标志。但由于各个企业的生产规模不一样,占用资金和劳动力的数量不一样,衡量企业经济活动的效益,不能用赢利的绝对量,而只能用赢利的相对量即赢利率来表示。赢利率高,说明企业经济活动的效益大;反之,说明经济活动的效益小。

社会主义赢利率与资本主义利润率所反映的社会关系完全不同。资本主义利润率表示资本增殖的程度。社会主义赢利是企业职工的联合劳动所创造的纯收入。社会主义赢利率表示社会主义企业经济活动效益的大小。社会主义国家运用

社会主义赢利率来分析和考核企业的经济活动，督促企业改进生产技术，改善经营管理，为国家的社会主义建设多提供资金，加快社会主义建设的速度。

社会主义国家利用几种不同的赢利率来考察企业活动的经济效益，其中有资金赢利率、工资赢利率、成本赢利率和产值赢利率。

资金赢利率是赢利总额^①与所占用的资金总额之比。有社会平均资金赢利率、部门资金赢利率和企业资金赢利率的区别。

$$\text{社会平均资金赢利率} = \frac{\text{全社会劳动者提供的赢利总额}}{\text{全社会拥有的生产资金总额}}$$

$$\text{部门资金赢利率} = \frac{\text{一个生产部门劳动者提供的赢利总额}}{\text{该部门所占用的生产资金总额}}$$

$$\text{企业资金赢利率} = \frac{\text{一个企业劳动者提供的赢利总额}}{\text{该企业所占用的生产资金总额}}$$

资金赢利率可以用来反映整个社会生产和生产各部门、各企业对物化劳动和活劳动综合利用的经济效益。利用它可以测定投资效益和资金回收年限。例如，假定按部门计算，自行车行业的资金赢利率为50%，纺织工业为25%。这就是说，国家投资兴建自行车厂，二年就可以全部收回投资，而投资纺织厂则需要四年才可收回投资。在产品同样为社会所需要的前提下，通过资金赢利率的比较可以帮助确定投资的先后次序。

工资赢利率是企业的赢利总额同工资总额之比。它反映所消耗的活劳动的经济效益。社会平均工资赢利率还可以用

① 我国社会主义经济活动的分析中，赢利和利润、赢利率和利润率常常是通用的。

来间接测定各种产品的近似价值。 计算方法是：产品价值＝产品部门平均成本＋生产该种产品的工资支出×社会平均工资赢利率。

成本赢利率是某一产品提供的赢利同生产该项产品的成本之比。 一个企业生产的产品往往不只一种，每种产品又有不同的品种规格，通过成本赢利率的比较，可以判断价格是否合理。 同一大类的各种产品，其成本赢利率应该是近似的。一般说，特殊品种规格的产品可稍高于一般品种规格的产品，高档产品可适当高于低档产品。 如成本赢利率悬殊，即表明价格不合理，应予调整。

产值赢利率则是一定时期企业赢利总额与同期销售产品的产值总额之比。 产值赢利率计算简便，所以我们常用百元产值赢利率来分析判断各行各业不同时期经济效益的大小。

用社会主义赢利率来显示出经济效益是有条件的，必须排除企业外部因素对它的影响。 例如，由于价格偏高偏低所引起的赢利率的高低，就不反映经济效益的大小。 由于自然条件优劣差别（如采矿业中矿藏的部位及丰裕程度的差别）所造成的赢利率的高低，也不反映经济活动效益的大小。 所以，为着使赢利率能够比较准确地反映企业活动的经济效益，应当使各种产品的价格尽可能地接近价值，还应该通过征收资源税（级差地租性质）一类的措施，来抵消生产的自然条件方面的过分悬殊的差别。

在社会主义阶段，为着加强企业的经济责任，把国家的整体利益同企业的局部利益结合起来，以利于充分调动企业和职工群众的主动性和积极性，切实搞好经济核算，挖掘增产节约潜力，为国家多积累资金。 国有企业的赢利，应该分为两部

分。其中的大部分应上缴给国家,用于全民的需要,这一部分是国家集中支配的纯收入,在利润分成制度下称为上缴利润,在以税代利制度下则表现为各种税金和付费。其中的小部分视企业完成国家计划任务的情况和经济效益的高低,归企业支配,这一部分是归企业支配的纯收入,在利润分成制度下称为企业利润留成,在以税代利制度下称为税后余利。它是构成企业基金的源泉。

国有企业的企业基金的用途是由国家规定的。按照党的十二届三中全会以前的规定,企业基金的用途包括四项,即作为企业的一般发展基金、新产品试制基金、集体福利基金和奖励基金。按照十二届三中全会关于扩大企业自主权的规定,企业在服从国家统一规定的前提下,将有权自行决定用工办法和工资奖励方式,企业基金的多少,不仅将影响集体福利和奖金,而且也将影响职工工资。企业基金的具体用途虽可以有改变,但使用的原则并没有改变,只是将使企业职工的工资和奖金同企业经济效益更好地挂起钩来。企业的生产和经营越是先进,经济效益越高,赢利越多,企业基金也越多。职工的实际收入不仅取决于个人劳动的数量和质量,而且还取决于企业联合劳动效果的好坏。这是兼顾国家、企业和劳动者三者利益,充分调动企业和职工的积极因素,加快社会主义经济发展的有效措施。

本书第十章在分析社会主义全民所有制的性质时曾说过:在全民所有制经济领域内,生产资料的占有、支配和使用,虽然主要是为增进全民利益的,但同时必须兼顾具体承担着社会主义生产的企业职工的局部利益。在以后的分析中,企业局部利益却都是从经营管理好坏的角度提出来的,而企业

的经营管理,只涉及生产资料的支配和使用,与生产资料的占有无关。现在,在分析了企业基金及其用途以后,可以来作一个补充说明了。企业基金的一部分是作为一般发展基金和新产品试制基金,用于开发新技术、新产品和用于技术进步和技术改造,改进生产技术装备。企业运用自留资金改进生产技术,从而增加的赢利,如果全部归国家,企业职工不能分享一部分,那是不利于企业技术革新的。所以,尽管通过生产发展基金增加的生产资料,从所有权上说仍是全民财产,但在一定时期内,企业对于开展技术革新,增添技术装备所增加的赢利,也应有权分享一部分。正是从这里可以看出,包含在社会主义全民所有制中的集体所有制的因素,不仅从生产资料的支配和使用关系上产生,也部分地是从生产资料的占有关系上产生的。

阅 读 书 目


1. 列宁:《十月革命四周年》。
2. 赵紫阳:《当前的经济形势和今后经济建设的方针》。
3. 《中共中央关于经济体制改革的决定》第2、3、6、7节。

思 考 题

1. 劳动时间的节约对社会主义经济的发展有什么意义?
2. 为什么必须实行社会主义责任制?政企职责分开和扩大企业自主权同社会主义责任制的关系如何?
3. 社会主义经济核算制同社会主义责任制有什么关系?各种社会主义赢利率对于考核经济效益有什么作用?

第十四章 社会主义的商品 流通和货币流通

第一节 社会主义的商品流通



商品流通是以货币为媒介的商品交换。为着明白社会主义商品流通的特点，首先需要明白社会主义的商品流通过程中存在着什么样的商品交换关系。

撇开对外贸易不计，社会主义社会的流通过程中主要存在着如下的商品交换关系：1. 国有企业与国有企业之间的商品交换关系；2. 国有企业与集体企业之间的商品交换关系；3. 集体企业与集体企业之间的商品交换关系。以上这三种商品交换关系，交易的对象主要是企业所需要的生产资料，也包括一部分用于集团消费的消费品。4. 国有企业职工和集体企业职工或社员向国有企业和集体企业购买消费品。5. 个体劳动者同国有企业、集体企业和国有企业职工、集体企业社员之间的交换关系，它既包括个体劳动者向国有企业和集体企业购买生产资料和消费品的交换关系，也包括个体劳动者、农业集体经济社员作为家庭副业生产者同城镇居民之间的商品交换关系。

从上述商品交换关系可以看出，社会主义商品流通具有

如下的特点:1. 社会主义商品流通过程中排除了属于国家所有的矿藏、水流、森林等自然资源的买卖,特别是排除了劳动力的买卖,因此,它与资本主义商品流通不同,是没有资本家参加的商品流通;2. 社会主义的商品流通是以生产资料公有制为基础的,参加商品流通的各方都是社会主义的联合劳动者。同个体劳动者和社员家庭副业有关的商品交换,是社会主义商品流通的必要的和有益的补充;3. 由于上述两方面的经济条件,社会主义商品流通不仅受商品生产的经济规律即价值规律的支配,而且也要受同社会主义公有制相联系的社会主义基本经济规律和国民经济有计划发展规律的支配。**社会主义商品流通是公有制基础上的有计划的商品流通**,是在国家计划指导下为社会主义生产服务和为劳动者个人消费服务的商品流通。

社会主义商品流通在社会主义经济运动过程中具有极其重要的地位和作用。

首先,商品流通是生产企业获得生产资料和销售产品的必经渠道,搞好社会主义商品流通对社会主义生产的发展有重大的作用。


马克思在分析生产和交换的关系时曾指出,生产决定交换,但交换也反过来影响生产。生产和交换这种一般关系的原理,对于社会主义经济也是完全适用的。前一章讲过,加速资金周转对社会主义生产的发展有很大的影响。社会主义商品流通的渠道顺畅,保证生产单位及时地和足量地获得各种生产资料,迅速地销售它们的产品,这对于保证生产的正常进行和加速流动资金的周转速度,有着巨大的作用。反之,就会造成停工待料,或产品大量积压,必然严重影响生产的发展。

其次，社会主义商品流通对于保证人民生活的改善有着重大的作用。

交换是生产和消费的媒介。社会主义劳动者从社会分配到的个人收入，必须通过商品流通渠道才能转化为各种消费品。搞好社会主义商品流通，使城乡劳动者满意地取得各种生存资料、发展资料和享受资料，这对于在生产发展的基础上逐步满足人民日益增长的需要，有着重大的作用。反之，就会给人民生活带来不便，影响人民生活的改善。

第三，社会主义商业作为专门经营商品流通的经济部门，是社会主义资金积累的一条重要渠道。

工农业部门劳动者为社会的劳动所创造的社会纯收入，除了表现为生产单位的赢利(税金和利润)以外，还有一部分要表现为商业部门上缴的税金和利润。同时，商业部门的劳动者所从事的商品分类、包装、运输、保管等工作，是在流通领域中继续进行的生产性劳动，也是一种创造价值和提供社会纯收入的劳动。商业部门改善经营管理，节约流通费用，增加企业赢利，就能为社会主义建设提供更多的资金。相反，如果商品流通环节过多，机构重迭，库存分散，迂回倒流，运输和保管过程中损耗严重，以致流通费用增大，赢利减少，那就会白白地浪费掉许多人力、物力、财力，减少了本来可以用来发展社会主义生产的资金积累。



社会主义商品流通既然对社会主义经济的发展有着如此重大的作用，因此，必须破除重生产轻流通的传统观念，充分重视社会主义商品流通在国民经济中的地位和作用。选择最有利于生产和消费的商品流通形式，建立高效率的商品流

通体制,是社会主义经济发展中的一个极其重要的问题。

社会主义商品流通的形式可以从不同的角度来分析。从商品交换的对象来看,可以区分为生产资料的流通和消费品的流通;从商品交换的计划化程度来看,可以分为计划购销和自由购销两种基本形式;从商品流通的环节来看,可以分为生产者与消费者直接买卖和通过专职部门(专门经管生产资料的物资部门和主要经营消费品的商业部门)为媒介的买卖,后者又可区分为批发和零售两种形式;从所有制性质来看,则可区分为全民所有制商业和集体所有制商业,以及作为社会主义商业的补充的个体所有制商业。所有这些方面的问题,汇总成为社会主义的商品流通体制。

我国和国际共产主义运动的实践经验表明,社会主义商品流通体制有两种基本模式:封闭式、少渠道、多环节的流通体制和开放式、多渠道、少环节的流通体制。

封闭式、少渠道、多环节的流通体制,是在那种忽视商品经济和价值规律、片面强调运用行政手段实行高度集中计划管理的指导思想下形成的。这种流通体制具有如下特点:

第一,在商业的所有制结构方面,虽有全民、集体、个体几种形式,但是集体商业和个体商业被排挤到无足轻重的地位。我国在党的十一届三中全会前,不仅城市中是全民所有制商业独占市场,而且农村供销社也变成了全民所有制商业。我国1978年的社会产品零售总额中,集体商业和个体商业仅占7.3%,实际上是全民所有制商业独家经营。

第二,全民所有制商业政企不分。生产资料的流通由国家物资部门直接经营管理。经营消费品流通的国营商业企业,也由各级商业行政部门直接管理。不是按便利买卖双方

的原则来组织商品流通，而是按行业和地区实行城乡分割和条条块块的分割。商品生产者和商品购买者互不见面，生产资料由物资部门计划调拨，消费品由商业部门统购包销。而不论是物资系统或商业系统，都是干好干坏一个样，是一种吃大锅饭的局面。

第三，不论是生产资料或消费品的流通，都实行分配式的多层次、多环节的经营体制。例如，我国统购包销的消费品，要经过国家的一级采购供应站、省市的二级采购供应站、区县三级批发店，然后才到零售店同消费者见面。零售店不能越级跨地区采购商品，也无法根据市场需要自行组织货源，基本上是上级机构配给什么就卖什么，配给多少就卖多少。

这样的商品流通体制，疏远了生产者和消费者的关系；商业企业被管得死死的，既无活力，也无压力和动力，必然滋长官商作风，服务态度差，经济效益低；既不利于生产的发展，又不利于人民需要的满足。社会主义经济的发展，客观上要求改变这种同生产发展不相适应的流通体制，向着开放式、多渠道、少环节的商品流通体制转化。

开放式、多渠道、少环节的社会主义商品流通体制具有如下的特点：


第一，从商业的所有制结构方面看，是一个以全民所有制商业为主导的、多种经济形式合理配置和协调发展的社会主义统一市场。在这个统一市场中，全民所有制商业起着主导作用；集体所有制商业具有店小、分散、经营灵活的特点，在社会主义商业特别是零售业中发挥着重大的作用；个体商业则起着社会主义商业的补充的作用。

第二，全民所有制商业实行政企分开。各级商业行政部

门不直接管理企业，建立责权利相结合的经营责任制的管理方式，使商业企业实现压力、活力、动力的统一，保证经济效益和服务质量的提高。

第三，充分发挥中心城市在商品流通中的作用，实行以城市为中心的开放式的、多渠道、少环节的，城乡畅通、地区交流、纵横交错的商品流通网络。不仅农副产品可以在集市贸易上做到生产者与消费者直接交易，而且，各种生产资料和日用工业品，也可以通过企业自销、工商联营、建立贸易中心、组织批发交易市场等形式，使生产者和消费者直接接触，减少流通环节。

这种开放式、多渠道、少环节的流通体制，可以更好地发挥商品流通媒介生产和消费的桥梁作用，促进生产发展和人民需要的满足，同时也促使商业企业提高经济效益，改善服务态度。我国自党的十一届三中全会以后，在改革城乡工农业生产体制的同时，也逐步实行商品流通体制的改革。全民所有制商业正在逐步简政放权，改变政企不分的状况。农村供销社正在由全民所有制企业重新恢复为集体所有制的合作商业。城乡集体商业和个体商业的发展得到支持和鼓励。一批小型国营商业企业通过承包形式逐渐转为集体经营或租赁给个人经营。大中型的国有商业也逐步实行经营承包责任制。通过上述的各项改革和调整，我国商品流通的渠道日益增多，流通环节则日益减少，一个高效率的商品流通体制正在逐步建立起来。



高效率的社会主义商品流通，是在国家统一领导和管理下的有计划的商品流通。国家对商品流通的领导和管理，

主要是运用行政手段和经济手段双管齐下来实现的。这两种手段包括商业政策、计划调节、统计监督、市场信息,以及价格补贴、资金扶助等。在各项经济手段中,最重要的,是自觉利用价值规律,通过价格杠杆来调节商品流通。在我国,它是通过党和国家的下列价格政策体现出来的。

第一,稳定物价和调整不合理比价的政策。保持物价总水平的基本稳定,是生产发展和人民生活改善的必要条件,是我国长期的基本的物价政策。但是,稳定物价不是冻结物价。随着各部门技术改进和劳动生产率提高的不同情况,必须有计划地、分期分批地对各种商品的价格作有升有降的调整,使价格与价值基本保持一致。由于过去长期忽视价值规律的作用和其他历史原因,我国价格体系出现某些不合理的情况。主要表现是:同类商品的质量差价没有拉开;不同商品之间的比价不合理,特别是某些矿产品和原材料价格偏低;主要农副产品的购销价格倒挂,销价低于国家购价。因此,必须逐步地调整不合理的比价,该降的降,该升的升,但在解决农副产品价格倒挂和调整消费品价格的时候,政府将采取切实的措施,确保广大城乡居民的实际收入,不因价格的调整而降低。

第二,缩小工农业产品价格剪刀差的政策。工农业产品价格剪刀差,即工业品的价格高于价值,农产品的价格低于价值,工农业产品的交换呈现不等价交换的状况,是旧社会遗留下来的。我国处理工农业产品比价的政策,就是逐步提高农产品的收购价格,同时稳定和降低化肥、农药、农业机器和供应农村的日用工业品的价格,力求逐步缩小工农业产品的价格剪刀差。

第三,使价格反映供求关系的变化,通过价格 and 价值的背

离，来限制需求或鼓励消费。这主要是对一些非生活必需品实行的价格政策。例如，当半导体收音机刚刚开始生产的那一段时间内，进入流通领域的半导体收音机的供应量还很少，而需求却很大，国家规定较高的价格，以限制需求，缓和供需矛盾。随着半导体收音机生产和供应的迅速增长，国家就一再降低价格，鼓励人民群众购买，以免造成积压。

第四，通过规定合理的季节差价、质量差价、地区差价、批零差价来调节商品流通。如我国北方地区，秋菜大量上市时，国家规定的价格很低，而同样的蔬菜到了冬季，价格比秋季上市时高得多。秋季大量上市时的价格低，可以鼓励居民大量购买和储存。冬季蔬菜价格高，是因为从秋季到冬季，要耗费保管和储藏费用，还有大量商品损耗，只有相应地提高价格，才可以使蔬菜商店乐于储存，保证在冬季仍有一定量的蔬菜供应。这种季节差价对于调节水果、蛋类等季节性产品的流通，有着很大的作用。优质优价的质量差价，因产地和销地远近不同和运费多少不同而产生的地区差价，以及批发价格和零售价格之间合理的批零差价，对于调节商品流通也是很必要的。


第五，浮动价格政策。国家允许一部分商品的价格在一定幅度内上下浮动。企业有权根据本身条件和市场情况，在国家规定的范围内使价格向下或向上浮动。实行浮动价格，是为了改革长时期来过分集中的价格管理体制，使价格能够比较灵敏地反映社会劳动生产率和市场供求关系的变化，并有助于开展社会主义竞争。

第六，自由价格政策。对于不纳入国家计划的主要在集市贸易上出售的小土特产、农副产品、手工业品等小商品，国

家允许价格随供需的变化而自由涨跌。这些产品种类繁多,各地区生产条件的差别极大,如果样样都由国家规定计划价格,很难规定得合理。对这一类产品的价格,如果国家管得过多,卡得过死,会堵死流通的渠道,不利于商品的供应。实行自由价格政策,就是有意识地利用价值规律的自发调节作用。在主要产品实行计划价格的条件下,对在集市贸易上流通的次要产品和日用小商品实行自由价格政策,可以活跃市场,较好地满足人民多种多样的需要。

第二节 社会主义的货币流通

在社会主义制度下,由于还存在商品生产和商品交换,就必然存在货币流通。货币流通的过程,就是货币不断作为流通手段和支付手段,为商品流通服务的过程。社会主义经济作为商品经济的属性,使社会主义的生产、交换、分配和消费,都离不开货币的媒介。所以,社会主义的货币流通不仅仅是商品流通的反映,而且是整个国民经济状况的综合性反映,是社会主义经济生活中各种经济成分、再生产的各个环节共同发生作用的结果。货币流通正常,表明国民经济的主要比例关系是协调的,各项经济活动是顺畅的。当然,货币流通也反作用于整个国民经济,促进或阻碍它的发展。



由于社会主义的商品经济是在公有制基础上的有计划的商品经济,因此,从总体上看,社会主义的货币流通也是有计划有组织地进行的^①。货币流通的基本渠道,是由国家投

^① 货币流通,包括现金流通和非现金结算,通常指现金流通。

放货币和国家回笼货币两个部分组成的。通过有计划的投放和回笼,使流通中的货币量不致过多或过少。

我国投放货币的渠道主要有:

第一,国有企业、事业单位和国家机关、学校、团体对职工支付工资和奖金。这是国家投放货币的一个重要渠道。这部分货币的投放量,必须与社会主义生产特别是工农业消费品生产的发展相适应,否则会出现群众购买力同物资供应之间的不平衡。

第二,国家投放货币采购农副产品。对农副产品的收购是发展社会主义经济的必要条件。适合需要的、价格合理的农副产品收购得越多,越能保证市场的供应,从而也越能使大量的货币回笼。

第三,国家投放货币收购手工业品和废旧物品等的支出。

第四,国家机关、团体、企业、事业等单位行政费用中用于差旅费以及用于文具、纸张等零星购置的小额现金支付。对这一类费用,应该严格控制,否则会使货币流通量增加,容易引起社会购买力与物资供应之间的矛盾。

第五,国家投放货币作为农业贷款和支援穷队的拨款等。

第六,城乡人民向银行提取储蓄存款。

国家回笼货币的渠道主要有:

第一,社会主义商业出售工农业产品而收回的货币。这种回笼通常叫做“商品回笼”。这是回笼货币的主要渠道。

第二,各种服务事业的收费。如交通、邮电、文化娱乐以及公用事业等单位的收入。这种回笼通常叫做“服务回笼”。

第三,向居民征收的税款。如车船牌照税、屠宰税、集市交易税等。这种回笼通常叫做“财政回笼”。

第四,居民的储蓄和农贷的收回。这种回笼通常叫做“信用回笼”。

上述货币投放和回笼的渠道是计划渠道,是我国货币流通的主体。在以全民所有制经济为主导、多种经济成分同时并存、扩大企业自主权和实行自觉利用价值规律的计划体制的条件下,还有一部分货币流通是不纳入国家计划渠道的。这主要是:1.同个体经济、集体经济和农村双包户的自产自销的经济活动相联系的货币收支;2.国有企业实行经济责任制后导源于企业自留资金的集体福利和职工奖励的货币收支。这些不纳入计划渠道的货币流通是不易精确估计的。它们在货币流通总量中虽然只占很小一部分,但社会主义国家也不能撒手不管,以免对社会主义有计划的货币流通产生干扰。

社会主义制度下的货币流通规律及其作用的特点

在我国社会主义经济中,货币执行流通手段和支付手段的职能,采取现金结算和非现金结算两种形式。按照国家现金管理制度和结算制度的规定,城乡居民个人同国家和集体之间的经济往来,一律使用现金结算,如支付工资、购买消费品、收购社员的家庭副业的产品等。在国有企业、国家机关和事业单位之间的经济往来,除小额零星开支采用现金支付之外,一律采用非现金结算的方式,通过银行进行转帐结算。这种非现金的结算,能够大量减少流通过程中的货币量,加速物资和资金的周转。

社会主义流通中所需货币量,也同样受马克思所阐明的货币流通规律的支配。这个规律用公式来表示就是:

$$\text{流通中的货币需要量} = \frac{\text{用现金买卖的商品价格总额}}{\text{单位货币的周转速度}}$$

马克思的上述货币流通规律以及由货币流通规律派生的纸币流通规律，对社会主义的货币流通和资本主义的货币流通是同样适用的。所不同的是，在以私有制为基础的资本主义经济中，货币流通规律是作为一种自发势力发生作用的，而在社会主义经济中，由于货币流通渠道的主体是计划渠道，货币流通规律如同其他经济规律一样，能够被人们正确认识和利用，使它为生产和商品流通服务，实现货币流通的计划化。

货币流通的计划化对于社会主义经济是十分必要的。有计划地调节货币流通，是稳定物价，促进生产发展，安定人民生活的重要保证。如果违背了货币流通规律，纸币发行过多，也会出现通货膨胀，物价上涨，给社会主义经济发展带来不利的影响。

货币流通既然是商品流通和整个国民经济状况的综合反映，流通中的货币量是不能固定不变的。国家应适应于各种经济条件的变化而有计划地投放或回笼货币，尽可能使流通中的货币量同商品流通和经济发展的需要相适应。同时，既然货币流通是整个国民经济状况的综合反映，所以，货币流通正常运行的根本保证，就是要保持国民经济主要比例关系的协调，其中两个非常重要的比例关系，就是财政收支平衡和物资供求平衡。

关于国家财政收支的具体项目，在下一章中还要分析。这里先要指出的是，只有国家财政收入和财政支出实现了平衡，才不会出现入不敷出的财政赤字，才可以避免导致通货膨胀的财政性的货币发行，即单纯为了弥补财政入不敷出而增发的货币。

物资供求平衡,既包括消费品供求的平衡,也包括生产资料供求的平衡。长时期来,由于受生产资料不是商品的传统观点的影响,在分析影响社会主义货币流通的社会产品供求关系的时候,主要只考虑消费品的供求关系,不重视生产资料的供求关系。实际上,生产资料和消费品都是商品,消费品是由生产资料加工制成的。生产资料供求不平衡,会影响消费品供求不平衡。因此,为着保证货币流通的正常运行,物资供求平衡就必须把消费品和生产资料的供求平衡都包括在内。

同上述不承认生产资料是商品的传统观念相联系,长时期来,在分析社会主义货币流通的时候,往往只考虑现金购买力和商品供应的平衡,而不重视由于非现金结算和信贷关系产生的存款购买力同商品供应的平衡。其实,现金购买力和存款购买力是可以互相转化的。货币的发行或回笼是通过信贷收支来实现的,因此,在有计划调节货币流通的时候,必须十分重视信贷的状况。保证货币流通正常运行的国民经济的主要比例关系,除了上面所说的财政平衡和物资平衡以外,还得加上一个信贷平衡。

第三节 社会主义的信贷

社会主义信贷
的必要性、形
式和作用

信贷(或称信用)是商品货币关系发展的产物,是价值运动的一种特殊形式。它的基本特征就是货币持有者将货币借出,规定在一定的时期内归还,并由借用货币者付给利息。

社会主义信贷的必要性是由社会主义再生产过程的特点所决定的。由于社会主义生产还是商品生产,在社会主义的

再生产中必然会有伴随着商品运动的货币资金的运动。而在货币资金的运动过程中,一方面,会有一部分货币处于暂时闲置的状态;另一方面,又会有临时借入货币的需要。这样,就有必要把闲置货币的贷出需要同借入货币的需要结合起来。社会主义信贷就是社会主义经济运动过程中的货币借贷关系,通过信贷,把暂时闲置的货币动员和集中起来,使之得到有效的合理的使用,促进社会主义经济的发展。

社会主义信贷是以按期偿还、支付利息为条件的货币借贷关系。它的形式不是固定不变的,而是适应于经济发展的需要和经济体制的变革而改变的。撇开国际信用,我国现阶段国内的信贷关系主要有如下四种形式: 1. 银行信用: 国家银行和信用合作社等信用机构,以存款形式把企业和个人暂时闲置的货币资金集中起来,以贷款形式向工业、农业、商业等企业和个人提供货币资金。2. 商业信用: 社会主义企业之间相互提供的、与商品交换直接联系的信用,包括赊销、分期付款等形式由卖方提供的信用,以及预付定金、分期预付货款等形式由买方提供的信用。3. 国家信用: 社会主义国家依据信用原则从社会上吸收货币资金来解决财政需要的信用。我国国家信用的基本形式是公债和国库券。4. 消费信用: 社会主义企业对消费者提供的信用,有赊销、分期付款等形式。

从上述四种信用形式可以看出,社会主义信贷的性质与资本主义信贷根本不同。资本主义信贷是借贷资本的运动形式,体现着货币资本家和职能资本家共同剥削雇佣工人的关系。社会主义信贷的货币运动则反映了社会主义国家、社会主义企业和劳动者个人之间的经济关系。它不是利益对立而是服从于促进生产发展和人民需要满足的根本利益一致的关系。

系。


在上述四种信用形式中，国家信用带有暂时的性质。适量的商业信用和消费信用，可以起到活跃商品交换的积极作用。但它们是分散的、非计划的信用。如不加限制，会引起信用膨胀、物资供求比例失调，所以它们的活动范围是有限制的。银行信用是社会主义信用的主要形式。它是在社会主义国家的管理下进行的，是一种有计划的、集中的信用，对社会主义经济的发展起着如下的积极作用：

首先，它能在全国范围内合理地调配资金，使用资金，加速资金的周转，促进社会主义生产发展。在通常的情况下，一定的货币资金总是代表着一定的物资的。社会主义国家通过银行信用，把国民经济中暂时闲置的货币资金动员起来，进行合理的分配和使用，也就是充分发挥了物资的作用，因而能促进生产的发展。

其次，社会主义国家利用银行信用对企业实行货币监督，可以促使企业改善经营管理，有效地利用资金。信贷对企业经济活动的反映是比较及时和灵敏的。企业是否能按期如数归还贷款，就反映了企业有没有按计划完成任务。国家银行对经营好坏不同的企业，可以通过扩大或减少贷款数量，降低或提高贷款利息率，免除或添加贷款条件等办法，来影响它们，促使它们向改善经营管理方面去努力。

再次，社会主义国家的银行信用是调节货币流通和保证国民经济按比例发展的经济杠杆。当商品流通需要增加货币量时，国家可以增发贷款，增加货币的投放，来满足流通的需要。而当流通中的货币量显得过多时，国家可以通过紧缩信贷，减少贷款，多吸收存款，使更多的货币回笼。同时，国家银行

对于不同生产部门贷款的发放是有选择的。对于那些产品供不应求的生产部门，可以用增发贷款来加速这些部门生产的发展。对于那些产销平衡或产品已有积压的生产部门，则用维持或减少贷款来防止盲目增产。通过对信贷资金的调整、分配，可以促使各生产部门的供、产、销保持平衡，保证国民经济的有计划按比例发展。



社会主义经济中的信贷活动，主要是通过国家银行来进行的。银行是经营货币借贷的经济组织。凡是货币流通比较发达的地方，就会有银行或类似银行的经济组织出现。但是，在不同的社会制度下，银行这种经济组织又具有不同的性质。

社会主义银行是办理信贷业务的经济组织，又是管理金融的机构，是全国资金活动的枢纽，是国民经济的一个重要部门。

马克思、恩格斯和列宁从银行在资本主义经济中所起的作用，指出为着组织和发展社会主义经济，社会主义国家必须十分重视利用银行这一经济组织。马克思和恩格斯把“通过拥有国家资本和独享垄断权的国家银行，把信贷集中在国家手里”^①，作为无产阶级夺取政权后的一项必要措施。列宁指出，无产阶级在取得政权以后，将把大银行从资本家那里剥夺过来，“使它成为更巨大、更民主、更包罗万象的机构”。统一而规模巨大无比的国家银行，“这是全国性的簿记机关，全国性的产品的生产和分配的计算机关，这可以说是社会主义社

^① 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1972年版，第272页。

会的一种骨干”^①。我国和其他国家社会主义革命和社会主义建设的实践，证明这些科学论断是完全正确的。无产阶级取得政权后，必须实行银行的社会主义国有化，把它改造得适合社会主义建设的需要。至于社会主义银行的具体组织形式，那是每一个国家都不尽相同的，同一个社会主义国家在不同的发展时期也是不完全相同的。

我国的社会主义银行体系，在现阶段主要是由中国人民银行及其领导下的中国工商银行、中国人民建设银行、中国银行、中国农业银行和农村信用合作社组成的。

中国人民银行是我国行使中央银行职能的国家银行，是我国社会主义银行体系的主体。中国人民银行作为中央银行，不具体办理存款和贷款的业务，而专门承担控制货币流通和宏观信贷规模的职能。它是我国唯一的货币发行银行，把全国的货币发行权集中于自己的手中。它掌握全国各银行存款、贷款的总体情况，并对全国银行信贷资金从总体上进行管理和调节。此外，中国人民银行还执行代理财政金库的职能，办理各级预算的收缴和拨付。上述职能的发挥，可以反映和监督国民经济各部门的生产和分配，支持生产的发展和商品流通的扩大，促进社会主义建设事业的发展 and 人民民主专政的巩固。

中国工商银行、中国人民建设银行、中国银行和中国农业银行是四家专业银行。中国工商银行是1984年中国人民银行行使中央银行职能后成立的。它承办原来由中国人民银行办理的工商信贷和储蓄业务。中国人民建设银行是管理基本

^① 《布尔什维克能保持国家政权吗？》。《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第311页。

建设拨款的专业银行。它根据国家计划拨付基本建设资金,监督基本建设投资的使用,并办理基本建设的存款和贷款。中国银行是经营一切外汇业务的专业银行。它负责经营国际贸易结算、进口出口信贷、外汇买卖、国际汇兑、外币存款等业务。它和国家外汇管理总局统一管理外汇,负责做好外汇收支平衡。中国农业银行是办理农村信贷的专业银行,它还负有领导和支援农村信用合作社的任务。这些专业银行的设立,一方面可以减轻中国人民银行的负担,使中国人民银行得以专心负责全国金融的调节和领导;另一方面,有了专业银行,其各自专职范围内的金融业务,也可以得到更好的处理。专业银行是适应我国社会主义建设发展的需要而建立起来的。

农村信用合作社原本是土改以后农民自愿组织起来的集体所有制的农村金融组织,其股金、积累等财产,是信用社社员的集体财产。其业务主要是办理农村集体经济的存款和社员个人储蓄,发放对集体经济的贷款和社员个人贷款。它在业务上接受全民所有制银行(先是中国人民银行,后来是中国农业银行)的领导和支持。现阶段的农村信用合作社同时又是中国农业银行的基层组织。它在支持农业集体经济的发展和农业现代化的逐步实现方面,起着重大的作用。

社会主义经济中的利息

社会主义国家银行吸收存款要支付利息,发放贷款要收取利息。利息在社会主义经济运动中是经常会出现的。

社会主义经济中的利息和资本主义利息有本质的区别。资本主义利息主要是职能资本家因借用货币资本而支付给借贷资本家的一部分利润,来源于工人在生产中创造的剩余价

值，体现的是借贷资本家参与瓜分剩余价值的剥削关系。社会主义利息来源于国有企业和集体经济的纯收入。社会主义利息的性质随借贷关系的不同而有所不同。

社会主义经济运动中最大量的借贷关系，是社会主义国家同国有企业之间的借贷关系。国家通过自己的银行对自己的企业发放贷款，责成企业按照国家规定的利息率支付利息。国有企业向国家银行支付利息，一部分资金从国有企业转到了国家银行手里，这一部分资金的所有权并没有本质的变化，它仍然是国家的财产，全民的财产。但是，企业如果经营管理不善，贷入的资金过多，就要多付利息，影响利润和税后留利，影响企业职工的利益。国家对企业贷款收取利息，可以督促企业有效地利用贷入资金。这种国家和国有企业之间的借贷关系所发生的利息，是国家根据物质利益原则对企业实行货币监督的一种经济杠杆。

社会主义经济运动中另一类基本的借贷关系，是居民同国家的借贷关系。劳动者将劳动收入中暂时不用的货币存入国家银行或购买国家公债和国库券，支援国家的社会主义建设，国家对劳动者的储蓄存款以及购买的公债或国库券支付利息。这种国家支付的利息，会引起国民收入的再分配，是国家对提供建设资金的存款人的一种物质奖励。

在资本主义经济中，利息率是随着货币资本供需关系的变化而自发涨跌的。在社会主义经济中，利息率是由社会主义国家本着有利于社会主义经济发展的原则统一规定的。例如，国家对于国有企业生产经营正常周转所需的最低限额的定额流动资金的贷款，规定较低的利息率；对国有企业生产经营中季节性和临时周转所需的超定额流动资金的贷款，规定

较高的利息率；对国有企业由于生产经营管理不善所造成的物资超定额储备积压所占用的资金，按超储积压贷款的更高利息率征收利息。这种有差别的利息率，可以督促企业合理地、最有效地去利用流动资金，减少和避免物资的积压。对居民储蓄存款的利息率，活期存款利息率较低，定期存款利息率较高，定期的年限越长，利息率越高。这种有差别的利息率体现着个人利益和国家整体利益的结合。存款的年限越长，国家就可以在更长的时期内对资金作有计划的运用。

阅 读 书 目

1. 列宁：《论黄金在目前和在社会主义完全胜利后的作用》。
2. 斯大林：《在党的第十七次代表大会上关于联共(布)中央工作的总结报告》第2部分第4节。
3. 周恩来：《关于发展国民经济第二个五年计划的建议的报告》。

思 考 题

1. 我国的商品流通有哪些形式？商品流通体制改革的基本原则是什么？
2. 社会主义信贷为什么是必要的？我国社会主义信用有哪些形式？对社会主义经济的发展有什么作用？
3. 社会主义利息与资本主义利息有什么本质的区别？

第十五章 社会主义再生产 和社会主义分配

第一节 国民经济和社会各部门在 社会主义再生产中的作用

社会主义再
生产的实质

社会主义社会一天也不能停止消费，所以，社会主义生产，如同任何社会的生产一样，必须连续不断地进行，表现为再生产。

社会主义再生产是生产、分配、交换和消费等各个环节有机结合的连续不断的运动过程。任何一个环节的中断，都会打乱整个运动过程。为着保证社会主义再生产的顺利进行，必须正确处理社会主义生产、分配、交换和消费的相互关系，使各个环节互相促进，而不是互相扯后腿。

马克思说：“社会生产过程既是人类生活的物质生存条件的生产过程，又是一个在历史上经济上独特的生产关系中进行的过程，是生产和再生产着这些生产关系本身，因而生产和再生产着这个过程的承担者、他们的物质生存条件和他们的互相关系即他们的一定的社会经济形式的过程。”^①马克思关于社会生产和再生产的这个一般原理，对于社会主义生产和

^① 马克思：《资本论》第3卷。《马克思恩格斯全集》第25卷，第925页。

再生产也是完全适用的。就社会主义经济来说，这里讲的生产过程的“承担者”，就是社会主义劳动者；“他们的物质生存条件”，就是各种生产资料 and 消费资料；“他们的互相关系”，就是社会主义生产关系。所以，不能把社会主义再生产简单地理解为物质资料的再生产，它是物质资料再生产、劳动力再生产和社会主义生产关系再生产的统一。

社会主义再生产不是简单再生产，而是技术水平不断提高的扩大再生产。同这种扩大再生产相适应，物质资料的再生产不仅表现为产品数量的日益增多，而且表现为产品质量的日益提高；劳动力的再生产，不仅表现为人口的有计划发展，而且表现为劳动者体力和智力日益全面发展、科学技术水平和一般文化水平日益提高；社会主义生产关系再生产，则表现为社会主义生产关系的日益完善，更加适合生产力发展水平和社会生产的发展需要。社会主义再生产的这些特征，在我国建国后的前三十年，虽然由于“左”的错误和林彪、江青反革命集团的干扰破坏而不是在各个时期都表现得很充分，但自从党的十一届三中全会实现了我国历史性的转折以来，在逐步实现新时期总任务的过程中，这些特征便越来越显示得充分了。

社会主义生产是社会化大生产，是社会主义社会全体劳动者分工协作地进行的共同生产。在社会主义生产和再生产过程中，不仅从事各种生产资料 and 消费资料生产的劳动者，通过交换劳动产品互相交换着活动，而且，他们同从事精神生产的劳动者、生活服务部门的劳动者和社会服务部门的劳动者之间，也存在着互相交换活动的关系。社会主义的生产和再生产过程，是社会主义社会全体劳动者相互合作、共同创造着社

会主义物质文明和精神文明、推动着社会主义社会向着共产主义方向发展的国民经济和社会发展的总过程。下面，分别来考察一下物质生产部门、精神生产部门、生活服务部门和社会服务部门在这一总过程中的作用，以及各部门之间及其内部的相互关系。

物质生产部门及其内部的关系

物质资料的生产是人类社会生存和发展的基础，也是社会主义社会生存和发展的基础。社会主义生产目的的实现，人民物质文化生活的改善，必须以社会主义经济效益的不断提高和社会主义生产的不断发展为基础。社会主义生产关系和上层建筑的变革，都必须同时是一个发展社会生产力、促进物质生产进步和人民物质文化生活改善的过程，否则共产主义运动就会寸步难行。正是因为物质资料的生产对于社会主义社会的发展有着这样重要的意义，所以我们党把逐步实现工业、农业、国防和科学技术现代化，建设高度的物质文明，作为新时期总任务的首要任务。物质生产部门在社会主义再生产中的决定作用是极其明显的。

社会主义各个物质生产部门之间，存在着相互联系、相互制约的关系。各生产部门必须有计划按比例地发展，并相互取得对方的产品来补偿生产过程中消耗的生产资料 and 满足劳动者的物质文化生活的需要。物质生产各部门之间交换各自的产品，反映着不同生产部门之间的劳动者互相交换其活动的互助合作关系。关于 I、II 两部类之间的关系，农业、轻工业和重工业之间的关系，工业内部和农业内部等不同生产部门之间的关系，在社会主义生产的有计划发展那一部分已经阐述过了。这里，就社会主义企业内部劳动者之间的分工协

作关系作一个简单的考察。

社会主义企业,不论是国有企业或集体企业,作为社会化大生产的基层单位,劳动者在生产过程中必然存在着以下两种分工协作关系:领导和被领导的关系,脑力劳动者和体力劳动者的关系。

领导和管理生产的职能,是任何大规模的共同劳动都需要的。但是,生产资料所有制的性质不同,领导和管理生产的目的不同,监督劳动和指挥劳动的性质也就不完全相同。在资本主义企业中,监督劳动和指挥劳动不仅是一种由共同劳动所引起的职能,而且是由资本家和雇佣工人的对立关系引起的资本的一种特殊职能。“资本家所关心的是怎样为掠夺而管理,怎样借管理来掠夺。”^①在资本主义企业里,厂长、经理等主管人员,或者本身就是资本家,或者是资本家的代理人,他们同直接生产者之间的关系是利益对立关系。在社会主义企业里,工人、职员等直接生产者与厂长、经理等领导成员都同样是企业的主人,指挥劳动在这里纯粹是由共同劳动所引起,它同直接生产工作者的劳动一样是生产劳动。领导者与被领导者、企业主管人员与直接生产工作者的区分,只是由于劳动分工的需要,而绝不是意味着在社会生产中地位的高低。他们之间的关系是根本利益一致的社会主义劳动者之间的互助合作关系。“四人帮”把社会主义企业中的指挥劳动说成是“走资派”对工人的“管、卡、压”,完全是混淆黑白的谬论。

社会主义企业中脑力劳动者和体力劳动者的分工,也是

^① 《怎样组织竞赛?》。《列宁选集》第2卷,人民出版社1972年版,第395页。

直接由生产社会化引起的。马克思阐述社会化生产时说：“产品从个体生产者的直接产品转化为社会产品，转化为总体工人即结合劳动人员的共同产品。总体工人的各个成员较直接地或者较间接地作用于劳动对象。因此，随着劳动过程本身的协作性质的发展，生产劳动和它的承担者即生产工人的概念也就必然扩大。为了从事生产劳动，现在不一定要亲自动手；只要成为总体工人的一个器官，完成他所属的某一种职能就够了。”^①工程师、农艺师、会计师、经济师等工程技术人员和经济管理人员，也是总体工人的一部分，是较间接地作用于劳动对象的脑力劳动者。他们同工人、农民等较直接地作用于劳动对象的体力劳动者有着根本利益的一致。他们之间的关系，也是社会主义劳动者之间的互助合作关系。随着生产技术的日益提高，工程技术人员和经济管理人员等脑力劳动者在总体工人中的比重日趋增大，而工人、农民等体力劳动者的科学技术水平和文化水平也逐渐提高。“四人帮”把社会主义的脑力劳动者说成是为“走资派”服务的“臭老九”，挑拨脑力劳动者和体力劳动者的关系，也纯属是别有用心的谬论。

但是，社会主义企业中领导和被领导、脑力劳动和体力劳动的社会分工，还是经济上旧社会痕迹的一种表现。生产资料的所有者固定地处于生产指挥者的地位，单纯的劳动力所有者则处于服从指挥的地位，这是一种旧的社会分工。一部分人固定地从事脑力劳动，另一部分人固定地从事体力劳动，这也是一种旧的社会分工。在社会主义制度下，指挥劳动虽然不再是由生产资料所有者和劳动力所有者的对立所产生，

^① 马克思：《资本论》第1卷。《马克思恩格斯全集》第23卷，第556页。

不再是资本的职能，但是在到达共产主义高级阶段之前，指挥生产的职能，还不是每一个劳动者都能胜任，还必须相对固定地属于一部分有领导经验和懂得管理科学的人。脑力劳动和体力劳动的对立在社会主义条件下已消灭了，但两者之间的重大差别仍旧存在。所以，社会主义企业中领导和被领导、脑力劳动者和体力劳动者的分工，仍带有旧的社会分工的痕迹。必须正视旧社会分工痕迹所可能产生的消极影响，采取适当的措施来加以补救。例如，加强社会主义企业的民主管理，实行民主选举厂长、经理等制度，可以改善领导和被领导的关系；通过业余学习等途径提高生产工人的科学技术和文化水平，通过业务考核从工人中提拔技术员、工程师，以及提倡技术人员同工人一起从事技术革新，密切工人和技术人员的关系，从而逐步缩小脑力劳动者和体力劳动者的差距。

社会主义精神
生产及其与物
质生产的关系

马克思在论述社会分工和科学在生产中应用的时候，曾多次提到精神生产和精神劳动同物质生产的关系。随着物质生产的日益社会化和科学化，物质生产和精神生产越来越紧密地交织在一起，精神生产对于社会经济发展具有越来越重要的意义，精神劳动在整个社会有用劳动中的比重日益增长。分析社会主义再生产，如果只考察物质生产而不考察精神生产，就不可能对社会主义经济运动的总过程获得全面的正确的认识。

马克思和恩格斯在论述精神生产和物质生产的关系时指出，精神生产就是“思想、观念、意识的生产”以及“表现在某一民族的政治、法律、道德、宗教、形而上学等的语言中的精神生

产”^①。胡耀邦同志在阐述精神文明时说：“在改造客观世界的同时，人们的主观世界也得到改造，社会的精神生产和精神生活得到发展，这方面的成果就是精神文明，它表现为教育、科学、文化知识的发达和人们思想、政治、道德水平的提高。”^②从以上的论述可以看出，精神生产或精神劳动是以生产观念形态的精神产品（设计、方案、概念、思想体系等）为目的的一种生产活动；精神生产的活动范围主要是教育、科学（自然科学和社会科学）和文学艺术等文化领域；精神生产的成果体现为社会的精神文明。

精神生产以物质生产为基础，同物质生产紧密联结，归根到底是决定于物质生产的。

人们必须吃、喝、住、穿，然后才能从事教育、科学、文学艺术等精神劳动。“分工只是从物质劳动和精神劳动分离的时候起才开始成为真实的分工。”^③精神生产者的生活资料以及他们从事精神生产的物质条件，都需要由物质生产部门提供，这是极其明显的事实。

在人类社会经济的发展过程中，物质生产和精神生产越来越紧密地交织在一起。科学技术越是发展，物质生产中精神劳动的因素也日益增长。工程师、农艺师、经济师等等的精神劳动，是作为总体工人劳动的构成部分直接溶合在物质生产过程中，成为物质生产部门总劳动的一部分。与物质生产过程相分离的独立化的精神生产，如科学研究机构、教育机构

① 《德意志意识形态》。《马克思恩格斯全集》第3卷，第29页。

② 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，人民出版社1982年版，第22—23页。

③ 《德意志意识形态》。《马克思恩格斯全集》第3卷，第35页。

和各种文化机构中的精神生产,其精神产品,也必须同物质生产部门结合,才能成为可以大量再生产的物化形态和商品形态,如科学著作、教材、文艺书籍、影片、唱片等等。精神生产的机能随着科学技术的发展而越来越紧密地同物质生产交织在一起,纳入物质生产的总过程。

更重要的是,精神生产的性质是由物质生产的社会性质决定的。马克思说:“要研究精神生产和物质生产之间的联系,首先必须把这种物质生产本身不是当作一般范畴来考察,而是从一定的历史的形态来考察。”“从物质生产的一定形式产生:第一,一定的社会结构;第二,人对自然的一定关系。人们的国家制度和人们的精神方式由这两者决定,因而人们的精神生产的性质也由这两者决定。”^①这就是说,精神生产可以分为两个部分。第一个部分由一定的社会结构决定。它从观念形态上反映一定的经济、政治制度,形成一定的生产关系和国家制度服务的政治、法律、道德等理论。它的主要内容,在资本主义制度下,就是资产阶级的经济、政治、法律、伦理、宗教等理论和观念,在社会主义制度下,就是工人阶级的、马克思主义的世界观和科学理论。这一部分精神生产是有鲜明的阶级性的。第二个部分由人们对自然的一定关系决定。它反映人们在生产力发展一定水平上对自然界运动规律的认识,形成各种生产斗争的科学知识,如天文学、数学、航海学、物理学、化学等自然科学以及生产力配置、生产力合理组织等经济管理科学。这一部分精神生产是没有阶级性的。

^① 马克思:《剩余价值理论》。《马克思恩格斯全集》第26卷第一册,第296页。

精神生产决定于物质生产，同时又强烈地反作用于物质生产。就社会主义社会来看，精神生产对物质生产起着如下的作用。

第一，自然科学和经济管理科学领域的精神生产，直接决定着生产技术和生产组织的先进程度，决定着产品数量的多少和质量的高低。随着生产机械化和自动化的发展，物质财富的创造，主要地已不是取决于生产过程中消耗的劳动时间和劳动量，而主要是取决于科学技术在生产中的应用。各种各样先进的机器和技术装备，无非都是“人类意志驾驭自然的器官”，“是物化的知识力量”^①。研究和发展科学技术，已成为建立新兴工业部门和实现内含式扩大再生产增长的决定性因素。

第二，教育领域的精神生产，为物质生产部门培养熟练劳动力以及各种科学技术和经济管理的专门人材。


第三，文学、艺术等文化领域的精神生产，同新闻出版、广播电视等部门的物质生产相结合，提供电影、报刊、杂志、书籍等各种物化的精神产品，满足劳动者的文化生活方面的需要。

最后，也是最重要的，是社会主义的精神生产还为物质生产提供精神的动力，并且保证它的正确的发展方向。工人阶级的、马克思主义的世界观和科学理论，体现着精神生产的社会主义性质。加强马克思主义理论的研究，提高马克思主义理论的水平，扩大马克思主义理论的宣传和教育，是社会主义思想建设的根本，体现着精神文明的社会主义性质。马克思

^① 马克思：《经济学手稿（1857—1858年）》。《马克思恩格斯全集》第40卷下册，第219页。

主义为社会主义的教育、文学艺术等文化事业的建设提供正确的指导思想，用工人阶级世界观武装广大干部和群众，荡涤社会精神生活中各种资产阶级的腐朽思想，使社会主义物质生产获得强大的精神动力和沿着社会主义的正确方向前进。

正是由于社会主义精神生产有着这样巨大的作用，因此，教育和科学是我国新时期社会主义现代化建设的战略重点。大力发展精神生产，加强智力开发，增加智力投资，使智力投资同生产建设投资的比例相协调，同经济发展的要求相适应，具有重要的意义。我国第六个五年计划安排的教育、科学、文化、卫生、体育事业的经费占国家财政支出的 15.9%，比第五个五年计划期间的 11% 有了较大的提高，体现了党和国家对社会主义精神文明建设的重视。



社会主义制度下的劳动者，除了在物质生产领域和精神生产领域贡献自己的力量以外，还有相当大的一部分在生活服务部门和社会服务部门工作。他们同物质生产和精神生产领域的劳动者之间，也存在着相互交换活动的关系。

生活服务部门包括饮食、理发、沐浴、幼托、旅游、医疗、家务、日用品修理以及各种代购、代管、代办等为人们物质文化生活提供劳务的部门。它在我国通称饮食服务行业。其中有些行业实际上是包括物质生产劳动、精神生产劳动和服务性劳动的综合部门。如家务劳动实际上是内容极其复杂的综合性劳动。又如音乐茶座，既包括制造点心、调配饮料的物质生产劳动，也包括歌唱、音乐演奏等精神生产劳动。但人们习惯

上把它归入生活服务部门。^① 生活服务部门的劳动，是直接满足劳动者的物质文化生活需要的。服务部门的劳动者同从事物质生产和精神生产的劳动者之间存在着互相交换活动的关系，是非常明显的。随着社会主义社会经济和文化的发展，劳动者的物质文化生活日益丰富多采，各种生活服务部门也将随之发展。

社会服务部门包括两大类。一类是商业、金融保险业、咨询信息服务和技术服务等为生产服务的部门。这些部门在社会主义经济运动中的作用，在社会主义商品流通和货币流通那一章里已经分析过了。另一类是与生产没有直接关系的一般行政管理部门、公共安全部门和国防部门。在这些部门工作的社会主义劳动者，虽然同物质生产和精神生产没有直接关系，但间接地也是为社会生产服务的，是为劳动群众维护社会秩序、保障公共安全和保证和平的劳动条件服务的。行政管理部门的活动，对于保证社会主义再生产总过程的运行，是必不可少的。公共安全部门为劳动者提供一个安定的社会秩序，国防部门为劳动者保障和平的劳动环境。这些部门对于保证社会主义经济和文化活动的顺利发展也是不可少的。

从以上的分析可以看出，生活服务部门和社会服务部门

① 生活服务部门在西方经济学家的著作中被包括在第三产业中。第三产业的内涵，各家学说又不尽相同。按照“国际标准工业分类法”，第一产业包括渔、农、矿业；第二产业包括各类加工制造业；第三产业包括各种生产性和非生产性的劳务部门。按我国国家统计局的分类，第一产业是指农业；第二产业是指工业（包括采掘业、制造业、自来水、电力、蒸汽、热水、煤气）和建筑业；第三产业是除上述第一、第二产业以外的其他各业。我们认为，为把社会主义经济的部门结构同西方国家进行比较而运用第三产业这一范畴是必要的。但一、二、三产业作为社会经济结构的基本分类，在政治经济学理论上还有一些问题需要讨论，所以本书暂不采用第三产业这一范畴。

中劳动者的劳动，虽然一般地说并不直接创造物质财富和精神财富，但是他们的劳动也是社会主义的有用劳动。如果缺少了这些部门，不仅人们将在生活上感到极不方便，将耗费更多的时间来照料自己的个人生活，而且会影响社会主义经济的顺利运行。所以，生活服务部门和社会服务部门的劳动者对于社会主义物质文明和精神文明的繁荣昌盛，也是极其必要和极有贡献的。

第二节 社会主义国民收入及其分配

物质生产领域、精神生产领域、生活服务领域和社会服务领域的劳动者分工协作地共同推动着社会主义经济文化发展的总运动过程，从价值形态上考察，就是创造国民收入和分配、再分配国民收入的过程。

社会主义社会总产品和国民收入

社会主义国家在一定时期内（通常以一年为单位）所生产的物质资料总和构成社会总产品。社会总产品，从实物形态看，表现为当年所生产出来的生产资料 and 消费资料的总和；从价值形态看，表现为社会总产值，即在生产过程中已消耗并转移到新产品中的生产资料价值和劳动者新创造的价值之和。

社会主义国民收入是社会总产品和社会总产值的一部分。从实物形态看，它就是扣除了用来补偿已消耗的生产资料以后所剩下的那部分社会产品。从价值形态看，它就是社会总产值扣除生产中耗费掉的生产资料价值以后余下的部分，也就是当年新创造的价值。

国民收入是由物质生产部门的劳动者创造的。这些部门主要有：工业、农业、建筑业、为生产服务的邮电业和运输业，以及作为生产过程在流通领域继续的那部分商业。精神生产部门和生活服务部门中同物质生产直接相关、构成物质生产总劳动的一部分的那种劳动，如应用科学研究机构和饮食行业中劳动者的劳动，实际上也是物质生产劳动，也是创造国民收入的。同物质生产没有直接关系的劳动则不创造国民收入。价值形态的国民收入，一方面按现行价格计算，另一方面又按不变价格计算。在分配和再分配国民收入时，是按现行价格计算的。在计算国民收入的增长速度时，则必须利用不变价格。以不变价格计算的国民收入增长速度，实际上反映了实物形态的国民收入的增长速度。

生产的发展是国民收入增长的源泉。生产发展越快，国民收入的增长也越快。决定国民收入增长的主要因素是：1. 劳动生产率的提高，这是国民收入增长最重要的因素；2. 物质生产过程中使用劳动量的增多；3. 生产资料的节约。国民收入是社会总产品与所消耗的生产资料的差额，所以，在总产品数量一定的条件下，消耗的生产资料越少，经济效益越高，国民收入就越多。这三个因素对于任何社会国民收入的增长都是适用的。但是，社会主义制度下国民收入的增长，也有与资本主义制度下显然不同的特点。由于消灭了剥削阶级的寄生消费、生产的无政府状态、周期性的经济危机和采用新技术的资本主义限制，由于实行了国民经济的有计划发展和有可能使劳动者的积极性和创造性得到较充分的发挥，因而，在劳动生产率的提高和生产资料的节约方面，社会主义经济制度有着更大的潜力。只要充分重视和善于利用这方面的潜力，

社会主义经济中国民收入的增长速度就可以比资本主义制度快得多。

国民收入是国民经济的重要综合指标。国民收入的增长速度反映着国民经济增长的速度。一个国家按人口平均计算的国民收入的多少,基本上反映了这个国家的经济发展水平。国民收入的增长是增加社会主义积累和提高人民消费的决定性因素。

社会主义 国民收入的 初次分配

国民收入的分配是由生产资料所有制的性质决定的。在资本主义制度下,生产资料归资本家所有,国民收入的分配受剩余价值规律的支配,反映着产业资本家、商业资本家、土地占有者等剥削者集团无偿占有工人的剩余价值的剥削关系。在社会主义制度下,生产资料归全体劳动者或部分劳动群众所公有,国民收入的分配受社会主义基本经济规律的支配,由代表人民利益的国家或集体,按照有利于劳动者的原则进行分配和再分配。这种分配反映了劳动者的整体利益与个人利益、长远利益与当前利益的关系,以及物质生产部门的劳动者同非物质生产部门劳动者之间的互相交换活动的互助合作关系。

社会主义国民收入的初次分配,象在任何其他社会制度下一样,是在创造国民收入的物质生产领域中进行的。由于两种社会主义公有制的存在,国民收入的初次分配是分别在国有企业和集体企业中进行的。

社会主义国有企业的总产值,扣除生产过程中消耗掉的生产资料价值以后,剩下的部分就是国有企业劳动者新创造的价值即企业创造的国民收入,一般称为企业净产值。国有


企业的净产值在初次分配中，首先分解为职工工资和企业赢利两部分。职工工资根据按劳分配原则发给职工个人，用于职工个人及其家庭的生活需要。我国国有企业赢利中的大部分，以税金、上缴利润等形式集中到国家手里，成为国家集中的纯收入，由国家统一支配，用于发展经济、文化、国防等事业。一小部分以税后留利、利润留成的形式归企业自己支配，成为企业基金的源泉。企业在服从国家统一规定的前提下有权拥有和支配自留资金。企业基金中用于职工奖励的部分，经过企业内部的分配，以奖金的形式成为职工劳动收入的补充来源。除用作职工奖励以外，企业基金被用于发展企业的生产、试制新产品和发展企业的集体福利事业。国民收入在国有企业中的初次分配按照社会主义国家的统一规定进行；国有企业赢利的大部分表现为国家集中的纯收入；这些都体现着全民所有制的性质。

国民收入在社会主义集体企业中的初次分配与全民所有制经济有所不同。国家只规定集体企业的纳税义务，至于纳税以后集体企业的净收入如何分配，不由国家统一规定，而是由各个集体企业根据国家的政策规定自行处理的。我国完全自主经营、自负盈亏的集体企业，它所创造的国民收入即净产值，经过初次分配，分解为三部分：一部分以税金的形式上缴给国家，成为国家集中的纯收入的又一来源。第二部分以公积金和公益金的形式由集体经济用于扩大再生产和举办集体福利事业。第三部分根据按劳分配的原则进行分配，成为劳动者的个人收入。

农村乡（公社）村（大队）集体经济所属的各个乡办企业和村办企业，以及城镇中由省、市、县有关部门管理的集体企业，

称为大集体企业。大集体企业的基层单位不是完全自负盈亏的。大集体中的基层集体企业同大集体之间，实行经营承包责任制，相当于国有企业同国家之间的关系。这种基层集体企业所创造的国民收入，经过初次分配，分解为四个部分：一部分以税金的形式上缴国家，成为国家集中的纯收入；一部分以上缴利润的形式分别交给乡、村等大集体，由大集体统一支配，用于扩大集体生产和举办较大范围的集体福利事业；第三部分以公积金和公益金形式归企业支配，用于改善企业生产条件和举办基层企业的集体福利事业；第四部分根据按劳分配原则进行分配，成为劳动者的个人收入。

国民收入在国有企业和集体企业中的分配，都有一个正确处理国家、企业和个人三方面利益的问题，必须统筹兼顾，经常注意调节其中的矛盾。社会主义国民收入经过初次分配，形成为国家集中的纯收入、企业基金和生产工作者的个人收入等三种基本的原始收入。这是社会主义国民收入再分配的出发点。



社会主义国民收入在初次分配后，还须进行再分配。通过再分配得到的收入，称为派生收入。

社会主义国民收入必须再分配，首先是因为，在社会主义社会，除了物质生产部门以外，还有教育、科学、文化等精神生产部门和各种生活服务部门以及上述两大类社会服务部门。这些部门劳动者的劳动一般地说虽然不创造物质财富和国民收入，但对于发展社会主义生产，丰富人民的文化生活，保障国防安全和社会秩序是十分必要的。所以，社会主义国家必须通过国民收入再分配来发展各个非物质生产部门，包括支付

在这些部门中工作的劳动者的工资。

在社会主义社会，老年丧失劳动能力的公民、残废者、孤儿的赡养以及孤儿教育方面的需要，必须由社会来加以保证。此外，有劳动能力的公民及其家属的某些基本的生活需要，有些也需要通过公费医疗、困难补助等社会集体福利和社会救济措施来加以保证。用于上述用途的社会保证基金，也要通过国民收入再分配来建立。

国民收入再分配还是实现社会主义基本经济规律和有计划发展规律的客观要求的必要手段。社会主义经济中各企业、各部门、各地区的生产规模和发展速度，必须服从于社会全体劳动者的物质文化需要和国民经济的有计划按比例发展。如果听任各个企业、各个生产部门按照各自资金积累的程度来自行发展，那就会出现生产的无政府状态，不可能保证满足社会各方面的需要。通过国民收入再分配，社会主义国家把集中到自己手里的积累的很大部分，有计划地投放到重点部门、薄弱环节和落后地区，加速它们的发展速度，才能保证国民经济各部门的协调发展，使整个社会的需要得到最好的满足。

社会主义国民收入的再分配，主要是通过国家预算、生活服务行业 and 价格体系来实现的。

国家预算是社会主义国民收入再分配的主要渠道。社会主义的国家预算是真正取之于民、用之于民的国家预算。我国国家预算收入的来源，目前 99% 以上来自社会主义经济的缴款（税金和上缴利润），其中 90% 以上来自国有经济的缴款。通过预算收入，国家把劳动者所创造的国家集中的纯收入掌握在自己手里，然后通过各项预算支出来实现国民收入再分配的预期目的。我国目前国家预算支出中的主要项目，是经

济建设支出、社会文教支出、国防建设支出、行政管理支出、国家储备支出和对外援助支出。根据 1982 年国家预算执行情况，用于基本建设拨款、企业挖潜改造资金和新产品试制费、支援农村集体经济支出和各项农业事业费以及文教、科学、卫生事业费等项目的经济和文化建设支出，共达 652.9 亿元，加上国家财政为了支援生产和改善人民生活的各种价格补贴 330 多亿元，约占国家财政总支出的 86.4%。国家通过预算收支，来促进生产建设和社会文化教育、卫生、国防等事业的发展 and 人民生活的改善，实现国民收入再分配的预期目的。

社会主义国民收入的再分配，也通过生活服务行业的活动来实现。服务行业中的工作者，以其服务性劳动来满足他人的需要。享受各种服务的人，则以其个人收入来支付服务费用。这些费用中的一部分，通过工资的形式，成为服务行业工作者的个人收入。

价格体制也是实现社会主义国民收入再分配的一条渠道。例如，提高农产品的收购价格，降低农用生产资料的销售价格，都会增加集体农民的收入。工农业商品比价的变动，必然会对国家财政收支和城乡居民的货币收入发生影响，实际上，也就是在国家、职工、农民之间的一种国民收入再分配。国家以高于价值的价格出售某些高级消费品（如高档纸烟、高档酒、上等呢绒），以低于价值的价格出售某些生活必需品（如食油、煤球），这也会在购买力水平不同的各阶层居民之间形成国民收入的再分配。

除了上述三种主要的渠道以外，社会主义国民收入的再分配还有其他次要的渠道。社会主义企业的集体福利措施，也是国民收入再分配的一种形式。

社会主义社会的国民收入,经过分配和再分配,按其最终用途,可分为积累基金和消费基金两大部分,如下表所示(表内“生产”均指物质生产):

国民收入	积累基金	扩大生产基金:	用于国家和企业的生产性基本建设和增加企业的流动资金。
		非生产性基本建设基金:	用于文教卫生部门、国家行政和国防部门的基本建设以及物质生产部门的非生产性基本建设。
		社会后备基金:	国家和企业、事业单位用于应付意外事变、自然灾害的物资储备。
	消费基金	国家管理基金:	用于国家行政管理和国防方面的支出。
		文教卫生基金:	国家和企业用于文化、教育、卫生事业方面的支出。
		社会保证基金:	国家和企业用于社会救济和社会福利方面的支出。
		(以上支出中均包括各该部门工作者的劳动报酬基金)	
		生产工作者劳动报酬基金。	

正确处理积累和消费的比例关系

社会主义制度下积累和消费的关系不包含资本主义制度下积累和消费之间的那种对抗性矛盾。积累是扩大再生产的源泉,这对于社会主义生产和资本主义生产是同样适用的。但是,资本积累和资本主义生产的扩大,必然伴随着资本有机构成的提高和相对过剩人口的增加。在资本积累和劳动者消费之间,存在着尖锐的矛盾。社会主义积累是劳动者公共财富的增长。它为社会主义生产的扩大和为人民物质文化生活水平的进一步提高奠定物质基础。社会主义积累和劳动者消费之间,从根本上看是统一的。它反映了社会主义劳动者的整体利益与个人利益、长远利益与当前利益的一致。

但是，积累和消费毕竟是国民收入使用中的两个不同方面。积累基金主要用于扩大再生产，开展基本建设和增加机器设备等固定资产。大部分生产性基本建设不是当年可以投产的，特别是重工业的基本建设，周期更长，而且它不直接生产消费品。消费基金主要用于个人消费，满足人民当前的物质和文化需要。在国民收入的一定总额中，如果积累基金占的比重过大，消费基金的比重偏低，就会影响人民消费水平的正常提高，不利于调动劳动者的积极性，到头来又影响生产的发展。相反，如果消费基金的比重过大，积累基金的比重偏低，就会影响扩大再生产的速度，结果又会阻碍人民生活水平的进一步提高。可见，在社会主义积累和劳动者消费之间，也存在着矛盾。片面强调积累或者片面强调消费，都是不利于社会主义经济的发展和人民需要的满足的。所以，既要看到积累和消费统一的方面，又要看到矛盾的方面。社会主义积累和消费的矛盾，实质上反映了国家利益、集体利益和个人利益之间的矛盾，它反映着人民的社会需要和个人需要、长远利益和当前利益的矛盾。正确处理积累和消费的比例关系以及积累基金内部和消费基金内部的比例关系，不仅是个重大的经济问题，也是一个重大的政治问题。

正确处理积累和消费的比例关系，就是要找到积累和消费的最优比例关系。这种比例关系既要有利于促进社会主义扩大再生产，以维护人民的整体利益和长远利益，又要有利于提高人民的消费水平，以保证人们的个人利益和当前利益。我国社会主义建设正反两方面的实践经验证明，为着正确处理积累和消费的比例关系，必须根据客观经济规律的要求，遵循下列基本原则：

第一,必须在生产发展和国民收入增长的基础上,使积累基金和消费基金都有所增长。在社会主义生产发展和劳动生产率提高的基础上使工人、农民、知识分子的个人收入逐年有所增长,这是正确处理积累和消费比例关系的根本指导思想,体现着社会主义基本经济规律的客观要求。国民收入用于消费基金的部分,应保证按人口平均计算的消费水平,高于或至少不低于前一个时期。我国现阶段人口多,生产力水平不高,按人口平均计算的国民收入很低,积累的比重不宜过大。在处理积累与消费,生产与生活的关系时,应先安排好人民的生活,再安排扩大再生产。人民的衣、食、住、用、行安排好了,生活安定了,就会以更饱满的热情投入生产,大大提高劳动生产率。从长远看,积累将不是更少而是更多,速度将不是更慢而是更快。我国在第一个五年计划时期,国民收入中积累基金与消费基金的比例为24比76,即积累率为24%。第一个五年计划期间,工农业总产值增长67.7%,国民收入增长53%,职工平均工资增长42.8%,农民收入增长27.9%。积累与消费的比例安排,既保证了生产的增长,又保证了人民生活的改善。第二个五年计划时期,由于受了“左”的高指标、浮夸风的影响,1958—1960年的积累率高达40%,1959年竟达到43%。积累与消费的比例严重失调,以致生产猛升猛降,人民生活没有得到改善,生产的年平均增长率,也大大低于第一个五年计划时期。这一经验教训应牢牢记取。社会主义国家必须从各个时期社会主义建设的具体情况出发,来确定积累和消费的最优比例关系。

第二,积累和消费的比例安排,必须与国民收入的物质构成相适应。积累基金与消费基金的实现,要由一定数量的生

产资料 and 消费资料来保证。积累基金主要用来搞基本建设和增加机器设备等固定资产,其实物形态主要是生产资料,必须和社会提供的追加的生产资料数量相适应。如果积累基金安排过多,就会造成生产资料供应不足,必然要动用国家后备物资或造成部分基本建设项目停工待料;反之,积累基金安排过少,则会造成生产资料的积压,延缓生产建设的发展速度。消费基金主要用于个人消费,其实物形态主要是消费品,必须和社会提供的消费资料数量相适应。如果消费基金安排过多,就会使消费品供应紧张,甚至引起物价上涨;反之,消费基金安排过少,又会造成消费品积压,影响人民生活应有的改善。可见,积累基金和消费基金的比例关系最终还要受生产两大部类的比例关系的制约。

第三,必须安排好积累基金和消费基金内部的比例关系。积累和消费的比例关系同它们各自的内部比例关系有密切的联系。在积累基金内部首先要正确安排生产性积累和非生产性积累之间的比例关系;在生产性积累中,要正确安排农业、轻工业和重工业之间的投资比例关系;在重工业的投资中,要正确安排为自我服务的重工业与为农业、轻工业服务的重工业之间的比例关系。同样,也要正确处理消费基金内部诸如个人消费与社会消费,工人、农民与知识分子收入之间的比例关系。如果这些比例关系处理不当,片面强调生产性积累,忽视非生产性积累;片面强调重工业的投资,忽视农业、轻工业的投资;片面强调为自我服务的重工业的投资,忽视为农业、轻工业服务的重工业的投资;或者片面强调社会消费,忽视个人消费,等等,那么,即使积累基金和消费基金的总的比例关系是恰当的,也会由于它们各自内部的比例关系安排不当而

导致国民经济的比例失调。例如在积累基金的使用中，过多地安排建造厂房、增添机器设备等生产性基本建设投资，没有足够安排职工宿舍、商店店房、学校校舍、影剧院等非生产性基本建设投资，那么，工厂建成以后，由于生活设施跟不上，职工生活问题不能很好解决，就会影响生产，使企业不能充分发挥生产潜力。

总之，积累和消费的比例关系，本身虽然是一个分配问题，但是要处理好这一关系，却不能单纯从分配着眼，而要从社会再生产的角度，从它同生产、交换、消费的内在联系出发，瞻前顾后，统筹兼顾，适当安排。正确处理积累和消费的关系，是国民经济综合平衡中极重要的一环，必须从社会主义国家每一时期国内外经济和政治的客观实际出发，按客观经济规律办事，才能保证社会主义经济稳定地按比例地发展，保证人民物质文化生活水平的稳步提高。

第三节 社会主义制度下个人消费品的分配

按劳分配及其
客观必然性

“各尽所能，按劳分配”是社会主义的一项基本原则。各尽所能，是社会对每一个有劳动能力的社会成员的要求，就是说，人人应该尽自己的能力为社会工作。按劳分配，则是社会主义个人消费品的分配原则，就是说，在社会主义社会里，社会是按照劳动者提供给社会的劳动数量和质量来分配消费品的。社会分配给劳动者的消费品或代表一定数量消费品的货币，便是对劳动者提供的劳动的一种报酬。从劳动的数量来讲，谁的劳动时间长，劳动繁重程度高，他所得到的劳

动报酬就多。从劳动的质量来讲，复杂劳动是倍加的简单劳动，谁的劳动复杂程度高，他所得到的劳动报酬就多。总之，多劳多得，少劳少得；有劳动能力而不参加社会劳动的人，没有权利向社会领取劳动报酬，这就是按劳分配的基本内容和客观要求。

个人消费品必须实行按劳分配，是由社会主义社会的客观经济条件决定着的，是不以人们的意志为转移的客观规律。

马克思指出：“消费资料的任何一种分配，都不过是生产条件本身分配的结果。而生产条件的分配，则表现生产方式本身的性质。”^①马克思这里讲的“生产条件”包括着物质的生产条件和人身的生产条件两个方面。按劳分配的客观必然性，是由社会主义时期这两方面生产条件的特点决定着的。

物质的生产条件的分配就是生产资料的占有关系。生产资料的社会主义公有制，使劳动者成为生产资料的共同占有者。他们在全社会范围内或在一个集体经济的范围内同生产资料直接结合，共同劳动，并共同占有劳动成果。这些共同的劳动成果，在减去用来补偿消耗掉的生产资料以及扩大生产基金、后备基金、管理费用、满足公共需要的费用以及社会救济费用等各项社会扣除以后，其余的部分，经过分配，用来满足劳动者个人及其家庭的消费需要。生产资料社会主义公有制排除了依靠生产资料所有权不劳而获的可能性，排除了产品分配中的剥削关系。

产品分配形式也同社会生产力发展水平有很密切的关系。恩格斯指出：“分配方式本质上毕竟要取决于可分配的产

^① 马克思：《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第13页。

品的数量”^①。生产资料公有制虽然已使劳动者成为社会生产的主人，生产必须服从于劳动者的需要和利益，但是，社会主义时期生产力的发展水平，还不可能达到使社会产品极大丰富，还不能充分满足劳动者一切合理的需要，也就是说，还不具备实行按需分配的客观条件。

产品分配形式不仅要受生产力发展水平的限制，而且最终要服从于生产力发展的要求。这是生产关系一定要适合生产力发展规律的一种表现。恩格斯在论述社会主义条件下的分配时说：“只要分配为纯粹经济的考虑所支配，它就将由生产的利益来调节，而最能促进生产的是能使一切社会成员尽可能地全面发展、保持和运用自己能力的那种分配方式。”^②在社会主义阶段，按劳分配正是恩格斯所说的那种最能促进生产发展，最适合于社会成员全面地发展、保持和运用自己能力的消费品分配形式。

为什么呢？这就要从生产的人身条件即社会主义劳动者的特点来说明了。

在社会主义阶段，不论在经济、道德和精神方面，旧社会的痕迹都还不可能完全摆脱，旧的社会分工还没有消失，工农之间、城乡之间、脑力劳动和体力劳动之间的本质差别还依然存在，因而劳动者向社会提供的劳动也有明显的差别。有些人能够向社会提供质量较高的复杂劳动，有些人只能从事比较简单的劳动。同时，在社会主义阶段，一般说来，劳动仍然是谋生手段，还没有成为人们生活的第一需要。在这样的条

① 恩格斯：《致康·施米特（1890年8月5日）》。《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1972年版，第475页。

② 恩格斯：《反杜林论》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第240页。

件下,劳动者不同等的工作能力,便成为一种“天然特权”,如果在分配个人消费品的时候,不承认这种“天然特权”,不考虑劳动者劳动的差别,干多干少一个样,干好干坏一个样,实行平均主义的分配,就会挫伤人们的劳动积极性,不利于生产的发展,不利于劳动者发展、保持和充分运用他的劳动能力。只有“默认不同等的工作能力是天然特权”^①,把劳动者向社会提供的劳动量同他可能获得消费品的数量联系起来,实行按劳分配,用劳动作为分配个人消费品的尺度,才能促使劳动者努力学习,提高自己的劳动技能,充分运用自己的劳动能力为社会工作,从而推动社会主义生产的发展。

以上的分析说明,在社会主义阶段,只能以劳动作为个人消费品分配的尺度,实行按劳分配。这是不以人们意志为转移的客观经济规律。社会主义建设的实践证明,只有按照按劳分配规律办事,才能鼓励人们的劳动积极性,促进生产的迅速发展。偏离和违背这一规律,必然使人们受到客观规律的惩罚,破坏社会主义生产,动摇社会主义制度。

按劳分配的
历史进步性和
历史局限性

按劳分配是分配制度中的一个革命。几千年来,从奴隶制度一直到资本主义制度,产品分配关系始终是人剥削人的关系,劳动者总是为剥削者做苦工。只是在无产阶级夺得了政权,成为社会的统治阶级,建立了生产资料公有制以后,才在分配关系中消灭了对人的剥削,才能够按照人们向社会提供的劳动量来分配消费品,劳动者才第一次不为剥削者做工,而是为自己做工,为自己的社会做工,用自己的双手来

^① 马克思:《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第12页。

创造自己的幸福。所以，按劳分配的出现，标志着人类社会历史上一个划时代的进步。

按劳分配与不劳而获是根本对立的。按劳分配和不劳动者不得食的原则，还有利于改造游手好闲的懒汉和原来的剥削阶级分子，督促他们参加劳动，以便在劳动中改造成为自食其力的新人。所以，贯彻按劳分配原则不仅能促进社会主义生产的发展，而且是同不劳而获的剥削阶级思想进行斗争的有效手段。

按劳分配与平均主义是不相容的。平均主义是小生产的产物，是一种小资产阶级思想。它在社会主义时期是十分有害和反动的。因为平均主义的分配不是鼓励先进，而是鼓励落后，不能促进社会主义生产，而会破坏社会主义生产。所以，贯彻按劳分配原则，承认人们在劳动熟练程度和劳动力强弱上客观存在的差别，承认各个社会主义企业从经营管理好坏上体现出来的集体劳动的差别，并使这些差别在劳动报酬上体现出来，不仅对于发展社会主义生产是必需的，而且也是同小资产阶级平均主义思想进行斗争所必需的。

为着纠正分配中的平均主义，在一定的条件下扩大劳动报酬的差距，拉开档次，以充分体现奖勤罚懒、奖优罚劣，充分体现多劳多得，是完全必要的。但是，这决不意味着劳动报酬的差距愈大愈好。劳动报酬的差距如果超越了劳动者向社会提供的劳动数量和质量差距，同样是违反按劳分配规律，不利于调动全体劳动者的生产积极性的。应该看到，在社会主义制度下，培养复杂劳动力的费用的很大部分是由社会负担的，复杂劳动所创造的较大的价值，也不应完全归于个人。同时，随着社会主义经济文化的发展，劳动者之间文化水平和技

术水平的差距呈现缩小的趋势,因而,从社会主义经济发展的长过程来看,按劳分配规律要求劳动报酬之间的差距趋于缩小而不是趋于扩大,劳动者之间的生活富裕程度将呈现接近的趋势。

以上的分析说明,按劳分配的实现,是人类历史上分配制度的一次深刻革命。它完全适合社会主义生产发展的需要,完全适合工人阶级巩固社会主义制度和同资产阶级、小资产阶级思想进行斗争的需要。它完全是社会主义性质的,体现着社会主义的平等。

但是,按劳分配同社会主义生产关系的其他方面一样,不仅有它的历史必然性和历史进步性,而且也不可避免地有它的历史局限性。按劳分配原则要求任何人都按照劳动这个共同的尺度领取个人消费品。由于各个劳动者的体力强弱和技术高低存在着差别,每个劳动者能够向社会提供的劳动量是不等的,又由于劳动者的婚姻和家庭情况不一样,赡养人口有多有少,因此,社会以劳动这个共同的尺度应用于条件不同的劳动者身上时,必然会出现事实上的不平等,出现劳动者生活富裕程度的差别。

按劳分配的这种历史局限性,马克思是早就预见到的。他在《哥达纲领批判》一书中指出无产阶级革命胜利后所建立起来的社会,只是共产主义社会的低级阶段,不应当把这一时期的社会描绘成是毫无缺点的尽善尽美的社会。这一时期的社会还只能实行按劳分配的原则,而按劳分配则不可避免地会在劳动者生活富裕程度上出现实际上的不平等。马克思要人们用现实主义的态度来对待消费品分配制度上的这种不可避免的弊病,指出:“这些弊病,在共产主义社会第一阶段,在它

经过长久的阵痛刚刚从资本主义社会里产生出来的形态中，是不可避免的。权利永远不能超出社会的经济结构以及由经济结构所制约的社会的文化发展。”^① 马克思并且指出，只有到了共产主义社会的高级阶段，当社会生产力等各个方面的条件都已成熟的时候，才能消除按劳分配的这一历史局限性，实现“各尽所能，按需分配”的原则。

马克思的科学分析教导我们必须用现实主义的观点来对待按劳分配。一方面，必须看到按劳分配的历史局限性，而在一定范围内和一定程度上通过某些措施来弥补这些“弊病”。例如，对于没有劳动能力，生活没有依靠的老弱孤寡进行社会救济，对于人口多，劳力少，因而生活发生困难的劳动者家庭，通过某种集体福利措施给以补助。另一方面，又必须看到按劳分配的历史进步性和历史必然性，必须坚决按照按劳分配规律办事，决不能因为它还不是一种最理想的消费品分配制度而在实际工作中对于贯彻按劳分配有丝毫的动摇。

按劳分配 的形式

为了正确体现按劳分配规律的客观要求，必须正确运用劳动报酬的形式。我国国有企业和城镇集体企业中按劳分配的基本形式是工资，此外，还有奖金和津贴等补充形式。

社会主义工资与资本主义工资有着本质的区别。资本主义工资是劳动力价值或价格的转化形态，反映着资本对雇佣劳动的剥削关系。在社会主义制度下，劳动力不再是商品，工资不再是劳动力价值或价格的转化形态，而是实现按劳分配的一种具体形式，是劳动者为自己劳动所创造的价值的货币

^① 马克思：《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第12页。

形式,反映着国家、企业和个人根本利益一致基础上的社会主义关系。

劳动报酬采取货币工资的形式,就使社会主义经济中仍然存在名义工资和实际工资的差别。在一般情况下,社会主义经济中名义工资的增长同实际工资的增长是应当接近于一致的。在计划工作中,对工资和物价必须统筹兼顾,使货币工资的增长幅度大于消费资料价格的上涨幅度。在货币工资不变的情况下,消费资料价格应有所下降,或至少保持稳定。如果消费资料价格的上涨幅度超过货币工资的增加,就会导致实际工资的下降,那就会影响劳动者积极性的发挥,是必须避免的。

社会主义工资从计量劳动贡献和劳动报酬的形式来说,有计时工资和计件工资两种形式。计时工资是直接用劳动时间来计量劳动贡献和劳动报酬。在相同的时间内,则取决于劳动质量。计时工资的工资等级反映了劳动复杂程度、技术熟练程度和劳动繁重程度等差别。计件工资是根据工人完成的产品的数量或作业量来计量劳动贡献和劳动报酬。计件工资是计时工资的转化形式,两者只是劳动计量和工资支付形式上的不同,没有本质的区别。计时工资的适应性比较广。任何部门、企业、工种都可以采用,特别是对于那些生产自动化程度较高,劳动工序不能相对独立,产品质量要求高,又不易检验,以及生产任务经常变动的企业和工种,更适宜采用这种工资形式。但是,计时工资也有局限性,就是它只能反映劳动者在一定时间内应该提供的劳动量,而不能完全反映他实际提供的劳动量。所以,实行计时工资必须确定合理的工资等级、级差、劳动定额,建立严格的岗位责任制,以避免“出工不

出力”、“吃大锅饭”等弊端。计件工资的特点是能够比较准确地反映特定条件下劳动者实际提供的劳动量。劳动者完成的合格产品数量或作业量越多，得到的工资就越多。劳动报酬与劳动贡献直接联系起来了。所以，计件工资更能体现按劳分配规律的要求。但是，实行计件工资必须具备以下条件：1. 劳动工序必须相对独立，产品数量或作业量能准确计算；2. 产品质量必须有明确的标准，能用科学方法测定；3. 生产过程必须有正常的条件，原材料、燃料、动力的供应能保证生产的需要；4. 要有合理的劳动定额和计件单价。具备上述条件的企业、车间、工种，可以考虑实行计件工资制。各个企业、车间和工种，应根据自己的具体条件，以有利于生产发展和有利于调动劳动者积极性为准则，来决定采取哪种工资形式。

奖金是实现按劳分配的一种补充形式，是对劳动者的超额劳动的物质鼓励。在计时工资的情况下，每个劳动者的工资级别具有相对稳定性，而劳动者向社会实际提供的劳动量，却是经常发生变动的。对于那些实际上较同级劳动者提供了数量更多、质量更高的劳动，或为企业节约了更多原材料和燃料的职工，就应以奖金的形式来予以补偿和鼓励。在实行计件工资的情况下，劳动者在安全、节约、革新等方面提供的超额劳动也不能从计件单价上反映出来，也需要运用奖金这一报酬形式，以补充基本报酬形式的不足。总之，超额劳动是奖金的前提和尺度。奖金不同超额劳动联系起来，或不以超额劳动为尺度，就不能起到鼓励先进、促进生产的作用。

津贴也是一种补充的劳动报酬形式。井下津贴、海上津贴、野外津贴、岗位津贴、职务津贴等各种津贴，是对劳动强度大、工作条件差、工作责任重等条件下的超额劳动所支付的一

种补充报酬。

工分制在很长时期内曾是我国农业集体经济中的主要劳动报酬形式。工分是计量社员向集体经济提供劳动量的尺度，又是分配劳动报酬的尺度，体现着集体与个人、社员与社员之间的社会主义生产关系。在党的十一届三中全会以后，我国农业集体经济在农业生产责任制的推行中又发展起多种形式的联产承包责任制。在作业组或专业组承包的情况下，社员所得的劳动报酬，首先取决于全组完成承包定额的情况，然后再在组内按各人所得工分来分配全组的劳动收入。在采取包产到户、包干到户的情况下，从形式上看，社员所得的劳动报酬，已同工分很少联系或没有联系，而直接取决于他完成承包定额的情况。但是，在确定包产任务或包干任务的时候，是以标准劳动力在正常生产条件下所能实现的产量或产值为基准的。所以，这种以户为单位的联产承包责任制，实质上仍是工分制的一种转化形式。在适宜于集体所有、统一领导、分户经营的作业领域，它是计算最简单、利益最直接的按劳分配形式，最能调动劳动者的积极性和责任心。但是，在实行包产到户或包干到户的情况下，承包户个人可以投资改良土地和耕作条件，所以，承包户收入的多少，并不完全取决于他和家庭成员在生产中支出的劳动量的多少，而同时也取决于他投资的多少和投资的有效程度。

多层次的按劳
分配和波浪
式的共同富裕

马克思在《哥达纲领批判》中阐述按劳分配原则的时候，他设想全社会是一个统一的生产单位和统一的分配单位。在这样的经济条件下，社会主义劳动者的联合劳动，是单层次的全社会范围的联合劳动，按劳分配也被设想为是单层次

次的,即每一个劳动者直接把他的劳动贡献给整个社会,由一个社会中心根据各个劳动者提供的劳动量对他们分配相应的个人消费品。

社会主义实践表明,社会主义国家的现实经济条件同马克思原来的设想是有差别的,主要是:1.社会主义公有制有全民所有制和集体所有制两种形式,社会主义经济的所有权和经营权又是既统一又适当分离的;2.社会主义经济仍然是商品经济,每一个社会主义企业都是独立的(集体企业)或相对独立的(全民企业)商品生产者和经营者。这些经济条件表明,社会主义的联合劳动是多层次的。从统一的国民经济计划反映出来的全社会联合劳动,是社会主义联合劳动的最高层次,但并不是唯一的层次。由于企业是社会主义生产的基层单位,是独立的或相对独立的经济实体,社会主义联合劳动首先是以企业为范围组织起来的。以一个个企业为范围的联合劳动,是社会主义联合劳动的基本层次。在企业内部,还存在着以车间、科室、工段、班组为范围的联合劳动的分支层次。每一个社会主义劳动者的劳动,不是直接提供给社会,而是作为联合劳动的一个构成部分,分层次地逐级提供给社会的。例如,技术同样高明的五个八级车工,在管理水平参差不等的五个企业里工作。尽管这五个工人在自己的工作岗位上都非常尽职,车制出了精密度极高的零件。但是,由于五个企业的管理水平不一样,一个精密度极高的零件,当它同其他精密度极高的组件相配合时,可以成为精密度极高的一级产品,而当它同其他精密度高低不等的组件相配合时,整机就成不了一级品,而将成为二级品、三级品、等外品,甚至是废品。而在整机成为废品时,那位制造了极好零件的八级技工的劳动,也就变

成了无效劳动，社会并没有从他的劳动中得到任何有用的产品。

既然社会主义劳动者的劳动是作为联合劳动的一个构成部分来发生作用的，所以，在衡量劳动者的劳动贡献时，就不应该仅仅着眼于劳动者个人提供的劳动量，而应该同时考虑各级联合劳动向社会提供的经济效益。因此，社会主义的按劳分配，不能是单一层次的全国作为一个统一的分配单位，而应该是多层次的。不仅每一个自负盈亏的集体企业是一个独立的分配单位，就是全民企业，也应该在分配上既有统一性又有独立性；既有统一的工资福利制度，又应使企业职工的工资和奖金同企业经济效益挂起钩来。企业经济效益高，对社会贡献大的，职工的工资和奖金水平也就应该高些。在企业内部，不论是全民企业或集体企业，在按劳分配上也既要有统一性，又要有差别性。不仅要看每个劳动者在其工作岗位上的劳动贡献，而且也要考虑劳动者所在班组、工段、车间的联合劳动的业绩。同多层次的联合劳动相适应的多层次的按劳分配，才能避免大锅饭的弊端，促使劳动者不仅关心自己的岗位工作，而且关心他所在的班组、车间、企业的生产和经营。我国体制改革过程中出现的浮动工资制，便是实行多层次按劳分配的一种尝试。

实行多层次的按劳分配，必然会使一部分地区、一部分企业和一部分劳动者依靠勤奋劳动、依靠充分发挥生产和经营的积极性、主动性和创造性而先富起来，从而带动其他地区、其他企业和越来越多的劳动者也日益富裕起来。所以，社会主义的共同富裕，必然是波浪式的，有先有后的。长时期来，在按劳分配和共同富裕问题上，存在着一种误解，把共同富裕理解

为完全平均和同步富裕。在这种错误观点支配下,人为地抹煞不同地区和不同企业的联合劳动贡献的差别,在全民所有制范围内搞统一的工资和奖励标准,先进地区和后进地区一个样,盈利企业和亏损企业一个样;在企业内部,则不顾各车间、各班组联合劳动贡献的差别,干好干坏一个样。这种企业吃国家大锅饭、职工吃企业大锅饭的平均主义的做法,必然严重挫伤企业和职工的社会主义积极性,严重影响社会主义生产的发展。而社会主义生产不能迅速发展,当然就不可能实现共同富裕,只会出现普遍贫穷。只有允许和鼓励一部分地区、一部分企业、一部分人依靠勤奋劳动先富起来,才能对大多数人产生强烈的吸引力和鼓舞作用,从而带动更多的人走向共同富裕。

第四节 社会主义国家的经济职能

社会主义国家
是社会经济文化
发展的组织者

社会主义再生产的总过程,是在社会主义国家的组织和领导下实现的。工人阶级领导的、以工农联盟为基础的社会主义国家,是历史上新型的国家。这不仅是因为,与奴隶制国家、封建主义国家和资本主义国家不同,社会主义国家是劳动人民当家作主的国家;而且是因为,社会主义国家有着历史上一切以私有制经济为基础的国家所没有的职能:整个国民经济和社会文化组织者的职能。正是根据这些特点,所以斯大林指出,消灭了剥削制度和剥削阶级的“全新的社会主义国家,是历史上从未有过的国家”^①。

^① 《在党的第十八次代表大会上关于联共(布)中央工作的总结报告》。《斯大林文选》,人民出版社1962年版,第256页。

社会主义国家代表全体人民拥有属于全民所有的一切生产资料，通过制订和贯彻国民经济和社会发展规划来实现社会经济文化组织者的职能。这是社会主义国家最根本的经济职能。这一职能在我国已用国家根本大法的形式确立下来。五届人大五次会议通过的新宪法第十五条规定：“国家在社会主义公有制基础上实行计划经济。国家通过经济计划的综合平衡和市场调节的辅助作用，保证国民经济按比例地协调发展。”^①

为着实现社会经济文化组织者的职能，社会主义国家的无产阶级政党必须从自己国家的实际情况出发，把马克思主义的普遍真理同本国实际结合起来，为计划期间的社会经济文化发展拟订出正确的战略目标、战略重点、战略步骤和保证实现战略目标的方针、政策。

综合平衡是社会主义国家国民经济计划工作的基本方法。综合平衡是相对于单项平衡来说的。综合平衡的任务，是通过对国家人力、物力、财力全部资源和社会需要的对比分析，全面安排国民经济的发展规模和各项比例关系，使国民经济各部门之间和社会再生产各环节之间相互衔接，保证国民经济有计划、按比例、高速度地发展，以便充分利用现有的经济条件最大限度地满足社会需要。综合平衡包括物资、财政、信贷、外汇、劳动力等各个方面的平衡，其中物资平衡、财政平衡和信贷平衡的有机结合是最重要的。从整体出发，瞻前顾后，考虑到上下左右的关系，做好综合平衡工作，就可以避免片面性的错误。

综合平衡的客观需要和重大作用，证明社会主义经济的

^① 《中华人民共和国宪法》，人民出版社1982年版，第13页。

运动,是不能离开社会主义国家的领导、组织和管理。但是,长时期来,人们往往把社会主义国家领导和组织经济建设的职能,同国家机构直接经营企业混为一谈,认为国家对国民经济的管理越直接、越具体,就越有成效。在这种观点的支配之下,形成了政企职责不分的体制。一方面,中央和地方政府包揽了许多本来不应由它们管、管不了和管不好的事,以致那些必须由它们管的事又因精力分散而未能管好。另一方面,企业实际上成了行政机构的附属物,企业在生产和经营上的积极性、主动性和创造性就不可能充分发挥出来。

根据我国建国以来多年的实践经验,为着正确发挥社会主义国家的经济职能,应该实行政企职责分开。国家的经济职能主要是在宏观经济的管理方面,包括:制订经济和社会发展的战略、计划、方针和政策;制订资源开发、技术改造和智力开发的方案;协调地区、部门、企业之间的发展计划和经济关系;部署重点工程特别是能源、交通和原材料工业的建设;汇集和传播经济信息;掌握和运用经济调节手段;制订并监督执行经济法规;按规定的范围任免干部;管理对外经济技术交流合作,等等。各级政府部门原则上不应直接经营管理企业。少数由国家赋予直接经营管理企业的政府经济部门,则必须按照简政放权的精神,正确处理同所属企业的关系,以增强企业和基层自主经营的活力,避免由于高度集中可能带来的弊端。

在实行政企职责分开的条件下,原来在集中管理模式下由部门系统和地区系统的国家管理机构直接经营管理企业的职能,不再存在了,这就更需要发挥城市的中心作用。城市在历史上一般是由于地处水陆交通的要冲,从商品交换的集市

逐步地形成和发展起来的。社会主义经济既然仍然是商品经济,因此,社会主义经济的发展,客观上要求发挥城市作为商品生产和商品交换的中心和枢纽的作用,形成以城市特别是大中城市为依托的,不同规模的,开放式、网络型的经济区。当然,城市政府也必须实行政企职责分开,不是主要依靠行政手段管理企业,而是应该集中力量发挥下述职能:做好城市的规划、建设和管理;加强各种公用设施的建设;进行环境的综合治理;指导和促进企业的专业化协作、改组联合、技术改造和经营管理现代化;指导和促进物资和商品的合理流通;搞好文教、卫生、社会福利事业;促进精神文明的建设和创造良好的社会风气;搞好社会治安。同时,城市政府还应该根据国民经济发展的总体要求和当地的条件,做好中长期的经济和社会发展规划。

社会主义国家的经济职能主要应是管理和调节整个国民经济的发展。但是,宏观经济和微观经济不是互不关联而是有着紧密联系的。所以,虽然社会主义国家的各级政府部门原则上不直接经营管理企业,但是为了使各个企业的经济活动符合国民经济发展的总体要求,社会主义国家必须运用行政手段和经济杠杆来对企业进行必要的管理、检查、指导和调节,使千千万万个企业按照国民经济计划的要求来从事生产、交换、分配等经济活动。社会主义国家这一方面的职能,在《社会主义生产的调节机制》等章节中都讲过了,这里就不再重复了。

高度民主的社会主义
政治制度是社会主义
建设的必要保证

社会主义国家对于社会主义建设的作用,不仅通过制订和贯彻国民经济和社会发展规划来实现,而

且也通过政治对经济的反作用来实现。

“政治是经济的集中表现。”^① 政治制度是经济制度的上层建筑,它由经济基础决定,同时又对经济基础有巨大的反作用。同经济基础相适合的政治上层建筑,起着巩固经济基础和促进生产力发展的积极作用。同经济基础不相适合的政治上层建筑,则对经济基础的巩固和社会生产力的发展起消极的破坏的作用。这是历史唯物主义的基本原理。

同社会主义经济基础相适合的政治上层建筑是无产阶级专政。无产阶级专政的国家制度如我国的人民民主专政的国家制度,是对极少数破坏社会主义的敌对分子实行专政而在人民内部实行民主,由占人口绝大多数的劳动人民当家作主的政治制度。生产资料公有制使劳动人民在经济上成了生产的主人,这就必然要求政治上成为国家的主人,享有管理国家和管理企业的广泛的民主权力。社会主义民主是供广大劳动人民享受的民主,是资产阶级民主无法比拟的。列宁说:“生气勃勃的创造性的社会主义是由人民群众自己创立的。”^② 而只有高度民主的社会主义政治制度,才能使各项事业的发展符合人民的意志、利益和需要,使人民增强主人翁责任感,充分发挥主动性和积极性,也才能对极少数敌对分子实行有效的专政,保障社会主义建设的顺利进行。

高度民主的社会主义政治制度,是巩固和完善社会主义经济制度、发展社会生产力的客观要求。但是,高度民主的社会主义政治制度,不可能在无产阶级夺取政权以后一蹴而成,

① 《再论工会、目前局势及托洛茨基和布哈林的错误》。《列宁选集》第4卷,人民出版社1972年版,第441页。

② 《全俄中央执行委员会会议》。《列宁全集》第26卷,第269页。

而需要有一个逐步建设和逐步完善的过程。而我国的经验证明,没有高度民主的社会主义政治制度,党和人民便不能有效地保卫社会主义制度,及时地防止林彪、江青这样的野心家、阴谋家篡夺党和国家的权力。没有高度民主的社会主义政治制度,人民作为国家和企业的主人翁的地位便得不到保障,党的群众路线便不能真正得到贯彻,党和国家便不能及时地正确地总结实践经验,按照经济规律和自然规律的客观要求办事。总之,没有高度民主的社会主义政治制度,社会主义建设的顺利开展就缺乏可靠的保证。“大跃进”和“文化大革命”那两次大折腾,直接的原因虽然各不相同,但就政治与经济的关系这一角度来考察,都可以归结于人民民主和党内民主还不够健全。

所以,决不可以把社会主义经济建设和社会主义政治建设割裂开来。胡耀邦同志在党的十二大的报告中总结我国历史经验的基础上指出:“社会主义的物质文明和精神文明建设,都要靠继续发展社会主义民主来保证和支持。建设高度的社会主义民主,是我们的根本目标和根本任务之一。”^①

阅 读 书 目

1. 马克思:《哥达纲领批判》第1节。
2. 胡耀邦:《全面开创社会主义现代化建设的新局面》,第三、四部分。
3. 《中共中央关于经济体制改革的决定》,第3、6节。

^① 胡耀邦:《全面开创社会主义现代化建设的新局面》,人民出版社1982年版,第30页。

思 考 题

1. 社会主义精神生产包括哪些领域?它对社会主义物质生产的发展有哪些作用?
2. 怎样从社会主义国民收入的再分配来认识物质生产部门和非物质生产部门劳动者之间的关系?
3. 正确处理积累和消费的意义何在?
4. 为什么说按劳分配必须是多层次的?社会主义劳动者的共同富裕必然是波浪式的?
5. 在政企职责分开的条件下,社会主义国家怎样正确发挥管理经济的职能?

第十六章 社会主义国家的 对外经济关系

第一节 独立自主和对外开放

社会主义国家
发展对外经济
关系的必要性

社会主义国家的经济建设，必须立足于本国，依靠本国的人力、物力和财力，坚持独立自主、自力更生的方针。尤其象我国这样一个有十亿人口的大国，进行现代化建设更必须立足于自力更生，主要依靠自己艰苦奋斗，这是绝对不能动摇的。把社会主义现代化建设的实现主要寄希望于外国的援助，那当然是一种不切实际的空想。

但是，独立自主、自力更生并不是闭关自守。经济活动国际化是商品经济和社会化大生产发展的必然趋势。马克思、恩格斯早在一百多年前就已经指出：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”^①“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”^②马克思、恩格斯的这一论断，随着历史的推移，越来越被证明是正确的。在当代世界上，生产力和科学技术的发展更加迅速，

① 《共产党宣言》。《马克思恩格斯选集》第1卷，第254页。

② 同上书，第255页。

国际间的经济技术联系日益密切，生产力的社会化已发展成为国际化。绝大多数国家和地区都在利用这种国际经济联系发展自己的经济，而且越是经济发达的国家，其国际经济联系就越是广泛；越是经济发展快的国家，在吸收外资、引进技术、发展对外贸易方面迈的步子就越大。通过发展国际经济往来，以促进和加强本国的经济建设，这已成为当代世界经济发展的潮流。

世界上任何一个国家，都不可能拥有经济发展所需要的一切资源和技术，即使象美国这样一个资本主义世界经济最发达、技术最先进的国家，情况也是如此。美国的石油等能源的供应，在很大程度上依赖于国际市场，美国道格拉斯公司的闻名世界的大型波音 747 客机，共由 450 万个零部件组成。这些零部件除美国自制的外，还来自六个国家的 11,000 家大企业和 15,000 家中小企业。而且由于各国自然条件和技术条件的差别，在同一时期内生产的同种商品，会有不同的国别劳动耗费，有不同的国别价值。用输出国际价值较高的商品换回国际价值较低的商品，就能扬长避短，发挥优势，取得最好的经济效益。所以，发展对外经济关系，实行对外经济、技术、资金、人才、信息的交流，可以享受国际分工的好处，加快社会主义建设的速度。那种把自己孤立于世界经济联系之外，企图一切依靠自己的力量来解决本国所有经济技术问题的想法和做法是一种愚昧落后的表现。斯大林早就指出：“以为社会主义经济是一种绝对闭关自守、绝对不依赖周围各国国民经济的東西，这就是愚蠢之至。”^①

① 《共产国际执行委员会第七次扩大全会》，《斯大林全集》第 9 卷，第 118 页。

实行对外开放
是我国坚定不移的国策

当今所有国家,包括象联邦德国、日本这样发达国家在内,都十分重视通过发展对外经济关系,利用国际分工来加快本国的经济发展。我国是一个从半殖民地半封建社会发展过来的发展中的社会主义国家,原来的生产力水平较为低下,为了争取在较短的时间内使我国的经济赶上世界先进行列,尤其需要实行对外开放,即按照平等互利的原则扩大对外经济技术交流,这是我国坚定不移的国策。

我国在五十年代初从苏联取得长期贷款,引进了一批技术和设备,对于我国社会主义工业化起了很好的作用。六十年代到七十年代中期,我国从日本和联邦德国等国进口了一些石油、化工、冶金、矿山、电子、精密机械等方面的技术和设备。这些项目的建成投产,增加了我国一些重要部门的生产能力,并填补了我国工业的若干空白。但是,在很长一段时期,由于受到“左”倾思想的影响,片面地把自力更生理解为一切靠自己,一切不求人,盲目排外,对国际间经济合作的发展,对世界先进技术的发展,视而不见、听而不闻。特别是在十年内乱期间,“四人帮”别有用心地把独立自主同学习外国对立起来,把自力更生和闭关自守等同起来。他们把进口技术设备攻击为“崇洋媚外”,把出口矿产品污蔑为“卖国投降”。“四人帮”所推行的这种闭关锁国自绝于国际分工的愚昧政策,给我国的国民经济造成了极为严重的后果,扩大了我国同世界先进国家在科学技术上的差距。

党的十一届三中全会批判了“四人帮”的谬论,纠正了“左”的错误指导思想,确定了对外实行开放、对内搞活经济的重大战略方针,要求在自力更生的基础上,积极发展同世界各

国平等互利的经济合作，努力采用世界先进技术和先进设备。

坚持独立自主、自力更生同发展对外经济关系，是社会主义建设中相互联系、相互依存的两个方面。自力更生地发展本国社会主义经济是发展对外经济关系的基础；而发展对外经济关系又有利于增强自力更生地发展社会主义经济的能力。它们是相互促进而不是相互对立的。赵紫阳同志在阐述我国对外开放政策时说：“社会化大生产的一个根本特点就是交换的扩大，而且已经从国内交换扩展到国际交换。同国际市场联系起来，扩展对外贸易，引进先进技术，利用外国资金，以及发展各种形式的国际经济技术合作，所有这些都是以自己的长处，通过国际间平等互利的交换，补自己的短处，这不但不会妨碍而且只会增强我们自力更生的能力。”^①正确处理自力更生与对外开放的关系，我们就可以在社会主义现代化建设中利用两种资源——国内资源和国外资源；开拓两个市场——国内市场 and 国外市场；学会两套本领——管理国内经济的本领和开展对外经济贸易的本领。这样，必将大大加快我国社会主义现代化建设的速度。

在实行对外开放中，既要反对闭关自守、盲目排外的思想，又必须反对盲目崇外、一切依赖外国的思想，注意抵制资本主义思想的侵蚀。胡耀邦同志在阐述对外开放的战略方针时，既充分阐述了按照平等互利原则扩大对外经济技术交流的重大意义，同时又指出：“扩大对外经济技术交流，目的是增强自力更生的能力，促进民族经济的发展，而决不能损害民

^① 赵紫阳：《当前的经济形势和今后经济建设的方针》，人民出版社1981年版，第36页。

族经济。国内能够制造和供应的设备特别是日用消费品，不要盲目进口。要在统一计划、统一政策和联合对外的前提下，发挥地方、部门和企业开展对外经济活动的积极性，同时反对任何损害国家民族利益的行为。我们千万不要忘记，资本主义国家和资本主义企业决不会因为同我们进行经济技术交流，就改变它们的资本主义本性。我们在坚持实行对外开放政策的过程中，一定要坚决警惕和抵制资本主义思想的侵蚀，反对任何崇洋媚外的意识和行为。”^①

第二节 社会主义国家的对外贸易

社会主义国家的 对外贸易的 性质和特点

社会主义国家的对外贸易，就是社会主义国家和别的国家和地区之间的商品交换。对外贸易是国际间经济交往传统的重要形式。社会主义国家的对外经济关系，也首先是通过对外贸易来实现的。它由出口和进口两方面组成。

一个国家对外贸易的性质，是由这个国家的社会经济制度决定的。社会主义国家的对外贸易是建立在生产资料公有制的基础上的，真正独立自主和平等互利的对外贸易。它受社会主义经济规律的支配，为社会主义建设服务。社会主义国家对外贸易具有以下特点：

第一，实行对外贸易的国家统制。所谓国家统制对外贸易，就是指一切对外贸易活动都必须置于国家集中领导和统一管理之下，实行统一政策、统一计划和联合对外。这是社会

^① 胡耀邦：《全面开创社会主义现代化建设的新局面》，人民出版社1982年版，第21页。

主义国家对外经济活动的基本原则，是胜利地进行社会主义革命和社会主义建设，捍卫国家的政治、经济独立，巩固人民民主专政的重要条件。但是，实行对外贸易的国家统制，并不是说一切进出口业务都要由国家的外贸机构直接经营。我国外贸体制改革的原则是：应该在既要集中统一、又要放权搞活原则的指导下，实行政企分开，工贸结合，进出口结合，制定出一整套适合我国情况的外贸体制，从组织上保证对外贸易的发展。

第二，贯彻平等互利、互通有无、独立自主、自力更生的原则。平等互利是社会主义对外贸易必须遵循的一条重要原则。在贸易中要相互尊重对方的愿望，照顾对方的需要和可能，有利于彼此的经济利益；进出口商品的品种、质量、规格要符合双方的要求；在商品价格上应当公平合理，反对利用垄断地位来抬价或压价。要互相尊重合同，严守信用，按时、按质、按量履行承担的责任。

坚持平等互利的原则，要从政治上、经济上全面考虑。不论出口和进口，都不允许附带任何不平等的条件和不合理的要求。要保证国家的独立自主和自力更生，坚决反对通过对外贸易妄图谋取经济特权和政治特权的任何霸权主义的行径。

第三，实行有计划有组织的出口和进口，量出为入，进出口基本平衡，争取外汇略有节余。社会主义经济是计划经济，对外贸易是整个国民经济的有机组成部分，当然也必须有计划地进行，不论进口或出口的业务都必须纳入国民经济计划。要从全局出发，搞好外贸计划的综合平衡，协调外贸与生产，外贸与内贸，外贸出口与进口等各方面的比例关系。但是，国

际贸易与国内贸易相比，在计划的要求上又有所不同。特别是出口商品要更多地考虑国际市场的需要，不能把计划订得过死，否则就势必影响销路或者卖不出合理的价格。

有计划地组织进出口贸易，关键是扩大出口贸易。出口的规模从根本上决定了进口的规模。即使利用国际信贷，最终还得主要靠出口所取得的外汇来支付。为了发展出口贸易，就要努力发展生产，增加品种，提高质量，改进设计和包装，还要及时了解国际市场的情况，积极改变出口商品的构成，采取灵活多样的贸易方式来发展出口贸易。在扩大出口的基础上，才能扩大进口，更好地引进符合社会主义建设需要的设备和技术。

社会主义 国家对外贸易 的作用

对外贸易是社会主义经济运动不可缺少的环节，是国内外经济交往的桥梁和纽带。做好外贸工作，对于社会主义生产的发展和人民需要的满足，都可以起积极的促进作用。

第一，通过对外贸易，引进外国的先进技术和设备，可以加速国民经济的技术改造，提高本国的科学技术水平，改变经济和技术落后的状况，迅速提高劳动生产率，以加快社会主义现代化建设的步伐。

第二，通过对外贸易，可以互通有无，调节余缺，加强国内外的物资交流。出口一些本国的优势产品，进口一些工农业生产急需的重要物资，以弥补由于自然条件造成的某些资源的短缺。这就可以及时调整生产发展和技术进步所引起的新的不平衡，协调各方面的比例关系，使经济结构合理化，以保证社会主义再生产的顺利进行。

第三，通过对外贸易，把产品拿到国际市场上去竞争，接

受检验,将有力地促进企业改善经营管理,增加花色品种,改进质量,降低成本,提高经济效益。

第四,通过外贸出口,可以扩大生产,增加就业;通过先进装备的进口,可以增加企业经济效益。这些都可以增加社会主义建设资金的积累。

此外,通过对外贸易往来,还可以丰富人民的生活,促进相互了解,增进同各国人民之间的友谊和团结。

我国的对外贸易有悠久的历史。新中国成立以后,我国同许多国家和地区发生了贸易关系。但是由于客观的历史原因和我们长期以来“左”的错误指导思想的影响,我国的对外贸易没有能够得到更快的发展。党的十一届三中全会作出了对外开放、对内搞活经济的决策,对外贸易有了新的发展。1984年我国已同世界上170多个国家和地区建立了经济贸易关系。1983年我国进出口贸易的总额比1978年增长了近一倍,同期出口总额增长一点二倍,占世界出口总额的比重由1978年的0.75%上升到1983年的1.23%。从1981年到1983年我国出口连年大于进口,不仅利用贸易顺差还清了前几年的国际商业贷款,而且积累了相当大量的外汇储备,使我国在对外贸易中掌握了主动权。1983年我国的进口总额中,石油化工等成套设备占10.4%,钢材、铜、铝等原材料占45.5%,粮食和农用生产物资占20%,家用电器等生活消费品也占有相当的份额。在出口总额中,石油、矿产品等重工业产品约占43%,纺织品、轻工业品、手工艺品等轻纺产品占41%,农副产品占16%。对外贸易的发展,加强了我国同其他国家的经济联系,促进了我国的社会主义现代化建设和人民生活的改善。但是,我国的对外贸易在国民经济中所占的

比重还很小，远远低于世界各国的平均水平。这对于我国这样一个社会主义大国来说，是很不相称的，也适应不了社会主义现代化建设的需要。因此，随着我国经济建设的进一步发展，对外贸易必定要有一个更大规模的发展。

第三节 社会主义国家的对外技术、资金交流

社会主义国家发展对外经济关系，除了发展对外贸易以外，还有其他多种形式，其中对外技术交流和资金交流是两种重要的形式。

社会主义国家的对外技术交流

由于各国的历史条件、自然条件和生产的发展状况不同，科学技术的发展总是不平衡的。进行国际间的技术交流，取长补短，可以起到相互促进的作用。当今世界，技术日新月异，各国相互学习、引进先进技术的活动日益频繁，已成为发展现代化大生产的客观要求。

科学技术是人类在长期生产斗争和科学实验活动中创造的共同财富。在国际间相互竞争的情况下，技术的发展是又有国界又没有国界的。所谓有国界，就是说，一个国家对于自己的先进技术，总想要采取技术保密和技术垄断，不会无代价地白白奉送给别的国家。所谓没有国界，就是说，先进科学技术的运用，是没有阶级性，也没有国家和民族的界限的。资本主义国家可以利用，社会主义国家也可以利用。已经取得胜利的社会主义国家，为了加快社会主义经济建设的速度，建立强大的社会主义物质基础，必须积极利用世界各国已经取得的技术成果。列宁在十月革命胜利前后，曾不止一次地讲过，

社会主义国家如果拒绝学习资本主义的先进技术和文化成果，那是愚昧落后的表现。他指出，已经夺取到政权、走上社会主义道路的工人阶级，“要把资本主义所积累的一切最丰富的、历史上是我们所必需的全部文化、知识和技术，由资本主义的工具变成社会主义的工具”。^①列宁的这一理论具有普遍意义，对于我国也是完全适用的。

社会主义国家对外技术交流包括技术输出和技术引进。对外技术交流的状况取决于每一个社会主义国家不同时期的具体经济条件。

我国是一个发展中的社会主义国家，同世界技术先进国家相比，科学技术的差距还是很大的。因此，在技术输出方面，除了针灸医疗、烹饪，以及工业技艺上少量先进技术被经济发达国家采用外，主要是在同第三世界国家发展经济技术合作方面，提供我们力所能及的技术援助。从技术交流整体来看，我国现阶段和今后相当长时期内的重点，是引进国外先进技术和对我们有用的先进管理经验，以增强我国现有企业的素质和增强自力更生的能力。在自力更生的基础上引进必要的先进技术和设备，坚持学习和创新相结合的原则，对国民经济的发展有着重要的促进作用。

第一，引进先进技术可以避免漫长的摸索过程，为生产技术赶上世界先进水平赢得时间。据统计，一项技术发明，从科研、试验、设计到投产，一般需要十到十五年的时间，而引进国外先进技术到投产，平均需要五年，有的只要二到三年的时间就可以完成。技术引进是加速技术发展的重要途径。当然，

^① 《在国民经济委员会第一次代表大会上的演说》。《列宁全集》第27卷，第386页。

发达国家为了保持他们的技术优势,一些特别尖端的技术,是不大愿意转让的,还要依靠我们自己努力创造。

第二,引进先进技术可以减少研究和试制的费用,节省社会主义建设资金。引进先进技术当然要付出相应的代价,但是购买现成的技术,比从头研究的费用要节省得多。例如日本二次大战后,共组织过六次引进技术的高潮,总共花费了101亿美元,引进了33,800项技术。据日本人估计,战后十五年日本工业产值增长的32%是从引进技术而来的,这部分增产的产值相当于技术引进费用的十倍。

第三,引进先进技术,可以推动国民经济的技术改造和设备更新,加快生产技术的发展,迅速提高劳动生产率。同时,可以提高国内的生产能力,扩大生产规模,更好地满足国内市场和外贸出口的需要。

第四,引进先进技术的过程,也是学习外国先进科学技术和现代管理方法的过程,可以促进科学研究水平和经营管理水平的提高。

总之,技术引进是一条花钱少、见效快、加速我国技术发展的有效途径,也是实现我国到2000年工农业年生产总值翻两番的必要措施。但是,为了充分发挥技术引进的经济效益,引进技术必须量力而行,讲求社会效益。在引进技术和引进设备的关系上,应以引进技术为主,一般应该多引进技术,少进口设备;在进口设备时,要同时引进制造技术,要把引进和创新结合起来。通过引进,消化吸收,提高自己技术水平和创新能力。技术引进只有按照这样的原则进行,才能促进社会主义现代化建设多快好省地发展。

社会主义国家的对外资金交流

社会主义国家对外资金交流包括资金输出和输入两个方面。对外资金交流的状况，同样取决于每一个社会主义国家不同时期的具体经济条件。

我国作为一个发展中的社会主义国家，资金输出在现阶段是极其有限的。象我国南京电讯器材公司向美国制造电脑打印机的桑蒂克公司投资 200 万美元，拥有该公司 15% 的股票。这一类对外投资，目的是为了更有效地获得国外先进技术知识和管理方法。我们对一些资源丰富的国家进行投资，合作开发矿藏，是为了保证我国需要进口的某些矿产品可以有更稳定的来源。这一类的投资在我国还仅仅处于起步阶段。此外，我国的资金输出主要是对第三世界国家提供力所能及的资金援助。从对外资金交流整体来看，我国现阶段和今后相当长时期内的重点，是资金输入，即在平等互利的原则下，积极有效地利用外资。

利用外资加速本国经济和技术发展，是世界经济中人所共知的现象。象美国和日本这样经济发达的国家，在其发展过程中就曾经大量利用外资。在十月革命胜利后，列宁就主张积极利用外资，他说：“当我们国家在经济上还极其薄弱的时候，怎样才能加速经济的发展呢？那就是要利用资产阶级的资本”。^① 三十年代，苏联曾利用西方发生经济大危机的有利条件，接受外国贷款，引进技术和设备，聘请外国专家，建成了不少大的项目，苏联“一五”计划中约有 2/3 的项目是利用美国、德国的资金和技术建成的。从六十年代起，苏联和

^① 《在俄共(布)莫斯科组织支部书记会议上的演说》。《列宁全集》第 31 卷，第 392 页。

东欧各国进一步接受西方贷款并通过补偿贸易方式利用外资，到1981年底，向西方借款金额已达800亿美元。这对于他们经济和技术的发展起着积极的作用。许多发展中国家，由于经济技术较为落后，吸收外资就更为重要。

我国社会主义现代化建设所需要的资金，主要依靠本国内部积累。但是，在平等互利原则下，积极有效地利用国外资金，一方面可以弥补我国建设资金的不足；另一方面，又可借以得到先进技术和管理经验，对于我国的社会主义建设是有利的，应充分重视。当然，利用外资的数量要有适度的控制，充分考虑国内的消化能力、配套能力和偿还能力，要谨慎从事、量力而行，注意经济效益。只有这样，才能推动本国经济的发展。

利用外资的方式主要有两类。一类是外国政府和国际金融组织提供的贷款和民间的商业贷款。这种贷款，构成国家的对外债务，要用外汇或出口产品偿还。另一类是吸收直接投资。如合资经营企业，合作经营企业，合作开发资源，补偿贸易和外商独资企业等等。国家对这些外来投资一般不承担偿还义务，而是由企业自负盈亏，从盈利中偿付。此外，我国利用外资还采用来料加工、来料装配、发行国际债券和借贷技术装备等具体形式。利用外资的形式要灵活多样，争取有利的条件、最低的利息和费用。

我国除了在五十年代利用苏联政府提供的74亿旧卢布的长期贷款用于“一五”计划时期的重点建设以外，以后在很长一个时期内，由于受“左”的思想的干扰，没有利用过别的外资，并以“既无内债，又无外债”自负。这是一种闭关锁国思想的反映。经过党的十一届三中全会后的拨乱反正，利用外资

工作得到了积极稳妥的开展。从1980年到1983年底,我国利用各种形式的外资累计总额为146亿美元,大体相当于我国“六五”计划期间国内基本建设投资总额的15%。通过各种形式利用外资,已开始显示出以下几个方面的积极作用:1.支援重点建设;2.带进了一批先进技术;3.进行了海洋石油勘探开发;4.加速了经济特区的建设。以海洋石油开发为例,到1983年底,我国同13个国家、48个外国石油公司和厂家签订了海上石油勘探合同,完成了42万平方公里海域找油的地球物理普查工作,发现400多个有良好开采前景的构造。第一轮招标,我们和27家公司签订了18个合同,外商协议投资10亿3千万美元。如不利用外资及其连带的先进技术与管理,我国要在短时间内取得海洋石油开发这样大的成绩,是不可能的。

除了发展对外贸易、发展对外技术和资金交流以外,发展对外承包工程和劳务合作也是国际间经济技术合作的形式。通过各种形式的经济技术交流,我们加强了同其他国家的经济技术合作,也促进了我国社会主义现代化建设的发展。

我国的经济 特区和对外 开放地区

设置经济特区,是我们实行对外开放政策的一个重要组成部分,它是发展对外经济关系的一种有效的特殊形式。

世界上不少国家和地区早已设立了各种不同类型的经济特区,目前大约有400多个,有出口加工区、自由贸易区、自由关税区、自由港、投资促进区以及综合性的经济特区等等。各种类型的经济特区的共同特点就是在一个国家或地区内划出一定的范围,在对外经济活动中采取更加开放的特殊政策,实行各种优惠的办法,创造良好的投资环境,鼓励和吸收外商、

外资兴办企业和其他事业,以促进本国经济的发展。

我国政府为了发展对外经济技术合作,促进社会主义现代化建设,于1980年决定在广东省的深圳、珠海、汕头和福建省的厦门等四个市,划出一定的地区建立经济特区,这是我国对外开放政策的重大试验。我们兴办的这四个经济特区,不是政治特区。它仍然是中国共产党领导下,中华人民共和国完全行使主权的行政区域,同样要坚持四项基本原则,建设社会主义精神文明等。它的“特”就特在实行特殊的经济政策和特殊的经济管理体制上。具体表现在以下几个方面:1. 特区经济发展的资金以利用外资为主。2. 特区的经济活动,在国家计划指导下,主要依靠市场调节。3. 对前来投资的客商,在税收、土地使用费、出入境管理方面,给予特殊的优惠和方便。4. 国家给特区比较多的经济活动的自主权。如,重工业5,000万元以下,轻工业3,000万元以下,不需要国家平衡生产建设条件的项目,特区可以自行审批;基建指标可以在国家控制指标之外另算等等。这方面的自主权,一般比现在省一级的权限还要大些。

建设经济特区,不仅对特区本身,而且对我国的社会主义现代化建设具有不容忽视的作用。这种作用,邓小平同志形象地把它比喻为“窗口”的作用。他说:“特区是个窗口,是技术的窗口,管理的窗口,知识的窗口,也是对外政策的窗口。”^①前三个窗口是便于我们向外看的,以便通过特区学习国外先进的技术、先进的管理方法和获得信息等知识。第四个窗口,是便于人们从外向内看我们的。有了经济特区这样活

^① 邓小平:《关于经济特区和增加对外开放城市问题》。《建设有中国特色的社会主义》,人民出版社1984年版,第25页。

生生的榜样，可以有助于外商、华侨了解我们的对外开放政策，也可以使港澳同胞和台湾同胞更好地了解党的方针政策，对于1997年我国恢复对香港行使主权后维持和发展香港的经济繁荣，对于台湾回归祖国都可以起到积极的作用。

设置经济特区几年来的实践经验证明，它对于贯彻对外开放政策是有力的措施。为了进一步贯彻对外开放的政策，我国政府于1984年4月作出了进一步开放天津、上海、大连等十四个沿海港口城市和海南岛的决定。所谓进一步开放，主要包括两个方面的内容：一是扩大这些城市的自主权，让它们有充分的活力去开展对外经济活动；二是对前来投资的外商给予优惠的待遇，以利于更好地利用外资和引进先进技术。开放十四个沿海城市以及后来长江三角洲、珠江三角洲等开放地带的设立，是我国实行对外开放的又一新的重大步骤。

实行对外开放，不仅在我国经济技术发展水平较低的现阶段是完全必要的，就是将来我国的四个现代化实现了，经济技术的发展水平居于世界先进行列了，我们仍然需要实行对外开放，按照平等互利的原则积极发展对外经济合作和技术交流。当然，对外经济合作和技术交流的内容和形式会随着我国经济条件的改变而改变，但对外开放的原则不会变。它将是我国长期坚持的国策，因为它对于我国社会主义建设的发展和增进我国人民同世界各国人民的友谊，是十分必需的。

阅 读 书 目

1. 列宁：《在俄共（布）莫斯科组织支部书记会议上的演说》。

2. 邓小平:《关于经济特区和增加对外开放城市问题》。
3. 《中共中央关于经济体制改革的决定》第8节。

思 考 题

1. 社会主义国家为什么要发展对外经济关系?发展对外经济关系的内容是什么?
2. 引进先进技术和积极有效利用外资对于我国社会主义现代化建设有什么意义?
3. 我国经济特区的特点有哪些?经济特区的全国意义何在?

结束语 建设有中国特色的社会主义，为共产主义的最高理想而奋斗

社会主义代替资本主义是人类社会发展史上一场最深刻的革命，一次伟大的飞跃。但是，马克思主义认为，社会主义一旦建立以后，必然还要在社会基本矛盾推动之下，不断地自我完善和自我发展。社会主义社会发展的最终目标，是人类最高的理想社会即共产主义社会。

共产主义社会是人类最高理想的社会

马克思在《哥达纲领批判》一书中，曾科学地预见到**共产主义社会的基本特征是“在自己的旗帜上写上：各尽所能，按需分配！”**^①

“各尽所能”，就是社会成员各按自己能力尽量为社会工作。这个“各尽所能”，在社会主义阶段，是社会对一切有劳动能力的成员所要求的义务。在共产主义阶段，劳动不仅是有劳动能力的人对社会应尽的义务，不仅是一种谋生手段，而且已成为社会成员的一种习惯，成为他们生活的第一需要。列宁

① 马克思：《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1972年版，第12页。

说：“共产主义劳动，从比较狭窄和比较严格的意义上说，是一种为社会进行的无报酬的劳动，这种劳动不是为了履行一定的义务、不是为了享有取得某种产品的权利、不是按照事先规定的法定定额进行的劳动，而是自愿的劳动，是无定额的劳动，是不指望报酬、没有报酬条件的劳动，是根据为公共利益劳动的习惯、根据必须为公共利益劳动的自觉要求（这已成为习惯）来进行的劳动，这种劳动是健康的身体的自然需要。”^①这就是说，在共产主义社会中，人们的劳动，不但已经摆脱了剥削，而且已不再与个人物质利益相联系。

“按需分配”，就是共产主义社会将按每个社会成员的需要来分配消费品；而这种需要是一个有高度文化教养的、其个性获得全面发展的人的一切需要。也就是说，在共产主义社会中，劳动者的消费，不但不再局限于再生产劳动力所需要的狭窄范围内，而且也不再受劳动能力差别的影响。马克思和恩格斯在阐发共产主义区别于社会主义的基本原则时说：“人们的头脑和智力的差别，根本不应引起胃和肉体需要的差别”，“活动上，劳动上的差别不会引起在占有和消费方面的任何不平等，任何特权”^②。

按需分配和各尽所能是密切联系、互为条件的。只有当社会一切成员都尽其所能地、自觉自愿地为社会劳动，并且每一社会成员的劳动，都是运用着最先进技术装备、具有很高效率的高质量劳动，能创造出极其丰富的社会产品，才有可能对个人消费品实行按需分配。同时，只有按照每一个社会成

① 《从破坏历来的旧制度到创造新制度》。《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第176页。

② 《德意志意识形态》。《马克思恩格斯全集》第3卷，第637、638页。

员的需要分配消费品，保证充分满足每一成员作为一个有高度文化教养的人的各种合理需要，才能保证他们成为全面发展的共产主义新人，才能使他们尽其所能地、自觉自愿地为社会的公共利益进行不计报偿条件的劳动。从这里也可以知道，实现各尽所能和按需分配，都要求有一定的物质条件、经济条件和精神条件。

资产阶级和小资产阶级的理论家总要想方法来歪曲各尽所能、按需分配的共产主义原则。资产阶级理论家认为，如果一旦实行按需分配原则，人们就不会好好地劳动，并且将提出各种贪婪的要求。他们企图以此证明共产主义是永远无法实现的幻想。小资产阶级理论家则往往企图抹煞人们在生理、兴趣、爱好、活动条件等方面的差别，把手工技术下兵营式的集体劳动美化为共产主义的各尽所能，把按人头平均分配曲解为共产主义的按需分配，把普遍贫困描绘成最大幸福。这些关于“共产主义”的议论，当然只是资产阶级和小资产阶级世界观的反映，同科学共产主义是毫不相干的。列宁早就指出，构成未来共产主义社会的，既不是资产阶级、小资产阶级理论家们所面对的“现在的劳动生产率，也不是现在的庸人”^①。共产主义社会是在社会主义社会的基础上成长起来的物质上、经济上、精神上崭新的社会。

共产主义社会是社会主义社会发展的必然趋势

人类最理想的各尽所能、按需分配的共产主义社会，不是一蹴而就的。共产主义社会形态从它产生、发展到最终成熟

^① 《国家与革命》。《列宁选集》第3卷，人民出版社1972年版，第254页。

需要很长时间,经历几个发展阶段。

马克思主义创始人根据共产主义社会只能从资本主义社会发展过来这一事实,科学地预见过渡到共产主义社会一般要经过三个阶段:从资本主义到社会主义的过渡时期;共产主义社会第一阶段或低级阶段,即通常所说的社会主义社会;在社会主义基础上成熟起来的共产主义社会第二阶段或高级阶段,即通常所说的共产主义社会。

从资本主义到社会主义的过渡时期(我国的具体形式是新民主主义社会到社会主义社会的过渡时期),开始于无产阶级掌握国家政权,大体上到生产资料所有制的社会主义改造基本完成时结束。这是共产主义社会的诞生期。

从资本主义到社会主义的过渡时期是革命转变时期。它在经济上表现为多种经济成份的并存,其中社会主义、资本主义和小商品经济是三种基本经济成份。通过各种形式对城市和农村中的非社会主义经济成份进行社会主义改造,使社会主义经济战胜资本主义经济,这是过渡时期生产关系变革的主要内容。在我国,1956年底对农业、手工业和资本主义工商业社会主义改造的基本完成,就意味着过渡时期的基本结束。这时,我国社会开始进入社会主义社会了。

社会主义社会就是共产主义社会的第一阶段,按照马克思的科学理论,它“是这样的共产主义社会,它不是在它自身基础上已经发展了的,恰好相反,是刚刚从资本主义社会中产生出来的,因此它在各方面,在经济、道德和精神方面都还带着它脱胎出来的那个旧社会的痕迹。”^①而高级阶段的共产主

① 马克思:《哥达纲领批判》。《马克思恩格斯选集》第3卷,人民出版社1972年版,第10页。

义社会，是在社会主义社会的基础上发展起来的，是在经济、道德和精神方面都彻底摆脱了旧社会痕迹的崭新的社会。

为什么说社会主义社会必然会发展到共产主义社会呢？是什么力量推动着社会主义社会朝着共产主义社会方向发展的呢？

决定这一发展趋势的，是在人类社会一切时期都起作用的客观规律，即生产关系一定要适合生产力的规律，动力仍然是社会的基本矛盾，即生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾，其中起决定作用的仍然是社会物质生产力的发展。

生产力是社会生产中最活跃最革命的因素，社会主义历史时期也仍然是如此。马克思在《哥达纲领批判》中把生产力的高度发展和公共财富一切源泉的充分涌流，看作是实现共产主义的最根本的物质前提。列宁也十分重视社会生产力发展的决定作用，指出：“共产主义就是利用先进技术的、自愿自觉的、联合起来的工人所创造出来的较资本主义更高的劳动生产率。”^①

在社会主义历史时期，由于最重要的生产力要素——劳动者成了生产的主人、社会的主人，所以，只要把劳动者，以及企业、地方、国家等各级联合劳动组织者的积极性充分发挥出来，生产技术和社会的物质生产力就能较以往一切历史时期发展得更快。而随着社会生产力的发展和生产社会化程度的提高，社会主义生产关系和上层建筑必将发生与之相适应的一系列变化。社会主义所有制将最终发展成为单一的全社会所有制；旧社会遗留下来的城乡差别、工农差别、脑力劳动和

^① 《伟大的创举》。《列宁选集》第4卷，人民出版社1972年版，第16页。

体力劳动的差别将逐步泯灭；个人消费品的按劳分配将最终为按需分配所代替；有着个人物质利益关怀的社会主义劳动，将被自觉自愿地为着公共利益而进行的共产主义劳动所取代，而随着这一切变化，商品生产以及作为社会强制力量的国家也将趋于消亡。

当然，从社会主义发展到共产主义的具体过程，例如，两种社会主义公有制将怎样发展成为单一的共产主义社会所有制，将通过什么形式消灭直接生产者和生产领导者的旧分工，按劳分配将通过什么样的形式变为按需分配，等等，这些都是我们事先无法知道，需要通过实践来解决的。但是，共产主义社会是社会主义发展的必然趋势，这个总的历史趋向是完全可以肯定下来的。同时，也可以肯定，社会主义社会将是一个相当长的历史时期。在生产资料私有制的社会主义改造基本完成以后，要在物质上、经济上、精神上具备实现共产主义的条件，几十年的时间是不够的，必须要有上百年甚至更长的时间。这个相当长的历史时期，还必然可以按照物质的、经济的、精神的条件的变化，而区分为若干阶段。我国的社会主义社会现在还处在初级发展阶段，社会生产力水平同世界经济发达国家相比还有很大的差距。我们的任务是坚持不断革命论和革命发展阶段论相结合的原则，首先努力建设我国的社会主义物质文明和精神文明，建设有中国特色的社会主义。

怀着共产主义远大理想建设有 中国特色的社会主义

共产主义是社会主义的必然趋势，社会主义则是共产主

义的必经阶段。为着最终实现共产主义，已经走上社会主义道路的国家，首先必须把社会主义建设好。

革命导师们一再指出，马克思主义的理论不是教条，而是行动的指南。马克思主义的普遍真理，必须同各国实际相结合，制订出适合本国特点的战略和策略，才能取得革命和建设的胜利。走上社会主义道路的国家，原来的经济、文化等历史条件各不相同，建设社会主义的道路也就必然各有特色。我们说要建设有中国特色的社会主义，就是说，我们坚持马克思主义同中国实际相结合，走自己的道路。我们建设的社会主义，必须是切合中国实际的有中国特色的社会主义。

我国在第一个五年计划时期建立起来的社会主义经济体制，是一种高度集权的、主要依靠行政手段管理的经济体制。它不是从我国实际出发，而是以别的国家的模式为榜样建立起来的。这种体制，从我国三十多年的实践经验来看，不能说没有一点长处。一般说来，它有利于集中国家人力、物力、财力来保证实现党和国家在一定时期提出的战略目标；有利于较快地改变国家的经济地区布局和不合理的经济结构；有利于在商品供应匮乏的情况下，保证全国人民低标准的生活需要。这种体制在过去的经济建设中，特别是在建成我国独立的、比较完整的工业体系和国民经济体系方面，起了相当重要的作用。

但是，三十多年的实践也证明，这种基本上照搬别国模式的经济体制也存在着严重的弊端，主要是：管理权过于集中在各级国家行政机构，企业和基层经济单位没有必要的权力；政企职责不分，主要依靠行政的方法来管理经济，条条块块分割的情况非常严重；单纯依靠指令性指标来调节经济，忽视市场

机制和价值规律的作用；在分配上实行统收统支、吃大锅饭的制度，平均主义非常严重；片面强调全民所有制形式，忽视集体经济和个体经济的必要发展。总之，这种体制集中过多，管得过死，造成经济发展缺乏活力，不利于经济效益的提高。拿1979年同1952年比较，我国全民所有制企业固定资产增加十九点三倍，工农业总产值增加七点五倍，国民收入增加三点八倍，加上国民收入使用过程中的浪费和人口增长较快的因素，落实到人民生活上，全国居民年平均消费水平仅增加88.8%。这是一种投入多产出少、经济效益低、人民享受实惠少的体制。论工农业总产值增长的速度，除略低于日本外，我们比美国、苏联、联邦德国等国家都快。但就人民生活改善来看，同其他国家相比就较低了。造成这种状况的原因是多方面的，例如，“大跃进”和“文化大革命”决策的失误所引起的折腾，曾造成大量国民财富的浪费。但很重要的一个原因，是这种不合理的经济体制不适合我国国情，因而不能够很好提高经济效益。

党的十一届三中全会恢复了我党实事求是、一切从实际出发、理论联系实际唯物主义思想路线，在理论上、方针政策上系统地进行了拨乱反正，开始探索建设有中国特色的社会主义。党的十一届六中全会深刻地从理论上否定了那种认为社会主义经济体制只能有一种标准模式的错误观点，指出：“社会主义生产关系的发展并不存在一套固定的模式，我们的任务是要根据我国生产力发展的要求，在每一个阶段上创造出与之相适应和便于继续前进的生产关系的具体形式。”^①党

^① 《中国共产党中央委员会关于建国以来党的若干历史问题的决议》。人民出版社1981年版，第55—56页。

的十二大实事求是地确定了我国新历史时期经济建设的战略目标、战略重点、战略步骤和一系列正确的方针。从十一届三中全会到十二届三中全会,根据对内搞活经济、对外实行开放的基本原则,在农村和城市进行了经济体制改革一系列的试点、总结、推广、再总结,终于确定了一套同我国生产力发展要求相适应的整个经济体制改革的蓝图。

党的十一届三中全会以来我国国民经济发展的事实证明,党的切合中国实际的、有中国特色的社会主义道路是完全正确的。从1979年到1984年的六年间,我国工农业总产值的年平均增长率为8.63%,同期国民收入的年平均增长率为7.55%,全国居民消费水平扣除价格因素后六年间实际增长将近50%。这表明,过去长时期来那种投入多产出少、经济效益低、人民实惠少的局面,已经开始扭转过来了。我国的经济体制改革,确实是我国社会主义生产关系的自我完善和自我发展。一个适合我国社会生产力发展的、生机勃勃的社会主义经济体制,正在我国大地上茁壮成长。

“千里之行,始于足下”。为了最终实现共产主义,当前,首先要建设好有中国特色的社会主义,在我国实现四个现代化,把我国建设成为一个高度文明、高度民主的社会主义国家。我们现在干社会主义,从长远看,是为了最终过渡到共产主义。同时,共产主义必定要实现的远大理想,又反过来鼓舞着我们当前建设社会主义的积极性。我们的先辈怀着共产主义的崇高革命理想,前仆后继,不怕牺牲,终于推翻了三座大山,建立了社会主义的新中国。我们也要怀着共产主义的远大理想,在中国共产党的正确领导下,建设有中国特色的社会主义,为最终实现共产主义而奋斗!

阅 读 书 目

1. 恩格斯:《共产主义原理》。
2. 邓小平:《建设有中国特色的社会主义》。

思 考 题

1. 什么是共产主义社会? 社会主义社会与共产主义社会有哪些区别和联系? 为什么说共产主义是历史发展的必然?
2. 什么叫做有中国特色的社会主义? 我们怎样为实现共产主义的远大理想而奋斗?

四 版 后 记

党的十二届三中全会《关于经济体制改革的决定》发表后，本书编写组同志进行了认真的学习和讨论。我们认为，《决定》所涉及的问题，不是局部的，而是全面的，关系到从整体上对社会主义经济的再认识。《决定》中提出的社会主义经济是公有制基础上的有计划的商品经济的观点，以及其他一系列新理论、新观点、新范畴和新政策，全面涉及到所有制、相互关系、分配关系等社会主义生产关系的各个方面，以及生产、分配、交换、消费等社会主义经济运动的各个环节，是对社会主义政治经济学理论体系的带全局性的重大突破。按照《决定》精神来改进政治经济学的社会主义部分，必须对体系结构重新安排，才能较充分地体现《决定》对社会主义政治经济学的重大发展。所以，这一版的修订，主要是重新编写社会主义部分，资本主义部分只是作了局部性的修改。对于某些问题，我国理论工作者的观点很不一致，书中只能按照一种观点来写。教师在使用本书时，完全可以根据百家争鸣的方针，阐述自己的观点。每章末尾的阅读书目和思考题也仅供参考。

本书是复旦大学政治经济学教研室和社会主义经济研究室的部分同志编写的。这一版的修改工作，垄断资本主义部分由伍柏麟同志负责，新增的《社会主义国家的对外经济关系》一章，由陈文灿同志执笔，其余新写改写等工作均由本人承担。本书三版发行以来的两年间，全国各地的政治经济学教师和广大读者对本书的修改提出许多很好的意见，谨在此表示感谢。但限于我们的水平，对《决定》精神的理解不一定全面和正确，书中缺点和错误仍然难以避免，尚希各地政治经济学教师和读者继续赐教。

蒋学模

一九八五年三月

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=政治经济学教材

作者=蒋学模主编

页数= 4 0 6

S S 号=

D X 号=

出版日期= 1 9 8 0 . 0 7

出版社=