### Wykład 3

Zasady projektowania pakietów i komponentów

PP – Package Principles

## Zasady projektowania pakietów i komponentów (*PP – Package Principles*)

W paradygmacie obiektowym

Stosujemy zasady SOLID

W paradygmacie komponentowym

- Stosujemy Zasady projektowania pakietów i komponentów (PP - Package Principles)
  - Ziarnistość (spójność pakietów)
  - Stabilność (sprzężenia zależności pakietów)

### Zasady projektowania pakietów i komponentów (*PP – Package Principles*)

Klasy w aplikacji dzielimy na pakiety aby:

Wyrazić projekt na wyższym poziomie abstrakcji

Zaprojektować architekturę aplikacji Zarządzać rozwojem i dystrybucją oprogramowania

Klasy z reguły zależą od innych klas


Zależności pomiędzy klasami mogą przekraczać granice pakietów

Pakiety będą wchodziły w relacje zależności ze sobą Relacje pomiędzy pakietami mogą się zmieniać wraz ze zmianą wymagań i należy nimi nieustannie zarządzać. Podział aplikacji na wyższym poziomie abstrakcji


Przykład aplikacji podzielonej na warstwy


- Okna (GUI)
- LogikaBiznesowa
- RepozytoriumDanych
- EntityModel

#### Diagram pakietów UML









Relacje pomiędzy pakietami mogą się zmieniać wraz ze zmianą wymagań i należy nimi nieustannie zarządzać

### Zasady projektowania pakietów i komponentów (*PP – Package Principles*)

#### Zasady PP – dzielimy na dwie kategorie

#### Zasady spójności pakietów


- określają jak przydzielać klasy do pakietów
  - REP (Reuse/Release Equivalence Principle)
  - CRP (Common Reuse Principle)
  - CCP (Common Clousure Principle)

#### Zasady stabilności pakietów

- określają wzajemne zależności pomiędzy pakietami oraz definiują pewne metryki opisujące stabilność pakietów.
  - ADP(Acyclic Dependecies Principle)
  - SDP (Stable Dependecies Principle)
  - SAP (Stable Abstractions Principle)

# Zasady spójności komponentów

Ziarnistość komponentów



### Zasady spójności komponentów

### Ponowne użycie kodu

Kodu nie używamy poprzez kopiowanie z innej klasy do naszej Jeśli autor oryginału poprawia błędy czy dodaje nowe funkcjonalności, nasza klasa nie widzi tych zmian

Programista sam musi znaleźć to co się zmieniło i zaktualizować swój kod

Twój kod i kod oryginału nigdy nie będzie spójny

### Zasady spójności komponentów

### Ponowne użycie kodu

Zamiast kopiowania, kod powinien być ponownie użyty poprzez dołączenie do programu skompilowanej biblioteki

Programista nie musi widzieć ani mieć dostępu kodu źródłowego, żeby go użyć.

Autor biblioteki, jest odpowiedzialny za wsparcie i rozwijanie kodu biblioteki

## Zasady spójności komponentów - REP (ang. REP - Reuse-Release Equivalence Principle)

## Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (dystrybucji)

Komponent musi zawierać klasy ponownego użytku

- Zawiera klasy z tej samej rodziny
- Klasy niezwiązane z przeznaczeniem komponentu nie mogą być w nim zawarte.

Komponent złożony z rodziny klas wielokrotnego użycia staje się bardziej użyteczny i re-używalny

## Zasady spójności komponentów - REP (ang. REP - Reuse-Release Equivalence Principle)

#### Zasada równoważności wielokrotnego użycia i wydawania (dystrybucji)

#### Wydawca komponentu musi:

- Informować o planowanych zmianach w interfejsach i funkcjonalnościach kodu
- Zapewnić wersjonowanie komponentów, pakietów
- Umożliwić wsparcie dla nowych oraz starszych wersji

#### Jednostka wielokrotnego użycia jest jednostką dystrybucji

- Każda zmiana funkcjonalności czy poprawa błędów powinna iść w parze ze zmianą wersji dystrybucyjnej
- Dobór klas w komponencie powinien się odbywać z uwzględnieniem użytkownika naszego kodu. Albo wszystkie klasy są wielokrotnego użytku albo żadna
- Kod tworzony jest dla ludzi i im ma służyć

## Zasady spójności komponentów -CRP (ang. CRP – Common Reuse Principle)

#### Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania

Ułatwia zarządzanie kolekcją klas, które powinny znaleźć się w jednym komponencie

- Klasy, które będą wielokrotnie stosowane w sposób łączny powinny należeć do tego samego komponentu np.:
  - System.Windows.Forms.dll
  - Mscorlib.dll
- Klasy tego samego pakietu są ze sobą w ścisłych relacjach, łączy je wiele zależności

CRP mówi również, których klas nie należy umieszczać w ramach jednego komponentu.

 Klasy które nie są ze sobą ściśle związane nie powinny należeć do tego samego komponentu

## Zasady spójności komponentów -CRP (ang. CRP – Common Reuse Principle)

#### Zasada zbiorowego wielokrotnego stosowania


CRP mówi również, których klas nie należy umieszczać w ramach jednego komponentu.

- Gdy pakiet A zależy tylko od jednej klasy pakietu B to pomiędzy pakietami jest zależność. A->B
- Jeżeli w pakiecie B zmienimy inną klasę, od której pakiet A nie zależy to:
  - A dalej zależy od B
  - Pakiet B musi być ponownie wydany nowa wersja
  - Pakiet A również musi być ponownie przetestowany i wydany ze względu na zmianę jego zależności.

Taka sytuacja wymusza niepotrzebną pracę

- Ponowną dystrybucję pakietu A
- Konieczność przetestowania pakietu A

# Zasady spójności komponentów -CRP (ang. CRP – Common Reuse Principle)



# Zasady spójności komponentów - CPP (ang. Common Clousure Principle)

### Zasada zbiorowego zamykania

Odpowiednik zasady SRP (pojedynczej odpowiedzialności) tylko że dla komponentu. Klasy wchodzące w skład komponentu powinny być zbiorczo zamknięte na określony rodzaj zmian. Zmiana, która ma
wpływ na
komponent, ma
wpływ także na
wszystkie jego klasy,
ale nie na pozostałe
komponenty

Zasada nakazuje ograniczenie potencjalnych źródeł zmian na poziomie komponentu

## Zasady spójności komponentów - CPP (ang. Common Clousure Principle)

#### Zasada zbiorowego zamykania


- W większości przypadków zależy nam bardziej na możliwości utrzymania aplikacji niż na możliwości wielokrotnego użycia
- W przypadku zmiany wymagań lub zmian w klasach nie chcemy aby te zmiany dotyczyły wielu pakietów tylko najlepiej jednego
- Jeżeli zmiany dotyczą jednego pakietu, to tylko ten pakiet musimy ponownie dystrybuować

#### Nie da się zamknąć pakietu na wszelkie zmiany

- Pakiet domykamy na zmiany których doświadczyliśmy
- W jednym pakiecie powinny być klasy, które są otwarte na określony rodzaj zmian
- Jeżeli taka zmiana wystąpi, to jest szansa, że obejmie niewielką liczbę pakietów.

# Zasady stabilności komponentów


Stabilność konponentów



### Zasada acyklicznych zależności


W grafie zależności pomiędzy komponentami nie mogą występować żadne cykle

Wyobraźmy sobie projekt z następującymi komponentami



Załóżmy pewną zmianę w projekcie:

 Jedna z klas komponentu OknaDialogowe wykorzystuje jedną z klas komponentu **Aplikacja** 



## Wprowadznie cyklu w grafie zalezności niesie za sobą poważne problemy:

Komponent **MojeZadania** zależy od wszystkich komponentów systemu !!!

Komponenty MojeZadania, OknaDialogowe, Aplikacja muszą być wydawane razem ze względu na ich wzajemną zależność

Zmiany w którymkolwiek z tych komponentów mogą wpłynąć na działanie pozostałych


Praktycznie mamy do czynienia z jednym wielkim komponentem.

## Zasada acyklicznych zależności (ADP – Acyclic Dependecies Principle)



- Zastosowanie zasady DIP (Dependency Inversion Principle)
- Utworzenie nowego komponentu z klasą(ami) od których zależą obydwa komponenty

### Jak przerwać cykl używając DIP?




- Musimy się pozbyć zależności klasyA od KlasyB
- W zasadzie musimy tę zależność odwrócić

### Jak przerwać cykl używając DIP


Odwrócić zależność wprowadzając interfejs usług klasy KlasaA w komponencie OknaDialogowe

KlasaA staje się zależna od interfejsu **IUslugiKlasyA** implementowanego przez **klasaB** a nie od samej klasy **klasaB** 


Tym samym komponent Aplikacja staje się zależny od komponentu OknaDialogowe



## Jak przerwać cykl używając nowego komponentu?



## Jak przerwać cykl używając nowego komponentu?



#### Zasada stabilnych zależności

#### Stabilność

- czy człowiek stojący na jednej nodze jest stabilny?
  - Niby nie....
  - Ale gdyby go nie ruszać? To może tak....

#### Stabilny komponent


 Taki, którego trudno modyfikować ze względu na dużą ilość zależności przychodzących


#### Niestabilny komponent

 Taki, którego modyfikacja nie wpływa na inne komponenty ze względu na brak zależności przychodzących

### Komponent stabilny "Okna"

- Zależą od niego pozostałe komponenty
- Jego modyfikacja wymagałaby sprawdzenia, przetestowania i wydania zależnych komponentów





#### Komponent niestabilny "Aplikacja"

- Zależy od pozostałych komponentów
- Jego modyfikacja nie wpływa na pozostałe komponenty
- Jest podatny na zmiany

#### Miara stabilności

#### Jak mierzyć stabilność komponentów?

Stabilność pozycyjna

stosunek zależności wychodzących do sumy zależności przychodzących oraz wychodzących

$$I = \frac{Ce}{Ce + Ca}$$


Ca – zależności przychodzące – liczba klas spoza danego komponentu, które zależą od klas należących do tego komponentu

Ce- zależności wychodzące – liczba klas w ramach danego komponentu, które zależą od klas spoza niego

I – niestabilność (ang. instability)

### Zasada stabilnych zależności (SDP – Stable Dependecies Principle)

- Mówi o tym, że metryka "I" (niestabilność)
   pakietu A powinna być większa niż metryka "I"
   pakietu B od którego A zależy
- Metryki "I" powinny maleć w kierunku zależności (wartości metryk podano w żółtych polach)



# Zasady stabilności komponentów – SAP (ang. Stable Abstractions Principle)

Zasada stabilnych abstrakcji

Połączenie SDP i SAP to odpowiednik OCP (Zasada Otwarte/Zamknięte z SOLID) tylko w kontekście całych pakietów W przypadku klas, było czarnobiało:

- albo klasa była abstrakcyjna albo nie.
- Komponenty mogą przyjmować wartości pośrednie.

# Zasady stabilności komponentów – SAP (ang. Stable Abstractions Principle)

#### Zasada stabilnych abstrakcji

Zasada wprowadza zależność pomiędzy abstrakcyjnością i stabilnością

Komponent powinien być równie abstrakcyjny co stabilny

Komponent stabilny powinien być na tyle abstrakcyjny aby jego stabilność nie uniemożliwiała jego rozbudowy

## Zasady stabilności komponentów – SAP (ang. Stable Abstractions Principle)


#### Zasada stabilnych abstrakcji

Pakiety czym bardziej abstrakcyjne powinny być jednocześnie bardziej stabilne

- A= 0,9 i I=0,9 źle
- A= 0,9 i I=0,1 ok

Pakiety bardziej konkretne(nieabstrakcyjne) powinny być bardziej niestabilne

- A= 0,1 i l=0,1 źle
- A= 0,1 i I=0,9 ok



### Miara abstrakcji

Jak mierzyć abstrakcję komponentów?



stosunek liczby klas abstrakcyjnych do wszystkich klas w danym komponencie


$$A = \frac{Na}{Nc}$$

Na –liczba klas abstrakcyjnych z danego komponentu

Nc –liczba wszystkich klas z danego komponentu

### Ciąg główny

Zależność pomiędzy abstrakcyjnością a stabilnością pakietu



A – abstrakcja (abstaction)

I – niestabilność (Instability)

Zielone kółka- komponenty idealne (stabilne i abstrakcyjne oraz niestabilne i konkretne)


Czerwone kółka – komponenty nieodpowiednie

Strefa bólu – komponenty stabilne i konkretne

Strefa bezużyteczności – komponenty maksymalnie abstrakcyjne ale nie posiadające komponentów zależnych

Ciąg główny – komponenty o zrównoważonej abstrakcji i stabilności

### Ciąg główny



### Dobra konfiguracja pakietów to taka, gdzie pakiety leżą w pobliżu ciągu głównego

- Nie każda klasa abstrakcyjna będzie maksymalnie abstrakcyjna,
- może zależeć od innej abstrakcji i wtedy jej stabilność wzrasta


#### Pakiety w strefie bólu są

- sztywne konkretne i nie da się ich rozszerzać bo nie są abstrakcyjne
- Wprowadzanie zmian jest bolesne
- Czego nie dotkniesz, masz gwarancję że coś innego się posypie ☺

#### Pakiety w strefie bezużyteczności są

- maksymalnie abstrakcyjne i nic od nich nie zależy
- wiec po co nam takie?
- robienie abstrakcji na zapas to marnotrawstwo cennej pracy programisty

### Ciąg główny



#### Dobry projekt

 Małe odległości pakietów od ciągu głównego

### Zły projekt

 Duże odległości pakietów od ciągu głównego

### Odległość od ciągu głównego

Jak mierzyć stabilność komponentów?



$$D = \frac{|A+I-1|}{\sqrt{2}}$$
$$D' = |A+I-1|$$

D - odległość przyjmuje wartości z zakresu [0, 0.707]

D' – odległość znormalizowana przyjmuje wartości z zakresu [0,1]



### EOL=true;

Proszę się rozejść 😊

### Do pooglądania i poczytania

- Robert C. Martin
- https://vimeo.com/68236438

- Robert C. Martin
- "Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki", Helion 2015,2017