
Interconexão de Redes de Computadores

Departamento de Ciência da Computação - UDESC

Professora: Janine Kniess – 2023/1

VLANs: Trunks e Router-on-a-Stick

1. Inserir a topologia abaixo no Packet Tracer.



2. Atribua os endereços IPs e máscara para os PCs.

	Número IP	Máscara	FastEthernet (Switch)	VLAN
PC0	192.168.1.100	255.255.255.0	0/1	50
PC1	192.168.1.101	255.255.255.0	0/2	99
PC2	192.168.1.102	255.255.255.0	0/3	50


3. No switch 0 consultar a(s) VLANs disponíveis com o comando (modo de usuário privilegiado):

show vlan

- 4. Criar as seguintes VLANs:
- 4.1. Vlan com o ID 50
 - 4.1.1. Associe o grupo "student" a vlan 50

4.1.2. Associar a Vlan 50 à fastEthernet 0/1 e 0/3

- 4.2. Crie a Vlan com o ID 99
 - 4.2.1. Associe o grupo "mgt" a vlan 99
- 4.2.2. Associar a Vlan 99 à fastEthernet 0/2
- 5) Inserir mais um Switch e dois Pcs. A topologia ficará como segue:



6) Atribua os endereços IPs e máscara para os PCs.

PC3	192.168.1.103	255.255.255.0	0/2	VLAN 50
PC4	192.168.1.104	255.255.255.0	0/3	VLAN 99

7. Configure a VLAN 50 para o PC3:

Switch(config)#int fa 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 50

...

8. Configure a VLAN 99 para o PC4:

Switch(config)#int fa 0/3

Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 99

. . . .

9. Configuração do modo Trunk:

Abra o console do Switch 0

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

10. Abra o console do Switch 1 e configure o modo trunk como segue:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int fa 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

Switch(config-if)#end


11. Teste o trunk!!!

Switch#show interface trunk

--> Você verá uma tela como abaixo:

Switch>en					
Switch#show interface trunk					
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan	
Fa0/4	on	802.lq	trunking	1	
Fa0/5	on	802.1q	trunking	1	
Port	Vlans allowed on trunk				
Fa0/4	1-99				
Fa0/5	1-1001				
Port	Vlans allowed and active in management domain				
Fa0/4	1,50,99				
Fa0/5	1,50,99				
Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned				
Fa0/4	1,50,99				
Fa0/5	1,50,99				
Switch#					

12. Mude a topologia como segue:



12.1 – Configure no Switch2 o procedimento de VLAN em modo Trunk para que o tráfego das Vlans 1-99 passem por este switch:

Passo 1: Adicione as Vlans 50 e 99 no Switch2 (Use o modo gráfico – VLAN DATABASE).

Passo 2: Configurar o Trunk:

Switch2(config)# int fa 0/1 (Fazer também na Fa0/5 do switch 0)

Switch2(config-if)#switchport mode trunk Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

Switch2(config)# int fa 0/2 (Fazer também na Fa0/4do switch 1)

Switch2(config-if)#switchport mode trunk
Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

Switch2(config)# int fa 0/3

Switch2(config-if)#switchport mode trunk

Switch2(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

13- Configuração de Roteamento entre VLANs (Router-on-Stick):

Passo 1: Atribuir um endereço IP para a Interface Física Real(Cabo direto) no Router0

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

Router(config) no shutdown

Passo 2: Atribuir um endereço IP para as Interfaces Virtuais:

Router(config)#int fa 0/0.1

Router(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 50

Router(config-subif)#no shutdown

Router(config)#int fa 0/0.2

Router(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 99

Router(config-subif)#no shutdown

Passo 3: Testar o Router on Stick:

Router#show ip route

```
Router#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.1

C 192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0.2

Router#
```

Passo 4: Teste o trunk no switch2

Switch#show interface trunk

--> Você verá uma tela como abaixo:


switch#show	interface tr	unk			
Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan	
Fa0/1	auto	n-802.1q	trunking	1	
Fa0/2	on	802.lq	trunking	1	
Fa0/3	on	802.lq	trunking	1	
Port	Vlans allowe	d on trunk			
Fa0/1	1-1001				
Fa0/2	1-1001				
Fa0/3	1-1001				
Port	Vlans allowe	d and active in	management do	main	
Fa0/1	1,50,99				
Fa0/2	1,50,99				
Fa0/3	1,50,99				
Port	Vlans in spa	nning tree forw	arding state a	nd not pruned	
Fa0/1	1,50,99				
Fa0/2	1,50,99				
Fa0/3	1,50,99				
switch#					

Passo 5:

Teste a conectividade dos Pcs com o Roteador0. Neste momento o "ping" vai falhar.


Passo 6: Adicione os gateways nos Pcs conforme a VLAN ao qual pertencem.

- -No passo 2, a vlan 50 foi associada a interface Fa0/0.1 que tem o IP: 192.168.2.1
- -Então, todos os Pcs da Vlan 50 devem estar na mesma rede.
- -Trocar o IP dos Pcs para a mesma rede e colocar o gateway o IP: 192.168.2.1
- -Como exemplo, siga a alteração no PC0.



-Teste a conectividade dos Pcs da VLAN 50 com o Roteador0. O ping tem que funcionar.

- -No passo 2, a vlan 99 foi associada a interface Fa0/0.2 que tem o IP: 192.168.3.1
- -Então, todos os Pcs da Vlan 99 devem estar na mesma rede.
- -Trocar o IP dos Pcs para a mesma rede e colocar o gateway o IP: 192.168.3.1
- -Como exemplo, siga a alteração no PC1.



-Teste a conectividade dos Pcs da VLAN 99 com o Roteador0. O ping tem que funcionar.