
Interconexão de Redes de Computadores

Departamento de Ciência da Computação - UDESC

Professora: Janine Kniess – 2023/1

VLANs: Trunks e Router-on-a-Stick

1. Inserir a topologia abaixo no Packet Tracer.



2. Atribua os endereços IPs e máscara para os PCs.

	Número IP	Máscara	FastEthernet (Switch)	VLAN
PC0	192.168.1.100	255.255.255.0	0/1	50
PC1	192.168.1.101	255.255.255.0	0/2	99
PC2	192.168.1.102	255.255.255.0	0/3	50


3. No switch 0 consultar a(s) VLANs disponíveis com o comando (modo de usuário privilegiado):

show vlan

- 4. Criar as seguintes VLANs:
- 4.1. Vlan com o ID 50
 - 4.1.1. Associe o grupo "student" a vlan 50

4.1.2. Associar a Vlan 50 à fastEthernet 0/1 e 0/3

- 4.2. Crie a Vlan com o ID 99
 - 4.2.1. Associe o grupo "mgt" a vlan 99
- 4.2.2. Associar a Vlan 99 à fastEthernet 0/2
- 5) Inserir mais um Switch e dois Pcs. A topologia ficará como segue:



6) Atribua os endereços IPs e máscara para os PCs.

PC3	192.168.1.103	255.255.255.0	0/2	VLAN 50
PC4	192.168.1.104	255.255.255.0	0/3	VLAN 99

7. Configure a VLAN 50 para o PC3:

Switch(config)#int fa 0/2

Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 50

...

8. Configure a VLAN 99 para o PC4:

Switch(config)#int fa 0/3

Switch(config-if)#switchport mode access Switch(config-if)#switchport access vlan 99

. . . .

9. Configuração do modo Trunk:

Abra o console do Switch 0

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int fa0/4

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

10. Abra o console do Switch 1 e configure o modo trunk como segue:

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int fa 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1-99

Switch(config-if)#end

Switch#show interface trunk

Port Mode Encapsulation Status Native vlan

Fa0/1 on 802.1q trunking 1

Port Vlans allowed on trunk

Fa0/1 1-99

Port Vlans allowed and active in management domain

Fa0/1 1,50

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

Fa0/1 1,50

11. Teste o trunk!!!

Aplique o comando ping entre os Pcs que estão na mesma VLAN, porém em switchs diferentes.