
# 操作系统实验八

# 前言

这个实验实际上是在完成字符显示那个实验之后完成的,因为相对起来,这个又算一个简单的,相对简单,虽然还是研究了很长时间,其实还是有很多问题的,在实验之前我还试图解决一下不能挂载MINIX文件的问题,但是失败了:


首先docker在Mac和Windows这样不是Linux的系统上,实际上是依赖虚拟机层的(也许不太准确,因为微软重视云市场,应该有个windows的容器支持),因为应该只有Linux支持这样的空间裁剪之类的我不算很懂的操作,而且实际上docker的内核是和宿主机是一样的,所以要想实现Mac下面运行docker就需要一层虚拟机层,现在的架构差不多是这样:



底层是系统,之后再上一层实际上现在Mac用的虚拟机叫<u>hyperkit</u>,我这里说的应该不准确,这个 hyperkit应该就是图中的Hypervisor,之后在这个虚拟机上面会跑一个叫<u>Linuxkit</u>的小型Linux,我看 了,应该是个定制内核的<u>Alpine Linux</u>,可用用下面的指令访问到这一层去在Mac系统下面:

screen ~/Library/Containers/com.docker.docker/Data/vms/0/tty

实际上也不用访问到这层测试,在docker任何一个容器中看一下内核版本我们会发现:



这时候我们就会发现其运行的内核4.19.76-linuxkit(话说截止我写这篇报告的时候Linux稳定版本应该出到5.4了),这个内核有什么问题呢?

在linuxkit中的默认编译内核参数的配置文件中, 我们发现有这么两行:

```
1  # CONFIG_MINIX_SUBPARTITION is not set
2  # CONFIG_MINIX_FS is not set
```

真相大白,这种古老的文件系统,默认编译的系统已经取消支持了,那么我们自己编译一份替换呢,我试过了,非常不幸的失败了,感觉不是那么简单的这个docker for Mac desktop程序,历史上基于virtualbox也许可能会简单,但是这里不想回去试了,所以知道了原因,但是我没有办法解决,对了,我还试图编译了对应的minix文件系统的插件,ko文件那种的,但是不能加载,应该也是有些限制,总是就是失败了,不过这一波操作还是让我理解了其运行架构,也算是熟悉了操作系统。

值得一提的是在windows现在推出wsl2之后,其相当于使用系统的hyperv虚拟化一个真的Linux,之后 docker for windows也提供了wsl2的支持,这样看着是会运行一个非常完整的Linux内核,现在发现 windows这样运行docker做实验都比Mac好了,当然不能否认使用docker这样进行实验,这比跑一个大虚拟机又快又爽。

### Proc文件系统的实现

实际上是实现一个假的文件系统,比较实际上其是在每次调用的时候返回系统当前信息给用户空间,而不是从外部存储器上取得一些数据送出去,看起来很简单但是这个实验我还是写了一点时间,因为不熟悉文件系统,实际上现在整完了也不算很明晰。

这里实现手册的帮助很大,但是也有坑,后面会说到,首先是创建一个文件系统并且在开机的时候就挂载上去:

#### 如何增加一种新文件类型

首先找到include/sys/stat.h,这个地方定义了文件系统的宏和测试宏,添加结果如下:

```
//*文件类型
2
   #define S IFMT 00170000 //文件类型屏蔽码
   #define S IFREG 0100000 //常规文件
   #define S IFBLK 0060000 //块特殊文件
   #define S IFDIR 0040000 //目录文件
   #define S_IFCHR 0020000 //字符设备文件
7
   #define S IFIFO 0010000 //FIFO特殊文件
   * 增加需要的文件系统 S IFPRC
9
   * 这里不用PROC是因为好像人家上面写的都是IF+三个字母
   * --viewvos
11
   */
12
   #define S IFPRC 0070000 //Proc文件
13
14
   //*文件属性位
15
   #define S_ISUID 0004000 //执行时设置用户ID
16
   #define S ISGID 0002000 //执行时设置组ID
17
   #define S ISVTX 0001000 //对于目录, 受限删除标志
18
19
20
   //*测试
21
   #define S_ISREG(m) (((m)&S_IFMT) == S_IFREG) //测试是否为正常文件
   #define S ISDIR(m) (((m)&S IFMT) == S IFDIR) //是否目录文件
22
   #define S_ISCHR(m) (((m)&S_IFMT) == S_IFCHR) //是否字符设备文件
23
   #define S ISBLK(m) (((m)&S IFMT) == S IFBLK) //是否块设备文件
24
25 #define S ISFIFO(m) (((m)&S IFMT) == S IFIFO) //是否FIFO特殊文件
26
   //*viewvos PROC->PRC
27 | #define S ISPRC(m) (((m)&S IFMT) == S IFPRC) //是否Proc文件
```

这里我都根据内核解释那本书加上了commit,不同实验手册这里我加上的文件是PRC,因为上面看着 Linus写的都是这样的三位,其他的我还阅读了下面的一点,下面说明了不同成员的权限设置,已经在 代码中加了commit了。

之后要让mknod()支持新增加的文件类型,在fs/namei.c中mknod的系统调用中加一句变成:

```
int sys mknod(const char * filename, int mode, int dev)
1
2
    {
3
       const char * basename;
4
       int namelen;
       struct m_inode * dir, * inode;
5
       struct buffer head * bh;
 6
7
       struct dir_entry * de;
8
9
        if (!suser())
           return -EPERM;
10
        if (!(dir = dir namei(filename, &namelen, &basename)))
11
```

```
12
            return -ENOENT;
13
        if (!namelen) {
14
            iput(dir);
15
            return -ENOENT;
16
        }
        if (!permission(dir,MAY_WRITE)) {
17
18
            iput(dir);
19
            return -EPERM;
20
        }
21
        bh = find entry(&dir,basename,namelen,&de);
22
        if (bh) {
            brelse(bh);
23
            iput(dir);
            return -EEXIST;
2.5
26
        }
        inode = new_inode(dir->i_dev);
27
28
        if (!inode) {
29
            iput(dir);
30
            return -ENOSPC;
31
        }
32
        inode->i_mode = mode;
      //*增加新文件类型
33
34
        if (S_ISBLK(mode) | S_ISCHR(mode) | S_ISPRC(mode))
            inode->i_zone[0] = dev;
35
        inode->i_mtime = inode->i_atime = CURRENT_TIME;
36
        inode->i_dirt = 1;
37
        bh = add entry(dir,basename,namelen,&de);
38
39
        if (!bh) {
            iput(dir);
40
            inode->i nlinks=0;
41
            iput(inode);
42
43
            return -ENOSPC;
44
        }
        de->inode = inode->i num;
45
        bh->b_dirt = 1;
46
47
        iput(dir);
        iput(inode);
48
49
        brelse(bh);
50
        return 0;
51
    }
```

这样就完成了新建, 跟着实验手册走还是非常简单轻松的。

### 在开机的时候新建文件


要想实现这个东西,首先要看main函数是怎么创建的,实际上前面的实验比如创建process.log来看进程转换就已经提示了怎么做,于是这里就仿照着写来挂载这个文件。

```
1
        //* viewvos Add
 2
        setup((void *)&drive_info);
 3
        (void)open("/dev/tty0", O_RDWR, 0);
 4
        (void)dup(0);
 5
        (void)dup(0);
        (void)open("/var/process.log", O_CREAT | O_TRUNC | O_WRONLY, 0666);
 6
 7
        (void)mkdir("/proc", 0755);
8
        (void)mknod("/proc/psinfo",S IFPRC | 0444,0);
        (void)mknod("/proc/meminfo",S IFPRC | 0444,1);
9
        (void)mknod("/proc/cpuinfo",S_IFPRC|0444,2);
10
        (void)mknod("/proc/hdinfo",S IFPRC | 0444,3);
11
        (void)mknod("/proc/inodeinfo",S_IFPRC|0444,4);
12
        //* --viewvos
13
```

在move\_to\_user\_mode()后面,在fork前面,加入这段话,这里是我已经在前面加process的基础上写的,实际上原来的代码的话,应该算则在init()里面加,其实那个时候相当于是在1进程里面加,差不多啦。当然要是想调用mkdir和mknod,就需要前面学习到的系统调用的知识,在前面加一些宏:

```
1  /*
2  * Add mkdir and mknod
3  * int sys_mknod(const char * filename, int mode, int dev)
4  * int sys_mkdir(const char * pathname, int mode)
5  */
6  static inline _syscall2(int, mkdir, const char *, name, mode_t, mode)
7  static inline _syscall3(int, mknod, const char *, filename, mode_t, mode, dev_t, dev)
```

这样就实现了开机的时候新建这种文件类型,之后按照手册写的,来简单读一下这个文件,不过我这里 已经都写完实验了:



很好,实验手册这次说的很详细,成功的建立了文件。

## 让Proc文件可读

既然是虚拟的,当用户访问的时候,肯定需要让其可用读,不是去存储设备上读取文件,而是通过函数 给出系统参数,不过还是要理解怎么想办法把数据给用户空间。

前面的实验也说过,用户要是想读文件本质上是需要系统调用的,调用sys\_read来读写文件,找到这个函数,让它发现在读我们需要的proc文件就调用我们写好的对应的函数给信息传递到用户空间就可以了,我们就需要在这个函数中加入这么一个东西:

```
int sys read(unsigned int fd,char * buf,int count)
 2
        //*这里应该会新建一个文件,应该每次读文件的pos都是新建的0
 3
 4
        struct file * file;
        struct m_inode * inode;
 5
 6
 7
        if (fd>=NR OPEN | count<0 | !(file=current->filp[fd]))
            return -EINVAL;
 8
9
        if (!count)
10
            return 0;
        verify area(buf,count);
11
        inode = file->f inode;
12
13
        if (inode->i pipe)
14
            return (file->f_mode&1)?read_pipe(inode,buf,count):-EIO;
        if (S ISCHR(inode->i mode))
15
16
            return rw_char(READ,inode->i_zone[0],buf,count,&file->f_pos);
        if (S_ISBLK(inode->i_mode))
17
```

```
18
            return block_read(inode->i_zone[0],&file->f_pos,buf,count);
19
        if (S_ISDIR(inode->i_mode) | S_ISREG(inode->i_mode)) {
20
            if (count+file->f pos > inode->i size)
21
                count = inode->i_size - file->f_pos;
            if (count<=0)</pre>
22
23
                return 0;
2.4
            return file read(inode,file,buf,count);
25
        }
        //*viewvos proc file
26
        if (S ISPRC(inode->i mode)){
27
28
            return proc_read(inode->i_zone[0],&file->f_pos,buf,count);
29
        }
        printk("(Read)inode->i mode=%06o\n\r",inode->i mode);
31
        return -EINVAL;
32
    }
```

这个地方就看到了那些个宏的作用,之后在这里加入我们写的函数就可以了,这个地方本质上是模仿的读取块设备的调用方法,看参数和读S\_ISBLK那行是不是很相似,实际上就是模仿直接读取块文件来写的,这里的i\_zone是什么呢,回到前面创建的时候,我们发现这就是文件的dev号,在main函数中我是这样定义的:

i_zone[0]	代表文件
0	psinfo
1	memento
2	cpuinfo
3	hdinfo
4	inodeinfo

实际上最后只是实现了psinfo,hdinfo和inodeinfo,meminfo这个好难,要想实现,需要读取当前应用程序是什么,之后给出每个程序占了多少内存,这很难,cpuinfo在这里没啥意义,应为Linus应该是在IBM当时的AT机上写的,故事是这样,当时Linus的祖父给上大学的他买了一台IBM AT机作为礼物(说实话还是有钱),IBM当时就是找的比尔盖茨他们也就是微软开发的DOS系统,也就是这里搭载的时候DOS系统,Linus就非常不满这个系统,DOS系统其实也不错,但是他是一个单用户单工系统,也就是没啥进程调度这种东西,一次就一个进程,之后当时CMU的操作系统还没开发出来,而GNU的内核,到今天2020年也还没成熟,没啥人用,BSD系统当时还有法律问题,伯克利估计忙着打官司和改代码,Minix系统教学用的系统,很好但是也不能说完善,所以Linus就啃Minix操作系统的书,和伙伴合作最后开发出来了Linux,宏内核架构,我们也可以在汇编读出来,这代码当时还是很依赖这一种处理器的,至于宏内核和微内核之争是另一个故事了,所以这里cpuinof也没啥用,就那一个cpu,而读取制造商这又太难了,我看了需要汇编一堆操作读出来,完全没思路。

#### 这里还是介绍一下参数:

- 1. inode->i\_zone[0], 这就是mknod()时指定的dev——设备编号
- 2. buf, 指向用户空间, 就是read()的第二个参数, 用来接收数据
- 3. count, 就是read()的第三个参数,说明buf指向的缓冲区大小

4. &file->f\_pos, f\_pos是上一次读文件结束时"文件位置指针"的指向。这里必须传指针,因为处理函数需要根据传给buf的数据量修改f\_pos的值。

主要目的就是向buf里面放数据,之后的操作都是想办法向buf里放参数。

#### 向buf里面放数据

这里按照实验要求放在proc.c文件中。

首先要有几个辅助的函数,实验手册中也给出来了,我没有使用malloc和free,我总害怕用不好内存泄漏,而且也不直观,[] 这也算是指针操作:

#### sprintf

```
#include <stdarg.h>
2
3
   int sprintf(char *buf, const char *fmt, ...)
4
5
       va list args; int i;
6
       va start(args, fmt);
7
       i=vsprintf(buf, fmt, args);
8
       va_end(args);
       return i;
9
10 }
```

其实主要是这个了,之后就是怎么获取信息。首先我在这里我首先在这里定义了一个全局的算缓存的 pbuffer来保存读取到的信息:

```
int proc_read(int dev, unsigned long * pos, char * buf, int count)
 1
 2
 3
        int i;
 4
        int chars;
 5
        int read = 0;
 6
        register char *p;
 7
          if (dev == 0)
 8
             read = getpsInfo();
9
10
        if (dev == 3)
            read = getHdinfo();
11
        if (dev == 4)
12
13
            read = getInodeinfo();
14
        p = pbuffer + *pos;
        buf += *pos;
15
16
        chars = MIN(read,count);
        for (i = 0; i < chars; i++)
17
18
             if(*(p+i) == '\setminus 0')
19
20
                 break;
             put_fs_byte(*(p+i),buf + i);
21
```

```
22 }
23 *pos += i;
24 return i;
25 }
```

首先来说明这个函数,这个函数其实是学习同fs下面的block\_dev中的块设备读取函数block\_read的, 大致功能就是先获取对应的信息,之后把pbuffer里面的东西放到buffer里面,下面一个一个的说怎么获 取这些需要的信息。

#### psinfo

获取当前的进程信息,这个地方实际上算是简单,毕竟前面那个跟踪进程看了很多了,基本上了解怎么得到这个信息了:

```
int getpsInfo(){
2
       int loc = 0;
 3
        struct task struct **p;
        //* 提示信息
        loc += sprintf(pbuffer+loc, "%s", "RUNNING-0, INTERRUPTIBLE-1,
    UNINTERRUPTIBLE-2, ZOMBIE-3, STOPPED-4\n");
    sprintf(pbuffer+loc,"%s","pid\tuser\tstate\tfather\tcounter\tstart time\n"
    );
 7
        for (p = \&LAST TASK; p > \&FIRST TASK; --p){
8
            if (*p){
 9
                loc += sprintf(pbuffer + loc,
                                "%ld\t%ld\t%ld\t%ld\t%ld\t%ld\n",
10
                                (*p) - pid, (*p) - uid, (*p) - state,
11
12
                                (*p)->father,(*p)->counter,(*p)->start time);
13
            }
14
        }
15
        return loc;
16
   }
```

其实就是便利进程数组,有这个位置的进程就放东西进去,这里我放进去的参数有进程id,进程用户id,进程状态,进程的父进程id,进程的counter,还有启动时间。

#### hdinfo

硬盘的信息读取,这个前面没有见过,但是可以看看系统是怎么做的,之后移花接木,修改一下,首先 来看超级块里面有啥:

```
unsigned short s ninodes; //* i 节点数
9
       unsigned short s nzones;
                                  //* 逻辑块数
       unsigned short s imap blocks; //* i节点位图所占块数
10
       unsigned short s_zmap_blocks; //* 逻辑块位图所占块数
11
12
       unsigned short s firstdatazone; //* 数据块中第一个逻辑块块号
       unsigned short s log zone size; //* Log2 (磁盘块数/逻辑块)
13
       unsigned long s_max_size; //* 最大文件长度
14
       unsigned short s magic;
                                 //* 文件系统幻数
15
       /* These are only in memory */
16
       struct buffer head *s imap[8];
17
18
       struct buffer_head *s_zmap[8];
       unsigned short s_dev; //* 超级块所在的设备号
19
20
       struct m inode *s isup;
                              //* 被安装文件系统根目录i节点
       struct m_inode *s_imount; //* 该文件系统被安装到的i节点
2.1
       unsigned long s time; //*修改时间
22
       struct task_struct *s_wait; //*等待本超级块的进程指针
23
       unsigned char s lock; //*锁定标志
24
       unsigned char s_rd_only; //*只读标志
25
       unsigned char s_dirt;
                              //*已被修改(脏位置)
26
27 };
```

这里就是超级块里面的所有信息,已经写了注释,操作系统在开机的时候,也会去查询超级块和空余信息,可以学习一下,实际上操作系统在启动的时候,会调用mount\_root来挂载根文件目录,这时候就需要统计一下,这一段代码可以使用:

```
/*
1
   * 挂载根目录,这个函数是初始化操作的一部分,函数首先初始化文件表数组
   * file table[]和超级块表,然后读取根文件系统根i节点,然后统计显示出
   * 根文件系统上的可用资源(空闲块数和空闲i节点)。该函数会在系统开机的时候
   * 进行初始化的时候进行设置
5
6
   * /
7
   void mount root(void)
8
9
     int i,free;
1.0
      struct super_block * p;
      struct m inode * mi;
11
12
      if (32 != sizeof (struct d inode))
13
          panic("bad i-node size");
14
15
      //*首先初始化文件表数组(共64项,即系统每次最多只能打开64个文件)和超级块表
      //*这里将所有文件结构中的引用技术都设置为0(表示空闲),之后把所有的超级块中
16
      //*各个结构的设备字段初始化为0,这上古系统,如果用系统文件所在的设备是软盘的话
17
      //*这里还会提示请插入软盘之后按下回车。
18
19
      for(i=0;i<NR FILE;i++)</pre>
2.0
          file table[i].f count=0;
      if (MAJOR(ROOT DEV) == 2) {
21
22
         printk("Insert root floppy and press ENTER");
23
         wait for keypress();
24
      }
```

```
25
       for(p = &super_block[0] ; p < &super_block[NR_SUPER] ; p++) {</pre>
26
          p->s dev = 0;
2.7
          p->s lock = 0;
28
          p->s_wait = NULL;
29
       //*做好以上额外的初始化工作之后,会开始安装根文件系统,于是从根设备上读取文件
30
31
       //*文件系统块,并且取得文件系统的根inode(1号节点)在内存i节点表中的指针,如果
       //*读根设备上超级块失败或者取根节点失败,就只能pacic停机
32
33
       if (!(p=read_super(ROOT_DEV)))
          panic("Unable to mount root");
34
35
       if (!(mi=iget(ROOT DEV,ROOT INO)))
          panic("Unable to read root i-node");
36
       //*现在对超级块和根i节点进行设置,把i节点引用次数递增三次
37
       mi->i count += 3; /* NOTE! it is logically used 4 times, not 1 */
38
       p->s isup = p->s imount = mi;
39
40
       current->pwd = mi;
       current->root = mi;
41
       //*这里应该就是proc实验中可用用到的代码,这里我们对根文件系统上对资源进行统计
42
43
       //*统计该设备上空闲块数和空闲的inode数。首先令i等于超级块中表明的设备逻辑块总数
       //*然后根据逻辑块位图中对应比特位的占用情况统计出空闲块数,这里的宏函数set bit()
44
45
       //*只是在测试比特位 i>>13是将i/8192, 也就是除一个磁盘块包含的比特位数。
46
       free=0;
       i=p->s nzones;
47
       while (-- i \ge 0)
48
49
          if (!set_bit(i&8191,p->s_zmap[i>>13]->b_data))
              free++;
50
       //*之后再这里统计设备上空闲i节点数,首先令i等于超级块中表明的设备上的inode
51
       //*总数+1、+1是将0节点也统计进去、然后根据i节点位图中相应的比特位的占用情况
52
       //*计算出空闲的inode数,最后显示设备上可用空闲i节点数和i节点总数
53
       printk("%d/%d free blocks\n\r",free,p->s_nzones);
54
55
       free=0;
       i=p->s ninodes+1;
56
       while (-- i \ge 0)
57
58
          if (!set bit(i&8191,p->s imap[i>>13]->b data))
59
              free++;
60
       printk("%d/%d free inodes\n\r",free,p->s_ninodes);
61
   }
```

最下面那个地方就可以被拿来应用,来确定硬盘信息:

```
1
  int getHdinfo(){
2
      int read = 0;
3
      int i, free, step;
      struct super block *p;
4
      step = 0;
5
      //*这个地方非常我写的很不优雅,我不喜欢,应该还是我对结构不熟悉
6
7
      while (p = get super(0x301 + step)){
8
          if (p){
9
              free = 0;
```

```
10
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Hd%d Block Info:\n", step/5);
11
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Total blocks on Hd%d:
    %d\n",step/5,p->s nzones);
12
                 i = p->s_nzones;
                 while (-- i >= 0){
13
14
                     if (!set_bit(i&8191,p->s_zmap[i>>13]->b_data))
15
                         free++;
16
                 }
17
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Free blocks on Hd%d:
    %d\n", step/5, free);
18
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Used blocks on Hd%d:
    %d\n",step/5,p->s nzones-free);
19
                 //*Inodes 信息
20
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Hd%d Inodes Info:\n", step/5);
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Total Inodes on Hd%d:
21
    %d\n",step/5,p->s_ninodes);
22
                 free = 0;
23
                 i=p->s_ninodes+1;
                 while(--i >= 0)
24
25
                     if(!set_bit(i&8191,p->s_imap[i>>13]->b_data))
26
27
                         free++;
28
                 }
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Free Inodes on Hd%d:
2.9
    %d\n",step/5,free);
                 read += sprintf(pbuffer+read, "Used Inodes on Hd%d:
30
    %d\n",step/5,p->s ninodes-free);
31
            }else{
32
                 break;
33
34
            step += 5;
35
        }
36
        return read;
37
    }
```

这里可能我想实现读取多个硬盘,问题来了301是啥,这个其实在实验一中其实也遇到过这个问题,这里就不再说了,还是老的Linux磁盘命名,301就是第一块磁盘的第一个分区。之后类似的有获取 innode信息:

```
1
    int getInodeinfo(){
2
        int i;
3
        int read = 0;
        struct super block * p;
 4
5
        struct m_inode *mi;
        p=get_super(0x301);
 6
        i=p->s ninodes+1;
7
8
        i=0;
9
        //printk("D-ninodes: %d",p->s ninodes);
10
        while(++i < p->s_ninodes+1){
```


```
11
            if(set_bit(i&8191,p->s_imap[i>>13]->b_data)){
12
               mi = iget(0x301,i);
13
               read += sprintf(pbuffer+read, "inr:%d;zone[0]:%d\n",mi-
    >i_num,mi->i_zone[0]);
               iput(mi);
14
15
            }
            //*这里不能读太多,否则我连文件都输出不出去(干,我512都段错误)
16
            //*只能500了, 才能cat /proc/inodeinfo > inode.txt 成功
17
18
            if(read >= 500)
19
                           break;
20
        }
21
        return read;
22
    }
```

这样就获取到了信息,说的不是很详细,具体都在代码中写了。

## 运行结果

```
N Bochs x86-64 emulator, http://bochs.sourceforge.net/
                                                       USER
                                                                           ė.
                                                                               占 (1)
Options: apmbios pcibios eltorito rombios32
ataO master: Generic 1234 ATA-6 Hard-Disk (  60 MBytes)
Booting from Floppy...
                     < viewvos Loding ... >
     Partition table ok.
38956/62000 free blocks
19498/20666 free inodes
3445 buffers = 3527680 bytes buffer space
Free mem: 12582912 bytes
[/usr/root]# cat /proc/psinfo
RUNNING-0, INTERRUPTIBLE-1, UNINTERRUPTIBLE-2, ZOMBIE-3, STOPPED-4
                         father
pid
        user
                 state
                                  counter start time
        Θ
                 0
                         4
                                  12
                                           2062
        Θ
                 1
                         1
                                  24
                                           64
        Θ
                 1
                                  6
                                           69
                         1
                 1
                         Θ
        Θ
                                  28
                                           48
[/usr/root]#
                    A: NUM CAPS SCRL HD:0
```

psinfo 结果



hdinfo 结果

```
X Bochs x86-64 emulator, http://bochs.sourceforge.net/
/usr/rootl# cat /proc/inodeinfo | more
inr:1;zone[0]:659
inr:2;zone[0]:687
inr:3;zone[0]:784
inr:4;zone[0]:785
inr:5;zone[0]:796
inr:6;zone[0]:822
inr:7;zone[0]:1101
inr:8;zone[0]:1216
inr:9;zone[0]:1242
inr:10;zone[0]:1269
inr:11;zone[0]:1334
inr:12;zone[0]:1360
inr:13;zone[0]:1402
inr:14;zone[0]:1413
inr:15;zone[0]:1432
inr:16;zone[0]:1635
inr:17;zone[0]:1694
inr:18;zone[0]:1733
inr:19;zone[0]:1780
inr:20;zone[0]:1819
inr:21;zone[0]:1855
inr:22;zone[0]:1910
inr:23;zone[0]:1953
--More--
                    A: NUM CAPS SCRL HD:0
```

inodeinfo 结果,这里只能用more这样看一部分了


#### 回答

1. 如果要求你在psinfo之外再实现另一个结点,具体内容自选,那么你会实现一个给出什么信息的结

点? 为什么?

- 2. 一次read()未必能读出所有的数据,需要继续read(),直到把数据读空为止。而数次read()之间, 进程的状态可能会发生变化。你认为后几次read()传给用户的数据,应该是变化后的,还是变化前 的?
- 3. 如果是变化后的, 那么用户得到的数据衔接部分是否会有混乱? 如何防止混乱?
- 4. 如果是变化前的,那么该在什么样的情况下更新psinfo的内容?
- 5. 删除文件以后, /proc/inodeinfo那个inode号的inode, 你发现了什么, 为什么会这样?

如果我希望增加的话,我希望增加cpuinfo和meminfo和系统版本info,如果看真的现在的比如ubuntu的top指令是这样的:



这就很完善, 很强大。

read还是读取前的,只有等读取位置f\_pos为0时才更新psinfo内容,前面有个地方的注释提到了这一点,每次其实都相当于新建了文件,只有这个pos为0才说明要读新文件。

删除文件之后,该inode对应的i\_zone[0]依然存在。只是从inode映射中取消映射该inode,硬盘上的数据还是存在的。