

තාක්ෂණය සඳහා විද්‍යාව - SFT (සටහන)

හොතික විද්‍යාව



පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ

යම් අවශ්‍යතාවක් සඳහා ද්‍රව්‍යයක් තෝරාගැනීමේ දී ඒවායේ ලත්ෂණයන් පිළිබඳ දැනුවත්වීම ඉතා වැදගත් වේ.

ලදාහරණ-


- රබර පටියකට හෝ හේලික්සීය දුන්නකට යම් බලයක් යොඳා එහි දිග වැඩි කර ගත හැකි අතර එම බලය ඉවත් කළ විට නැවත මූල් තත්ත්වයට පත් වන බව දැකිය හැක.
- ලෝහ දණ්ඩකට බලයක් යෙදුව ද එහි හැඩයේ සිදුවන වෙනස්වීම පියවී ඇසින් නිරික්ෂණය කළ නොහැකිය.

ප්‍රත්‍යාස්ථාව

බාහිර බල යටතේ ස්වභාවික හැඩය වෙනස් වී බාහිර බල ඉවත් කළ පසු නැවත මූල් හැඩයට පත්වීමේ ප්‍රචණතාව ප්‍රත්‍යාස්ථාව සියලුම ප්‍රත්‍යාස්ථාව පැහැදිලිව දැකගත හැකි වුවත් කම්බියක් වැනි ද්‍රව්‍යවල ප්‍රත්‍යාස්ථාව ගුණය දැකගැනීම ඉතා අපහසුය.

රබර පටියක හෝ හේලික්සීය දුන්නක කෙළවර ගැටුගසන ලද තුලා තැටියක් ගැටුගසා අනෙක් කෙළවර ආධාරකයක ගැටුගසයි. පසුව හාර එක්කරීම්න් එහි දිග වැඩි වන බවත් හාර ඉවත් කළවීට නැවත මූල් තත්ත්වයට පත්වන බව නිරික්ෂණය කරයි.

එම ඇසුරෙන් හාරය වැඩි වීමත් සමඟ දිග වැඩි විම පහත පරිදි ප්‍රස්ථාරගත නර ඇත.



මෙහි විතනිය යනු වෙනස් වන දිග ප්‍රමාණයයි. මෙය 'e' මගින් සංකේතවත් කරයි.

ඉහත ප්‍රස්ථාරය අනුව විතතිය භාරයට අනුලෝධව සමානුපාතික බව පෙනේ. එනම්,

$$\begin{aligned} F &\propto e \\ F &= ke \quad (k \text{ යනු සමානුපාතික නියතයකි) \\ k &= F/e \end{aligned}$$

k යනුවෙන් දැන්නක් සඳහා දුනු නියතය ද, තන්තුවක් හෝ දැක්වන්නක් සඳහා බල නියතය ද ලෙස හඳුන්වයි.

k හි සම්මත ඒකකය මීටරයට නිව්චන්(Nm⁻¹) වූවත් ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන්නේ මිලිමීටරයට (mm⁻¹) නිව්චන්ය.

ප්‍රත්‍යා බලය


ඒකක හරස්කඩික් මත ලමිකකව ත්‍රියා කරනු ලබන ප්‍රත්‍යා බලයයි. මෙහි දී ඒකක හරස්කඩික් මත ලමිකකව ත්‍රියා කරන ආතනය බලය ආතනය ප්‍රත්‍යා බලය ලෙසත්, සම්පිඩන බලය සම්පිඩන ප්‍රත්‍යා බලය ලෙසත් හැඳින්වේ.

$$\text{ප්‍රත්‍යා බලය} = \frac{\text{බලය}(F)}{\text{හරස්කඩ වර්ගජලය}(A)}$$


වික්‍රියාව

වස්තුවක සිදුවන දිගෙහි වෙනස්වීම හෙවත් විතතිය මුල් දිගට දරන අනුපාතය වික්‍රියාව හි. මෙහි දී දිගෙහි සිදුවන වැඩිවීම මුල් දිගට දරන අනුපාතය ආතනය වික්‍රියාව ලෙසත්, දිගෙහි සිදුවන අඩුවීම මුල් දිගට දරන අනුපාතය සම්පිඩන වික්‍රියාව ලෙසත් හැඳින්වේ.

$$\text{වික්‍රියාව} = \frac{\text{විතතිය } (e)}{\text{මුල් දිග } (l)}$$




මුල් දිග | වන හරස්කඩ වර්ගඩ්ලය A වන තන්තුවකට F බලයක් යොදන විට දිගහි වැඩිවීම e නම් වික්‍රියාවට එරෙහිව බලය ප්‍රස්තාරගත කළ විට පහත පරිදි වේ.



P- සමානුපාතික සීමාව
Q- ප්‍රත්‍යාස්ථාන සීමාව
R- හේදක ලක්ෂණය

සමානුපාතික සීමාව (ගුණයයේ සිට P දක්වා) තුළ දී බලය ට අනුලෝචන වික්‍රියාව ද වැඩි වේ. ප්‍රත්‍යාස්ථාන සීමාවේ දී (Q සිට Q දක්වා) විතනිය අනුලෝචන වීමකින් තොරව වැඩි වේ. ප්‍රත්‍යාස්ථාන සීමාව තෙක් (ගුණයයේ සිට Q දක්වා) බලය ඉවත් කළ විට වස්තුව නැවත මුල් තත්ත්වයට පත් වේ. Q සිට R තුළදී බලය යොදන විට විතනිය වැඩි වී වස්තුව නැවත මුල් පිහිටුමට පත් නොවේ. හේදක ලක්ෂණය දී තන්තුව කැඩි යයි.

අනුමුද්‍ය ද්‍රව්‍ය ප්‍රත්‍යාස්ථාන සීමාව තුළදීම කැඩිමට ලක්වේ. එනම් ඒවාට සුචිකාර්ය ගුණයක් නොමැත. එම ද්‍රව්‍ය හංගර ද්‍රව්‍ය ලෙස හඳුන්වයි. හංගර ද්‍රව්‍යවල ප්‍රත්‍යාස්ථාන බලය, වික්‍රියාවට එරෙහිව ප්‍රස්තාරගත කළ විට පහත පරිදි වේ.




හුක්ගේ නියමය

“සමානුපාතික සීමාව තුළ දී ප්‍රත්‍යාස්ථානික අැති වන විතතිය, එය මහින් ඇති කරනු ලබන්නා වූ ආතත්‍යාපනයට අනුලෝචනය සමානුපාතික වේ.” මෙය හුක්ගේ නියමයයි.

යංමාපාංකය

සමානුපාතික සීමාව තුළ දී ප්‍රත්‍යාස්ථානික විතතිය සඳහා අනුපාතය නියතයකි. මෙය යංමාපාංකය ලෙස හඳුන්වයි. යංමාපාංකය අදාළ ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතී.

$$\text{යංමාපාංකය} = \frac{\text{ප්‍රත්‍යාස්ථානික}}{\text{විතතිය}}$$



$$y = \frac{F}{A} \times \frac{e}{l}$$

$$y = \frac{Fl}{eA}$$

$$e = \frac{l}{yA} F$$

$$e = \frac{l}{yA} mg$$

$$e = \frac{gl}{Ay} m$$

y - යංමාපාංකය
F - බලය
A - හරස්ක්වී වර්ගාලය
e - විතතිය
l - මුළු දිග
m - ස්කන්ධිය
g - ගුරුත්වා ප්‍රවර්ණය

තන්තුවක ගැටුගසන ලද තුළා තැවියක් මත ස්කන්ධියක්(M) තබා එය වෙනස් කරමින් උරු අදාළ විතතිය (e) මැන ප්‍රස්තාරගත කිරීමෙන් ප්‍රායෝගිකව යංමාපාංකය සොයාගත හැක. යංමාපාංකයේ ඒකකය Nm⁻² වේ.

ඉදි කිරීම් තාක්ෂණයේ දී ද්‍රව්‍යයක යංමාපාංකය සහ හේදක ප්‍රත්‍යාස්ථානික බලය ඉතා වැදගත් වේ.


අදාළරණ-

- ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම සඳහා යොදා ගන්නා කොන්ක්‍රිට කණු සහ කම්බිටල ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම.
- පාලම සහ ගොඩනැගිලි වහල සඳහා යොදා ගන්නා බාල්කවල ප්‍රමාණ තීරණය කිරීම.

ඇදි තන්තුවක හෝ දුන්නක ප්‍රත්‍යාස්ථ විහාර ගක්තිය

ඇදි තන්තුවක හෝ දුන්නක ගබඩා වන ගක්තිය එය ඇදීමේ දී ඇති කරනු ලබන කාර්යයට සමාන වේ. යම් වස්තුවක හැඩය වෙනස් කිරීමේ දී එය තුළ ගබඩා වන ගක්තිය ප්‍රත්‍යාස්ථ විහාර ගක්තිය සියලුම සිදු වේ.

තන්තුවකට යොදන බලය ඉනායේ සිට F දක්වා වැඩි කළ අතර එහි දී වැඩි වූ දිග e ලෙස ගනිමු.



මෙහි දී යොදන මධ්‍යනය බලය = $(0+F)/2$ වන නිසා වස්තුව ඇදීම නිසා සිදු කෙරෙන කාර්යය,


$$W = \left(\frac{0+F}{2} \ e \right)$$

මෙහි දී තන්තුවේ ගබඩා වන ගක්තිය, තන්තුව ඇදීම මහින් සිදු කළ කාර්යයට සමාන වේ. ඒ නිසා තන්තුවේ,

$$\text{ප්‍රත්‍යාස්ථ විහාර ගක්තිය (E)} = \frac{1}{2} Fe$$

ප්‍රත්‍යාස්ථ විහාර ගක්තියේ යෙදීම්,

- කැටපෙළයක රබර පටි ඇදීමේ දී ගබඩා වන ප්‍රත්‍යාස්ථ ගක්තිය ගල් කැටයේ වාලක ගක්තිය බවට පත් වේ.
- සෙල්ලම් තුවක්කුවක දුන්නේ ගබඩා වන ගක්තිය විසි වන භාරයේ වාලක ගක්තිය බවට පත් වේ.



ප්‍රත්‍යා බල යටතේ සිදුවන සිදුවීම්

- දැන්වික් හෝ තන්තුවක් මත යෙදෙන ආහනය බලය නිසා එහි දිග වැඩි වීම.




ආහනය ප්‍රත්‍යා බලය හිසාකරන ආකාරය

- දැන්වික්, තන්තුවක් හෝ දුන්නක් මත යෙදෙන සම්පිටින බල නිසා එහි දිග අඩු වීම.



සම්පිටින ප්‍රත්‍යා බලය හිසාකරන ආකාරය

- සහ වස්තුවක පෘෂ්ඨය දිගේ යෙදෙන බලය නිසා හැඩාය වෙනස් වීම හේවත් විරුපණයට ලක් වීම.



රබර් කුට්ටියක පෘෂ්ඨයක් මත බලය යෙදීමෙන් විරුපණයට ලක්වන ආකාරය

- ව්‍යුහවක් මත යෙදෙන පීඩිනය යටතේ පරිමාව අඩු වීම.



තළායයක පතුල භාසන්නයේ දී පීඩිනය වැඩි වන අකරුහුලට යන විට පීඩිනය අඩු වේ.
එනිසා පතුලේ දී තුවගන්නා ව්‍යුහ බුලුලක පරිමාව අඩු අකරුහුලට යාමේදී පරිමාව වැඩි වේ.
