

Linguagens de Montagem

DEMAC – Departamento de Estatística Matemática Aplicada e Computação UNESP – Rio Claro

Prof. Daniel Carlos Guimarães Pedronette



Aula 2.

Detalhes de Arquitetura e Arquitetura X86



Detalhes de Arquitetura

- Detalhes de Arquitetura:
 - O Assembly está diretamente ligado à linguagem de máquina:
 - Alguns "detalhes" da arquitetura influenciam diretamente o modo de criar um programa em Assembly
- Exemplo:
 - Quantidade de endereços utilizadas pelas instruções providas pela arquitetura



Tipos de Instruções

- Agora temos instruções; não expressões aritméticas
- Binárias:
 - Requerem dois operandos como entrada
 - Exemplos: adição, multiplicação
- Unárias:
 - -Requerem um único operando como entrada
 - Exemplo: Not lógico
- Resultados:
 - Maioria das instruções produz um único resultado
 - Mas há exceções: divisão (produz dois resultados: quociente e resto)



Detalhes de Arquitetura

- Detalhes de Arquitetura:
 - O Assembly está diretamente ligado à linguagem de máquina:
 - Alguns "detalhes" da arquitetura influenciam diretamente o modo de criar um programa em Assembly
- Exemplo:
 - Quantidade de Endereços das intruções



Quantidade de Endereços

- Three-Address Machines
 - Instruções binárias requerem três endereços:
 - Dois endereços são utilizados para os operandos de entrada
 - Um endereço indica o destino do resultado



Three-Addres Machines

Instruction		Semantics	
add	dest, src1, src2	Adds the two values at src1 and src2 and stores the result in dest	
sub	dest, src1, src2	Subtracts the second source operand at src2 from the first at src1 and stores the result in dest	
mult	dest, src1, src2	Multiplies the two values at src1 and src2 and stores the result in dest	



Three-Addres Machines

A = B + C * D - E + F + A

Como ficaria uma expressão em C nessas máquinas:

Note que em vários casos T (temp) é origem e destino



Quantidade de Endereços

- Two-Address Machines
 - Instruções binárias requerem apenas dois endereços:
 - Dois endereços são utilizados para os operandos de entrada/origem
 - Um dos endereços é utilizado como origem e destino



Two-Addres Machines

Instruction		Semantics	
load	dest,src	Copies the value at src to dest	
add	dest,src	Adds the two values at src and dest and stores the result in dest	
sub	dest,src	Subtracts the second source operand at src from the first at dest and stores the result in dest	
mult	dest,src	Multiplies the two values at src and dest and stores the result in dest	



Two-Addres Machines

• Como ficaria uma expressão em C nessas máquinas:

$$A = B + C * D - E + F + A$$
load T,C; T = C
mult T,D; T = C*D
add T,B; T = B + C*D
sub T,E; T = B + C*D - E
add T,F; T = B + C*D - E + F
add A,T; A = B + C*D - E + F

Note que o operando T é muito comum



Quantidade de Endereços

- One-Address Machines
 - Instruções binárias requerem apenas um endereço:
 - Um registrador denominado "acumulador" é utlizado como uma das entradas e como destino
 - O endereço informa a outra origem



Quantidade de Endereços

- Zero-Address Machines
 - Nenhum endereço? Onde estão as entradas?
 - Origens devem estar no top-2 da pilha
 - Resultado será armazenado no topo da pilha



Arquitetura Load/Store

- Todos os dados que serão processados devem estar em registradores internos da CPU
- Apenas duas operações interagem diretamente com a memória:
 - LOAD
 - STORE



Arquitetura Load/Store

Instruction		Semantics	
load	Rd,addr	Loads the Rd register with the value at address addr	
store	addr,Rs	Stores the value in Rs register at address addr	
add	Rd,Rs1,Rs2	Adds the two values in Rs1 and Rs2 registers and places the result in Rd register	
sub	Rd,Rs1,Rs2	Subtracts the value in Rs2 from that in Rs1 and places the result in Rd register	
mult	Rd,Rs1,Rs2	Multiplies the two values in Rs1 and Rs2 and places the result in Rd register	



Arquitetura Load/Store

```
A = B + C * D - E + F + A
```

```
load R1,B ; load B
load R2,C ; load C
load R3,D ; load D
load R4,E ; load E
load
    R5,F; load F
load
    R6,A ; load A
mult R2,R2,R3; R2 = C*D
add R2, R2, R1 ; R2 = B + C*D
sub R2, R2, R4 ; R2 = B + C*D - E
add R2,R2,R5; R2 = B + C*D - E + F
add R2,R2,R6; R2 = B + C*D - E + F + A
     A,R2 ; store the result in A
store
```



CISC x RISC

- CISC:
 - Complex Instruction Set Computer
 - Instruções complexas
 - Em muitas situações, código assembly reduzido
- RISC:
 - Reduced Instruction Set Computer
 - Instruções muito simples
 - Podem ser executadas rapidamente



CISC x RISC

- CISC:
 - X86 Pentium:
 - Two-Address, Acesso Memória
- RISC:
 - MIPS, PowerPC
 - Three-Address, Arquitetura Load/Store
- Atualmente:
 - Distinção CISC x RISC está tênue, máquinas "híbridas"




CISC x RISC

- CISC:
 - X86 Pentium:
 - Two-Address, Acesso Memória,
- RISC:
 - MIPS, PowerPC
 - Three-Address, Arquitetura Load/Store
- Atualmente:
 - Distinção CISC x RISC está tênue, máquinas "híbridas"



Registradores

- CISC:
 - Poucos registradores (Pentium: 10)
- RISC:
 - Maior número de registradores (MIPS: 32)
- Comparação das instruções:





Memória

- Memória é basicamente uma estrutura de armazenamento binária:
 - É "endereçavel" por bytes, para qualquer operação de leitura ou escrita
 - Como é realizado o endereçamento




Memória


Address		Address
(in decimal)		(in hex)
2 ³² -1		FFFFFFF
		FFFFFFE
		FFFFFFD
	_	
	•	
	•	
	•	
2		00000002
1		00000001
0		00000000




Memória - Endereçamento



(a) 32-bit data





(b) Little-endian byte ordering

(c) Big-endian byte ordering

MIPS

Pentium



Arquitetura X86 - Pentium

- Registradores:
 - 10 32 bits; 6 16 bits
- Classificados em:
 - Dados
 - Ponteiros
 - Controle




Registradores de Dados

- Em geral utilizados para:
 - Armazenar dados de operações
 - Lógicas
 - Artiméticas
 - Outras
- Registradores:
 - 4 32-bit (EAX, EBX, ECX, EDX)
 - 4 16-bit (AX, BX, CX, DX)
 - 8 8-bit (AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL)



Registradores de Dados







Registradores de Ponteiros/Índices

- Dois Registradores de Índices (ESI, EDI)
 - 16- or 32-bit registers
 - Utilizados em instruções com strings
 - Source (SI) and destination (DI)
 - Podem ser usados para propósito geral
- Dois registradores de Ponteiros (ESP, EBP)
 - 16- or 32-bit registers
 - Usados exclusivamente para manter a pilha



Registradores de Ponteiros/Índices








Registradores de Controle

- Dois Registradores de 32 bits
 - Instruction Pointer (EIP)
 - "Program Counter"
 - Flags (EFLAGS)
 - Status flags: status da última operação lógico aritmética
 - Direction flag: direção na cópia de dados
 - System flags: controle de interrupções



Registradores de Controle



Status flags	\mathbf{S}_{1}	ta	tus	\mathbf{f}	lags
--------------	------------------	----	-----	--------------	------

Control flag

System flags

TF = Trap flag

CF = Carry flag

PF = Parity flag

AF = Auxiliary carry flag

ZF = Zero flag

SF = Sign flag

OF = Overflow flag

DF = Direction flag

IOPL = I/O privilege level

IF = Interrupt flag

NT = Nested task

RF = Resume flag

VM = Virtual 8086 mode

AC = Alignment check

VIF = Virtual interrupt flag

VIP = Virtual interrupt pending

ID = ID flag