
实验四报告


宋建昊 2022010853

实验结果

下面为 block_size_x=64时,耗时time与 block_size_y的关系



下面为 block_size_y=3时,耗时time与 block_size_x的关系



影响因素分析

- block_size较小时程序执行的效率较高,且在不选择shared memory时更明显。
- 随着 block_size变化,程序性能会出现波动,呈现出剧烈波动,结果不稳定,在使用 shared memory的情况下波动更明显。

• 整体来看,使用shared memory之后程序用时会显著缩短。

综合分析

- 1. block_size 较小时程序执行效率较高,且在不选择 shared memory 时更明显
- **线程块大小** (block_size) 与硬件资源的匹配:在 CUDA 中,线程块(block)是调度和执行的基本单位。每个 SM(流多处理器)能同时处理有限数量的线程(受限于寄存器、共享内存和线程束warp 的数量)。当 block_size 较小时(例如 32 或 64),每个线程块内的线程数较少,SM 可以同时调度更多的线程块(即更高的 occupancy,占用率),从而充分利用 GPU 的并行计算能力。
 - o 不使用 shared memory 时,程序依赖全局内存(global memory)。较小的 block_size 意味着每个线程块的内存访问需求较小,可能更容易被缓存(L1/L2 cache)命中,减少全局内存访问的延迟。
 - 使用 shared memory 时,虽然可以减少全局内存访问,但小的 block_size 可能无法充分利用 shared memory 的容量,导致内存带宽优势不明显。
- **线程同步开销**: 不使用 shared memory 时,线程间通常没有显式的同步需求(例如 __syncthreads()) ,程序执行更接近"独立线程"的模式,效率较高。而使用 shared memory 时,线程块内的线程需要通过同步操作协作访问共享内存,较小的 block_size 会增加同步的相对开销 (因为线程数少,同步的收益不足以抵消开销)。
- warp 执行效率: CUDA 中,线程以 warp(32 个线程)为单位执行。如果 block_size 是 32 的倍数(例如 32 或 64),warp 可以被完全填满,避免线程浪费(divergence 或 inactive threads)。你的数据中 block_size_x=32 或 64 时效率较高,可能与此相关。
- 2. 随着 block_size 变化,程序性能出现波动,呈现剧烈波动,结果不稳定,使用 shared memory 时更明显
- **资源竞争与线程调度**: 随着 block_size_x 或 block_size_y 增大,线程块内的线程数增加,可能导致以下问题:
 - **寄存器和共享内存限制**:每个 SM 的寄存器和共享内存是有限的。当 block_size 过大时,单个 线程块占用过多资源,可能减少并发的线程块数量(occupancy 下降),性能出现波动。
 - 内存带宽瓶颈:较大的 block_size 会增加对全局内存或共享内存的访问需求。如果访问模式不优(例如非合并访问),会导致带宽利用率下降,性能不稳定。
- 使用 shared memory 时的波动更明显:
 - 共享内存的容量限制:每个 SM 的共享内存大小有限(例如 48KB 或 96KB,取决于 GPU 架构)。当 block_size 增大时,共享内存需求可能超过限制,导致编译器隐式减少并发的线程块数,或者程序运行时出现动态调整,引发性能剧烈波动。
 - **同步开销放大**:使用 shared memory 通常需要线程块内同步(__syncthreads())。较大的 block_size 意味着更多线程参与同步,同步延迟随线程数增加而放大,性能波动更明显。
 - o **内存访问冲突(Bank Conflict)**:如果你的代码中共享内存访问模式不佳(例如多个线程同时访问同一 bank),随着 block_size 变化,bank conflict 的影响会更显著,导致性能不稳定。
- **硬件调度特性**: GPU 的调度器在分配线程块时会受到 block_size 的影响。较大的 block_size 可能导致某些 SM 被过度占用,而其他 SM 空闲(负载不均衡),从而引起性能波动。

- 减少全局内存访问延迟: CUDA 中全局内存的访问延迟较高(几百个周期),而共享内存的延迟极低(接近寄存器级别)。通过将频繁访问的数据加载到共享内存中,可以显著减少全局内存的访问次数,从而提升性能。使用 shared memory 后时间普遍下降,说明共享内存有效减少了内存访问瓶颈。
- 线程协作优化: 共享内存允许线程块内的线程共享数据,避免重复的全局内存读取。如果你的算法 涉及线程间数据共享 (例如矩阵计算、卷积等),使用 shared memory 可以大幅提升效率。
- **带宽利用率提升**: 共享内存的带宽远高于全局内存。合理使用 shared memory 可以将分散的全局 内存访问转化为集中高效的共享内存访问,尤其在合并访问(coalesced access)的情况下效果更 明显。

总结

- 如何设置 thread block size 才可以达到最好的效果? 为什么?
- **最佳 thread block size**: 从你的数据来看,block_size_x 和 block_size_y 的组合对性能影响显著。综合分析:
 - 当 block_size_x=64, block_size_y=4 时,使用 shared memory 的时间为 **5.32051s**,是所有组合中最低的。
 - 未使用 shared memory 时,block_size_x=32, block_size_y=2 的时间为 **7.61406s**,表现较优。
 - 因此:
 - 如果使用 shared memory,推荐 block_size_x=64, block_size_y=4。
 - 如果不使用 shared memory, 推荐 block_size_x=32, block_size_y=2。
- Shared memory 总是带来优化吗?如果不是,为什么?
- shared memory 不总是带来优化,block_size_x=32, block_size_y=1 时,未使用 shared memory 的时间为 **9.28377s**,而使用 shared memory 为 **10.1254s**,性能反而下降。
- Shared memory 在什么 thread block size 下有效果,什么时候没有?

• 有效情况:

- 中等 thread block size (如 128~256)
 : 如 block_size_x=64, block_size_y=4 (256 线程)
 , shared memory 显著减少时间(从 7.68743s 到 5.32051s)。此时线程数足够多,共享内存能充分发挥数据共享和减少全局内存访问的优势。
- **数据重用率高**: 当线程块内需要多次访问同一数据(如矩阵计算中的 tile 操作), shared memory 效果更明显。

• 无效情况:

- 小的 thread block size (如 32): 如 block_size_x=32, block_size_y=1, 时间反而增加 (9.28377s -> 10.1254s)。线程数少时,共享内存的加载/同步开销占比高,收益不足以抵消。
- 大的 thread block size (如 1024)
 如 block_size_x=1024, block_size_y=1,未使用
 shared memory 为 7.84245s,使用为 5.75355s,虽然有优化,但效果不如中等大小显著。
 原因是线程过多可能导致共享内存超限或 occupancy 下降。
- 还有哪些可以优化的地方?
- **内存访问合并(Coalesced Access)**: 确保全局内存访问是合并的(连续线程访问连续地址),减少带宽浪费。可以用 nvprof 检查是否存在非合并访问。

- 共享内存 Bank Conflict: 检查 shared memory 访问是否引发 bank conflict (多个线程访问同一bank) ,可以通过填充(padding)或调整数据布局优化。
- **寄存器使用**:减少每个线程的寄存器占用(通过减少局部变量或编译选项 -maxrregcount),提高occupancy。
- 指令级优化: 使用快速数学函数 (如 _fmul) 或内联函数,减少指令开销。
- **异步操作**:如果程序涉及大量数据传输,考虑使用 CUDA 流(Streams)实现计算与内存拷贝的 overlap。
- 应该如何设置 thread block size?

1. 计算 Occupancy:

- 使用 NVIDIA 的 Occupancy Calculator 或 API(如 cudaOccupancyMaxActiveBlocksPerMultiprocessor)计算不同 block_size 下的占用率。
- o 选择能最大化 occupancy 的值 (通常 128、256、512)。

2. 考虑 Warp 大小:

o 确保 block_size 是 32 的倍数,避免 warp 内线程浪费。

3. 实验验证:

。 测试几个典型值(如 64、128、256、512),结合性能数据(如时间、吞吐量)选择最佳值。

• 原则:

- **计算密集型任务**:选择较大的 block_size (如 256~512) ,充分利用并行性。
- o 内存密集型任务:选择中等 block_size (如 128~256),平衡内存访问和计算。
- o 动态调整:根据问题规模 (grid size) 调整,确保线程总数覆盖所有数据。
- 应该如何决定 shared memory 的使用?

• 决策依据:

1. 数据重用率:

- 如果线程块内多次访问相同全局内存数据(例如矩阵乘法的 tile、卷积的窗口),使用 shared memory。
- 如果每个线程独立访问全局内存且无重用(如流处理),无需使用。

2. 全局内存访问模式:

- 非合并访问或随机访问时,shared memory 可优化为局部连续访问。
- 已合并且缓存命中率高时(如使用 L2 缓存), shared memory 收益不大。

3. **共享内存需求量**:

- 计算每个线程块的共享内存需求,确保不超过 SM 限制 (例如 48KB 或 96KB)。
- 如果需求过大导致 occupancy 下降,考虑不使用或分块处理。

4. 同步开销:

- 如果线程间协作频繁且同步成本可接受,使用 shared memory。
- 如果任务简单或同步开销过高,避免使用。