Configurar Gmail para MiCole

Guía para conectar tu cuenta y enviar los correos de acceso desde Supabase.

Qué necesitas
Una cuenta Gmail, acceso a su seguridad y permisos para administrar el proyecto Supabase de MiCole. Google proporciona el SMTP; Supabase realiza el envío. No necesitas contratar un dominio ni un servidor de correo propio.

01. Prepara tu cuenta Google

1. En tu cuenta Google, activa la **verificación en dos pasos**.
2. Abre Contraseñas de aplicación y crea una con el nombre **MiCole**.
3. Conserva la clave generada para introducirla en Supabase. Usa esta clave de aplicación, no la contraseña habitual de Gmail. [1]

02. Completa el SMTP de Supabase

Abre tu proyecto en Supabase. En **Authentication > Email**, busca **SMTP Settings** o **Custom SMTP** y activa el servicio. Los nombres del menú pueden variar. [3]

Campo	Valor
Sender email	Tu dirección Gmail completa
Sender name	MiCole
Host	smtp.gmail.com
Port	465 - conexión cifrada SSL/TLS
Username	La misma dirección Gmail del remitente
Password	La contraseña de aplicación creada en el paso 01

Si Google muestra la clave separada en grupos, introdúcela sin espacios. El puerto y el host corresponden al servicio SMTP de Gmail. [2]

Conserva los accesos actuales
No cambies el Client ID/Secret de Google, la Site URL ni las redirecciones de web y Android para configurar este SMTP. La clave se guarda en Supabase, fuera del código web y del APK.

Guardar, probar y verificar

Termina la configuración con una prueba controlada antes de usar el correo con las familias.

03. Guarda los cambios

Guarda los datos SMTP en Supabase. Mantén la confirmación de correo y las redirecciones que MiCole ya utiliza. No compartas la contraseña de aplicación por chat ni la incluyas en Git, en variables VITE_* o en EXPO_PUBLIC_*.

04. Prueba un acceso por correo

1. Abre micole-web.vercel.app/login.
2. Solicita un enlace de acceso a una cuenta de prueba que controles.
3. Comprueba el remitente, revisa la carpeta de spam y abre el enlace.
4. Verifica que vuelves a MiCole. Los roles dependen de los permisos ya asignados; recibir el correo no concede acceso a una institución.

Qué queda habilitado
Los correos de autenticación: enlaces de acceso, confirmaciones y recuperación cuando se utilice ese flujo. Los comunicados, recordatorios de pagos y tareas requieren un envío adicional desde el servidor; configurar Auth SMTP no los activa automáticamente.

Si algo falla

Situación	Qué revisar
No aparece la opción de clave de aplicación	Comprueba la verificación en dos pasos. Algunas cuentas gestionadas o con Protección Avanzada no ofrecen esa opción. [1]
SMTP rechaza el acceso	Revisa el Gmail completo, la clave de aplicación sin espacios, el host y el puerto. Si cambiaste la contraseña principal, genera otra clave de aplicación. [1][2]
El mensaje no llega	Comprueba spam y los registros de Auth. Revisa los límites de envío en Supabase y los de la cuenta Gmail. [3]
El enlace abre una dirección incorrecta	Revisa las URLs autorizadas del entorno correspondiente; conserva las rutas web y el retorno de Android existentes.

Referencias oficiales

[1] Google - Contraseñas de aplicación
[2] Google - Servidor y conexión SMTP
[3] Supabase - Configurar SMTP personalizado