ipvsadm 使用手册

By 燕飞 (陈子昂)

1. 在 LVS 上新增 Service

命令:

ipvsadm –A –t <VIP>:<Port> -s <schedule: rr|wrr|lc|wlc|lblc|lblcr|dh|sh|sed|nq> 实例:

在 LVS 中为 http 协议添加一个 VIP 为 1.1.1.1 的 service, 并设置调度方式为 Round Robin ipvsadm –A –t 1.1.1.1:80 –s rr

2. 新增 Real Server

命令:

ipvsadm –a –t <VIP>:<Port> -r <VIP>:<Port> <Forward Mode: -b | -m | -g | -i > 实例:

以 FullNAT 方式为 VIP1.1.1.1 的 LVS 新增 Real IP 为 192.168.1.2 的 Real Server: ipvsadm –a –t 1.1.1.1:80 –r 192.168.1.2:80 -b

以 NAT 方式为 VIP1.1.1.1 的 LVS 新增 Real IP 为 192.168.1.2 的 Real Server: ipvsadm –a –t 1.1.1.1:80 –r 192.168.1.2:80 -m

以 DR 方式为 VIP1.1.1.1 的 LVS 新增 Real IP 为 192.168.1.2 的 Real Server: ipvsadm –a –t 1.1.1.1:80 –r 192.168.1.2:80 -g

以 Tunnel 方式为 VIP1.1.1.1 的 LVS 新增 Real IP 为 192.168.1.2 的 Real Server: ipvsadm –a –t 1.1.1.1:80 –r 192.168.1.2:80 -i

3. 新增 Local Address

命令:

ipvsadm –P –t <IP>:<PORT> –z <Local Address> 实例:

为 VIP 为 1.1.1.1 的 LVS 添加一个 IP 为 192.168.1.2 的 Local Address ipvsadm –P –t 1.1.1.1:80 -z 192.168.1.2

4. 查看 Local Address

命令:

ipvsadm -G -t <VIP>:<PORT>

ipvsadm –G

实例:

查看所有的 VIP 对应的 Local Address

ipvsadm -G

查看所有的 VIP 为 1.1.1.1 的 LVS 对应的 Local Address

ipvsadm -G -t 1.1.1.1:80

5. 删除 Local Address

命令:

ipvsadm -Q-t <VIP>:<PORT>-z <Local Address>

实例:

删除 VIP 为 1.1.1.1 的 LVS 对应的 IP 为 192.168.1.2 的 Local Address ipvsadm –Q –t 1.1.1.1:80 –z 192.168.1.2

6. 在 LVS 上修改存在的 Service

命令:

ipvsadm —E —t <VIP>:<Port> -s < schedule: rr|wrr|lc|wlc|lblc|lblcr|dh|sh|sed|nq> -j < syn: disable|enable>-p <Time Out> -M <Netmask> 实例:

修改 VIP 为 1.1.1.1 的 LVS 中 http 服务的调度算法为 Round Robin ipvsadm –E –t 1.1.1.1:80 –s rr

修改 VIP 为 1.1.1.2 的 FTP 服务的 Time Out 时间为 60s, 并且打开 synproxy. ipvsadm –E –t 1.1.1.2:21 –p 60 –j enable

注意: 命令-E 的选项支持全部指明或者部分指明。

7. 查看所有的 LVS 以及对应的 Real Server

命令:

ipvsadm –l

实例:

查看 LVS 以及对应的 Real Server

ipvsadm –I

查看 LVS 以及对应的 Real Server (不解析 IP 和 PORT)

ipvsadm -In

8. 在 LVS 上删除一个 Service

命令:

ipvsadm -D -t <VIP>:<PORT>

实例:

删除 VIP 为 1.1.1.1 的 Service

ipvsadm -D -t 1.1.1.1:80

9. 在 LVS 上删除一个 Real Server

命令:

ipvsadm -d -t <VIP>:<PORT> -r <RIP>:<PORT>

实例:

删除 VIP 为 1.1.1.1 对应的 Real Server 192.168.1.1

ipvsadm -d -t 1.1.1.2:80 -r 192.168.1.1:80

10. 在 LVS 上清空所有的 Service 以及所有的 Real Server

命令:

ipvsadm –C

实例:

ipvsadm -C