
Reti di Calcolatori

Transport

Funzione del livello di trasporto


Un protocollo dello strato di trasporto fornisce una comunicazione logica fra i processi applicativi che girano su host differenti



Funzione del livello di trasporto

- Il livello di trasporto ha lo scopo di fornire allo strato superiore un servizio di trasferimento dei dati end to end,
- mascherando completamente al livello superiore il fatto che tra i due host terminali esista una rete di qualsiasi tipo, topologia, tecnologia e complessità
 - per OSI lo strato superiore è il livello di sessione
 - per TCP/IP lo strato superiore è il livello di applicazione
- Per assolvere le sue funzioni lo strato di trasporto utilizza i servizi dello strato di rete

Comunicazione fra TCP/IP stacks



 II TCP su un computer usa IP e i livelli inferiori per comunicare con il TCP di un altro computer

Relazione tra livello di trasporto e livello di rete

- livello di rete: comunicazione logica tra host
- livello di trasporto:
 comunicazione logica tra
 processi di applicazioni che
 girano su host
 - si basa sui servizi del livello di rete


Analogia con la posta ordinaria:

12 ragazzi inviano lettere a 12 ragazzi

- processi = ragazzi
- messaggi delle applicazioni = lettere nelle buste
- host = case
- protocollo di trasporto =
 Anna e Andrea
- protocollo del livello di rete = servizio postale

Servizi e protocolli di trasporto

- Forniscono la comunicazione logica tra processi applicativi di host differenti
- lato invio: scinde i messaggi in segmenti e li passa al livello di rete
- lato ricezione: riassembla i segmenti in messaggi e li passa al livello di applicazione
- Più protocolli di trasporto sono a disposizione delle applicazioni Internet: TCP e UDP



Servizio di trasporto

Affidabile (TCP)


- consegne nell'ordine originario
- controllo di congestione
- controllo di flusso
- setup della connessione

Inaffidabile (UDP)


- consegne senz'ordine:
- estensione senza fronzoli del servizio di consegna a massimo sforzo

Servizi non disponibili:

- garanzia su ritardi
- garanzia su ampiezza di banda



Protocolli di Trasporto



Servizio di trasporto e chiamate di procedure

- Può essere con connessione (TCP) o senza connessione (UDP)
- E' disponibile al programmatore delle applicazioni come un insieme di chiamate di procedura disponibili in una libreria
- Il trasporto con connessione fornisce un canale affidabile su cui scrivere o da cui leggere dati (come un file)
- Per il servizio connection oriented si possono elencare in
 - LISTEN: lo strato superiore notifica al trasporto che è pronto a ricevere una connessione
 - CONNECT: lo strato superiore chiede allo strato di trasporto di effettuare una connessione (si traduce nell'invio da parte del trasporto di un messaggio "Connection Request" al destinatario)
 - SEND: lo strato superiore chiede al trasporto di inviare dati
 - RECEIVE: lo strato superiore chiede allo strato di trasporto di trasmettergli i dati in arrivo
 - DISCONNECT: lo strato superiore chiede di chiudere la connessione (si traduce nell'invio da parte dello strato di trasporto di un messaggio "Disconnection Request")
- Per il servizio connectionless, le due primitive SEND e RECEIVE possono essere sufficienti

RFC di TCP e UDP

Protocolli di trasporto definiti su rete Internet (su IP)

- Trasmission Control Protocol (TCP) definisce un protocollo di trasporto orientato alla connessione
 - definito in RFC 793, RFC 1122 e RFC 1323
 - progettato per fornire un flusso affidabile end-to-end su una internet inaffidabile
- User Data Protocol (UDP) definisce un protocollo senza connessione
 - descritto in RFC 768
 - permette di inviare datagram IP senza stabilire una connessione

Protocolli di trasporto: principali obiettivi

- Gestiscono il controllo degli errori, i numeri di sequenza e il controllo di flusso per un collegamento attraverso una rete (situazione più complessa del caso del livello data link)
- Indirizzamento a livello trasporto (su uno stesso host possono essere disponibili più connessioni)
 - Viene introdotto il concetto di service port
- In generale il livello di trasporto su un host gestisce numerose connessioni
 - Il livello di trasporto provvede a multiplare e demultiplare i pacchetti provenienti dal livello di rete sulle diverse connessioni
- Devono risolvere il problema della capacità di memorizzazione della rete (un pacchetto può essere memorizzato in un router e consegnato dopo un certo ritardo)


Indirizzamento a livello trasporto

- La maggior parte dei sistemi operativi è multiutente e multiprocesso
 - Diversi processi client attivi (host locale)
 - Diversi processi server attivi (host remoto)
- Per stabilire una comunicazione tra i due dispositivi è necessario un metodo per individuare:
 - Host locale
 - Host remoto
 - Processo locale
 - Processo remoto
- Host → indirizzo IP
- Processo → numero di porta

Indirizzamento a livello trasporto

- Host → indirizzo IP
- Processo → numero di porta

Indirizzo IP + porta = socket address



Multiplexing/demultiplexing

Analogia con la posta ordinaria:

12 ragazzi (processi) della casa A (Host A) inviano lettere (Msg) a 12 ragazzi (processi) della casa B (Host B)

Anna raccoglie (Multiplexing) le 12 lettere della casa A e le consegna al servizio postale (Rete)

Andrea raccoglie le lettere dal servizio postale (Rete) e le consegna (demultiplexing) ai rispettivi ragazzi (processi) della casa B (Host B)


protocollo di trasporto =Anna e Andrea


Multiplexing/demultiplexing: Socket

Ogni processo (ragazzo), come parte di un'applicazione , ha un **SOCKET**

SOCKET:

una porta attraverso la quale i dati passano dalla rete al processo e attraverso la quale i dati passano dal processo alla rete






Multiplexing/demultiplexing

<u>Demultiplexing</u> nell'host ricevente:

consegnare i segmenti ricevuti alla socket appropriata

Multiplexing nell'host mittente:

raccogliere i dati da varie socket, incapsularli con l'intestazione (utilizzati poi per il demultiplexing)




host 2

host 3


Multiplexing/demultiplexing: Indirizzamento

- La porta e l'indirizzo IP possono essere visti come un indirizzo a livello di trasporto
- Le applicazioni che utilizzano il TCP/IP si registrano sullo strato di trasporto ad un indirizzo specifico, detto porta
- La porta è il meccanismo che ha a disposizione un'applicazione per identificare
 l'applicazione remota a cui inviare i dati
- La porta è un numero di 16 bit (da 1 a 65535; la porta 0 non è utilizzata)



Come funziona il demultiplexing

- L'host riceve i datagrammi IP
 - ogni datagramma ha un indirizzo
 IP di origine e
 un indirizzo IP di destinazione
 - ogni datagramma trasporta 1
 segmento a livello di trasporto
 - ogni segmento ha un numero di porta di origine e un numero di porta di destinazione
- L'host usa gli indirizzi IP e i numeri di porta per inviare il segmento alla socket appropriata
- L'indirizzo e la porta di sorgente servono al receiver per inviare una risposta al sender



Struttura del segmento TCP/UDP

Demultiplexing senza connessione (UDP)

 Crea le socket con i numeri di porta:

```
DatagramSocket mySocket1 =
   new DatagramSocket(99111);
DatagramSocket mySocket2 =
   new DatagramSocket(99222);
```


 La socket UDP è identificata da 2 parametri:

(indirizzo IP di destinazione, numero della porta di destinazione)

- Quando l'host riceve il segmento UDP:
 - controlla il numero della porta di destinazione nel segmento
 - invia il segmento UDP alla socket con quel numero di porta
- I datagrammi IP con indirizzi
 IP di origine e/o numeri di
 porta di origine differenti
 vengono inviati alla stessa
 socket

Demultiplexing senza connessione (UDP)

DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(6428);




SP fornisce "l'indirizzo di ritorno"

Demultiplexing orientato alla connessione (TCP)


- La socket TCP è identificata da 4 parametri:
 - indirizzo IP di origine
 - numero di porta di origine
 - indirizzo IP di destinazione
 - numero di porta di destinazione
- L'host ricevente usa i quattro parametri per inviare il segmento alla socket appropriata

- Un host server può supportare più socket TCP contemporanee:
 - ogni socket è identificata dai suoi
 4 parametri
- I server web hanno socket differenti per ogni connessione client
 - con HTTP non-persistente si avrà una socket differente per ogni richiesta

Demultiplexing orientato alla connessione (TCP)




Demultiplexing orientato alla connessione: thread dei server web



Le porte

- Le porte attive definiscono i servizi TCP disponibili
- Per connettersi ad un servizio specifico su un server si deve conoscere il numero di porta su cui il processo server accetta le connessioni
- Esiste una autoritaàcentrale, lo IANA (Internet Assigned Numbers Authority), che pubblica la raccolta dei numeri di porta assegnati alle applicazioni negli RFC (http://www.iana.org)
- Le porte inferiori alla 256 sono dette porte ben note (well-known ports) e corrispondono a servizi standard
- In Unix la lista dei servizi e delle porte è nel file /etc/services
- Ad esempio
 - la porta 21 di TCP corrisponde al servizio FTP (File Transfer Protocol)
 - la porta 80 di TCP corrisponde al servizio HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ovvero al server Web
- Un servizio "standard" può anche essere attivato su una porta diversa (es. HTTP su 8080)

Port Numbers



Protocol Port Number

I numeri delle porte vengono divisi in tre gruppi:

- Well-Known-Ports (0 1023): Queste porte vengono assegnate univocamente dall'IANA
- Registered Ports (1024 49151): L'uso di queste porte viene registrato a beneficio degli utenti della rete, ma non esistono vingoli restrittivi
- Dynamic and/or Private Ports (49152 65535): Non viene applicato nessun controllo all'uso di queste porte

Le porte del client

Il client definisce la porta di ogni sua connessione utilizzando numeri in genere elevati e scelti in modo da essere unici sull'host

Ad esempio richiesta di connessione ad un server TELNET


client port 23443 server port 23

Le connessioni sono quindi punto-a-punto e full duplex

Incapsulamento/decapsulamento

I pacchetti a livello di trasporto sono chiamati:

- segmenti (TCP)
- datagrammi utente (UDP)



Gestione della connessione TCP

Ricordiamo: mittente e destinatario TCP stabiliscono una "connessione" prima di scambiare i segmenti di dati

- inizializzano le variabili TCP:
 - numeri di sequenza
 - buffer, informazioni per
 il controllo di flusso (per esempio,
 RcvWindow)
- client: avvia la connessione

```
Socket clientSocket = new
Socket("hostname","portnumber");
```

server: contattato dal client

```
Socket connectionSocket =
welcomeSocket.accept();
```

Handshake a tre vie:

Passo 1: il client invia un segmento SYN al server

- specifica il numero di sequenza iniziale
- nessun dato


Passo 2: il server riceve SYN e risponde con un segmento SYNACK

- il server alloca i buffer
- specifica il numero di sequenza iniziale del server

Passo 3: il client riceve SYNACK e risponde con un segmento ACK, che può contenere dati

Apertura della connessione

Si utilizza un protocollo 3-way handshaking



Se il TCP ricevente non verifica la presenza di nessun processo in attesa sulla porta destinazione manda un segmento di rifiuto della connessione (RST).

Un esempio di connessione

Connessione Telnet fra da 10.6.1.9 a 10.6.1.2 catturata con tcpdump * porta client 4548 - porta server 23 (telnet)


```
10.6.1.9.4548 > 10.6.1.2.23: S 2115515278:2115515278(0) win 32120 <mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 0> (DF)

10.6.1.2.23 > 10.6.1.9.4548: S 1220480853:1220480853(0) ack 2115515279 win 32120 <mss 1460,nop,nop,sackOK,nop,wscale 0> (DF)


10.6.1.9.4548 > 10.6.1.2.23: . ack 1220480854 win 32120 (DF)
```

```
tcpdump -S -n -t \(dst 10.6.1.2 and src 10.6.1.9\) or \(dst 10.6.1.9 and src 10.6.1.2\)
```

Three Way Handshake/Open




Three Way Handshake/Open




33

Three Way Handshake/Open



Chiusura della connessione

La connessione è full-duplex e le due direzioni devono essere chiuse indipendentemente



Se l'ack di un messaggio FIN si perde l'host mittente chiude comunque la connessione dopo un timeout


Chiusura della connessione

Chiudere una connessione:

Il client chiude la socket:
 clientSocket.close();

Passo 1: il client invia un segmento di controllo FIN al server.

Passo 2: il server riceve il segmento FIN e risponde con un ACK. Chiude la connessione e invia un FIN.




Chiusura della connessione

Passo 3: il client riceve FIN e risponde con un ACK.

 inizia l'attesa temporizzata risponde con un ACK ai FIN che riceve

Passo 4: il server riceve un ACK. La connessione viene chiusa.



Un esempio di chiusura

Chiusura Telnet da 10.6.1.9 porta client 4548 - porta server 23 (telnet)

FIN


```
10.6.1.9.4548 > 10.6.1.2.23: F 2115515449:2115515449(0) ack 1220480986 win 32120 (DF)

10.6.1.2.23 > 10.6.1.9.4548: . ack 2115515450 win 32120 (DF)
```


```
10.6.1.2.23 > 10.6.1.9.4548: F 1220480986:1220480986(0) ack 2115515450 win 32120 (DF)

10.6.1.9.4548 > 10.6.1.2.23: . ack 1220480987 win 32120 (DF)
```

II diagramma degli stati TCP



Il diagramma degli stati TCP



TCP: Panoramica RFC: 793, 1122, 1323, 2018, 2581

- punto-punto:
 - un mittente, un destinatario
- flusso di byte affidabile, in sequenza:
 - nessun "confine ai messaggi"
- pipeline:
 - il controllo di flusso e di congestione
 TCP definiscono la dimensione della finestra
- buffer d'invio e di ricezione

full duplex:

- flusso di dati bidirezionale nella stessa connessione
- MSS: dimensione massima di segmento (maximum segment size)
- orientato alla connessione:
 - l'handshaking (scambio di messaggi di controllo) inizializza lo stato del mittente e del destinatario prima di scambiare i dati
- flusso controllato:
 - il mittente non sovraccarica il destinatario



Funzionalità del TCP

Trasmissione


- Riceve un flusso di dati dall'applicazione
- Li organizza in unità lunghe al massimo 64Kb
- Spedisce le unità di dati come datagram IP

Ricezione

- Riceve i datagram IP
- Ricostruisce il flusso di byte originale nella sequenza corretta

Ritrasmissione dei datagram non ricevuti, riordinamento dei datagram arrivati in ordine sbagliato

Header TCP



Struttura dei segmenti TCP


URG: dati urgenti (generalmente non usato)

ACK: numero di riscontro valido

PSH: invia i dati adesso (generalmente non usato)

RST, SYN, FIN: comandi per impostare e chiudere la connessione

> Checksum Internet (come in UDP)



Conteggio per byte di dati (non segmenti!)

Numero di byte che il destinatario desidera accettare

Header TCP (cont.)

• source e destination port

- le porte del sorgente e del destinatario, che permettono di identificare le applicazioni a cui sono destinati i dati (16 bit ciascuna)
- sequence number (32 bit)
 - il valore del primo byte trasmesso nel segmento; all'atto della connessione viene stabilito il valore iniziale, basato sul clock del trasmittente
- acknowledge number (32 bit)
 - il valore dell'ultimo byte riscontrato piu' uno (cioè del successivo atteso)
- TCP header length (4 bit)
 - il numero di gruppi di 32 bit contenuti nella intestazione; necessario perche' sono previsti campi opzionali (non piu' di 60 byte)
- I flag URG (urgent)
 - il campo dati contiene dati urgenti, che devono essere passati alla applicazione prima degli altri ancora in attesa nei buffer (ad esempio: il CTRL^C in applicazioni di terminale remoto)

Header TCP (cont.)

flag ACK

- il segmento trasporta un riscontro; tutti i segmenti tranne il primo dovrebbero averlo settato
- flag PSH (push)
 - indica che l'applicativo ha richiesto l'invio dei dati senza ulteriore attesa (ed in ricezione deve essere fatto lo stesso)

flag RST (reset)

- utilizzato per comunicare che la connessione deve essere abortita, o quando viene rifiutata una nuova connessione
- flag SYN (synchronize)
 - utilizzato per stabilire una connessione; questi segmenti definiscono il sequence number iniziale per i due versi
- flag FIN (finish)
 - utilizzato per comunicare alla controparte che non si hanno piu' dati da inviare e che si desidera chiudere la connessione; il doppio FIN con relativo riscontro genera il rilascio della connessione

Header TCP (cont.)

- window size (16 bit)
 - la dimensione in byte dello spazio disponibile dei buffer in ricezione: il valore massimo è di 64 KB
 - le reti moderne molto veloci rendono questo limite inefficiente: è possibile utilizzare un header opzionale per accordarsi su una window size a 30 bit (buffer fino ad 1 GB)
- checksum (16 bit)
 - obbligatoria per TCP (al contrario di UDP); anche in TCP la checksum viene calcolata su tutto il segmento più uno pseudo header che riporta gli indirizzi IP di sorgente e destinazione
- urgent pointer (16 bit)
 - definisce l'offset dell'ultimo byte facente parte dei dati urgenti quando la flag URG e' settata

Header opzionali

- Le opzioni sono definite da una lunghezza, un tipo, ed i dati relativi; sono definite diverse opzioni, tra cui:
 - padding: necessario in presenza di opzioni per rendere il campo header
 nel suo complesso un multiplo di 32 bit
 - MSS: utilizzato con i segmenti SYN per determinare il MSS scambiandosi valori di MTU ed MRU
 - window scale: utilizzata per definire la dimensione della finestra fino a 30 bit
 - selective acknowledge: TCP utilizza normalmente il go-back-N; questa opzione permette di utilizzare il selective reject
 - timestamp: utilizzata per valutare (a livello di trasporto) il round trip time e poter definire valori opportuni per i timer interni

Flusso di dati interattivi

Si considera il caso di una connessione interattiva (es. telnet):

- Non si possono accumulare i dati ma occorre inviare segmenti piccoli
- II 90% dei segmenti telnet porta circa 10 byte


Nel caso limite si ha un segmento per ogni carattere battuto con il ricevente che genera un echo del medesimo carattere:

```
Segmento dal client col carattere battuto (26IP + 20TCP + 1byte = 47byte)
Segmento di ack dal server al client (46 byte)
Segmento di echo dal server (47 byte)
Segmento di ack dal client (46 byte)
```

In totale si userebbero 186 byte in 4 segmenti TCP per 1 carattere!!

Duplicato della richiesta di attivazione

I pacchetti possono essere memorizzati e ricomparire nella rete




La numerazione iniziale è fatta con un orologio locale (tick=4 µs)

L'intervallo dei numeri di sequenza (32 bit) garantisce che non venga riutilizzato lo stesso numero prima di qualche ora

A causa del time to live dei pacchetti IP segmenti con lo stesso numero non possono coesistere sulla rete

Duplicato della richiesta di attivazione




Se arriva a destinazione un duplicato della richiesta di attivazione, il destinatario risponde come prima, ma il mittente, che sa di non aver richiesto una seconda connessione, lo informa dell'errore.

Ack ritardati


Normalmente il TCP non invia un ack istantaneamente ma ritarda l'invio sperando di avere dati da spedire con l'ack (ACK piggyback).


Molte implementazioni usano un ritardo di 200ms.





numeri di sequenza e ack sono relativi

- TCP usa un meccanismo di sliding window di tipo go-back-n con timeout.
- Se il timeout scade, il segmento è ritrasmesso.
- Ogni byte del flusso TCP è numerato con un numero a 32 bit
- Si noti che le dimensioni della finestra scorrevole e i valori degli ack sono espressi in numero di byte e non in numero di segmenti.










Trasmissione di flussi di dati

Viene utilizzato un protocollo a finestra scorrevole (sliding window)


Il ricevente indica la dimensione della finestra che può gestire in un dato momento



La finestra di dati trasmissibili ancora senza aspettare l'ack è ottenuta dall'ampiezza della finestra e dal numero dell'ultimo byte ricevuto

Trasmissione di flussi di dati


Nell'esempio, le parti si sono preventivamente accordate su un buffer di 4K a destinazione.





Se il ricevente indica una finestra 0 il mittente non può trasmettere dati.


Il mittente può inviare un segmento di un byte per forzare il destinatario a indicare il prossimo byte atteso e l'ampiezza della finestra (per non rimanere in attesa infinita se si perdono pacchetti) - timer di persistenza

61









TCP Timeout e ritrasmissione

TCP utilizza un timeout di attesa dell'ack dopo di che provvede alla ritrasmissione dei dati.

Il problema è determinare il valore del timeout migliore in quanto i ritardi possono essere molto variabili nel tempo sulla rete:

Se il timeout è troppo piccolo si fanno ritrasmissioni inutili Se il timeout è troppo elevato si avranno ritardi di trasmissione



Si utilizza un algoritmo di stima del migliore timeout basato sulla misura del Round-Trip Time (RTT)

Stima del Timeout

Per ogni connessione si tiene una stima di RTT, aggiornandola per ogni pacchetto con

$$RTT_i = \alpha RTT_{i-1} + (1 - \alpha) T_{rtt}(pkt_i)$$

Si stima poi la deviazione media


$$D_i = \alpha D_{i-1} + (1 - \alpha) |RTT_i - T_{rtt}(pkt_i)|$$

E si sceglie

$$timeout = RTT+4*D$$

Esempio di stima di RTT:

RTT: gaia.cs.umass.edu e fantasia.eurecom.fr



Controllo del flusso

Ricordare:

- Gli host della connessione TCP riservano ognuno un buffer di ricezione per la connessione
- Quando la connessione TCP riceve byte che sono corretti e in sequenza, colloca i dati nel buffer di ricezione.
- Il processo dell'applicazione associato leggerà i dati da questo buffer, ma non necessariamente nell'istante di arrivo.
 - Infatti l'applicazione potrebbe essere occupata in altri compiti
- Se l'applicazione è lenta, il sender può saturare il buffer di ricezione, inviando troppi dati e in fretta.


Soluzione

Il servizio di controllo del flusso consente di adattare la velocità di trasmissione a quella in ricezione

69

TCP: controllo di flusso

 Il lato ricevente della connessione TCP ha un buffer di ricezione:




Il processo applicativo potrebbe essere rallentato dalla lettura nel buffer

Controllo di flusso

Il mittente non vuole sovraccaricare il buffer del destinatario trasmettendo troppi dati, troppo velocemente

 Servizio di corrispondenza delle velocità: la frequenza d'invio deve corrispondere alla frequenza di lettura dell'applicazione ricevente

TCP: funzionamento del controllo di flusso



(supponiamo che il destinatario TCP scarti i segmenti fuori sequenza)

Spazio disponibile nel buffer =

- = RcvWindow =

- Il receiver comunica lo spazio disponibile includendo il valore di RcvWindow (<u>finestra di ricezione</u>) nei segmenti
- Il sender limita i dati non riscontrati a RcvWindow
 - garantisce che il buffer di ricezione non vada in overflow

Remarking: Principi sul controllo di congestione


Congestione:


Un sender può anche essere «strozzato» a causa della congestione entro la rete IP.


- informalmente: "troppe sorgenti trasmettono troppi dati, a una velocità talmente elevata che la rete non è in grado di gestirli"
- manifestazioni:
 - pacchetti smarriti (overflow nei buffer dei router)
 - lunghi ritardi (accodamento nei buffer dei router)
- tra i dieci problemi più importanti del networking!

Cause/costi della congestione: scenario 1

- due mittenti, due destinatari
- un router con buffer illimitati
- nessuna ritrasmissione
- Canale a C byte/s
- A e B inviano a C byte/s
- Appena $\lambda_{\rm in} > = C/2$ il throughput in uscita $(\lambda_{\rm out})$ rimane C/2








Nonostante il buffer è illimitato, il

Costo della congestione è:


• grandi ritardi per $\lambda_{
m in}$ prossimo a C/2

Cause/costi della congestione: scenario 2

- un router, buffer finiti
- I pacchetti verranno scartati quando il buffer sarà pieno
- il mittente ritrasmette il pacchetto perduto se la connessione è di tipo affidabile



- a. Fig. a nessuna perdita di pacchetti $\rightarrow \lambda_{out} = \lambda_{in}$
- b. Fig. b Il sender ritrasmette solo quando è sicuro che il pacchetto è andato perso
- c. Fig. c La ritrasmissione di un pacchetto ritardato (non perduto) rende λ'_{in} più grande (rispetto al caso perfetto) per lo stesso λ_{out} . Fig.c mostra il caso in cui ogni pacchetto è ritrasmesso 2 volte dal router.




"Costi" della congestione:

- Ritrasmissioni per pacchetti scartati a causa del sovraccarico del buffer
 - Ritrasmissioni non necessarie: il collegamento trasporta più copie non necessarie del pacchetto

 75

- Quattro mittenti
- Percorsi multihop
- timeout/ritrasmissione


D: Che cosa accade quando λ_{ij} e λ'_{in} aumentano?



Consideriamo la connessione da A a C passando per R1 e R2


Caso 1: Traffico basso

- La connessione A-C condivide R1 con D-B e R2 con B-D
- Per $\lambda_{\rm in}$ piccoli $\lambda_{
 m out} = \lambda_{
 m in}$ in quanto il sovraccarico dei buffer è raro
- Per $\lambda'_{\rm in}$ poco > di $\lambda_{\rm in}$, $\lambda_{\rm out} \approx \lambda_{\rm in}$




Caso 2: Traffico alto

- Se λ'_{in} è grande per tutte le connessioni, la velocità di arrivo del traffico B-D a R2 può essere più grande di quella del traffico A-C.
- Entrambi I traffici competono in R2 (buffer limitato), quindi il traffico A-C che con successo attraversa R2 diminuisce sempre più quando il carico offerto da B-D continua ad aumentare
- Al limite il throughput di A-C in R2 va a zero.



Un altro "costo" della congestione:

- Ogni volta che un pacchetto è perso nel router del secondo salto (R2), il lavoro fatto dal router del primo salto (R1) nell'instradare il pacchetto al router R2 finisce per essere inutile.
- Quando il pacchetto viene scartato, la capacità trasmissiva utilizzata sui collegamenti di upstream per instradare il pacchetto risulta sprecata!



Approcci al controllo della congestione

I due principali approcci al controllo della congestione:

Controllo di congestione punto-punto:

- nessun supporto esplicito dalla rete
- la congestione è dedotta osservando le perdite e i ritardi nei sistemi terminali
- metodo adottato da TCP

Controllo di congestione assistito dalla rete:


- i router forniscono un feedback ai sistemi terminali
 - un singolo bit per indicare la congestione (SNA, DECbit, TCP/IP ECN, ATM)
 - comunicare in modo esplicito al mittente la frequenza trasmissiva

Controllo di congestione nel TCP

Il TCP adatta la velocità di trasmissione in funzione della congestione in rete percepita.

Se un sender percepisce che c'è poca congestione tra sé e la destinazione, allora aumenta il suo ritmo di trasmissione.

Se il sender percepisce che c'è congestione lungo il percorso, allora riduce il suo ritmo di invio



Come il sender limita il ritmo di invio

Si introduce la finestra di congestione (CongWin)


- Essa impone una limitazione addizionale alla quantità di traffico che un host può inviare in una connessione.
- In particolare, l'ammontare dei dati non riscontrati che un host può avere non deve superare il minimo tra CongWin e RcvWin

LastByteSent-LastByteAcked <= min(CongWin, RcvWindow)

Questo vincolo limita la quantità di dati non riscontrati al mittente e quindi indirettamente limita il ritmo di invio del sender.

Variando CongWin, il sender può variare il ritmo di invio

CongWin è funzione della congestione percepita



Come il sender percepisce la congestione

Quando c'è congestione uno o più buffer dei router lungo il percorso del collegamento traboccano, causando la perdita di pacchetti.

Il pacchetto perso, a sua volta, dà luogo ad un evento di perdita al sender, che si può esprimere con:

- timeout
- ricezione di 3 ACK duplicati


Questi eventi vengono percepiti dal sender come congestione nel percorso tra sender e receiver.

Algoritmo di controllo della cong. di TCP

L'Algoritmo ha tre componenti principali:

- Incremento additivo e decremento moltiplicativo (AIMD)
- Partenza lenta (slow start)
- Reazione a eventi di timeout

Incremento additivo e decremento moltiplicativo (AIMD)



Controllo di congestione AIMD

Partenza lenta

- Quando si inizia una connessione, CongWin è impostato ad 1 MSS
- Dando luogo a un ritmo iniziale di invio pari a MSS/RTT
 - Esempio: MSS = 500 byte

RTT = 200 msec

Ritmo iniziale = 20 kbps

- Ma la larghezza di banda disponibile potrebbe essere molto maggiore,
- e quindi sarebbe un peccato aumentare di 1 MSS alla volta
- Quindi il sender aumenta il suo ritmo in modo esponenziale raddoppiando il valore di CongWin ogni RTT
- Il sender continua ad aumentare il suo ritmo fino a quando si verifica un evento di perdita, al che CongWin viene dimezzato e poi cresce linearmente (seguendo AIMD)
- Quindi, inizialmente il sender inizia trasmettendo as un ritmo lento (da cui Partenza lenta), ma aumenta il proprio ritmo di invio a velocità esponenziale.

Reazione a eventi di timeout

Riflessione:


- 3 ACK duplicati indicano la capacità della rete di consegnare qualche segmento
- Un timeout prima di 3 ACK duplicati è "più allarmante"

Soluzione:

- Dopo un evento di timeout, il sender entra nella fase di partenza lenta
- Durante la partenza lenta, il sender aumenta il valore di CongWin a velocità esponenziale finchè CongWin ragigunge una soglia (Threshold)
- A questo punto, il TCP entra in una fase di prevenzione, durante la quale CongWin cresce linearmente (AIMD)

Riassunto: il controllo della congestione TCP

- Quando CongWin è sotto la soglia (Threshold),
 il mittente è nella fase di partenza lenta;
 la finestra cresce in modo esponenziale.
- Quando **CongWin** è sopra la soglia, il mittente è nella fase di congestion avoidance; la finestra cresce in modo lineare.
- Quando si verificano tre ACK duplicati, il valore di Threshold viene impostato a CongWin/2 e CongWin viene impostata al valore di Threshold.
- Quando si verifica un timeout, il valore di Threshold viene impostato a Congwin/2 e Congwin è impostata a 1 MSS.



UDP: User Datagram Protocol [RFC 768]

- Protocollo di trasporto "senza fronzoli"
- Servizio di consegna

 "a massimo sforzo",
 i segmenti UDP possono essere:
 - perduti
 - consegnati fuori sequenza all'applicazione
- Senza connessione:
 - no handshaking tra mittente e destinatario UDP
 - ogni segmento UDP è gestito indipendentemente dagli altri

Perché esiste UDP?

- Nessuna connessione stabilita (che potrebbe aggiungere un ritardo)
- Semplice: nessuno stato di connessione nel mittente e destinatario
- Intestazioni di segmento corte
- Senza controllo di congestione: UDP può sparare dati a raffica

User Datagram Protocol

- UDP implementa un servizio di consegna inaffidabile dei dati a destinazione
- UDP riceve i dati dalla applicazione e vi aggiunge un header di 8 byte, costruendo così il segmento da inviare
- L'applicazione specifica (l'indirizzo di rete e) la porta di destinazione, ed in ricezione UDP recapita il campo dati al destinatario
- UDP non si preoccupa di sapere nulla sul destino del segmento inviato, ne' comunica alla applicazione qualsiasi informazione
- Di fatto costituisce semplicemente una interfaccia ad IP (che fornisce lo stesso tipo di servizio), con l'aggiunta di fare multiplexing del traffico delle applicazioni su IP
 - tramite il meccanismo delle porte a cui sono associate le applicazioni, di fatto UDP realizza un multiplexing dei dati delle diverse applicazioni su IP

Orientato al datagramma

- A differenza di TCP, UDP si occupa di un datagramma per volta
 - quando un'applicazione passa dati ad UDP, UDP li maneggia in un unico segmento, senza suddividerlo in pezzi
 - il segmento di massime dimensioni che UDP può gestire deve stare interamente nel campo dati del pacchetto IP
 - il segmento viene passato ad IP che eventualmente lo frammenta, ma a destinazione UDP ricevera' il datagramma intero
 - l'applicazione di destinazione riceverà quindi il blocco completo di dati inviato dalla applicazione che li ha trasmessi

Il segmento UDP

- Il segmento UDP è costituito da un header di lunghezza fissata (8 byte) più il campo dati, che deve avere dimensione massima tale da stare dentro il campo dati di IP
 - poichè il pacchetto IP può essere lungo 65535 byte,
 il campo dati UDP può essere lungo al massimo
 (65535 8 lunghezza header IP) byte

UDP header

- L'header è costituito da quattro campi di due byte:
 - source e destination port: le porte di associazione alle applicazioni mittente e destinataria dei dati
 - Jength: lunghezza del segmento in byte (compreso l'header).
 - checksum: questo campo contiene una checksum del segmento completo (anzi: viene aggiunto uno pseudo-header con le informazioni degli indirizzi le di sorgente e destinazione)
 - l'utilizzo del campo checksum è opzionale, e l'applicativo può decidere di non utilizzarlo (in questo caso il campo è riempito con zeri)
 - molti applicativi non lo utilizzano per motivi di efficienza
 - se viene utilizzato, un errore provoca la rimozione del segmento senza che vengano prese altre iniziative

32 Bits	
Source port	Destination port
UDP length	UDP checksum
Me	essage 93

Caratteristiche di UDP

- Benchè inaffidabile, UDP ha caratteristiche che per molte applicazioni sono appetibili
 - può utilizzare trasmissione multicast o broadcast
 - TCP è un protocollo orientato alla connessione, quindi per definizione non può gestire una comunicazione tra più di due entità
 - è molto leggero, quindi efficiente
 - la dimensione ridotta dell'header impone un overhead minimo, ed una rapidità di elaborazione elevata
 - la mancanza di meccanismi di controllo rende ancora più rapida l'elaborazione del segmento ed il recapito dei dati

Applicativi che utilizzano UDP

- Applicativi che necessitano di trasmissioni broadcast
- Applicativi per i quali la perdita di una porzione di dati non è essenziale, ma richiedono un protocollo rapido e leggero
 - stream voce/video
- Applicativi che si scambiano messaggi (e non flussi di byte) di piccole dimensioni, e che non risentono della perdita di un messaggio
 - 🚡 (interrogazione di database
 - sincronizzazione oraria
 - in questi casi la perdita della richiesta e della risposta provoca un nuovo tentativo di interrogazione
- Applicativi che necessitano di risparmiare l'overhead temporale provocato dalla connessione, ed implementano a livello di applicazione il controllo della correttezza dei dati
 - ad esempio applicativi che scambiano dati con molti host, rapidamente, per i quali dover stabilire ogni volta una connessione è peggio che ritentare se qualcosa va storto

Applicativi standard su UDP

- Sono molti, ed in aumento
- Gli applicativi che storicamente utilizzano UDP sono
 - DNS, sulla porta 53
 - TFTP (Trivial File Transfer Protocol), sulla porta 69
 - NetBIOS Name Service (anche WINS) sulla porta 137
 - SNMP (Simple Network Management Protocol) sulla porta 161
 - NTP (Network Time Protocol) sulla porta 123
 - NFS (Network File System) via portmap