

ARBEXA

Precision Edge

Guida Completa all'Utilizzo

Installazione · Configurazione · Operatività

sniperpro.online

© 2026 ArbeXa | Tutti i diritti riservati

Indice

1.	Installazione di ArbeXa
2.	Primo Avvio e Trial Gratuito
3.	Attivazione Licenza
4.	Installazione dei due MetaTrader 5
5.	Attivare Algo Trading
6.	La Dashboard Principale
7.	La Scheda di Trading
7.1	Barre di Controllo e Semafori Spread
8.	Preview Ordine
9.	Configurare una Scheda
10.	Sezione Parametri
11.	Connessione Broker (percorsi MT5)
12.	Pannello Personale (MyPanel)
13.	Notifiche Telegram
14.	Supporto e Risoluzione Problemi

1. Installazione di ArbeXa

Per iniziare, scaricare il pacchetto ARBEXA dal sito ufficiale ed estrarre il contenuto sul Desktop. L'installazione non richiede privilegi di amministratore.

1

Scarica ARBEXA.zip

Vai su sniperpro.online/download e clicca SCARICA ORA. Il file ARBEXA.zip verrà salvato nella cartella Download.

2

Estrai sul Desktop

Clic destro su ARBEXA.zip > Estrai tutto. Scegli il Desktop come destinazione. Si creerà una cartella ARBEXA.

3

Avvia arbexa.exe

Apri la cartella ARBEXA sul Desktop e fai doppio clic su arbexa.exe. Se Windows mostra un avviso vedere step 4.

4

Gestisci Windows Defender

Clicca 'Ulteriori informazioni' poi 'Esegui comunque'. ArbeXa è software sicuro non distribuito tramite Microsoft Store.

Importante — Dati salvati in AppData

Dalla versione 4.8.7, tutti i dati di configurazione (schede, licenza, storico) vengono salvati in C:\Users\\AppData\Roaming\ARBEXA\data\ — non nella cartella dell'exe. Puoi spostare o rinominare la cartella ARBEXA senza perdere i tuoi dati.

Antivirus di terze parti

Se utilizzi un antivirus diverso da Windows Defender, aggiungi la cartella ARBEXA alle eccezioni per evitare blocchi all'avvio.

2. Primo Avvio e Trial Gratuito

Al primo avvio assoluto, ArbeXa riconosce il dispositivo come nuovo e concede automaticamente 2 giorni di prova gratuiti per testare tutte le funzionalità.

Funzionalità trial	
2 giorni gratis	Periodo di prova automatico legato all'hardware del PC. Ness...
ID Cliente	Codice univoco che identifica la tua installazione. Comunica...
Trial dispositivo	Il periodo di prova è associato al PC. Non è trasferibile ad...

Dopo i 2 giorni

Al termine del trial apparirà la schermata di attivazione licenza. Contatta il tuo operatore su Telegram oppure premi SINCRONIZZA CON SERVER se hai già acquistato.

3. Attivazione Licenza

Al termine del periodo di prova, oppure ad ogni avvio con licenza scaduta, appare la schermata di attivazione con due opzioni.

Schermata di attivazione	
SINCRONIZZA SERVER	Bottone principale. Se hai già pagato, premi questo per atti...
Codice licenza	Campo per inserire manualmente il codice ricevuto dall'opera...
ATTIVA LICENZA	Conferma il codice manuale e attiva la licenza.
Blocco offline	Se il PC non contatta il server da 7+ giorni, la licenza si ...

Cambio PC

Se cambi computer, contatta il tuo operatore su Telegram per il reset del dispositivo. Il nuovo PC sarà riconosciuto al successivo avvio.



Schermata di attivazione licenza

4. Installazione dei due MetaTrader 5

ArbeXa richiede due installazioni separate di MetaTrader 5: una per il conto PROP (la challenge della prop firm) e una per il conto HEDGE (il conto personale di copertura).

Perché due MT5?

Ogni MetaTrader 5 può essere collegato a un solo broker alla volta. PROP e HEDGE sono presso broker diversi, quindi servono due copie distinte installate in cartelle separate.

1

Scarica MT5 dal broker PROP

Vai sul sito della prop firm (FTMO, FundedNext, MyForexFunds, ecc.) e scarica la loro versione personalizzata di MT5.

2

Scarica MT5 dal broker HEDGE

Vai sul sito del broker del conto di copertura (RoboForex, IC Markets, Onam Trading, ecc.) e scarica la sua versione.

3

Installa in cartelle separate

Scegli cartelle di installazione diverse per i due MT5 — evita conflitti tra le due copie.

4

Accedi ai conti

Apri ciascun MT5 e accedi con le credenziali del rispettivo conto. Verifica 'Connesso' in basso a destra.

5. Attivare Algo Trading (PROP e HEDGE)

Affinché ArbeXa possa inviare ordini ai due MetaTrader 5, il tasto Algo Trading deve essere attivo su entrambi i terminali.

1 **Apri MetaTrader 5**
Avvia MT5 e attendi che si colleghi al broker (vedi 'Connesso' in basso a destra).

2 **Individua il tasto Algo Trading**
Si trova nella barra strumenti in alto. Icona con cerchio: rosso = disattivato, verde = attivo.

3 **Clicca per attivare**
Un singolo clic cambia lo stato. Quando diventa verde, MT5 accetta gli ordini di ArbeXa.

4 **Ripeti sul secondo MT5**
Fai la stessa cosa sull'altro MetaTrader 5. Entrambi devono avere Algo Trading verde.

Algo Trading OBBLIGATORIO


Se anche solo uno dei due MT5 ha Algo Trading disattivato, ArbeXa non riuscirà ad aprire ordini su quel conto. Verificare sempre prima di operare.

6. La Dashboard Principale

Dopo l'attivazione della licenza si accede alla dashboard. Da qui è possibile monitorare tutte le schede di trading, vedere i saldi in tempo reale e inviare ordini.

La Barra in Alto (Topbar)

Elementi topbar	
PROFITTO NETTO	Cifra in grande: HEDGE cumulativo meno costi prop firm. Verd...
ID Cliente	Codice cliente univoco. Usalo per accedere a sniperpro.onlin...
Messaggi	Apre la casella messaggi. Il numero in rosso indica i messag...
LOG	Apre la cartella dei log in Esplora File per diagnostica.
PANIC ALL	Chiude TUTTE le posizioni aperte su tutti i conti. Solo per ...



Dashboard con due schede configurate e semafori spread attivi

7. La Scheda di Trading

Ogni scheda rappresenta una challenge PROP abbinata al suo conto HEDGE. Si possono avere più schede attive contemporaneamente.

Elementi della scheda	
PROP	Saldo attuale e P&L live del conto PROP (la challenge della ...
HEDGE	Saldo attuale e P&L live del conto HEDGE (conto personale di...
● **Semaforo**	Pallino colorato accanto a PROP e HEDGE: mostra lo spread co...
■ **edit**	Apre la finestra di configurazione completa della scheda (co...
BOOST 2x	Attiva il raddoppio dei lotti. Quando ON, i lotti PROP e HED...
HEDGE P&L	P&L cumulativo del conto HEDGE dall'inizio della challenge. ...
Lotto PROP/HEDGE	Lotti calcolati in tempo reale in base ai parametri impostat...

7.1 Barre di Controllo e Semafori Spread

Le tre barre mostrano lo stato della challenge in tempo reale:

Barre di controllo	
DD DAILY	Drawdown giornaliero. Mostra quanto rimane del limite giorna...
DD TOTALE	Drawdown massimo totale. Se raggiunge 0, la scheda viene arc...
TARGET	Progresso verso l'obiettivo di profitto. Al 100% la scheda v...

Semaforo Spread (NOVITA' v4.8.8)


Accanto al nome PROP e HEDGE appare un pallino colorato che indica lo spread corrente del simbolo configurato (es. XAUUSD). Lo spread viene aggiornato ogni 3 secondi insieme ai saldi.

Semaforo Spread

< 30 punti	30 - 60 punti	> 60 punti
Ottimo	**Attenzione**	**Spread alto**

Spread e operativita'

Prima di premere BUY o SELL, verifica che il semaforo sia arancione o verde. Uno spread alto (rosso) aumenta il costo dell'operazione e può spostare significativamente SL e TP effettivi.



Scheda di trading con semafori spread (pallino verde = spread ottimale)

8. Preview Ordine

Ogni ordine inviato (BUY o SELL) mostra prima una finestra di anteprima con tutti i dettagli. Questo previene aperture accidentali e permette di verificare i lotti calcolati prima di eseguire.

Finestra di conferma ordine	
Ratio	Rapporto SL/TP. Con ratio automatico si adatta alla distanza...
PROP — Lotti	Lotti calcolati per il conto PROP in base allo Stop Loss in ...
PROP — SL/TP	Stop Loss e Take Profit in dollari per il conto PROP.
HEDGE — Lotti	Lotti calcolati per il conto HEDGE in base al ratio e al ris...
HEDGE — TP/SL	Take Profit e Stop Loss in dollari per il conto HEDGE.
CONFERMA	Esegue l'ordine sui due MT5 in sequenza (prima PROP poi HEDG...
ANNULLA	Chiude la finestra senza inviare nessun ordine.

Ratio Automatico

Con Ratio Automatico attivo, ArbeXa adatta il rapporto SL:TP in base alla distanza dal target: - Lontano dal target (>66%): ratio 1:4 — aggressivo - A meta' strada: ratio 1:3 - Vicino al target: ratio 1:2 - Quasi arrivato (<10%): ratio 1:1 — ultra conservativo

Rollback automatico

Se PROP va a buon fine ma HEDGE fallisce, ArbeXa chiude automaticamente la posizione PROP per non lasciare il conto esposto. Non e' mai necessario intervenire manualmente.



Finestra di conferma ordine BUY con ratio 1:4

9. Configurare una Scheda

Per aggiungere una nuova scheda clicca su + AGGIUNGI SCHEDA nella dashboard. Si apre la finestra di configurazione con tre sezioni: Configurazione, Parametri e Broker.

Tab Configurazione

Tab Configurazione	
Seleziona Prop	Scegli la prop firm dal menu. Imposta automaticamente i valo...
Nome Prop Firm	Nome personalizzato che apparira' sulla scheda nella dashboa...
Size Conto PROP ($)	Capitale iniziale della challenge (es. 50000 per un conto da...
DD Giornaliero (%)	Limite massimo di perdita in un singolo giorno (es. 5%).
DD Massimo (%)	Limite massimo di perdita totale sulla challenge (es. 10%).
Target Profitto (%)	Obiettivo di profitto da raggiungere per passare la challeng...
DD STOP Auto (%)	Soglia di sicurezza automatica. ArbeXa chiude tutto prima de...
Fase	Fase della challenge: Fase 1, Fase 2 o Funded.
Simbolo PROP/HEDGE	Simbolo da tradare (es. XAUUSD). Deve essere identico su ent...



Finestra di configurazione scheda — tab Configurazione

10. Sezione Parametri

La sezione Parametri contiene i valori tecnici per ogni operazione. E' protetta da password per evitare modifiche accidentali ai valori critici di trading.

Parametri di trading	
Stop Loss PROP ($)	Valore in dollari dello stop loss sul conto PROP.
Take Profit HEDGE ($)	Valore in dollari del take profit sul conto HEDGE.
Distanza punti	Distanza in punti tra apertura e SL/TP. Default: 700-1000 a ...
Ratio PROP	Rapporto SL:TP (es. 1:4 = TP quattro volte la distanza dello...
Ratio Automatico	Se attivo, il ratio si adatta dinamicamente alla distanza da...

Password parametri

La sezione Parametri e' protetta per evitare modifiche accidentali. Contatta il tuo operatore se hai dimenticato la password.

11. Connessione Broker (percorsi MT5)

Nella tab Broker occorre indicare ad ArbeXa dove si trova ciascun terminal64.exe. La versione 4.8 include un auto-detect che trova automaticamente le installazioni MT5 presenti sul PC.

1 **Vai sulla tab Broker**
Nel pannello CONFIGURA SCHEDA clicca sulla terza tab 'Broker'.

2 **Clicca il bottone ... accanto a PROP**
Si apre il selettore MT5 con auto-detect che scansiona Program Files e AppData.

3 **Scegli l'installazione giusta**
Per PROP scegli il MT5 della prop firm. Per HEDGE scegli quello del broker personale.

4 **Salva la scheda**
Clicca SALVA. ArbeXa e' pronto a operare con i due conti collegati.

Percorsi tipici di installazione

Per riferimento, le cartelle tipiche dove si trova terminal64.exe:

```
C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe
C:\Program Files\MetaTrader 5 - ActivTrades\terminal64.exe
C:\Program Files\FTMO MetaTrader 5\terminal64.exe
C:\Program Files\Onam Trading MT5 Terminal\terminal64.exe
C:\Program Files\FundedNext MT5\terminal64.exe
C:\Program Files\RoboForex MT5 Terminal\terminal64.exe
```

Verifica prima di operare

Prima di premere BUY o SELL: entrambi i MT5 aperti, connessi al broker, Algo Trading attivo (verde), simboli scritti correttamente, percorsi terminal64.exe corretti.




Selettore MT5 con auto-detect — clicca sull'installazione giusta

12. Pannello Personale (MyPanel)

ArbeXa offre un pannello web accessibile da qualsiasi dispositivo — PC, smartphone o tablet. Da qui e' possibile monitorare i saldi, inviare comandi BUY/SELL e ricevere messaggi dall'operatore.

Come accedere	
URL	sniperpro.online/mypanel — accessibile da qualsiasi browser.
ID Cliente	Inserisci il tuo ID cliente (visibile in alto nella dashboar...
Password	Le ultime 4 cifre del tuo ID. Al primo accesso ti chiede di ...



MyPanel su mobile — accesso da sniperpro.online/mypanel

Funzionalita' disponibili dal MyPanel

Sezioni MyPanel	
Profitto Netto	Card con bordo colorato che mostra il guadagno reale (HEDGE ...
Dashboard Live	Saldi PROP e HEDGE aggiornati con P&L live e barre DD/Target...
Status App	NOVITA' v4.8.8: mostra l'ultimo messaggio di stato dell'app ...
BUY / SELL	Invia comandi BUY o SELL direttamente da smartphone, eseguit...
PANIC	Chiude tutto in emergenza anche da remoto. Funziona istantan...
Messaggi	Ricevi notifiche e comunicazioni dal tuo operatore. Puoi ris...
Account	Cambia la password di accesso, collega Telegram, attiva nuov...

13. Notifiche Telegram

ArbeXa offre un bot Telegram dedicato che ti tiene aggiornato in tempo reale sulle tue operazioni. Le notifiche vengono inviate automaticamente ad ogni chiusura di posizione HEDGE.

1 **Cerca il bot su Telegram**
Sul tuo smartphone apri Telegram, cerca @arbexa_notify_bot e premi START.

2 **Ricevi il codice**
Il bot ti inviera' un codice di 6 cifre univoco. Il codice scade in 10 minuti.

3 **Vai nel MyPanel**
Apri sniperpro.online/mypanel, accedi col tuo ID e password.

4 **Inserisci il codice**
Vai nella tab 'Account' > 'Notifiche Telegram'. Inserisci il codice di 6 cifre.

5 **Collegamento completato**
Il bot ti scrivera' una conferma. Da ora riceverai tutte le notifiche automatiche.

Comandi disponibili

Comandi bot Telegram	
/stato	Stato live: balance, equity e posizioni aperte di ogni sched...
/stop	Disconnette il tuo account dal bot. Non riceverai piu' notif...

Notifiche automatiche

Ogni volta che una posizione HEDGE si chiude (in TP o SL), il bot invia una notifica con dettagli del profit, lotti utilizzati e bilancio aggiornato. Alle 22:00 UTC ricevi anche il resoconto giornaliero completo con totale operazioni e P&L; del giorno.

14. Supporto e Risoluzione Problemi

Per qualsiasi problema tecnico, domanda o assistenza contattaci su Telegram. Il team risponde rapidamente per aiutarti in ogni fase.

Contatti	
Telegram	@ArbeXa_support
Email	info@sniperpro.online
Pannello	sniperpro.online/mypanel

Problemi comuni

Windows Defender blocca arbexa.exe

Clicca 'Ulteriori informazioni' poi 'Esegui comunque'. In alternativa aggiungi la cartella ARBEXA alle esclusioni di Windows Defender.

Dati --- dopo l'avvio

Attendi 10-15 secondi — MT5 impiega tempo a caricarsi. Se persiste, verifica che i percorsi broker siano corretti nella tab Broker.

ArbeXa non apre ordini

Verifica: entrambi i MT5 aperti, Algo Trading attivo (verde), simboli corretti, percorsi terminal64.exe validi.

DD giornaliero errato dopo riavvio

Normale se l'app viene riavviata dopo aver operato: ArbeXa ricostruisce il balance di inizio giornata leggendo la history MT5. I dati si correggono al ciclo successivo.

Licenza scaduta dopo reinstallazione

Premi SINCRONIZZA CON SERVER. Se non funziona, contatta l'operatore per il reset dispositivo.

Errore DLL mancante

Installa Microsoft Visual C++ Redistributable (x64) dal sito Microsoft, poi riavvia il PC.

Spread semaforo rosso

Spread > 60 punti: attendi che lo spread rientri in zona verde (< 30) prima di operare per minimizzare i costi.

Grazie per aver scelto ArbeXa

Trading automatico. Strategia di hedging professionale.



© 2026 ArbeXa | sniperpro.online | Tutti i diritti riservati

Versione 4.8.8 | Maggio 2026