#### 4.16- Números e Contagens

#### 4.16.1- O Sistema Numérico

Kanji e Leitura de números de 1 a 10				
1	<u> </u>	いち		
2	<u> </u>	に		
3	二 三	さん		
4	四	し/よん		
5	五	し/よん		
6	六	ろく		
7	七	しち <b>/</b> なな はち		
8	八	はち		
9	九	きゅう		
10	+	じゅう		

\*Como mostrado na tabela, 4 pode ser lido como し ou よん, e o 7 como しち ou なな. Basicamente, ambos são aceitáveis até o 10. Contudo, passando de 10, a leitura é quase sempre よん e なな. No geral, よん e なな têm preferência sobre し e しち na maioria dos casos.

\*Você pode contar de 1 a 99 com apenas esses números:

\*Note que os números são escritos em kanji ou numerais, pois em hiragana ficaria um pouco longo e difícil de decifrar.

### Números Passando de 99

Aqui estão os números mais altos:

Numerais	100	1000	10,000	<b>10</b> <sup>8</sup>	<b>10</b> <sup>12</sup>
漢字	百	千	万	億	兆
ひらが な	ひゃく	せん	まん	おく	ちょう

\*Note como os números pulam 4 dígitos de 10<sup>4</sup> a 10<sup>8</sup> entre 万 e 億. Isso é porque o japonês é dividido em unidades de 4. Uma vez que você passa de 1 万 (1000), você começa tudo novamente até alcançar 9,999 万, e então você alterna para 1 億 (100,000,000). A propósito, 百 é 100 e 千 é 1000 porém, qualquer coisa além disso, você precisa anexar um 1 para que o resto das unidades se tornem 一万 (10<sup>4</sup>), 一億 (10<sup>8</sup>), 一兆 (10<sup>12</sup>).

\*Agora você pode contar até 9,999,999,999,999,999,999 simplesmente encadeando os números como anteriormente. Entretanto, é aí onde o problema começa. Tipo, tente dizer 「いちちょう」, 「ろくひゃく」 ou 「さんせん」 rapidamente, e você notará o quão difícil é devido a repetição de sons de consoantes similares. Portanto, os japoneses decidiram tornar isso

mais fácil pronunciando-as como 「いっちょう」, 「ろっぴゃく」ou 「さんぜん」.

Numerais	漢字	ひらがな
300	三百	さんびゃく
600	六百	ろっぴゃく
800	八百	はっぴゃく
3000	三千	さんぜん
8000	八千	はっせん
10 <sup>12</sup>	一兆	いっちょう

# Números menores ou inferiores a 1

点 = ponto, período.

\*Zero em japonês é 「零」, mas 「ゼロ」 ou 「マル」 são mais comuns no japonês moderno. Não há método especial para leitura de números decimais, você simplesmente diz 「点」 para o ponto decimal e então leia cada número individualmente depois do ponto decimal.

\*Para números negativos, é quase a mesma coisa que os positivos, exceto que você primordialmente deve dizer  $\lceil \neg \land \uparrow \neg \land \rceil$ .

マイナス = menos (Minus).

#### 4.16.2- Contagens e Contadores

\*No japonês, quando você está simplesmente contando números tudo é como esperado, —、二、三、四 e por aí vai. Entretanto, se você quiser contar algum tipo de objeto, você tem que usar algo chamado de contador, o qual depende de qual tipo de objeto você está contanto.

\*Para o ano é muito simples. Tudo que você tem que fazer é dizer o número e adicionar 「年」, que será pronunciado como 「ねん」. Por exemplos, ano 2003 torna-se 2003年 [にせんさんねん]. O problema é que existe outro calendário que recomeça sempre cada vez que um novo imperador sobe ao trono. O ano é precedido pela era, por exemplo o ano 2000 é: 平成12 年. Meu aniversário, 1981 é 昭和 5 6年 (A era Showa durou de 1926 a 1989).

和暦 = Calendário Japonês.

\*Para dizer o mês, só precisamos escrever o número (kanji ou numérico) do mês e adicionar 「月」 que nesse caso é lido como 「がつ」. Porém você deve prestar atenção para abril (4月), julho (7月), e setembro (9月), os quais são pronunciados como 「しがつ」、「しちがつ」、「しちがつ」、 e 「くがつ」 respectivamente.

\*Agora vamos para os dias do mês. O primeiro dia do mês 「ついたち」(一日); diferente de 「いちにち」

(一日), o qual significa "um dia". Abaixo uma tabela com os dias e suas leituras.

Dia	漢字	Leitura
Que dia é?	何日	なん・にち
1	一日	ついたち
2	二日	ふつ・か
3	三日	みつ・か
4	四日	よっ・か
5	五日	いつ・カ
6	六日	むい・か
7	七日	なの・か
8	八日	よう・か
9	九日	ここの・か
10	十日	とお・か
11	十一日	じゅう・いち・ にち
12	十二日	じゅう・に・にち
13	十三日	じゅう・さん・ にち
14	十四日	じゅう・よっ・ か
15	十五日	じゅう・ご・に ち
16	十六日	じゅう・ろく・ にち

17	十七日	じゅう・しち・ にち
18	十八日	じゅう・はち・ にち
19	十九日	じゅう・く・に ち
20	二十日	はつ・か
21	二十一日	に・じゅう・い ち・にち
22	二十二日	に・じゅう・ に・にち
23	二十三日	に・じゅう・さ ん・にち
24	二十四日	に・じゅう・よ っ・か
25	二十五日	に・じゅう・ ご・にち
26	二十六日	に・じゅう・ろ く・にち
27	二十七日	に・じゅう・し ち・にち
28	二十八日	に・じゅう・は ち・にち
29	二十九日	に・じゅう・ く・にち
30	三十日	さん・じゅう・ にち
31	三十一日	さん・じゅう・ いち・にち

No Japão, o formato completo para datas segue o padrão internacional e se parece com: XXXX 年 YY 月 ZZ 日. Por exemplos, hoje seria 2020年8月29日.

# → Tempo

\*As horas são dadas dizendo o número e adicionando 「特」 que nesse caso se ler 「 $\mathfrak U$ 」. Aqui está um gráfico de exceções a serem observadas:

	4 horas	7 horas	9 horas
漢字	四時	七時	九時
ひらがな	よじ	しちじ	くじ

\*Os minutos são dados adicionando 「分」 que geralmente é lido como 「ふん」:

	漢字	ひらがな
1 min	一分	いっぷん
3 min	三分	さんぷん
4 min	四分	よんぷん
6 min	六分	ろっぷん
8 min	八分	はっぷん
10 min	十分	じゅっぷん

\*Para números altos, você usa a pronúncia normal para os dígitos altos e rotacional apenas entre os dígitos de 1 a 10. Por exemplo, 24 minutos é lido como 「にじゅうよんぷん」(二十四分), enquanto 30 minutos é 「さんじゅっぷん」(三十分). Também há outras pronúncias

não muitos comuns, mas ainda corretas, 「はちふん」 para 「八分」e 「じゅっぷん」para 「十分」(esse quase nunca é usado).

\*Todas as leituras para segundos consistem do número mais a adição de 「秒」 que é lido como 「びょう」. Não há exceções para os segundos e todas as leituras são as mesmas.

#### **Exemplos**:

1時24分 [いちじ.にじゅうよんぷん]

1:24

午後4時10分 [ごご.よじ.じゅっぷん]

4:10 PM (4:10 da tarde)

午前9時16分 [ごぜん.くじ.じゅうろっぷん]

9:16 AM (9:16 da manhã)

13 時 16 分 [じゅうさんじ.じゅうろっぷん]

13:16

**2 時 18** 分 **13** 秒 [にじ.じゅうはっぷん.じゅうさんびょう]

2:18:13

#### Um Período de Tempo

\*O contador básico para um período de tempo é 「間」 que é lido como 「かん」. Você pode anexá-lo ao fim de horas, dias, semanas e anos. Minutos (em geral) e

segundos não precisam desse contador, e os meses têm um contador separado.

二時間四十分 [にじかん.よんじゅっぷん]

Período de 2 horas e 40 minutos.

二十日間 [はつかかん]

Período de 20 dias.

十五日間 [じゅうごにちかん]

Período de 15 dias.

二年間 [にねんかん]

Período de 2 anos.

三週間 [さんしゅうかん]

Período de 3 semanas.

一目 [いちにち]

Período de 1 dia.

- \*Pronúncias a serem observadas ao contar semanas, período de 1 semana: 「一週間」(いっしゅうかん) e 8 semanas 「八週間」(はっしゅうかん).
- \*Pronúncias a serem observadas ao contar semanas, período de 1 semana: 「一週間」(いっしゅうかん) e 8 semanas 「八週間」 (はっしゅうかん).
- \*Para contar o período de meses, você simplesmente pega o número regular e adiciona 「か」 e 「月」 o qual é pronunciado aqui como 「げつ」 e não 「がつ」. O

か utilizado nesse contador é geralmente escrito como um pequeno katakana 「 $\digamma$ 」 que é totalmente diferente do katakana 「 $\digamma$ 」, pois esse pequeno katakana é uma abreviação do kanji 「醟」.

\*Na contagem dos meses você deve prestar atenção nas seguintes mudanças de som:

	漢字	ひらがな
Período de 1 mês	一ヶ月	いっかげつ
Período de 6	六ヶ月	ろっかげつ
meses		
Período de 10	十ヶ月	じゅっかげつ
meses		

\*Veja como os números altos giram de volta usando os mesmos sons de 1 a 10:

Período de 11 meses.

Período de 20 meses.

Período de 33 meses.

# Outros Contadores

Abaixo os contadores mais comuns:

日本語	Quando usar
-----	-------------

人	Para contar o número de pessoas.
本	Para contar objetos longos e cilíndricos
	como garrafas ou pauzinhos.
枚	Para contar objetos finos como papel ou
	camisa.
冊	Para contar objetos encadernados,
	geralmente livros.
匹	Para contar pequenos animais como
	gatos ou cachorros.
歳	Para contar a idade de criaturas vivas,
	como pessoas.
個	Para contar objetos pequenos
	(geralmente redondos, circulares).
口	Para contar o números de vezes.
ヶ所 (箇所)	Para contar o número de locais.
つ	Para contar qualquer objeto genérico que
	tenha um contador raro ou nenhum
	contador

	人	本	枚	₩	匹
1	ひとり	いっぽん	いちまい 一枚	いっさつ	いっぴき
2	ふたり <b>二人</b>	日本	にまい 二枚	にさっ <b>二</b> 冊	にひき
3	さんにん 三人	さんぼん	さんまい	さんさつ	さんびき 三 <u>厂</u>
4	ょにん 四人	よんほん 四本	ェルまい 四枚	よんさつ 四冊	よんひき <u>四                                    </u>
5	ごにん 五人	ごほん五本	ごまい 五枚	ごさっ 五冊	五匹
6	ろくにん <b>六人</b>	ろっぽん	ろくまい 六枚	ろくさつ <b>六冊</b>	ろっぴき
7	しちにん 七人	ななほん	tately 七枚	ななさつ 七冊	ななひき七匹

8	はちにん 人人	はちほん	はちまい	はっさつ	はっぴき
9	きゅうにん 九人	きゅうほん 木	きゅうまい 九枚	きゅうさつ 九 冊	きゅうひき 九 <u>匹</u>
10	じゅうにん	じゅっぽん	じゅうまい 十枚	じゅっさつ	じゅっぴき

	歳	個	旦	ヶ所 (箇所)	つ
1	いっさい 一 <b>歳</b>	いっこ <b>一個</b>	いっかい	いっか しょ 一ケ所	<u>~</u> ~
2	にさい	二個	にかい	ニケ所	ふた <b>二つ</b>
3	さんさい	さんこ <b>三個</b>	さんかい	さんかしょ	<b>二つ</b>
4	出歳	ょんこ 四個	よんかい 口口	ょんか しょ 四ヶ所	よっ <b>四</b> つ
5	ごさい五歳	五個	ごかい五口	エケ所	一一
6	が成	ろっこ <b>六個</b>	ろっかい	ろっ か しょ <b>六ヶ所</b>	たっ
7	takatu 七歳	ななこ 七個	ななかい	なな か しょ 七ケ所	<sup>なな</sup> 七つ
8	はっさい <b>八歳</b>	はっこ <b>八個</b>	はちかい	はっか しょ <b>八ヶ所</b>	八つ
9	th 歳	きゅうこ 九個	きゅうかい 九回	きゅうかしょ 九ヶ所	九つ
10	じゅっさい十歳	じゅっこ <b>十個</b>	じゅっかい	じゅっ か しょ <b>十 ケ所</b>	とお

<sup>\*</sup>As mudanças de som estão todas marcadas em azul. Você não conta 0 porque não há nada para contar. Você simplesmente usa  $\lceil \frac{1}{3} \sqrt{3} \rceil$  ou  $\lceil \sqrt{3} \sqrt{3} \rceil$ .

「一人」 e 「二人」 que voltam à leitura padrão. Por

<sup>\*</sup>Para números altos, é a mesma coisa de antes, use a pronúncia normal para os dígitos altos e execute a rotação entre a mesmas leituras de 1 a 10, exceto para

exemplo,「11人」é lido como 「じゅういちにん」. Além disso, temos o contador genérico 「つ」 que só se aplica a exatamente 10 itens. Passando de 10, você pode utilizar apenas os números regulares.

\*O contador para idade, frequentemente, às vezes é escrito como 「才」 para aquele que não tiverem tempo de escrever um kanji mais complexo que é o 「歳」. Em adição, 20 anos geralmente é lido como 「はたち」 e não 「にじゅっさい」.

# 4.16.3- Usando 「曽」 para mostrar ordem

\*Você pode anexar 「曽」 a vários contadores para indicar ordem. O exemplo mais comum é o contador 「番」. Por exemplo, 「一番」 que significa "número um" passa a ser "o primeiro" quando você adiciona 「目」(一番目). Similarmente, 「一回目」 que significa "a primeira vez", 「二回目」 que significa "a segunda vez", 「四人目」 que significa "a quarta pessoa", e por aí vai.