

NVCAT 멀티밴 백업승인 설정 방법

1. NVCAT “환경설정” 탭에서 멀티밴 사용 체크 후 저장

NICE virtualCAT

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회 | 멀티VAN설정 | 멀티리더기설정

☐ 메시지팝업사용안함 ☐ 카드리딩재시도사용 안함 ☐ ESC키 취소 사용

☒ 서명패드 사용 ☐ 터치스크린 ☐ 비밀번호체크사용 ☐ 서명오류시 무서명거래

☒ 5만원이하 NOCVN ☐ 카드리더 이벤트처리사용 전표출력 N : 사용안함

☐ 은련취소시 PIN 사용안함 ☐ 동반위 SIGNPAD 사용 ☐ 카드리더/서명패드 자동설정 (특수 가맹점)

☐ 웹소켓 연동 사용 ☐ HTTP 연동 사용 ☐ 전용회선 사용 ☒ 멀티밴 사용

☐ 리더기 LOCK 비활성화 ☐ 멀티리더기 사용

프린터 Column 42 카드리딩 Timeout시간 30 ☐ TIT 카드 수동배출 사용

TCP데몬 Port 99999 카드리더유형 01 : 일반

카드리더 Port COM33 카드리더 Baudrate 115200

서명패드 Port COM33 서명패드 Baudrate 115200

프린터 Port 프린터 Baudrate 9600

CATID 2393300001 사업자등록번호 2208115770

상호 나이스정보통신 테스트 POS유형 02 : 머니플러스

주소 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동)

서버IP 10.222.141.105 서버PORT 8101

H/W #####NK-2000K002 S/W #####NVCAT5002

가맹점다운로드 상호인증 및 무결성점검 환경설정 불러오기

최초키다운로드 갱신키다운로드 **저장**

NICEVCAT.exe : 23.12.7.1 / NVCAT.dll : 23.11.14.1 / 105.dll : 23.12.7.1

확인

2. “멀티VAN설정” 탭에서 사용할 VAN사 서버 정보 설정

가) UI 설정 방법

- VAN사 추가 시 VAN사명, 서버IP/PORT, 통신타입(전용선/인터넷), 승인 비율 입력 후 추가/등록 버튼 클릭
- VAN사 삭제 시 삭제할 VAN 정보 행 더블 클릭 후 삭제 버튼 클릭

NICE virtualCAT

환경설정 | 신용결제 | 현금영수증결제 | 무결성점검내역 | 승인내역조회 | **멀티VAN설정** | 멀티리더기설정

VAN: KOCES RATE: 전용선

IP/PORT: . . . 추가 등록 삭제


VAN	IP	PORT	통신 타입	승인 비율
KOCES	203.234.227.255	9999	전용선	3
SMATRO	203.234.227.255	9999	전용선	2

NICEVCAT.exe : 23.12.7.1 / NVCAT.dll : 23.11.14.1 / 105.dll : 23.12.7.1

확인

나) INI 파일 설정 방법

1) "C:\WNICEVCAT\NiceOption.ini" 파일 실행



2) **“Option”** 섹션에서 **멀티VAN** 관련 설정 값 입력 후 저장 (아래 # 오른 쪽 설정 값 설명 참고)


[OPTION]

MultiVan=Y #멀티밴 사용 유무 ("Y" : 사용, "N" : 미사용)

KEY_DOWN_IP=203.234.227.255 #키다운로드 서버 IP


KEY_DOWN_PORT=9999 #키다운로드 서버 PORT

KEY_DOWN_COMM_TYPE=0 #키다운로드 통신 타입 ("0" : 전용선, "2" : 인터넷)



<설정 값 예시>

3) "C:\WNICEVCAT\WMultiVanInfo.ini" 파일 실행



4) 멀티VAN 정보 관련 설정 값 입력 후 저장 (아래 # 오른 쪽 설정 값 설명 참고)

[001] #1번 VAN

TCP_YN=Y #1번 전용선 사용 유무 ("Y" : 전용선, "N" : 인터넷)

VAN=KOCES #1번 VAN사명

VAN IP=203.234.227.255 #1번 VAN 서버 IP

VAN_PORT=9999	#1번 VAN 서버 PORT
VAN_RATE=3	#1번 VAN 승인 비율
COMM_CNT=2	#1번 VAN 거래 카운트로 입력 필요 없음
[002]	#2번 VAN
TCP_YN=Y	#2번 전용선 사용 유무 ("Y" : 전용선, "N" : 인터넷)
VAN=SMATRO	#2번 VAN사명
VAN_IP=203.234.227.255	#2번 VAN 서버 IP
VAN_PORT=9999	#2번 VAN 서버 PORT
VAN_RATE=2	#2번 VAN 승인 비율
COMM_CNT=0	#2번 VAN 거래 카운트로 입력 필요 없음

 MultiVanInfo.ini - Windows 메모장


파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말

```
[001]
TCP_YN=Y
VAN=KOCES
VAN_IP=203.234.227.255
VAN_PORT=9999
VAN_RATE=3
COMM_CNT=2
[002]
TCP_YN=Y
VAN=SMATRO
VAN_IP=203.234.227.255
VAN_PORT=9999
VAN_RATE=2
COMM_CNT=0
```

<설정 값 예시>

3. 멀티밴 사용 시 백업 승인 설정

1) "C:\WNICEVCAT\NiceOption.ini" 파일 실행



2) “Option” 섹션에서 백업 승인 관련 설정 값 입력 후 저장 (아래 # 오른 쪽 설정 값 설명 참고)

[OPTION]


BACKUP=I #“I” : 멀티밴 사용 시 백업승인, “Y” : 단독밴 사용 시 백업승인, “N” : 백업승인 미사용

BACKUP_IP=203.234.227.999 #백업승인 시 서버 IP

```
BACKUP_PORT=9999          #백업승인 시 서버 PORT
```

BACKUP_COMM_TYPE=0 #백업승인 시 통신 타입 ("0" : 전용선, "2" : 인터넷)

BACKUP_VAN_NAME=NICE #백업승인 시 VAN사명 (미 입력 시 Default : NICE)



<설정 값 예시>