.NET Component for Managing Web Cam Stream

Lect. Adriana REVEIU Catedra de Informatică Economică, A.S.E. București

A component provides a way to create and reuse graphical interfaces. The paper presents a solution for controlling an external device connected to computer, using Win32 API functions. The user control enable to preview and save multimedia stream captured from a web cam. **Keywords:** Win32 API functions, user control, unmanaged code, video stream.

Utilizarea funcțiilor Win32 API în aplicații C#

.NET Framework a fost dezvoltat pentru crearea de aplicații pentru afaceri și nu conține suport pentru aplicații multimedia. Dezvoltarea de aplicații multimedia în mediul .NET se poate face fie apelând funcții ale interfeței de programare a aplicațiilor Win32 API sau utilizând biblioteca DirectX. Ambele soluții impun, în acest moment, utilizarea de cod neîntretinut (unmanaged code).

Accesarea dispozitivului extern, a camerei web, prelucrarea, vizualizarea și salvarea fluxului multimedia captat se face folosit funcții Win32 API. Interfața API cuprinde funcții ale sistemului de operare Windows folosite pentru manipularea resurselor sistemului de calcul.

Accesarea funcțiilor API se poate face doar în cod neîntreținut (*unmanaged code*) deoarece în versiunea actuală a .NET Framework, versiunea 1.1, nu au fost dezvoltate clase în codul întreținut (*managed code*) pentru manipularea acestui dispozitiv. Acest lucru este datorat faptului că acțiunile codului asupra ferestrelor sau asupra sistemului de operare nu pot fi determinate când se lucrează cu apeluri sau valori API.

Folosirea funcțiilor API asigură flexibilitate sportită și viteză maximă de manipulare a dispozitivelor periferice dar are dezavantajul dificultătii de manipulare a funcțiilor.

O soluție alternativă la utilizarea funcțiilor API este folosirea bibliotecii DirectX. Dezavantajul acestei soluții este dat de faptul ca versiunea actuală DirectX 9.0 are implementate în versiunea *managed code*, destul de puține funcționalități pentru manipularea fluxu-

lui multimedia preluat de la dispozitive externe limitând astfel facilitățile ce pot fi oferite aplicației.

La modul general, utilizarea funcțiilor Win32 API presupune cunoașterea unor detalii despre aceste funcții și anume:

- Rolul funcției,
- Lista argumentelor funcției și valorile returnate de aceasta.
- Descrierea tuturor constantelor folosite de funcție,
- Detalii despre structurile de date și funcțiile necesare pentru transferul datelor,
- Valorile și ordinea enumerărilor folosite de funcție

Informațiile nu sunt necesare în cazul tuturor funcțiilor dar la fiecare apel de funcție trebuie analizate cerințele acesteia.

În ceea ce privește accesul la Win32 API, limbajul C# oferă o serie de avantaje față de alte limbaje .NET datorită asemănării între limbajul C# si C.

Control de utilizator pentru captarea și salvarea în timp real a fluxului multimedia din camera web

Pentru crearea controlului de utilizator folosit pentru captarea și gestiunea fluxului multimedia am creat o aplicație Windows Control Library. Componenta va putea fi utilizată în orice aplicație Windows la fel ca orice altă componentă Windows.

Aplicația lucrează pe principiul transmiterii de mesaje sistemului de operare și gestionarea răspunsurilor și structurilor de date asociate acestora. Funcțiile API au fost importate din bibliotecile sistemului.

Clasele aplicației control utilizator sunt:

metodei

- APICIs conține metode și structurile Win32 API necesare aplicației,
- CameraWebCls gestionează camera web și fluxul multimedia în varianta cod întretinut .NET.
- CtrlCameraWeb clasa control de utilizator care asigură interfața cu utilizatorul.

Clasa APICIs foloseste metode ale bibliotecilor sistemului de operare: avicap32.dll si user32.dll si anume:

• metoda *capCreateCaptureWindow* avicap32.dll pentru crearea unei ferestre de captură

```
DllImport("avicap32.dll")]
                                     public
                                                static
                                                                       Int.Pt.r
                                                           extern
      capCreateCaptureWindowA(byte[] lpszWindowName, int dwStyle, int x,
int y, int nWidth, int nHeight, IntPtr hWndParent, int nID);
```

metodele SetWindowPos din biblioteca de captură user32.dll pentru stabilirea poziției ferestrei

```
[DllImport("avicap32.dll")]public
                                         static
                                                      extern
                                                                    int
capGetVideoFormat(IntPtr hWnd, IntPtr psVideoFormat, int wSize);
```

supraîncărcări supraîncărcări ale metodei SendMessage diferite ale SendMessage deoarece mesajele transmise din biblioteca user32.dll pentru transmiterea de mesaje ferestrei de captură. Sunt necesare folosesc parametrii de formate diferite.

```
static
[DllImport("User32.dll")]
                             public
                                                     extern
                                                                bool
SendMessage (IntPtr hWnd, int wMsg, bool wParam, int lParam);
[DllImport("User32.dll")]
                             public
                                         static
                                                     extern
                                                                bool
SendMessage (IntPtr hWnd, int wMsg, short wParam, int lParam);
[DllImport("User32.dll")]
                           public
                                       static extern
                                                                bool
SendMessage (IntPtr hWnd,
                         int wMsg,
                                      int wParam,
                                                     ref BITMAPINFO
1Param);
[DllImport("User32.dll")] public static extern bool
SendMessage (IntPtr hWnd, int wMsg, int wParam, string lParam);
```

metodelor din cod unmanaged.

Atributul *DllImport* este folosit pentru apelul *Extern* indică faptul că metoda este implementată în exteriorul aplicației.

Constantele hexazecimale necesare pentru definirea mesajelor aplicatiei:

```
public const int WM USER = 0x400;
public const int WS CHILD = 0x40000000;
public const int WS VISIBLE = 0x10000000;
public const int SWP NOMOVE = 0x2;
public const int SWP NOZORDER = 0x4;
public const int WM CAP DRIVER CONNECT = WM USER + 10;
public const int WM CAP DRIVER DISCONNECT = WM USER + 11;
public const int WM CAP SET CALLBACK FRAME = WM USER + 5;
public const int WM CAP SET PREVIEW = WM USER + 50;
public const int WM CAP SET PREVIEWRATE = WM USER + 52;
public const int WM CAP SET VIDEOFORMAT = WM USER + 45;
public const int WM CAP FILE SET CAPTURE FILE=WM USER +20;
public const int WM CAP FILE SAVEAS = WM USER + 23;
public const int WM CAP SEQUENCE= WM USER + 62;
public const int WM CAP STOP=WM USER + 68;
```

Structurile de date necesare pentru apelurile funcțiilor Windows API

Structura VIDEOHDR este folosită de funcția de captură a fluxului multimedia

```
//clasa StructLayout este folosită pentru controlul formatului fizic al da-
telor structurii
//LayoutKind este constanta ce controleaza formatul unui obiect cand e ex-
```

portat in cod unmanaged

```
StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public struct VIDEOHDR
      [MarshalAs(UnmanagedType.I4)] public int lpData;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public int dwBufferLength;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public int dwBytesUsed;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public int dwTimeCaptured;
      [MarshalAs(UnmanagedType.I4)] public int dwUser;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public int dwFlags;
      [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=4)] public int[]
      dwReserved;
//Structura BITMAPINFOHEADER conține informații despre dimensiunile și culorile unui
// DIB (device-independent bitmap)
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public struct BITMAPINFOHEADER
      [MarshalAs(UnmanagedType.I4)] public Int32 biSize;
      [MarshalAs(UnmanagedType.I4)] public Int32 biWidth ;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biHeight;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I2)] public short biPlanes;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I2)] public short biBitCount;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biCompression;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biSizeImage;
      [MarshalAs(UnmanagedType.I4)] public Int32 biXPelsPerMeter;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biYPelsPerMeter;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biClrUsed;
      [MarshalAs (UnmanagedType.I4)] public Int32 biClrImportant;
}
Structura BITMAPINFO definește informații despre dimensiuni și culori pentru un DIB.
[StructLayout(LayoutKind.Sequential)] public struct BITMAPINFO
      [MarshalAs (UnmanagedType.Struct, SizeConst=40)] public
      BITMAPINFOHEADER bmiHeader;
      [MarshalAs (UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=1024)] public
      Int32[] bmiColors;
Transforma datele din blocuri de memorie unmanaged in obiecte managed se face folosind
metoda GetStructure
public static object GetStructure(IntPtr ptr, ValueType structure)
      return Marshal.PtrToStructure(ptr,structure.GetType());
{
public static object GetStructure(int ptr, ValueType structure)
      return GetStructure(new IntPtr(ptr), structure);
{
}
//Returneaza marimea unei clase
public static int SizeOf(object structure)
     return Marshal.SizeOf(structure);
Clasa CameraWebCls
//Tipul de date IntPtr este folosit pentru gestiunea handlerelor și a
// pointerilor și este un întreg de o dimensiune specifică platformei
public CtrlCameraWebCls(IntPtr handle, int width,int height)
      mControlPtr = handle;
      mWidth = width;
      mHeight = height;
}
```

```
private IntPtr lwndC; // pastreaza unmanaged handler al controlului
private IntPtr mControlPtr; // pastreaza managed handler al controlului
private int mWidth;
private int mHeight;
public void OpresteCamera()
     this.capDriverDisconnect(this.lwndC);
{
}
public void SalveazaFluxul()
      capCaptureSequence(this.lwndC);
      capFileSaveAs(this.lwndC, "c:\capture.avi");
public void PornesteCamera()
     byte[] lpszName = new byte[100];
     byte[] lpszVer = new byte[100];
     APICls.capGetDriverDescriptionA(0, lpszName, 100, lpszVer, 100);
      //incarca informatii despre driverul dispozitivului de captură
      // plug&play și creaza fereastra de captura, ca fereastră copil a
      // ferestrei curente
      this.lwndC = APICls.capCreateCaptureWindowA(lpszName,
APICLS.WS VISIBLE
                        + APICls.WS CHILD, 0, 0, mWidth, mHeight,
mControlPtr, 0);
      //dacă se realizează conexiunea
if (this.capDriverConnect(this.lwndC, 0))
      {this.capPreviewRate(this.lwndC, 66); //previzualizarea se face la 66
      // milisecunde
      this.capPreview(this.lwndC, true); //se declașează previzualizarea
     APICLs.BITMAPINFO bitmapinfo = new APICLs.BITMAPINFO();
      //se încarcă structura de date cu informații despre fișierul bitmap
      // corespunzător unui cadru al secvenței video
     bitmapinfo.bmiHeader.biSize = APICls.SizeOf(bitmapinfo.bmiHeader);
     bitmapinfo.bmiHeader.biWidth =352;
     bitmapinfo.bmiHeader.biHeight = 288;
     bitmapinfo.bmiHeader.biPlanes = 1;
     bitmapinfo.bmiHeader.biBitCount = 24;
      this.capSetVideoFormat(this.lwndC, ref bitmapinfo,
     APICls.SizeOf(bitmapinfo));
     APICls.SetWindowPos(this.lwndC, 0, 0, 0, mWidth , mHeight , 6);
private bool capCaptureStop(IntPtr lwnd)
     return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP STOP, 0, 0);
private bool capFileSaveAs(IntPtr lwnd, string nfis)
     return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP FILE SAVEAS, 0, nfis);
{
}
private bool capCaptureSequence(IntPtr lwnd)
      return APICls.SendMessage(lwnd,APICls.WM CAP SEQUENCE,0,0);
{
}
// functii private
// Funcția de conectare a ferestrei de captură, creată anterior, la drive-
rul
// dispozitivului de captură
private bool capDriverConnect(IntPtr lwnd, short i)
     return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM_CAP DRIVER CONNECT, i, 0);
{
}
```

```
// deconectarea ferestrei de la dispozitivul de captură
private bool capDriverDisconnect(IntPtr lwnd)
     return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP DRIVER DISCONNECT, 0,
0);
}
// activarea modului Preview
private bool capPreview(IntPtr lwnd, bool f)
      return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP SET PREVIEW , f, 0);
}
//Stabilirea intervelului de timp la care sunt captate si afișate noi ca-
dre, în milisecunde
private bool capPreviewRate(IntPtr lwnd, short wMS)
      return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP SET PREVIEWRATE, wMS,
{
0);
// Procedura este apelată cand fereastra de captura previzualizeaza cadre.
private bool capSetCallbackOnFrame (IntPtr lwnd, APICls.FrameEventHandler
     return APICls.SendMessage(lwnd, APICls.WM CAP SET CALLBACK FRAME, 0,
{
lpProc);
//seteaza formatul datei video captate, format dat ca parametrii ai
// structurii BITMAPINFO
private bool capSetVideoFormat (IntPtr hCapWnd, ref APICls.BITMAPINFO
BmpFormat, int CapFormatSize)
{return APICls.SendMessage(hCapWnd, APICls.WM CAP SET VIDEOFORMAT,
CapFormatSize, ref BmpFormat);
```

Interfața controlului utilizator este o formă Windows ce conține un control PictureBox în care se afișează cadrele preluate din camera web. În clasa formei, CtrlCameraWeb, se crează o instanță a clasei CameraWebCls:

new CtrlCameraWebCls:

pb.Handle,pb.Width,pb.Height) și se apelează metodele pentru

- pornirea camerei PornesteCamera(),
- pentru salvarea fluxului captat SalveazaFluxul().
- oprirea camerei OpresteCamera().



Bibliografie

- Mueller J.P., .NET Framework Solutions In Search of the Lost Win32 API, SYBEX Inc., 2002,
- Smeureanu I., Dârdală M., Reveiu A. *Visual C#*.*NET* CISON 2004,
- *** MSDN Library, 2004, Microsoft.