Домашнее задание

Дисциплина	Защита компьютерных сетей и систем
Тема	Тема 21. Атаки на сетевое оборудование
Форма проверки	Проверка преподавателем
Имя преподавателя	Антон Носков
Время выполнения	60-120 минут
Цель задания	 Научиться: создавать новый резервный канал между коммутаторами, создавать новую управляющую сеть VLAN и подключать к ней управляющего ПК, создавать список ACL для предотвращения доступа внешних пользователей к управляющей VLAN и предупреждения атак VLAN с переходом
Инструменты для выполнения ДЗ	Компьютер, симулятор сети передачи данных Cisco Packet Tracer 8.1.1, подключённый к интернету
Правила приёма работы	 Чтобы выполнить задание, используйте Cisco Packet Tracer. Файл с выполненным заданием сохраните под своей фамилией и разместите в ЛМС (Ф. И. O.pka)
Критерии оценки	часть 1—1 балл, часть 2—2 балла, часть 3—3 балла, часть 4—4 балла. Задание считается выполненным, если: решены все четыре части задания, ссылка на файл с сохранённым заданием размещена в ЛМС. Задание не выполнено, если: задание не решено или решено с существенными ошибками, ссылка на файл с заданием не размещена в ЛМС
Дедлайн	Две недели после вебинара (точную дату см. в ЛМС)

Описание задания

Перед тем, как приступить к выполнению задания, установите симулятор сети передачи данных Cisco Packet Tracer 8.1.1.

Ссылки на ПО для разных ОС:


- 1. Windows 64 Cisco Packet Tracer 8.1.1.
- 2. Ubuntu 64 Cisco Packet Tracer 8.1.1.
- 3. macOS X <u>Cisco Packet tracer 8.1.1</u>.

Инструкция по установке

Когда Cisco Packet Tracer выдаёт запрос авторизации, выберите Skills for all и авторизуйтесь через учётную запись Google. В некоторых сетях может потребоваться VPN при запуске Cisco Packet Tracer.

После установки Cisco Packet Tracer откройте файл Layer 2 VLAN Security.pka (размещён в ЛМС) и начинайте выполнять задание.

Исходные данные



Исходный сценарий

C2

VLAN10

VLAN10

Сейчас в сети компании настроено использование двух отдельных сетей VLAN: VLAN 5 и VLAN 10. Для всех магистральных портов настроена нативная сеть VLAN 15. Сетевой администратор хочет добавить резервный канал между коммутаторами SW-1 и SW-2. Для канала должен быть включён транкинг и выполнены все требования безопасности.

VLAN5

D1

VLAN5

D3

VLAN5

VLAN5

D4

VLAN10

Также сетевой администратор хочет подключить управляющий компьютер к коммутатору SW-A. Управляющий компьютер должен иметь возможность подключаться ко всем коммутаторам и маршрутизатору, но любые другие устройства не должны подключаться к управляющему компьютеру или коммутаторам. Администратор хочет создать новую сеть VLAN 20 для целей управления.

На всех устройствах были предварительно настроены параметры:

- пароль привилегированного доступа: ciscoenpa55,
- пароль консоли: ciscoconpa55,
- имя пользователя и пароль SSH: SSHadmin/ciscosshpa55.

Часть 1. Проверка связи

- Шаг 1. Проверьте связь между компьютерами C2 (VLAN 10) и C3 (VLAN 10).
- **Шаг 2.** Проверьте связь между компьютерами C2 (VLAN 10) и D1 (VLAN 5).

Примечание. При использовании простого пакета PDU GUI отправьте эхозапрос дважды, чтобы разрешить протокол ARP.

Часть 2. Создание резервного канала между коммутаторами SW-1 и SW-2

- **Шаг 1.** Подключите коммутаторы SW-1 и SW-2. С помощью кросс-кабеля подключите порт F0/23 на коммутаторе SW-1 к порту F0/23 на коммутаторе SW-2.
- **Шаг 2.** Включите транкинг, включая все механизмы обеспечения безопасности, на канале между коммутаторами SW-1 и SW-2.

Транкинг уже был настроен на всех, ранее существовавших магистральных интерфейсах. Для нового канала необходимо настроить транкинг, включая все механизмы обеспечения безопасности. На обоих коммутаторах — SW-1 и SW-2 — настройте порт, как магистральный (trunk), назначьте ему нативную сеть VLAN 15 и отключите автосогласование.

Часть 3. Настройка VLAN 20 в качестве управляющей сети VLAN

Сетевой администратор хочет обеспечить доступ ко всем коммутаторам и маршрутизаторам с помощью управляющего компьютера. В целях безопасности администратор планирует разместить все управляемые устройства в отдельной сети VLAN.

- **Шаг 1.** Включите управляющую сеть VLAN (VLAN 20) на коммутаторе SW-A.
 - а. Включите VLAN 20 на коммутаторе SW-A.
- b. Создайте интерфейс VLAN 20 и назначьте IP-адрес в сети 192.168.20.0/24.
- **Шаг 2.** Включите одну и ту же управляющую сеть VLAN на всех остальных коммутаторах.
- а. Создайте управляющую сеть VLAN на всех коммутаторах: SW-B, SW-1, SW-2 и Central.
- b. Создайте интерфейс VLAN 20 на всех коммутаторах и назначьте IP-адрес в сети 192.168.20.0/24.
- **Шаг 3.** Подключите и настройте управляющий компьютер. Подключите управляющий компьютер к порту F0/1 коммутатора SW-A и убедитесь, что ему назначен доступный IP-адрес в сети 192.168.20.0/24.

Шаг 4. На коммутаторе SW-A убедитесь, что управляющий компьютер является частью сети VLAN 20. Интерфейс F0/1 должен являться частью сети VLAN 20.

Шаг 5. Проверьте связь управляющего компьютера со всеми коммутаторами.

Управляющий компьютер должен успешно отправлять эхо-запросы на коммутаторы SW-A, SW-B, SW-B, SW-1, SW-2 и Central.

Часть 4. Настройка управляющего компьютера для доступа к маршрутизатору R1

- **Шаг 1.** Включите новый субинтерфейс на маршрутизаторе R1.
- а. Создайте субинтерфейс g0/0.3 и настройте для инкапсуляции (параметр encapsulation) значение dot1q 20, чтобы учитывать VLAN 20.
 - b. Назначьте IP-адрес в сети 192.168.20.0/24.
- **Шаг 2.** Проверьте связь между управляющим компьютером и маршрутизатором R1. Не забудьте настроить шлюз по умолчанию на управляющем компьютере, чтобы обеспечить связь.
- **Шаг 3.** Включите безопасность. Управляющий компьютер должен иметь доступ к маршрутизатору, но никакие другие компьютеры не должны иметь доступа к управляющей сети VLAN.
- а. Создайте список ACL, разрешающий только управляющему компьютеру доступ к маршрутизатору.
 - b. Примените список ACL к нужным интерфейсам.

Примечание. Список ACL можно создать несколькими способами, чтобы добиться необходимого уровня безопасности. Поэтому эта часть задания оценивается в зависимости от соответствующих требований к связи. Управляющий компьютер должен иметь доступ ко всем коммутаторам и маршрутизатору. Все остальные компьютеры не должны иметь возможности подключаться к каким-либо устройствам в VLAN.

Шаг 4. Проверьте безопасность.

а. Убедитесь, что только у управляющего компьютера есть доступ к маршрутизатору. Используйте SSH для доступа к маршрутизатору R1 с именем пользователя **SSHadmin** и паролем **ciscosshpa55**.

PC> ssh -1 SSHadmin 192.168.20.100

- b. С управляющего компьютера отправьте эхо-запросы на коммутаторы SW-A, SW-B и маршрутизатор R1. Проверьте, успешно ли выполнены эхо-запросы. Поясните ответ.
- с. С компьютера D1 отправьте эхо-запрос управляющему компьютеру. Проверьте, успешно ли выполнены эхо-запросы. Поясните ответ.