


Introdução

- Linguagem de Máquina
 - Conjunto de Instruções
 - Variáveis em Assembly: Registradores
 - Adição e Subtração em Assembly
 - Acesso à Memória em Assembly
- Objetivos
 - Facilitar a construção do hardware e compiladores
 - Maximizar a performance.
 - Minimizar o custo.
- Instruções: MIPS (NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony).



Projeto de Assembly: Conceitos Chaves

- Linguagem Assembly é essencialmente suportada diretamente em hardware, portanto ...
- Princípio 1: Simplicidade favorece Regularidade.
 - Ela é mantida bem simples!
 - Limite nos tipos de operandos
 - Limite no conjunto de operações que podem ser feitas no mínimo absoluto
 - Se uma operação pode ser decomposta em uma mais simples, não a inclua (a complexa)



Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # $a \leftarrow b + c$
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # $a \leftarrow b + c$
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:

add a,b,c # $a = b+c$

add a,a,d # $a = b+c+d$


add a,a,e # $a = b+c+d+e$

Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # $a \leftarrow b + c$
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:
 - add a,b,c # $a = b+c$
 - add a,a,d # $a = b+c+d$
 - add a,a,e # $a = b+c+d+e$
- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.
 - $a = b + c;$
 - $d = a - e;$
- Em MIPS:

Todo computador: ops. Aritméticas

- MIPS: add a,b,c # $a \leftarrow b + c$
 - nota: os nomes reais dos operadores não são a, b e c. Serão vistos em Breve.
- Instruções são mais rígidas que em lin. de alto nível
 - MIPS: sempre 3 operandos.
- Exemplo: somar variáveis b, c, d, e, colocando a soma em a:
 - add a,b,c # $a = b+c$
 - add a,a,d # $a = b+c+d$
 - add a,a,e # $a = b+c+d+e$
- Símbolo # → Comentário (até o fim da linha).
- Exemplo: C → Assembly.
 - $a = b + c;$
 - $d = a - e;$
- Em MIPS:
 - add a,b,c # $a=b+c$
 - sub d,a,e # $d=a-e$



Variáveis Assembly: Registradores (1/3)

- Diferente de LAN, assembly não pode usar variáveis.
 - Por que não? Manter o Hardware simples
- Operandos Assembly são registradores
 - Número limitado de localizações especiais construídas diretamente no hardware
 - Operações podem somente ser realizadas nestes!
- Benefício: Como registradores estão diretamente no hardware, eles são muito rápidos.



Variáveis Assembly: Registradores (2/3)

- Desvantagem: Como registradores estão em hardware, existe um número predeterminado deles.
 - Solução: código MIPS deve ser muito cuidadosamente produzido para usar eficientemente os registradores.
- 32 registradores no MIPS
 - Por que 32?
 - Princípio 2: Menor é mais rápido ($>$ no. reg \rightarrow $>$ ciclo clock)
- Cada registrador MIPS tem 32 bits de largura
 - Grupos de 32 bits chamados uma palavra (word) no MIPS

Variáveis Assembly: Registradores (3/3)

- Registradores são numerados de 0 a 31
- Cada registrador pode ser referenciado por número ou nome.
 - Por convenção, cada registrador tem um nome para facilitar a codificação - nomes: iniciam em "\$"

■ Por agora:


\$16 - \$22\$s0 - \$s7 (corresponde a variáveis C)

\$8 - \$15\$t0 - \$t7 (corresponde a registradores temporários)

- Em geral, utilize nomes de registradores para tornar o código mais fácil de ler.


Comentários em Assembly

- Outro modo de tornar o seu código mais claro: comente!
- Hash (#) é utilizado para comentários MIPS
 - Qualquer coisa da marca hash (#) ao final da linha é um comentário e será ignorado.
- Nota: Diferente do C.
 - Comentários em C tem a forma /* comentário */ , de modo que podem ocupar várias linhas.



Instruções Assembly

- Em linguagem assembly, cada declaração (chamada uma Instruction), executa exatamente uma de uma lista pequena de comandos simples
- Diferente de C (e da maioria das outras linguagem de alto nível), onde cada linha pode representar múltiplas operações.



Adição e Subtração (1/3)

- Sintaxe de Instruções:


1 2,3,4

onde:

- 1) operação por nome
- 2) operando recebendo o resultado ("destino")
- 3) 1º operando da operação ("fonte 1")
- 4) 2º operando da operação ("fonte 2")


- Sintaxe é rígida:

- 1 operador, 3 operandos
- Por quê? Manter o Hardware simples via regularidade



Adição e Subtração

- em C: $f = (g + h)$
- Adição em Assembly (MIPS)



Adição e Subtração

- em C: $f = (g + h)$
- Adição em Assembly (MIPS)

Parte 1 – Função do compilador


Associar as variáveis aos registradores

f → \$S0

g → \$S1

h → \$S2

A escolha se dá de acordo com
os registradores livres.
Procuraremos associar variáveis aos
registradores do tipo S.



Adição e Subtração

- em C: $f = (g + h)$
- Adição em Assembly (MIPS)


$f \rightarrow \$S0$
 $g \rightarrow \$S1$
 $h \rightarrow \$S2$

Parte 2 – construir o programa

inicio


add \$S0, \$S1, \$S2 # f=g+h

fim



Adição e Subtração (2/3)

- em C: $f = (g + h) - (i + j);$
- Adição em Assembly (MIPS)



Adição e Subtração (2/3)

- em C: $f = (g + h) - (i + j);$
- Adição em Assembly (MIPS)
 - add \$t0,\$s1,\$s2 # $t0=s1+s2=(g + h)$
 - add \$t1,\$s3,\$s4 # $t1=s3+s4=(i + j)$
 - Reg. Temporários: \$t0, \$t1
 - Variáveis \$s1, \$s2, \$s3, \$s4 estão associados com as variáveis g, h, i, j
- Subtração em Assembly
 - sub \$s0,\$t0,\$t1 # $s0=t0-t1=(g + h) - (i + j)$
 - Reg. Temporários: \$t0, \$t1
 - Variável \$s0 está associada com a variável f



Adição e Subtração (3/3)

- Como fazer a seguinte declaração C?

$a = b + c + d - e;$



Adição e Subtração (3/3)

- Como fazer a seguinte declaração C?

$a = b + c + d - e;$

- Quebre em múltiplas instruções

add \$T0, \$S1, \$S2 # $t0 = b + c$

add \$T1, \$T0, \$S3 # $t1 = t0 + b$

sub \$S0, \$T1, \$S4 # $a = t1 - c$

- Nota: Uma linha de C pode resultar em várias linhas de MIPS.
- Note: Qualquer coisa após a marca hash em cada linha é ignorado (comentários)

Exercício:
Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 0;
b = 0;
c = a + b;

a -> \$s0
b -> \$s1

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:


a = 0;

b = 0;

b = 8 * a ;

Exercício:
Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 1;




Imediatos

- Imediatos são constantes numéricas.
- Eles aparecem freqüentemente em código, logo existem instruções especiais para eles.
- Somar Imediato:

addi \$s0,\$s1,10 # $\$s0 = \$s1 + 10$ (em MIPS)

$f = g + 10$ (em C)

- onde registradores $\$s0, \$s1$ estão associados com as variáveis f, g
- Sintaxe similar à instrução add exceto que o último argumento é um número ao invés de um registrador.



Imediatos

Exercício:


Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 10;

b = -1;

a = 4*a + 1;

c = a + b;



Immediatos

Exercício:

Compilar o seguinte código para MIPS:

a = 0x10;

b = 0x1ABC;


c = a + b;

Registrador Zero

- Um imediato particular, o número zero (0), aparece muito freqüentemente em código.
- Então nós definimos o registrador zero (`$0` ou `$zero`) para sempre ter o valor 0.
- Isto é definido em hardware, de modo que uma instrução como:

`addi $0, $0, 5 #$0=$0+5 → $0=0 (reg. $0=0 sempre)`

não vai fazer nada.
- Use este registrador, ele é muito prático!



Operações Bitwise (1/2)

- Até agora:
 - aritmética **add** e **sub** e **addi**
- Todas estas instruções vêem o **conteúdo** de um registrador como uma **única quantidade** (tal como um inteiro com sinal ou sem sinal).
- **Nova Perspectiva:** Ver o **conteúdo** do registrador **como 32 bits** ao invés de como um número de 32 bits.




Operações Bitwise (2/2)

- Como os registradores são compostos de 32 bits, nós podemos querer **acessar bits individuais** (ou grupos de bits) ao invés de todo ele.
- Temos então duas novas classes de operações:
 - Operadores Lógicos
 - Instruções Shift



Operadores Lógicos (1/4)

- Dois operadores lógicos básicos:
 - **AND**: saída 1 somente se ambas as entradas são 1
 - **OR**: saída 1 se pelo menos uma entrada é 1
- Em geral, podemos defini-los para aceitar >2 entradas:
 - assembly MIPS: ambos aceitam exatamente **2 entradas e produzem 1 saída**.
 - Novamente, **sintaxe rígida**, hardware mais simples



Operadores Lógicos (2/4)

- Tabela Verdade: tabela padrão listando todas as possíveis combinações de entradas e saídas resultantes para cada um.
- Tabela Verdade para AND e OR

A	B	AND	OR
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1




Operadores Lógicos (3/4)

- Sintaxe da Instrução Lógica:

1 2,3,4

- onde

- 1) nome da operação
- 2) registrador que recebe o resultado
- 3) primeiro operando (registraror)
- 4) segundo operando (registraror) ou imediato
(constante numérica).



Operadores Lógicos (4/4)

- Nomes das Instruções:
 - and, or: Ambas esperam o **terceiro argumento** ser um **registrador**. `or $T0, $S1, $S2 # t0 = s1 || s2`
 - andi, ori: Ambas esperam o **terceiro argumento** ser um **imediato**. `ori $T0, $S1, 3 # t0 = s1 || 3`
- Operadores Lógicos MIPS são todos **bitwise**:
 - o bit 0 da saída é produzido pelo respectivos bits 0's da entrada
 - o bit 1 pelos respectivos bits 1, etc.

Uso dos Operadores Lógicos (1/3)

- **and**ing um bit com **0** produz **0** na saída
- **and**ing um bit com **1** produz o **bit original**.
- Isto pode ser utilizado para criar uma **máscara**.

- Exemplo:

1011 0110 1010 0100 0011 1101 1001 1010 ← \$T0

0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 1111 ← 0xFFFF

- O resultado de **anding** estes dois é:

0000 0000 0000 0000 0000 1101 1001 1010 ← \$T0 && 0xFFFF

Usos dos Operadores Lógicos (2/3)

- A segunda bitstring: chamada de **máscara**.
 - Função: **isolar** os 12 **bits** mais à direita da bitstring mascarando os outros (fazendo-os todos igual a 0s).
- Operador **and**:
 - setar em 0s certas partes de uma bitstring
 - deixar os outros como estão, intactos.
 - Em particular, se a primeira string de bits do exemplo acima estivesse em \$t0, então a **instrução** a seguir iria mascará-la:

```
andi    $t0, $t0, 0xFFFF
```

Uso dos Operadores Lógicos (3/3)

- Similarmente:
 - oring um bit com **1** produz **1** na saída
 - oring um bit com **0** produz o **bit original**.
- Função: **forçar** certos **bits** de uma string **em 1s**.
 - Por exemplo, se \$t0 contém **0x12345678**, então após esta instrução:

```
ori    $t0, $t0, 0xFFFF
```

 - • \$t0 contém **0x1234FFFF**
 - (i.e. Os 16 bits de ordem mais alta são intocados, enquanto que os 16 bits de ordem mais baixa são forçados a 1s).

Instruções Shift (1/4)

- Move (shift) todos os bits na palavra para a esquerda ou direita um certo número de bits.
 - Exemplo: **shift right** por 8 bits


0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

- Exemplo: **shift left** por 8 bits

001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000



Instruções Shift (2/4)

- Sintaxe das Instruções Shift:

1 2,3,4

Exemplo:

- onde

`sll $S1, $S2, 8 # s1 = s2 << 8`

- 1) nome da operação

- 2) registrador que receberá o valor

- 3) primeiro operando (registrarador)

- 4) quantidade de deslocamento - shift amount
(constante ≤ 32)

Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :

1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.

- Exemplo: **shift left** por 8 bits `sll $S1, $S2, 8 # s1 = s2 << 8`

001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000
0011 0100 0101 0110 0111 1000 0000 0000


Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :

1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
2. srl (shift right logical): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados com 0s.
 - Exemplo: **shift right** por 8 bits `srl $S1,$S2,8 # s1 = s2>>8`

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110



Instruções Shift (3/4)

- Instruções shift MIPS :

1. sll (shift left logical): desloca para **esquerda** e completa os bits esvaziados com 0s.
2. srl (shift right logical): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados com 0s.
3. sra (shift right arithmetic): desloca para a **direita** e preenche os bits esvaziados **estendendo o sinal**.

sra \$S1,\$S2,8 # s1 = s2>>8

Instruções Shift (4/4)

- Exemplo: **shift right arith** por 8 bits

0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000



0000 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110

- Exemplo: **shift right arith** por 8 bits

1001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000



1111 1111 1001 0010 0011 0100 0101 0110



Uso das Instruções Shift (1/5)

- **Isolar o byte 0** (8 bits mais à direita) de uma palavra em \$t0. Simplesmente use: xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx **xxxx xxxx**

andi \$t0, \$t0, 0xFF



Uso das Instruções Shift (1/5)

- **Isolar o byte 0** (8 bits mais à direita) de uma palavra em \$t0. Simplesmente use:

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx **xxxx xxxx**

```
andi $t0, $t0, 0xFF
```

- **Isolar o byte 1** (bit 15 ao bit 8) da palavra em \$t0.

xxxx xxxx xxxx xxxx **XXXX XXXX** xxxx xxxx

Uso das Instruções Shift (1/5)

- **Isolar o byte 0** (8 bits mais à direita) de uma palavra em \$t0. Simplesmente use:

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx **xxxx xxxx**

```
andi $t0,$t0,0xFF
```

- **Isolar o byte 1** (bit 15 ao bit 8) da palavra em \$t0. Nós podemos usar:

xxxx xxxx xxxx xxxx **XXXX XXXX** xxxx xxxx

```
andi $t0,$t0,0xFF00
```

mas então nós ainda **precisamos deslocar** para a direita por 8 bits ...

srl \$t0,\$t0,8 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx **XXXX XXXX**

Uso das Instruções Shift (2/5)

- Ao invés nós poderíamos usar:

sll \$t0,\$t0,16

srl \$t0,\$t0,24

0001 0010 0011 0100 **0101 0110** 0111 1000

0101 0110 0111 1000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 **0101 0110**



Uso das Instruções Shift (3/5)

- Em decimal:
 - Multiplicando por 10 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
 - $714_{10} \times 10_{10} = 7140_{10}$
 - $56_{10} \times 10_{10} = 560_{10}$
 - Multiplicando por 100 é o mesmo que deslocar para esquerda por 2:
 - $714_{10} \times 100_{10} = 71400_{10}$
 - $56_{10} \times 100_{10} = 5600_{10}$
 - Multiplicando por 10^n é o mesmo que deslocar para a esquerda por n



Uso das Instruções Shift (4/5)

- Em binário:
 - Multiplicar por 2 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 1:
 - $11_2 \times 10_2 = 110_2$
 - $1010_2 \times 10_2 = 10100_2$
 - Multiplicar por 4 é o mesmo que deslocar para a esquerda por 2:
 - $11_2 \times 100_2 = 1100_2$
 - $1010_2 \times 100_2 = 101000_2$
 - Multiplicar por 2^n é o mesmo que deslocar para a esquerda por n

Uso das Instruções Shift (5/5)

- Como **deslocar** pode ser **mais rápido** que multiplicar, um bom compilador usualmente percebe quando o código C **multiplica por uma potência de 2** e compila como uma **instrução shift**:

a *= 8; (em C)

seria compilado como:

sll \$s0,\$s0,3 (em MIPS)


- Da mesma forma, **desloque para a direita** para **dividir por potências de 2**
 - Lembre-se de usar sra (manter o sinal)

Coisas para se Lembrar

- Instruções **Lógicas e Shift**: operam em **bits individualmente**
- **Aritméticas**: operam em uma **palavra** toda.
- Use Instruções Lógicas e Shift para **isolar campos**, ou **mascarando** ou **deslocando** para um lado ou para outro.
- Novas Instruções:

and, andi, or, ori

sll, srl, sra




Instruções Shift

Exercício 1:
Passar para MIPS o seguinte código:

x = 3;
y = x * 4 ;

usando add

usando sll




Instruções Shift

Exercício 1:
Passar para MIPS o seguinte código:

x = 3;
y = x * 4 ;

Exercício 1b:
Passar para MIPS o seguinte código:


x = 3;
y = x * 1025 ;



Instruções Shift

Exercício 2:
Passar para MIPS o seguinte código:


x = 3;
y = x / 4 ;



Instruções Shift

Exercício 3:
Passar para MIPS o seguinte código:

x = 305419896;



Instruções Shift


Exercício 3:

Passar para MIPS o seguinte código:

x = 305419896;

Uma dica:


Se passarmos a ver como a máquina, 305410996 está na base 10, mas se convertermos para Hexa, temos $12345678_{(16)}$



Instruções Shift

Exercício 4:
Passar para MIPS o seguinte código:

x = -1;
y = x / 32 ;



Instruções Shift

Exercício 5:


Considere que a primeira linha de um programa seja:

```
ori $S0, $zero, 0x01
```

Utilizando apenas:


- instruções de deslocamento,
- instruções reg-reg lógicas (não usar instruções com imediatos),
- a menor quantidade possível de instruções.

Obter $\$S0 = 0xFFFFFFFF$




Operandos Assembly: Memória

- Variáveis C mapeiam em registradores; e como ficam as grandes estruturas de dados, como arrays/vetores?
- A memória contém tais estruturas.
- Mas as instruções aritméticas MIPS somente operam sobre registradores, nunca diretamente sobre a memória.




Operandos Assembly: Memória

- Instruções para transferência de dados transferem dados entre os registradores e a memória:
 - Memória para registrador → Load
 - Registrador para memória → Store



Transferência de Dados: Memória para Reg. (1/4)

- Para transferir uma palavra de dados, nós devemos especificar duas coisas:
 - Registrador: especifique este pelo número (0 - 31)
 - Endereço da memória: mais difícil
 - Pense a memória como um array único uni-dimensional, de modo que nós podemos endereçá-la simplesmente fornecendo um ponteiro para um endereço da memória.
 - Outras vezes, nós queremos ser capazes de deslocar a partir deste ponteiro.



Transferência de Dados: Memória para Reg (2/4)

- Para especificar um endereço de memória para copiar dele, especifique duas coisas:
 - Um registrador que contém um ponteiro para a memória.
 - Um deslocamento numérico (em bytes)
- O endereço de memória desejado é a soma destes dois valores.
- Exemplo: 8 (\$t0)
 - Especifica o endereço de memória apontado pelo valor em \$t0, mais 8 bytes

Transferência de Dados: Memória para Reg (3/4)

- Sintaxe da instrução de carga (load):

1 2,3(4)

Exemplo : lw \$t0, 12 (\$s0)

- onde

- 1) nome da operação (instrução) **lw**


- 2) registrador que receberá o valor **\$t0**

- 3) deslocamento numérico em bytes. **12**

- 4) registrador contendo o ponteiro para a memória **\$s0**

- Nome da Instrução:

- **lw** (significa Load Word, logo 32 bits ou uma palavra é carregada por vez)




Transferência de Dados: Memória para Reg.(4/4)

- Exemplo: `lw $t0, 12($s0)`
 - Esta instrução pegará o ponteiro em `$s0`, soma 12 bytes a ele, e então carrega o valor da memória apontado por esta soma calculada no registrador `$t0`
- Notas:
 - `$s0` é chamado **registrador base**
 - 12 é chamado **deslocamento (offset)**
 - Deslocamento é geralmente utilizado no acesso de elementos de array ou estruturas: reg base aponta para o início do array ou estrutura.


Memória


Exemplo lw:

Registradores



lw __, __ (__) # s__ = MEM [__ + s__]






Transferência de Dados: Reg para Memória

- Também queremos armazenar um valor do registrador na memória.
- Sintaxe da instrução store é idêntica à da instrução load.
- Nome da Instrução:
 - sw (significa Store Word, logo 32 bits ou uma palavra será carregada por vez)
- Exemplo: sw \$t0, 12(\$s0)
 - Esta instrução tomará o ponteiro em \$s0, somará 12 bytes a ele, e então armazenará o valor do registrador \$t0 no endereço de memória apontado pela soma calculada.


Memória

Exemplo sw:

Registradores



sw __, __ (__) # MEM [__ + s__] = s__



Memória e vetores


Compilar :

h = A[2];

- 1) Vamos mapear **h** em **\$s0**
- 2) Para o vetor **A []**, devemos
Inicialmente mapear o endereço base
ou **A[0]** em um registrador, seja **\$s1**.

O programa fica:

lw \$s0, 2 (\$s1) # h = MEM [s1 + 2]



Memória e vetores

Compilar :

$$A[12] = h + A[8];$$

Endereçamento: Byte vs. palavra (1/2)

- Cada palavra na memória tem um endereço, similar a um índice em um array.
- Primeiros computadores numeravam palavras como elementos de um array C:
 - Memory[0], Memory[1], Memory[2], • •
 - Chamado o "endereço" de uma palavra
- Computadores precisam acessar bytes (8-bits) bem como palavras (4 bytes/palavra)
- Máquinas de hoje endereçam memória como bytes, portanto endereços de palavra diferem por 4
 - Memory[0], Memory[4], Memory[8], • •

No Mips os endereços são incrementados de 4 em 4 pois indicamos o primeiro byte da palavra e podemos acessar cada byte individualmente.

0x 8	8	9	10	11
0x 4	4	5	6	7
0x 0	0	1	2	3

Memória e vetores com a correção

Compilar :


h = A[2];


1) Vamos mapear **h** em **\$s0**

2) Para o vetor **A []**, devemos
Inicialmente mapear o endereço base
ou **A[0]** em um registrador, seja **\$s1**.

O programa fica:

lw \$s0, 8 (\$s1) # h = MEM [s1 + 8]





Compilação com Memória

- Qual o offset em $1w$ para selecionar $A[8]$ em C?
 - $4 \times 8 = 32$ para selecionar $A[8]$: byte vs. palavra
- Compile manualmente usando registradores:

$g = h + A[8];$

- $g: \$s1, h: \$s2, \$s3$: endereço base de A

Compilação com Memória

- Qual o offset em l_w para selecionar $A[8]$ em C?

- $4 \times 8 = 32$ para selecionar $A[8]$: byte vs. palavra

- Compile manualmente usando registradores:

$g = h + A[8];$

- $g: \$s1, h: \$s2, \$s3$: endereço base de A

- 1º transfere da memória para registrador:

- $l_w \$t0, 32(\$s3) \quad \# \quad \$t0 = A[8]$

- Some 32 a $\$s3$ para selecionar $A[8]$, põe em $\$t0$

- A seguir, some-o a h e coloque em g

$add \$s1, \$s2, \$t0 \quad \# \quad \$s1 = h + A[8] = \$s2 + \$t0$

Exemplo: Compilar ...

- Compile manualmente usando registradores:

$A[12] = h + A[8];$

- h : \$s2, \$s3: endereço base de A

Exemplo: Compilar ...

- Compile manualmente usando registradores:

$A[12] = h + A[8];$

- h : $\$s2$, $\$s3$: endereço base de A

- 1º transfere da memória para registrador $\$t0$:


$lw \$t0, 32(\$s3) \# \$t0 = A[8]$

- 2º some-o a h e coloque em $\$t0$

$add \$t0, \$s2, \$t0 \# \$t0 = h+A[8]$


- 3º transfere do reg. $\$t0$ para a memória :

$sw \$t0, 48(\$s3) \# A[12] = \$t0$




Exemplo: Compilar ...

$$1) \quad h = k + A [i] ;$$




Exemplo: Compilar ...

$$2) \quad A[j] = h + A[i];$$



Exemplo: Compilar ...

3) $h = A[i];$
 $A[i] = A[i + 1];$
 $A[i + 1] = h;$



Ponteiros vs. Valores


- **Conceito Chave:** Um registrador pode conter qualquer valor de 32 bits. Este valor pode ser um int (signed), um unsigned int, um ponteiro (endereço de memória), etc.
- Se você escreve `lw $t2, 0($t0)` então é melhor que `$t0` contenha um ponteiro.
- E se você escrever `add $t2, $t1, $t0` então `$t0` e `$t1` devem conter o quê?

Notas a cerca da Memória


- Falha: Esquecer que endereços seqüenciais de palavras em máquinas com endereçamento de byte não diferem por 1.
 - Muitos erros são cometidos por programadores de linguagem assembly por assumirem que o endereço da próxima palavra pode ser achado incrementando-se o endereço em um registrador por 1 ao invés do tamanho da palavra em bytes.
 - Logo, lembre-se que tanto para lw e sw , a soma do endereço base e o offset deve ser um múltiplo de 4 (para ser **alinhado em palavra**)

Mais Notas acerca da Memória: Alinhamento

- MIPS requer que todas as palavras comecem em endereços que são múltiplos de 4 bytes.



- Chamado Alinhamento: objetos devem cair em endereços que são múltiplos do seu tamanho.



"Em conclusão ..." (1/2)

- Em linguagem Assembly MIPS:
 - Registradores substituem variáveis C
 - Uma instrução (operação simples) por linha
 - Mais Simples é Melhor
 - Menor é Mais Rápido
- Memória é endereçada por **byte**, mas `lw` e `sw` acessam uma **palavra** de cada vez.
- Um ponteiro (usado por `lw` e `sw`) é simplesmente um endereço de memória, logo nós podemos somar a ele ou subtrair dele (usando offset).



"E em conclusão..." (2/2)

- Novas Instruções:

- add, addi,
- sub
- lw, sw

- Novos registradores:

- Variáveis C: \$s0 - \$s7
- Variáveis Temporárias: \$t0 - \$t9
- Zero: \$zero

Linguagem de Máquina

- Instruções, como registradores e palavras, são de 32 bits
 - Exemplo: add \$t0, \$s1, \$s2
 - registradores tem números t0=reg.8, \$s1=reg.17, \$s2=reg.18
- Formato de Instrução de soma com registradores (R-tipo):

0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000
op	rs	rt	rd	shamt	funct
6 bits	5 bits	5 bits	5 bits	5 bits	6 bits

- Primeiro campo: tipo de operação (soma).
- Último campo: modo da operação (soma com 2 registradores).
- Segundo campo: primeira fonte (17=\$s1).
- Terceiro campo: segunda fonte (18=\$s2).
- Quarto campo: registrador de destino (8=\$t0).

Linguagem de Máquina

- Novo princípio: Bom projeto exige um bom compromisso
 - Vários tipos de instruções (tipo-R, tipo-I)
 - Múltiplos formatos: complicam o hardware.
 - Manter os formatos similares (3 primeiros campos iguais).
- Considere as instruções load-word e store-word,
 - I-tipo para instruções de transferência de dados (lw,sw)
- Exemplo: lw \$t0, 32(\$s2)

35	18	8	32
op	rs	rt	16 bit - offset

- Registrador de base: rs \$s2.
- Registrador de fonte ou origem: rt \$t0.

Codificação das instruções vistas até agora

Instruction	Format	op	rs	rt	rd	shamt	funct	address
add	R	0	reg	reg	reg	0	32	n.a.
sub (subtract)	R	0	reg	reg	reg	0	34	n.a.
lw (load word)	I	35	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address
sw (store word)	I	43	reg	reg	n.a.	n.a.	n.a.	address


■ Notar: add e sub:

- Mesmo opcode: 0.
- Diferente função: 32 e 34.




Panorama

- Decisões C/Assembly : if, if-else
- Laços (loops) C/Assembly: while, do while, for
- Desigualdades
- Declaração Switch C



Até agora...

- Todas as instruções nos permitiram manipular dados.
- Assim, construimos uma calculadora.
- Para construirmos um computador, precisamos da habilidade de tomar decisões...




Decisões em C: Declaração if

- 2 tipos de declaração if em C
 - if (*condição*) *cláusula*
 - if (*condição*) *cláusula1* else *cláusula2*
- Rearrange o 2º if do seguinte modo:

```
if (condição) goto L1;  
cláusula2;  
go to L2;  
L1: cláusula1;
```

L2:

- Não é tão elegante como if-else, mas com o mesmo significado



Instruções de Decisão MIPS


■ Desvios condicionais

- **beq register1, register2, L1**
- **beq** é "branch if (registers are) equal"

O mesmo que (usando C): if (register1==register2)
goto L1

Exemplo:

```
beq $s1, $s2, fim      # se o conteúdo de s1 for igual ao de s2,  
                      # vá para a linha marcada como fim  
...  
fim: ...
```



Instruções de Decisão MIPS

■ Desvios condicionais

- **bne register1, register2, L1**
- **bne** é "branch if (registers are) not equal"

O mesmo que (usando C): if (register1!=register2)
goto L1

Exemplo:

```
bne $s1, $s2, fim      # se o conteúdo de s1 for diferente de s2,  
                      # vá para a linha marcada como fim
```

...

fim: ...


Instrução Goto MIPS

- Além dos desvios condicionais, MIPS tem um **desvio incondicional**:
 - J label
- Chamada instrução Pulo (Jump): pule (ou desvie) diretamente para a marca dada sem precisar satisfazer qualquer condição
- Mesmo significado (usando C):
 - goto label
- Tecnicamente, é o mesmo que:
 - beq \$0, \$0, label
 - já que sempre vai satisfazer a condição.

Compilando if C em MIPS (1/2)

- Compile manualmente

```
if (i == j) f = g+h;  
else f = g-h;
```



- Use este mapeamento:

f: \$s0, g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4

Compilando if C em MIPS (2/2)

- Código MIPS final compilado:

```
beq $s3,$s4,True      # branch  $i == j$ 
```

```
sub $s0,$s1,$s2        # (false)  $f = g - h$ 
```


```
j Fim                  # go to Fim
```

```
True: add $s0,$s1,$s2    # (true)  $f = g + h$ 
```

Fim:


- Nota:

- Compilador automaticamente cria labels para tratar decisões (desvios) apropriadamente. Geralmente não são encontrados no código da Linguagem de Alto Nível



Compilando if C em MIPS (2/2)

- Código final MIPS compilado (*preencha o espaço em branco*):





Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

- Laço (loop) simples em C

```
j = 0;  
i = 10;  
do  
{  
    j = j + 1;  
}  
while ( j != i );
```

Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

- Laço (loop) simples em C

```
j = 0;  
i = 10;  
do  
{  
    j = j + 1;  
}  
while ( j != i );
```

Reescrevendo:

```
j = 0;  
i = 10;  
loop:  
    j = j + 1;  
    if ( j != i ) goto loop;
```

Compilar:

```
i - $s0  
j - $s1
```

Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

- Laço (loop) simples em C

```
do
{
    g = g + A[i];
    i = i + j;
} while (i != h);
```

Laços (loops) em C/Assembly (1/3)

- Laço (loop) simples em C


```
do
{
    g = g + A[i];
    i = i + j;
} while (i != h);
```

- Reescreva isto como:

```
Loop:   g = g + A[i];
        i = i + j;
        if (i != h) goto Loop;
```

- Use este mapeamento:

- g: \$s1, h: \$s2, i: \$s3, j: \$s4, base de A:\$s5



Loops em C/Assembly (2/3)


- Código MIPS final compilado:
(preencha o espaço em branco):

Laços (loops) em C/Assembly (2/3)

- Código MIPS final compilado:

Loop:

```
add $t1,$s3,$s3    # $t1 = 2*i  
add $t1,$t1,$t1    # $t1 = 4*i  
add $t1,$t1,$s5    # $t1=end(A+4*i)  
lw   $t1,0($t1)      # $t1=A[i]  
add $s1,$s1,$t1    # g=g+A[i]  
add $s3,$s3,$s4    # i=i+j  
bne $s3,$s2,Loop  # goto Loop if i!=h
```



Laços (loops) em C/Assembly (3/3)

- Existem três tipos de laços em C:
 - while
 - do•while
 - for
- Cada um pode ser rescrito como um dos outros dois, de modo que o método utilizado no exemplo anterior, pode ser aplicado a laços while e for igualmente.
- **Conceito Chave:** Apesar de haver muitas maneiras de se escrever um loop em MIPS, desvio condicional é a chave para se tomar decisões.

Laço com while em C/Assembly (1/2)

- Laço (loop) simples em C

```
while (save[i] == k)  
    i = i + j;
```

- Reescreva isto como:

```
Loop: if (save[i] != k) goto Exit;  
      i = i + j;  
      goto Loop;
```

Exit:

- Use este mapeamento:

- i: \$s3, j: \$s4, k: \$s5, base de save :\$s6


Laços (loops) em C/Assembly (2/2)

- Código MIPS final compilado:

Loop:

```
add $t1,$s3,$s3    # $t1 = 2*i  
add $t1,$t1,$t1    # $t1 = 4*i  
add $t1,$t1,$s6    # $t1=end(save+4*i)  
lw   $t1,0($t1)      # $t1=save[i]  
bne $t1,$s5,Exit   # goto Exit if save[i] != k  
add $s3,$s3,$s4    # i=i+j  
j    Loop            # goto Loop
```


Exit:



Desigualdades em MIPS (1/5)

- Até agora, nós testamos apenas igualdades ($==$ e $!=$).
- Programas gerais precisam testar $>$ e $<$ também.
- Criar uma Instrução de Desigualdade em MIPS:
 - "Set on Less Than"
 - Sintaxe: `slt reg1, reg2, reg3`
 - Significado:

```
if (reg2 < reg3) reg1 = 1;
else reg1 = 0;
```
 - Em computadores, "set" significa "set to 1", "reset" significa "set to 0".



Desigualdades em MIPS (2/5)

- Como nós utilizamos isto?
- Compile manualmente:

```
if (g < h) goto Less;
```

- Use este mapeamento:

g: \$s0, h: \$s1


Desigualdades em MIPS (3/5)

- Código final MIPS compilado:

```
    slt $t0,$s0,$s1 # $t0 = 1 if g<h  
    bne $t0,$0,Less # goto Less if $t0!=0  
Less:                      # (if (g<h))
```

- Desvie se $\$t0 \neq 0 \bullet \neg(g < h)$

- Registrador $\$0$ sempre contém o valor 0, assim `bne` e `beq` freqüentemente utilizam-no para comparação após uma instrução `slt`.



Desigualdades em MIPS (4/5)

- Agora, nós podemos implementar <, mas como implementamos >, <= e >=?
- Poderíamos adicionar mais 3 instruções mas:
 - Meta MIPS: Mais simples é Melhor
- Nós podemos implementar <= em um ou mais instruções utilizando apenas `slt` e os desvios?
- E >?
- E >=?
- 4 combinações de `slt` e `beq/bne`

Desigualdades em MIPS (5/5)

- 4 combinações de slt e beq/bne:

slt \$t0,\$s0,\$s1 *# \$t0 = 1 if g < h*

bne \$t0,\$0,Less *# if(g < h) goto Less*

Desigualdades em MIPS (5/5)


- 4 combinações de slt e beq/bne:

slt \$t0,\$s0,\$s1 # $\$t0 = 1 \text{ if } g < h$

bne \$t0,\$0,Less # $\text{if}(g < h) \text{ goto Less}$

slt \$t0,\$s0,\$s1 # $\$t0 = 1 \text{ if } g < h$

beq \$t0,\$0,Gteq # $\text{if}(g \geq h) \text{ goto Gteq}$



Desigualdades em MIPS (5/5)

- 4 combinações de slt e beq/bne:

```
slt $t0,$s1,$s0      # $t0 = 1 if g>h  
bne $t0,$0,Greater  # if(g>h) goto Greater
```

Desigualdades em MIPS (5/5)

- 4 combinações de slt e beq/bne:

```
slt $t0,$s1,$s0      # $t0 = 1 if g>h
bne $t0,$0,Greater  # if(g>h) goto Greater

slt $t0,$s1,$s0      # $t0 = 1 if g>h
beq $t0,$0,Lteq     # if(g<=h) goto Lteq
```

Desigualdades em MIPS (5/5)

- 4 combinações de slt e beq/bne:

slt \$t0,\$s0,\$s1	# \$t0 = 1 if g < h
bne \$t0,\$0,Less	# if(g < h) goto Less
slt \$t0,\$s1,\$s0	# \$t0 = 1 if g > h
bne \$t0,\$0,Greater	# if(g > h) goto Greater
slt \$t0,\$s0,\$s1	# \$t0 = 1 if g < h
beq \$t0,\$0,Gteq	# if(g >= h) goto Gteq
slt \$t0,\$s1,\$s0	# \$t0 = 1 if g > h
beq \$t0,\$0,Lteq	# if(g <= h) goto Lteq




Imediatos em Desigualdades

- Existe também uma versão com imediatos de `slt` para testar contra constantes: `slti`
 - Útil em laços (loops) `for`
 - `if (g >= 1) goto Loop`

C

M
I
P
S



Comando Switch/Case

- Novo instrumento: jr (jump register):
 - Salto incondicional.
 - Pula para o endereço especificado pelo registrador.
 - Geralmente é usada juntamente com uma tabela.
- Para casa: estudar a instrução Switch/Case.