Geração de ondas acústicas

- · As ondas de ultrassom são geradas devido ao efeito piezoelétrico
- Consiste na variação das dimensões físicas de certos materiais quando sujeitos a campos elétricos More explicitly, suppose that the signal x(t) is defined on the time interval $a \le a$
- O contrário também ocorre, ou seja, a aplicação $t \le b$. Choose an integer $N \ge 1$ and define the sampling interval $\Delta t = (b-a)/N$. We then measure x(t) at times $t = a, a + \Delta t, a + 2\Delta t, ...$, to obtain samples
- Por exemplo, pressões acústicas que causam variações nas dimensões de materiais piezoelétricos provocam o aparecimento de
- campos elétricos · Tensão alternada produz oscilações nas dimensões do
- cristal

Transdutores

- Pulsos de alta frequência são produzidos por um gerador de pulso e enviados ao transdutor por un Amostragem e quantização transmissor
- O sinal elétrico faz com que o cristal momentaneamente mude de tamanho, aumentando e diminuindo a pressão na frente do transdutor, produzindo as ondas de ultrasom
- Os ecos ultrassônicos que retornam são convertidos novamente em sinais elétricos utilizando o mesmo ou outro transdutor
- Características de um feixe de ultrassom Frentes da onda são paralelas à superfície
- do transdutor

Analógico e digital

- Signals can be analog or digital Analog signals
- Represent data that is continuous
- Analog signals can have an infinite number of values in a range Digital signals
- Represent data that can take only discrete values
- Digital signals have a limited number of values

Sinal analógico

- An analog signal may be modeled as a realvalued function of a real independent variable t, which is usually time. Suppose that at each time t within some interval
- a < t < b we perform a measurement, and this measurement yields a real number
- In this case our measurements are naturally represented by a real-valued function x(t) with domain a<t<b.
- We will refer to x(t) as an analog signal.
- The function x(t) might represent the intensity of sound at a given location (an audio signal), the current through a wire, the speed of an object, and so on
- Many physical processes are naturally modeled by analog signals
- Analog models also have the advantage of being amenable to analysis using methods from calculus
- and differential equations
 In general, in signal processing we are faced by a few persistent annoyances:
- We almost never have an explicit formula for x(t)
- Most signals are very complex
- Most signals have noise.
- Exemplos: tensão e corrente, pressão, temperatura, velocidade, etc

Sinais digitais

- Represent signals by a sequence of numbers
 Sampling or analog-to-digital conversions
- Perform processing on these numbers with a digital processor
- Digital signal processing (DSP)
 Reconstruct analog signal from processed numbers
- · Reconstruction or digital-to-analog conversion



- · Número de alunos em uma turma
- População da enésima geração de certas espécies

Sinais periódicos

- A signal is periodic if f(x)=f(x+X)=f(x)
 - we call X the period of the signal if there is no such X then the signal is aperiodic
 - we call X the period of the signal
 if there is no such X then the signal is aperiodic
- Sinus $A\sin(\frac{2\pi x}{v} + \varphi_x)$ where φ_x is the phase shift and A is the amplitude

Pros and Cons of Digital Signal Processing From this we have (with $\theta = \omega t$ and $\theta = -\omega t$)

Advantages Accuracy can be controlled by choosing word length Dynamic range can be controlled using floating point numbers Flexibility can be achieved with software implementations Digital storage is cheap Digital information can be encrypted for security Price/performance and reduced time-to-market Disadvantages

- Disadvantages
 Sampling causes loss of information
- A/D and D/A requires mixed-signal hardware Limited speed of processors Quantization and round-off errors

Amostragem. Função do objeto real Processo de discretização de uma função contínua

em um array (e.g. matriz) de valores

 $\frac{2E}{2R}$ e associando cada intervalo da forma

 $-E + k\frac{2E}{2B}$, $-E + (k+1)\frac{2E}{2B}$) ao código k.

times over a finite interval of interest.

Amostragem

analog-to-digital ("A-to-D")

The combination of sampling and quantization allows us to digitize a signal, and thereby convert it into a form suitable for computer storage and processing

measuring the signal's instantaneous value at specific

 $n=0,1,\ldots,N$

 $x_n = x(a + n\Delta t),$

Define $\mathbf{x} = (x_0, x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^{N+1}$.

Podemos mapear o intervalo $[-E,+E]\subseteq \mathbb{R}$ em 2^B códigos

distintos subdividindo o intervalo em segmentos de tamanho

- Unfortunately, quantization is a process that corrupts the algebraic structure afforded by the vector space model In addition quantization introduces irreversible,
- though usually acceptable, loss of information. Ruído de amostragem

If the noiseless samples are given by x_n , the noisy sample

- values y_n might be modeled as $y_n = x_n + e_n$ where e_n represents the noise in the nth measurement. The errors e are usually assumed to be distributed according
- to some probability distribution, known or unknown.


Amostragem em 2 dimensões

- Obtenção de valores $f_{m,n}$, para m = 1,...,M e n =1,...,N onde $f_{m,n}=f(x_m,y_n)$,
- Os valores x_1, x_2, \dots são equiespaçados com intervalo Δx
- ou frequência de amostragem I/Δx
- Os valores $y_1, y_2 \dots$ são equiespaçados com intervalo Δy ou Δx
 - ou frequência de amostragem Ι/Δγ
- Podemos utilizar algum tipo de função integral ou média próxima ao ponto (x, ys)

Função de espalhamento

Each pixel is not a sharp spike, but represented by a point spread function (PSF)

The PSFs overlap and form a continuous function (for the eye)
Smaller PSFs give sharper images



Razão sinal-ruído (SNR)

Signal-to-Noise ratio (SNR) = S_{RMS} / N_{RMS}

RMS: root mean square





 $x_{ ext{rms}} = \sqrt{rac{1}{n}\left(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2
ight)}.$

The corresponding formula for a continuous function (or waveform) $\mathit{f(t)}$ defined over the interval $T_1 \leq t \leq T_2$ is

r waveform) (ft) defined over the interval
$$T_1 \leq t \leq T_2$$
 ; $f_{
m rms} = \sqrt{rac{1}{T_2 - T_1} \int_{T_1}^{T_2} \left[f(t)
ight]^2 dt},$

Fórmula de Euler

$$z(t) = e^{i\omega t} = \cos(\omega t) + i\sin(\omega t) = e^{ix} = \cos x + i\sin x$$

In the real-valued sine/cosine case we only need to work with $\omega > 0$, since $\cos(-\omega t) = \cos(\omega t)$ and $\sin(-\omega t) = -\sin(\omega t)$.

Any function that can be constructed as a sum using negative values of ω has an equivalent expression with positive ω.

Relação de Euler

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$
.
since we have (with $\theta = \omega t$ and $\theta = -\omega t$)

$$e^{i\omega t}=\cos(\omega t)+i\sin(\omega t),$$

$$e^{-i\omega t} = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)$$
,
which can be solved for $\cos(\omega t)$ and $\sin(\omega t)$ as

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2},$$

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}.$$

Periodicidade de e^{iωt}

O período (comprimento de onda) λ é o menor valor positivo que verifica a seguinte propriedade:

$$\lambda = \text{ período de } e^{i\omega t} \Leftrightarrow e^{i\omega(t+\lambda)} = e^{i\omega t}, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$e^{i\omega t} e^{i\omega \lambda} = e^{i\omega(t+\lambda)} = e^{i\omega t}, \forall t \in \mathbb{R}$$

$$\Rightarrow e^{i\omega \lambda} = 1$$

$$\Rightarrow |\omega|\lambda = 2\pi$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{|\omega|}$$

Frequência

A frequência é dada por $q = \frac{1}{\lambda}$ que é o número de oscilações completas por unidade da variável t. Se t é tempo, q é medido em Hz. Se t é espaço, q é medido em ciclos/unidade

(admitindo que q poderia ser negativo também).

Representação geral

$$Ae^{i(2\pi kx+\phi)} = A(\cos(2\pi kx+\phi) + i\sin(2\pi kx+\phi))$$

- se $f:[0,T]\to\mathbb{R}$ (ou $\mathbb{C})$ é limitada e tiver uma quantidade finita de descontinuidades. existem constantes $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}\subseteq\mathbb{C}$ tais que $f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{2\pi i k(\frac{1}{T})t}$

tais que
$$f(t) = \sum_{k=-\infty} c_k e^{2\pi i k (\frac{1}{T})t}$$

Luz visível
• Radiação eletromagnética com comprimentos de onda

na faixa entre 370nm e 750nm, composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano Radiação eletromagnética

- · Fótons que navegam em ondas periódicas
 - Transportam energia
- Luz viaja em linha reta em um certo meio Não requer meio de propagação
- Ondas acústicas

- · Ondas de pressão que propagam pela matéria através da compressão e expansão de material
- · Requer meio material de propagação
- Classificação (frequência):
- Infrassom Som audível Últrassom

Humanos: 20Hz ~ 20kHz

O que é som?

- · Ondas mecânicas longitudinais de compressão e rarefação do meio capazes de sensibilizar o
- sistema auditivo humano Sound wave propagate by longitudinal motion (compression/expansion), but not transverse motion (side-to-side)

- (side-to-side)

 Processamento de sinais

 Humans are the most advanced signal processors

 Speech and pattern recognition, speech synthesis...

 We encounter many types of signals in various applications

 Electrical signals: voltage, current, magnetic and electric fields,...

 Mechanical signals: velocity, force, displacement,...

 Acoustic signals: sound, vibration,...

 Other signals: pressure, temperature,...

 Most real-world signals are analog

 They are continuous in time and amplitude

 Convert to voltage or currents using sensors and transducers

 Analog circuits process these signals using

- Analog circuits process these signals using
 Resistors, Capacitors, Inductors, Amplifiers, etc

Sinais e sistemas

- Sinais são funções matemáticas de uma ou mais variáveis independentes, capazes de representar uma variedade de processos físicos
- Sistemas são entidades que respondem aos sinais e por sua vez, produzem novos sinais
- Exemplo: Instrumentos médicos realizam mensurações físicas (i.e. amostram sinais) e os transformam em imagens (i.e. geram novos sinais).

Sinal causal

- Sinal Causal

 Um sinal é causal se for zero para t < 0

 O instante em que o sinal inicia é chamado de tempo inicial

 Nós geralmente tomamos a tempo inicial igual
- Nos geramento cara a zero

 Sinais causais são facilmente criados pela multiplicação de qualquer sinal contínuo pelo sinal de degrau unitário

Seguência causal

- Uma sequência que é diferente de zero em um intervalo finito de índices é chamada de seqüência de comprimento finito.
- Uma sequência cujas amostras são de valor zero para índices negativos é causal
 Uma sequência anti-causal pode ter amostras
- diferentes de zero apenas para índices negativos

Sinal determinístico

- · Um sinal que pode ser descrito por uma forma matemática explícita é deterministico Um sinal determinístico pode ser periódico ou
- esinal periódico consiste em uma forma básica de duração finita que é replicada infinitamente
- Um sinal que não pode ser descrito em uma
- forma matemática explícita é chamado aleatório, também conhecido como não determinístico ou estocástico.

Note que $q=rac{1}{\lambda}=rac{|\omega|}{2\pi}.$ A função básica $e^{i\omega t}$ pode ser expressada equivalentemente como $e^{2\pi\cdot i\cdot q\cdot t}$

$$Ae^{(\lambda \pi kx + \phi)} = A(\cos(2\pi kx + \phi) + i\sin(2\pi kx + \phi)$$
• the cos term is the signal's real part

- the sin term is the signal's imaginary part
- A is the amplitude, φ the phase shift, \emph{k} determines the frequency

$$f(t) = \sum_{k=-\infty} c_k e^{2\pi i k (\frac{1}{T})t}$$