# 1. Asemănări și deosebiri între constructorul de copiere și operatorul de atribuire

#### Asemănări:

- Ambele sunt folosite pentru a copia obiectele unei clase.
- Ambele se ocupă de copierea atributelor unui obiect în altul.

#### Diferențe:

- Constructorul de copiere este apelat automat la crearea unui nou obiect pe baza altuia deja existent.
- Operatorul de atribuire este apelat explicit atunci când unui obiect existent i se atribuie alt obiect de același tip, după ce acesta a fost deja creat.

```
class Exemplu {
   int x;
public:
   // Constructor normal
   Exemplu(int val) : x(val) {}

   // Constructor de copiere
   Exemplu(const Exemplu& other) {
        x = other.x;
        cout << "Constructor de copiere apelat\n";
   }

   // Operator de atribuire
   Exemplu& operator=(const Exemplu& other) {
      if (this != &other) { // Evităm auto-atribuirea
        x = other.x;
        cout << "Operator de atribuire apelat\n";
    }
   return *this;
}</pre>
```

### 2. Operator unar în C++ dar nu și în C

:: (Operatorul de rezolutie)

# 2. Supradefiniti "operatorul de atribuire" pentru clasa Complex, Declarați clasa cu o structura minimala și definiti doar operatorul in cauza;

```
class Complex {
    double real, imag;
public:
    Complex(double r = 0, double i = 0) : real(r), imag(i) {}

// Operator de atribuire
Complex& operator=(const Complex& other) {
    if (this != &other) {
        real = other.real;
        imag = other.imag;
    }
    return *this;
}
```

# 4. Dați un exemplu unde specificatorul virtual este necesar, aratand și motivarea.

Specificatorul virtual este necesar pentru **moștenire**, pentru a evita **problema metodei ascunse** (polimorfism dinamic).

```
class Baza {
public:
    virtual void afisare() { cout << "Afisare din Baza\n"; }
};

class Derivata : public Baza {
public:
    void afisare() override { cout << "Afisare din Derivata\n"; }
};

int main() {
    Baza* ptr = new Derivata();
    ptr->afisare(); // Apel corect la metoda din Derivata
    delete ptr;
    return 0;
}
```

Fără virtual, se apelează metoda din clasa de bază.

# 5. Ce reprezintă tipul referință?În ce situații putem întâlni noțiunea de referință?Exemplu unde se folosește referința

În C++, **referința** (&) este un alias pentru o variabilă existentă. Practic, o referință este un alt nume pentru aceeași zonă de memorie.

## 5.1. În ce situații putem întâlni noțiunea de referință?

- Transmisia parametrilor prin referință Permite modificarea valorilor fără a crea copii.
- 2. **Returnarea prin referință** Permite întoarcerea unei variabile dintr-o funcție fără copiere.
- 3. **Referințe constante (const)** Se folosește pentru a evita copierea datelor mari fără a le modifica.
- 4. **Referințe la obiecte din clase** Se utilizează în OOP pentru eficiență.

#### 5.2. Exemplu unde se folosește referința

#### 5.2.1. Transmiterea parametrilor prin referință

#### 5.2.2. Returnarea prin referință

```
#include <iostream>
using namespace std;

int& getValoare(int& x) {
    return x; // Returnează referința către x
}

int main() {
    int a = 10;
    getValoare(a) = 20; // Modifică direct a
    cout << a; // Afișează 20
    return 0;
}</pre>
```

# 5.2.3. Referințe constante (const)

```
void afiseaza(const int& val) { // Nu permite modificarea lui val
   cout << val << endl;
}</pre>
```

# 6. Situație unde listă de inițializare este obligatorie

Când avem const, referințe sau obiecte ale unor clase fără constructor implicit.

#### 1. Membri const

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Exemplu {
    const int x; // Variabilă constantă

public:
    Exemplu(int val) : x(val) {} // Obligatoriu, altfel eroare
    void afisare() { cout << x << endl; }

};

int main() {
    Exemplu obj(10);
    obj.afisare(); // Afișează 10
    return 0;
}</pre>
```

### 2: Referințe

```
class Referinta {
   int& ref; // Referință la un întreg
public:
    Referinta(int& r) : ref(r) {} // Obligatoriu, altfel eroare
};
```

## 3: Clasă fără constructor implicit

```
class FaraConstructorImplicit {
  public:
     FaraConstructorImplicit(int x) {}
};

class Test {
     FaraConstructorImplicit obj; // Nu există constructor implicit!
public:
     Test(int val) : obj(val) {} // Obligatoriu, altfel eroare
};
```

#### Tipuri de polimorfism

 Polimorfism parametric: este mecanismul prin care putem defini o metoda cu acelasi nume in aceeasi clasa. De exemplu Template-uri: (template<typename T>).

- Polimorfism ad-hoc: Supraincarcarea operatorilor și funcțiilor.
- Polimorfism prin moștenire: virtual și suprascrierea metodelor.
- 8. Dați un exemplu de clasa, în limbajul C++ (la alegerea dv. ). Exemplul va contine declaratia clasei, definires corpului metodelor (maxim 2.) și o utilizare simpla în funcția main().

```
#include <iostream>
using namespace std;

class Masina {
    string marca;
public:
    Masina(string m) : marca(m) {}
    void afisare() { cout << "Marca: " << marca << endl; }
};

int main() {
    Masina m("BMW");
    m.afisare();
    return 0;
}</pre>
```

- 9. Ce putefi spune despre următorii operatori (exista/nu exista in C/C\*\*, denumire, rol, exemplu de utilizare )
- a. \*-> Acces prin pointer la un membru al clasei( in cazul unei adrese de obiect)
- b.: \* Nu exista.
- c. ::\* Nu exista.