A **Linux alatti partícionálás** a lemezterületek felosztásának és kezelésének folyamata, amely lehetővé teszi, hogy a lemez különböző részeit eltérő fájlrendszerekkel vagy célokra használjuk.

Partíciótípusok és elnevezésük

A Linux alatt a lemezpartíciókat az **eszköznevek** alapján azonosítjuk, amelyek általában a /dev könyvtárban találhatók. Példák:

- /dev/sda: az elsődleges SATA lemez
- /dev/sda1, /dev/sda2: az elsődleges lemez partíciói

Partíciótípusok:

- Elsődleges partíciók: Legfeljebb négy ilyen lehet egy lemezen (MBR struktúrával).
- Kiterjesztett partíciók: Egyetlen elsődleges partíció helyett hozható létre, és további logikai partíciókat tartalmazhat.
- Logikai partíciók: A kiterjesztett partíción belüli részek.
- GPT (GUID Partition Table): Modernebb formátum, amely több partíciót és nagyobb lemezeket támogat, mint az MBR.

Hasznos parancsok a partícionáláshoz

1. Lemezek listázása: lshw -c disk

Ez a parancs részletes információt ad a rendszerhez csatlakoztatott lemezekről és azok jellemzőiről. Kimenetében láthatjuk a lemezek méretét, típusát, és hogy azok hogyan vannak csatlakoztatva.

2. Partíciók kezelése: fdisk (példa: fdisk /dev/sda1)

Az fdisk egy interaktív parancs a lemezpartíciók létrehozására, módosítására vagy törlésére.

Az fdisk menüjében különböző opciók érhetők el, például:

- n: Új partíció létrehozása
- d: Partíció törlése
- p: Partíciótábla megtekintése
- w: Módosítások mentése és kilépés

3. Fájlrendszer létrehozása: mkfs

A partíció használatához fájlrendszert kell rajta létrehozni.

Példa: sudo mkfs -t ext4 /dev/sda1 (Ez egy ext4 fájlrendszert hoz létre az első partíción.)

4. Partíció csatolása:

A Linux alatt a partíciók csatolása lehet ideiglenes (csak az aktuális rendszerindításra érvényes) vagy állandó (újraindítás után is fennmaradó).

4.1 Ideiglenes partíciócsatolás

Az ideiglenes csatolás a mount paranccsal történik, és csak a rendszer újraindításáig marad érvényben.

Példa:

- 1. Hozzunk létre egy könyvtárat, ahova a partíciót csatolni szeretnénk: sudo mkdir /mnt/mydisk
- 2. Csatoljuk a partíciót a könyvtárhoz: sudo mount /dev/sda1 /mnt/mydisk
- 3. Ellenőrizzük a csatolást: mount | grep /mnt/mydisk vagy df -h
- 4. A csatolás eltávolításához használjuk az umount parancsot: sudo umount /mnt/mydisk

4.2 Állandó partíciócsatolás

Az állandó csatolás a /etc/fstab fájl szerkesztésével történik. Ez biztosítja, hogy a rendszer minden indításkor automatikusan csatolja a partíciót.

Lépések:

- 1. Keressük meg a partíció UUID-ját: sudo blkid
 - Példa kimenet: /dev/sda1: UUID="abcd-1234" TYPE="ext4" ...
- 2. Nyissuk meg az /etc/fstab fájlt szerkesztésre: sudo nano /etc/fstab

- 3. Adjuk hozzá a következő sort az állandó csatoláshoz:
 - UUID=abcd-1234 /mnt/mydisk ext4 defaults 0 2
 - UUID: Azonosítja a partíciót.
 - /mnt/mydisk: A csatolási pont.
 - ext4: A partíción használt fájlrendszer típusa.
 - defaults: Alapértelmezett opciók (olvasás/írás engedélyezve stb.).
 - 0 2: Mentési és ellenőrzési beállítások (általában ezeket használjuk).
- 4. Mentsük el a fájlt, majd teszteljük az új beállítást: sudo mount -a vagy df (Ha nincs hibaüzenet, a csatolás sikeres.)