

拉丁字型尺寸度量及專門術語

資料來源：1.Tova Rabinowitz, Exploring Typography. 2.David Jury, What is Typography. 3.Gavin Ambrose and Paul Harris, The fundamentals of typography.4. Matthew Woolman, the ABC of Type. 5.Ellen Lupton, Thinking with Type


字文設計有兩類量測方法：「絕對度量」和「相對度量」。明瞭其間區別有助領會字文設計空間調整之諸多原理。

I. Absolute Measurement（絕對度量）：

是一種「定值」的測量方法，較易理解。所有的絕對度量單位都有既定的名稱，不能互換。常用的絕對度量單位有 inch(英吋)、mm(毫米)、point(磅因)、pica(派卡)。

Point（磅因）：用來測量一個字型尺寸的一套單位名稱，這個字文設計度量單位為一個絕對度量值，相當於 $1/72$ 英吋或 0.35 毫米。最早由法國牧師賽巴斯蒂安·特魯謝（Sébastien Truchet）提出，19 世紀經法國印刷家皮爾·富尼爾（Pierre Fournier）和法蘭科·迪多（Francois Didot）繼續發展，最終定為 $1/72$ 英吋，亦即英美磅值或盎格魯撒克遜磅值。

Picas（派卡）：1 Pica 相當於 12 point，常用於測量一行字的長度。1 inch 相當於 6 picas (72 points) 或 25.4 mm。PostScript 體系中 Pica 與傳統 Pica 相同，6 PostScript picas 相當於 1 inch。




II. Relative Measurement（相對度量）：

在字文設計許多度量，如字距，都和字型的尺寸相關，亦即它們是由一系列不同的測量方法所決定，如全方(em)與半方(en)就是相對度量單位，它們沒有固定的尺寸，而是由所選用的字型之尺寸所決定。


The em（全方，延塊，em square）：是一套相對度量的單位，用在排版時確定基本間距。與所選用之字型的尺寸相關連，字型尺寸改變時，全方的尺寸也跟著改變。

The en（半方，因塊，**en square**）：是相當於全方一半尺寸的相對度量單位。

Em square and en square



em square



en square=1/2em square

Relative point size



Spacing（間距調整）：指字母間距和字詞間距有選擇性的縮放。

Letter Spacing（調整字母間距，字元間距，字間隔空）：設計師依所選不同字體的條件決定字母的間距，如大寫、小寫、要排列的內文字之數量，以及是否為標題字等等。

Letterspacing 緊湊字母間距

Letterspacing 正常字母間距

Letterspacing 寬鬆字母間距

Tracking (統一字距)：運用統一大小的空隙調整字詞、句子、段落或大面積內文中的字母間距。傳統上無襯線及小寫壓縮字型設定為「正常」到「緊」，小寫襯線字型設定為「正常」到「鬆」，全為大寫時設定為「鬆」。

Tracking

Kerning (縮字距，緊排)：由於字母結構上的因素，不易與其他字母維持適宜的間距，因此有必要調整二個特定字母(元)間的空隙。一般狀況下自動縮字距即可，但字母在大尺寸時，還須進一步以手工個別調整。**Kerning** 應避免與 **Tracking** (統一字距) 混淆。

rub rub rub 字體放大時需特別留意字母間隙

Word Spacing (調整字詞間距，Interword spacing)：調整字詞間的距離。緊湊的字詞間距有助於讀者集中注意於每一行字，傳統上認定合理的字詞間距是以字母 **n** 中間立面的寬度為基礎設定的，也有說法是正常字詞間距以字母 **i** 的寬度設定，寬鬆的字詞間距以字母 **o** 的寬度設定。若要讓所有的字詞間距看來相等，但每個字詞的首及尾字母形狀皆有差別，因此實際上每二個鄰近的字詞之間距不應相同。

Tryreadingalineoftextwithoutspacingtoseehowimportantithasbecome. (無字詞間距)

Interword spacing is the space between words. Like tracking, interword spacing is adjusted uniformly within a sentence, paragraph or larger block of text. (一般字詞間距)

Interword spacing is the space between words. Like tracking, interword spacing is adjusted uniformly within a sentence, paragraph or larger block of text. (寬鬆字詞間距)

Leading (調整行距)：原指一段內文中每行文字間的距離，因 PostScript 字元圍框 (bounding boxes) 的間距是由軟體自動調整的，所以一般行距表示兩條基線間的距離，其表示方式為：「leading 40pt / type 36pt」。又行距可以為負值，以達到特殊的編排效果。



Point size