ate-forme de paiement sécurisé

PAIEMENT BLUEPAID POUR UBERCART



VERSION	DATE	REDACTEURS(S)	NATURE DES MODIFICATIONS
1.0	26/05/2015	JLA	Création

Confidentialité

Toutes les informations contenues dans ce document sont considérées comme confidentielles. L'utilisation de celles-ci en dehors du cadre de cette consultation ou la divulgation à des personnes extérieures est soumise à l'approbation préalable de Dev2Com EURL

L'utilisation du module Bluepaid pour Drupal Ubercart, développé par Dev2Com EURL est soumise à conditions.

Chaque vente de module est destinée à une utilisation sur un seul site e-commerce.

SOMMAIRE

Objet du document	_1
ERREURS POSSIBLES AU RETOUR D'UN PAIEMENT	_1
PRE-REQUIS	_2
INSTALLATION ET PARAMETRACE DIL MODILLE DE PAIEMENT	2

OBJET DU DOCUMENT

Ce document s'adresse à tous les commerçants ayant souscrit à une offre de paiement bluepaid et souhaitant la proposer à leurs clients, sur leur site internet Drupal s'appuyant sur la plateforme UBERCART

Avertissement : La compatibilité du module Bluepaid_Ubercart_3.0_v1.0.zip n'est pas garantie pour les versions UBERCART antérieures à la version 7.x-3.0

ERREURS POSSIBLES AU RETOUR D'UN PAIEMENT

L'erreur la plus fréquente concerne l'url de confirmationbluepaid.

Il est indispensable de comprendre que **l'URL de confirmation** est le seul mécanisme nous permettant de vous notifier de la fin du paiement.

Il est aussi indispensable de comprendre la différence entre l'url de confirmation et l'url retour qui n'est appelée que si l'acheteur clique sur retour boutique après avoir validé son paiement.

Erreurs fréquentes :

- 1. Si votre boutique Drupal est en maintenance, nous ne pouvons pas exécuter l'url de confirmation.
- 2. Si vous avez codé un htaccess sur l'url de confirmation, nous ne pouvons pas exécuter l'url de confirmation.
- 3. Si vous avez bloqué les adresses IP de la plateforme de paiement, nous ne pouvons pas exécuter l'url de confirmation.
- 4. Si vous n'avez pas indiqué d'url de confirmation dans le back-office Bluepaid, nous ne pouvons pas exécuter l'URL de confirmation.

PRE-REQUIS

Avant de procéder à l'intégration du module paiement, veuillez vous assurer d'être en possession des éléments suivants :

- Fichier du module de paiement : Bluepaid_Ubercart_3.0_v1.0.zip
- Votre identifiant de compte d'encaissement Bluepaid. Celui-ci est disponible sur votre espace client Bluepaid (https://moncompte.bluepaid.com/), après avoir sélectionné les menus « Comptes d'encaissement » > Compte d'encaissement X





INSTALLATION ET PARAMETRAGE DU MODULE DE PAIEMENT

1. Installation des fichiers du module

Décompressez le fichier Bluepaid_Ubercart_3.0_v1.0.zip contenant les fichiers du module de paiement. Vous obtenez alors :

- le dossier uc_bluepaid
- ➤ le fichier BLUEPAID_INTEGRATION_UBERCART_3.0.pdf

Copiez le répertoire uc_bluepaid puis collez-le dans le répertoire sites/all/modules/ubercart/payment de drupal

2. Activation du module de paiement bluepaid

Dans l'interface d'administration de votre boutique, rendez-vous dans la section Modules.



Recherchez la section Ubercart – paiement se trouvant en bas de la page.

Vous devez y trouver le module Bluepaid:




Vérifiez que la case 'Activé' soit cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez la puis enregistrez votre configuration.

3. Activation du module de paiement bluepaid

Dans l'interface d'Ubercart, rendez-vous dans la section 'Modes de paiement' se trouvant dans 'Boutique' > 'Configuration' :



Puis sélectionnez le menu « Modes de paiement » disponible dans la section « Configuration »



Un nouveau moyen de paiement devrait être disponible (Bluepaid)



Cliquez sur « paramètres » afin de régler le module.

MODULE INFORMATION

Developed by

Dev2Com

Contact email

support@dev2com.fr

Module version

1.0

Tested with

Ubercart 3.0

Gateway version

V2

Merchant id	Votre identifiant de compte d'encaissement Bluepaid.
15166blu	
Your Bluepaid merchant id	
Mode Tester ▼ TEST or PRODUCTION	Mode de fonctionnement du module. En mode test, il vous est possible de générer une commande à l'aide des cartes de test fournies par bluepaid.
Payment gateway URL https://paiement-securise.bluepaid.com/in.php Link to the payment platform. Set to https://paiement-securise.bluepaid.cor	url sur laquelle sera redirigé votre client pour saisir ses coordonnées de carte bancaire. Ne pas modifier.
Custom checkout label Pay by credit card with Bluepaid Custom checkout label to show to your client	Libellé à afficher à votre client, pour payer via l'interface bluepaid
Available currencies ALL A EUR USD GBP Select ALL to use gateway config	Devises utilisables avec le module de paiement.

Maximum Order Total Maximum amount for which this payment method is available	Montants minimaux et maximaux pour l'utilisation du moyen de paiement bluepaid.
Minimum Order Total Minimum amount for which this payment method is available	
Success url http://dev.dev2com.fr/drupal/ cart/checkout/complete Url the client will be redirected to after a successful payment	Url sur laquelle sera redirigé votre client après validation de sa transaction
Return url http://dev.dev2com.fr/drupal/ cart Url the client will be redirected to by default	Url sur laquelle sera redirigé votre client s'il ne finalise pas sa transaction. L'utilisateur aura cliqué sur le bouton « Retour boutique » sur la page de paiement
Bluepaid's server Ip 87.98.218.80;193.33.47.34;193.33.47.35;193.33.47.39; IP addresses authorized to cimmunicate with your server (Bluepaid Ips) Silent url to set in the Bluepaid back-office	Adresses Ip autorisées à communiquer avec votre serveur. Attention! Ne modifiez pas ces valeurs. Il pourrait en résulter un dysfonctionnement dans la validation de vos commandes Url à indiquer sur votre back-office
http://dev.dev2com.fr/drupal/uc_bluepaid/ipn	bluepaid, dans le champ « Url de confirmation »

Cliquez enfin sur le bouton « Enregistrer la configuration » afin de finaliser l'installation du module :

Enregistrer la configuration