
1. Классическая теория дисперсии света в среде

Модель взаимодействия среды с электромагнитной волной: разряженный холодный газ атомов:

- 1) Частицы газа не взаимодействуют
- 2) Поле, действующее на атомы, совпадают со средним полем в среде
- 3) Действием магнитного поля пренебрегаем

Электроны в атоме можно приближенно разделить на: слабосвязанные (оптические), эффективно взаимодействующие с электромагнитными волнами оптического диапазона и сильно связанные, которые слабо взаимодействуют с этими электромагнитными волнами.



Колебания будут по частоте вынуждающей силы:

$$\vec{r_e} = \vec{r_0}e^{-i\omega t}$$

$$\vec{r_0}(-\omega^2) + \omega_0^2\vec{r_0} - 2i\gamma\omega\vec{r_0} \Rightarrow \vec{r_0} = \frac{e\vec{E_0}}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega}$$

$$\vec{r_e}(t) = \frac{e\vec{E_0}}{m}\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega}e^{-i\omega t}$$
 Далее: $\vec{D} = \vec{E} + 4\pi\vec{P}$, $\vec{P} = n_e\vec{d_e} = n_ee\vec{r_e}(t)$

Click me: GitHub Repository


$$\vec{D} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t} + 4\pi n_e \frac{e\vec{E}_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega} e^{-i\omega t} = \underbrace{\left(1 + \underbrace{\frac{\omega_p^2}{4\pi n_e e^2}}_{m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - 2i\gamma\omega}\right)}_{\varepsilon(\omega)} \underbrace{\vec{E}_0 e^{-i\omega t}}_{\vec{E}(t)}$$

1 случай: Дисперсия вдали от линии поглощения

$$|\omega_0^2 - \omega^2| \gg 2\gamma\omega$$

Уравнение дисперсионное соотношение: $\frac{\omega\sqrt{\varepsilon(\omega)\mu(\omega)}}{c}=k,\mu(\omega)=1$

$$\varepsilon(\omega) \simeq 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \Rightarrow n(\omega) \simeq \sqrt{\varepsilon(\omega)} \simeq 1 + \frac{\omega_p^2}{2(\omega_0^2 - \omega^2)}$$



$$rac{dn(\omega)}{d\omega} > 0$$
 — нормальная дисперсия $\,: v_g < v_\Phi \,$


2 случай: Дисперсия вблизи линии поглощения $\omega \simeq \omega_0$

$$\omega = \omega_0 + \Delta \omega, \quad \Delta \omega \ll \Rightarrow \omega_0^2 - (\omega + \Delta \omega)^2 - 2i\gamma(\omega_0 + \Delta \omega) = -2\omega_0 \Delta \omega - \Delta \omega^2 - 2i\gamma \Delta \omega^{-0}$$

Эти члены выражения стремятся к нулю из-за второго порядка карликовости.


$$\varepsilon(\omega) \simeq 1 - \frac{\omega_p^2}{2\omega_0(\Delta\omega + i\gamma)}; \quad n(\omega) = \sqrt{\varepsilon(\omega)} \simeq 1 \frac{\omega_p^2}{4\omega_0(\Delta\omega + i\gamma)} \frac{\Delta\omega - i\gamma}{\Delta\omega - i\gamma} =$$

$$=1-\frac{\omega_p^2\Delta\omega}{4\omega_0(\Delta\omega^2+\gamma^2)}+i\frac{\omega_p^2\gamma}{4\omega_0(\Delta\omega^2+\gamma^2)}=1-\frac{\omega_p^2}{4\omega_0\gamma}\frac{(\frac{\Delta\omega}{\gamma})}{1+\left(\frac{\Delta\omega}{\gamma}\right)^2}+i\frac{\omega_p^2}{4\omega_0\gamma}\frac{1}{1+\left(\frac{\Delta\omega}{\gamma}\right)^2}$$




При $\frac{dn}{d\omega}>0$ - нормальная дисперсия, при $\frac{dn}{d\omega}<0$ - аномальная дисперсия.

$$k = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon(\omega)} = \frac{\omega n(\omega)}{c} = \frac{\omega}{c} \operatorname{Re}(n(\omega)) + \frac{i\omega}{c} \operatorname{Im}(n(\omega))$$



$$\vec{E}(z,t) = \vec{E}_0 e^{i\frac{\omega}{c} \operatorname{Re}(n(\omega)) - i\omega t} e^{-\frac{\omega}{c} \operatorname{Im}(n(\omega)) z}$$

Показания спектрометра:




В квантовой теории
$$\varepsilon(\omega)=1+\frac{4\pi Nae^2}{m}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{f_n}{\omega_{on}^2-\omega^2-2i\gamma_n\omega}$$

 $h\omega_{on}=\varepsilon_n-\varepsilon_0$ — энергия перехода с n-го уровня на основной, $\quad h=1,054\cdot 10^{-27}$ эрг с

 f_n —сила осциллятора - вероятность перехода с n-го уровня на основной $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f_n = 1$

Глава 1: Стоячие волны и резонаторы

1. Стоячие волны



$$\begin{split} \vec{E}_{\text{пад}} &= \vec{E}_0 e^{i(\vec{k},\vec{r}) - i\omega t} = \vec{E}_0 e^{-ikz - i\omega t} \quad (\vec{E}_0 \perp \vec{n} = -\vec{e}_z), \quad \vec{k} = \vec{n}k = -\vec{e}_z k \end{split}$$

$$\vec{E}_{\text{orp}} &= \vec{E}_1 e^{ikz - i\omega t}, \quad \vec{E}_1 \perp \vec{e}_z \end{split}$$

Граничные условия на поверхности проводника

$$\vec{E}, \vec{\tau}_{\Gamma} = 0, \quad E_{\tau} = (\vec{E}_{0}, \vec{\tau}) + (\vec{E}_{1}, \vec{\tau}) = 0 = ((\vec{E}_{0} + \vec{E}_{1}), \vec{\tau}) = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E}_{0} + \vec{E}_{1} = 0 \Rightarrow \vec{E}_{0} = -\vec{E}_{1}$$

$$\vec{E}_{\Sigma} = \vec{E}_{0}e^{-ikz - i\omega t} - \vec{E}_{0}e^{ikz - i\omega t} = \vec{E}_{0}e^{-i\omega t} \frac{e^{-ikz} - e^{ikz}}{2i} 2i = -2i\vec{E}_{0}\sin(kz)e^{-i\omega t}$$

$$\vec{B} = \vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} [\vec{n} \times \vec{E}]$$


$$\vec{B}_{\text{пад}} \; = [-\vec{e}_z \times \vec{E_0}] e^{-ikz - i\omega t}, \quad \vec{B}_{\text{отр}} \; = [\vec{e}_z \times \underbrace{\vec{E_1}}_{=-\vec{E_0}}] e^{ikz - i\omega t}$$

$$\vec{B}_{\Sigma} = [-\vec{e}_z \times \vec{E}_0]e^{-ikz - i\omega t} + [\vec{e}_z \times \underbrace{\vec{E}_1}_{=-\vec{E}_0}]e^{ikz - i\omega t} = -[\vec{e}_z \times \vec{E}_0](e^{-ikz} + e^{ikz})e^{-i\omega t} = -2[\vec{e}_z \times \vec{E}_0]\cos(kz)e^{-i\omega t}$$

1 пример: падающая волна линейно поляризована

$$\vec{E}_0 = \vec{e_x}|c_1|e^{i\varphi}, \ c_1 \in \mathbb{C}; \ \operatorname{Re}(\vec{E}_{\Sigma}(z,t)) = -2|c_1|\vec{e_x}\sin(kz)\sin(\omega t - \varphi)$$

$$\operatorname{Re}(\vec{B}_{\Sigma}(z,t)) = -2\vec{e_y}\cos(kz)\cos(\omega t - \varphi)|c_1|$$



Узлы: $kz_m=m\pi, z_m=rac{m\lambda}{2}$

Пучность: $kz'_m=m\pi+\frac{\pi}{2},\quad z'_m=\frac{m\pi+\frac{\pi}{2}}{k}=\frac{m\lambda}{2}+\frac{\lambda}{4}$ 2 пример: круговая поляризация $\vec{E}_0=(\vec{e}_x+i\vec{e}_y)|c_1|e^{i\varphi}$ — левая круговая

$$\operatorname{Re}(\vec{E}_{\Sigma}(z,t)) = \operatorname{Re}\left[-2i(\vec{e}_x + i\vec{e}_y)|c_1|e^{-i(\omega t - \varphi)}\sin(kz)\right] = -2|c_1|\sin(kz)[\vec{e}_x\sin(\omega t - \varphi) - \vec{e}_y\cos(\omega t - \varphi)]$$

$$\operatorname{Re}(\vec{B}_{\Sigma}(z,t)) = 2|c_1|\cos(kz)[\vec{e}_x\sin(\omega t - \varphi) - \vec{e}_y\cos(\omega t - \varphi)]$$