Tema 1-1: Introducción a las técnicas usadas en la calidad de servicio (QoS)

José Manuel Arco Rodríguez







Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Control de congestión con descarte selectivo

- Con QoS es improbable que haya congestión, pero puede aparecer por fallos en los routers o enlaces que hace que tráfico se tenga que concentrar por rutas donde puede que no haya los recursos suficientes
- Este control se hace en la red en la fase de transferencia de datos
- Previamente, el usuario o la vigilancia de entrada a la red, marcan el tráfico menos prioritario
- Este control hace que las celdas de más prioridad (CLP=0) reemplacen a las de menos prioridad (CLP=1) en colas congestionadas









Control de congestión con descarte selectivo

En teoría hay dos posibilidades:

1. Expulsar paquetes menos prioritarias. Implica reordenar la cola que lleva tiempo, por lo que no es empleado



1. No admitir mas paquetes, a partir de cierto umbral de llenado









Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Técnicas de control de flujo

- Estas técnicas tratan de evitar la congestión influyendo en la velocidad del emisor
- En general, no son adecuadas para el tráfico interactivo ya que puede implicar bajar la velocidad más de lo que fuente puede necesitar
- El emisor cambia la velocidad cuando se le notifica de que hay congestión
- Hay dos opciones [korose] de avisos
 - Implicito, de forma indirecta, eg usado por TCP cuando se pierde un paquete y vence el temporizador de reenvío
 - Explícito, el nodo congestionado señaliza del problema a la fuente







Técnicas de control de flujo

- El control explícito puede ser a su vez:
 - Aviso en ambas direcciones (usado en FR)
 - Hacia el receptor, en el paquete que está sufriendo la congestión, recordar que el emisor puede controlar la velocidad del emisor
 - Hacia el receptor, lo más efectivo, pero hay que esperar a que llegue tráfico en esa dirección
 - Aviso en una dirección, hacia el receptor (usado en ATM)
 - Basado en tasa (visto a continuación)







Control de flujo basado en tasa

- Utilizado en conexiones ATM ABR (Avaliable Bit Rate) para datos
- La idea es que el emisor transmite a la velocidad que le indique la red en cada momento
 - Esta velocidad, ante congestión de la red, puede bajar o incluso ser cero en algún momento, que implica un retardo adicional imprevisible
 - Por esto no es apropiada para tráfico interactivo
- Por conexión ABR, cada k células de datos, se envía una célula especial de control RM (Resorce Management)







Control de flujo basado en tasa

- Esta célula viaja por el mismo camino que los datos y es devuelta al emisor, aunque es tratada de forma diferente
- El algoritmo es fiable, el emisor sabe cuando deben regresar las células RM
 - Cuando se pierde una, se reduce la velocidad







Control de flujo basado en tasa (Cont.)

- Cada conexión ABR transmite a una velocidad menor o igual a la velocidad de transmisión actual ACR (Actual Cell Rate)
 - La ACR depende del emisor y en último extremo de lo congestionada que esté la red
 - ACR es fijada por la red
 - ACR que estará comprendida entre la MCR (Minimum Cell Rate, mínima) y PCR (Peak Cell Rate, máxima)
- Cada célula RM lleva la velocidad a la que el emisor quiere transmitir, la tasa explícita ER (Explicit Rate), en células por segundo





Control de flujo basado en tasa (Cont.)

- Por los conmutadores por donde va pasando la célula RM, pueden bajar la ER si hay congestión, nunca subirla
- También el receptor puede bajar la velocidad
- La reducción puede producirse en el trayecto de ida o en el de vuelta
- Cuando el emisor recibe la célula RM ajusta la ACR a la velocidad ER recibida haciendo ACR=ER







Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Gestores de colas
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Planificadores de tráfico [kurose 623]


- El principio general de un planificador es controlar el uso de un recurso compartido, eg, en un SO la CPU
- El planificador se encarga de asignar un peso a cada flujo o clase de tráfico
- Tiene que decidir cuál es el siguiente paquete que debe transmitirse sabiendo el peso de flujo
- Se asocia un planificador a cada línea de salida (puerto) del router
- No está estandarizado, por tanto, es un campo abierto a la competencia entre fabricantes







Planificadores de tráfico



Planificador FCFS (first-come first-served)

- Planificación por defecto (o no planificación): los paquetes se sirven en el mismo orden de llegada (FIFO)
 - Muy sencillo y fácil de implementar (solo requiere un buffer de almacenamiento)
 - No distingue entre paquetes por lo que el servicio que proporciona es del tipo 'best-effort'
 - Inconvenientes:
 - En caso de congestión todos los paquetes 'sufren' por igual (resulta ineficiente ya que no todos los paquetes son igual de 'importantes')
 - Favorece el tráfico UDP frente a TCP (UDP no reacciona a las pérdidas producidas mientras que TCP si lo hace reduciendo su tasa)







Planificador de prioridad (priority queueing PQ)

- Visto en la P2-1-2
- Las colas tienen una prioridad fija
- Se sirve tráfico de la más prioritaria hasta quedar vacía
- Después se continua sirviendo la siguiente más prioritaria
- Se sirve una cola si todas las más prioritarias están vacías
- Ventajas
 - Sencillo
- Inconvenientes
 - Inanición
- Para evitar la inanición
 - Debe haber un control de tráfico (CAC previo, o vigilancia, ver P2-1-3)
 - Se aplica a tráfico con bajo retardo y velocidad (VoIP)







Planificador Round Robin (RR)


- También llamado Fair Queuing
- Se sirven las colas de forma circular, a un paquete por cola
- Las colas sin tráfico se saltan
- Es sencillo
- Con tamaños aleatorios de paquetes no se consigue una asignación precisa de ancho de banda y de jitter
- Inconvenientes:
 - No permite priorizar a una clase (flujo) frente a otras
 - Es sensible al tamaño de los paquetes. El planificador selecciona paquetes completos por lo que favorece a los flujos con paquetes de mayor tamaño







Planificador Round Robin (RR)











Weighted Round Robin (WRR)

- Es una variación del RR que asigna un peso a la cola que indica el número de paquetes que se servirán cuando le llegue su turno
- Trata de priorizar unos flujos frente a otros (también conocido como Class-Based Queuing, CBQ, y viene implementado en Linux)
- Define una arquitectura en dos (o mas) niveles:
 - Los flujos de entrada se agrupan en 'M' clases con su peso
 - Dentro de cada clase los flujos individuales se gestionan mediante colas FQ (todos iguales)
- Inconvenientes:
 - Resulta muy complejo de gestionar si M es grande.
 - Sigue siendo sensible al tamaño de los paquetes de cada flujo





Weighted Round Robin (WRR)









Planificador WFQ (Weight Fair Queuing)

- Hay M clases (o colas) y la suma de los pesos Φ_i es 1
- A la llegada de un paquete, se le calcula un tiempo virtual de finalización o Time Stamp (TS), (función del peso de la cola y tamaño del paquete) y se encola
 - Eg, para el paquete K ésimo de la cola i, el TS será

$$TS_i^k = \frac{L_i^k}{f_i Vtx}$$

- A la salida, el planificador transmite el paquete que tenga el tiempo virtual de finalización menor (si coinciden dos se mandan en cualquier orden)
- Las conexiones sin QoS van a una misma cola con bajo peso







Ejemplo WFQ

 Tenemos un sistema con tres clases A, B y C de pesos (A=30%, B=60% y C=10%), y un paquete de tamaño Lpaq=600 B en espera en cada clase. La línea de salida tiene una velocidad Vtx= 1 Mbps

$$t_F (A) = 600*8 / (0,3*10^6) = 16 \ ms$$

 $t_F (B) = 600*8 / (0,6*10^6) = 8 \ ms$
 $t_F (A) = 600*8 / (0,1*10^6) = 48 \ ms$
Por tanto el orden de salida de los paquetes será: B, A, C.

El tiempo real de transmisión de un paquete será: $t_{TX} = 600*8/10^6 = 4.8 \text{ ms}$

Y los instantes de tiempo reales en que comienza a transmitirse cada paquete: t=0 ms (B), t=4,8 ms (A) y t=9,6 ms (C)







Planificador WFQ (Cont.)

 Para calcular el TS de un paquete k hay que tener en cuenta el valor del TS del paquete anterior, k-1

$$TS^{k} = TS^{k-1} + \frac{L_{i}^{k}}{f_{i}Vtx}$$

- Se penaliza los paquetes de mayor longitud, ocupan más tiempo la línea y además son los paquetes de datos
- Esta fórmula tiene un problema cuando no hay paquete previo o hace mucho tiempo que se envió el paquete anterior
- Veamos el problema en la siguiente transparencia







WFQ (Cont.)

- Ejemplo
 - Una conexión deja de tener tráfico cuando las etiquetas TS del sistema valía sobre 100
 - Vuelve a tener tráfico cuando las etiquetas valen sobre 1000
 - Si toma como referencia el valor del paquete anterior (100), hará esperar al resto de conexiones hasta que el valor de su TS sea 1000
- Para solucionar el problema se utiliza la función v(t) "tiempo virtual del planificador"
 - Es una función que monitoriza el funcionamiento del sistema







WFQ (Cont.)

- En el ejemplo anterior, cuando la cola vuelve a tener tráfico v(t) valdría sobre 1000,
- Ahora para calcular el valor del TS, primero calculamos el IT
 (Initial Time) como el máximo entre la última etiqueta de la cola y
 la v(t) en ese instante y luego sumamos el otro término

$$TS_i^k = IT_i^k + \frac{L_i^k}{\phi_i V t x}$$


$$IT_i^k = \max(TS_i^{k-1}, v(t_a))$$

- IT=max(100,1000)=100, de esta forma no hace esperar a las demás colas
- V(t) es compleja de calcular, pero hay que tener en cuenta que
 - Toma un valor inferior a los últimos TS calculados por el planificador
- Para una cola que tenga siempre tráfico para mandar, TS>v(t), es decir no hace
 Universidader su valor (dato usado en los ejercicios)

Implementación de WFQ

- Cuando no hay tráfico las variables se ponen a 0
- Para evitar desbordamiento en la asignación de TS, se dan cíclicamente, por ejemplo TS mod W; W=2ⁿ-1

 Esto tiene un problema que ilustra en la figura, ya que al dar la vuelta al contador, las TS son más bajas y adelantan al tráfico que se iba a enviar antes



- Solución, transmitir todos los paquetes con valor TS=n antes de transmitir un paquete con valor TS=n+1
- WFQ es costoso de ejecutar por lo que se han propuesto

Univariantes que lo simplificar

Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Señalización

- Necesaria para desplegar la QoS de manera escalable
- Objetivo: configurar cada nodo a lo largo de un camino, para que reconozca un determinado tráfico y le aplique un determinado tratamiento
- Ejemplos:

ATM: UNI, NNI, PNNI

IP: RSVP

- Cuando una red no tiene señalización, los nuevos servicios deben configurarse de forma manual
 - No escalable ni rentable
- NOTA: Aspectos de seguridad no tratados







Referencias

- J. Chao, X. Guo, "Quality of Service Control in High-Speed Networks" Editorial Wiley. "2002
- J. M. Arco, "Propuesta de optimización de la interconexión de redes con calidad de servicio para aplicaciones multimedia". Tesis Doctoral, Universidad de Alcalá, abril 2000. Disponible en it.aut.uah.es/josema



