GG2

Tema 1-1: Introducción a las técnicas usadas en la calidad de servicio (QoS)

José Manuel Arco Rodríguez







Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Tráfico generado

- El tráfico de las aplicaciones multimedia se puede considerar que está formado por 3 componentes: vídeo, audio y datos
- Los flujos multimedia pueden ser caracterizados por los siguientes factores:
 - La variación de la velocidad de emisión
 - Constante, un CD o DVD o con codificaciones de audio o vídeo a velocidad constante
 - Variable, codificadores que aprovechan los silencios para no enviar tráfico
 - Interacción entre usuarios, tráfico será en tiempo real o no (videoconferencia, TV o radio por Internet)







Tráfico generado

- Simetría en el tráfico en cada sentido de transmisión, e.g.* las conexiones domesticas a Internet tiene mucha más velocidad de bajada que de subida. Esto se puede aprovechar para optimizar recursos reservando más BW en los interfaces dirección de ida al abonado
- Hay aplicaciones que pueden necesitar los tres tipos de datos
 - Videoconferencia con pizarra electrónica
 - Juegos en línea

- e.g.* significa por ejemplo
- i.e. significa, quiere decir







Requerimiento del tráfico generado

- Vídeo: Requiere mucho ancho de banda sin comprimir (hasta 48.000 Mbps con resolución 4K (8000x4000 x 120 fps*8)
- Comprimidos
 - TDT (720 líneas) HD (1080 líneas) de 2 a 8 Mbps
 - 4k de 25 a 800 Mbps
 - Retardos aceptables de 150 mseg
- Audio: Requiere retardo bajo, máximo 150 mseg, BW 0,064
 Mbps *
- Datos: sin grandes requerimientos

Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Técnicas de control de trafico en Qos


- En la siguiente diapositiva se muestran las técnicas más importantes en función de:
 - Si son consideradas reactivas a la congestión, reaccionan cuando aparece, o preventivas, reaccionan antes de que aparezca la congestión
 - Escala de tiempos en donde actúan
- Estos tiempos puede ser muy cortos, el tiempo de transmisión un paquete (nano sec) o a largo plazo, varios meses
- Algunas técnicas pueden considerarse que se comportan tando de forma reactiva como preventiva







Técnicas de control de trafico en Qos









Provisionado de recursos

- El objetivo es hacer un dimensionado de la red para que el nivel de rechazo de las solicitudes o conexiones de QoS de los usuarios, sea muy bajo
 - Cuando un usuario pide una QoS y la red no tiene recursos para atenderla, la red rechaza la solicitud
- Incluye un buen dimensionado de la red en la topología, número de enlaces y su ancho de banda, número de conmutadores, etc
 - Un infraprovisionado puede hacer perder clientes al operador
 - Un sobreprovisionado puede encarecer el servicio al cliente
- El dimensionado es complicado ya que cambia el número de usuarios y el tráfico de las aplicaciones
 - En la práctica para evitar problemas se tiende a sobredimensionar







Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Gestores de colas
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Secuencia de operaciones sobre un flujo


- En el lado cliente:
 - Conformado de tráfico
- En los nodos de red (al menos en los de acceso):
 - Clasificación: aislamiento de flujos
 - Control de admisión
- Gestión activa de las colas
- Función policía: según el contrato, marcado y/o conformado.
- Enrutamiento: selección de la interfaz de salida.
- Clasificación: por requisitos de QoS.
- Planificación: por prioridades de las distintas clases de QoS.







Secuencia de operaciones sobre un flujo









Clasificación

- Objetivo: identificar los flujos, conexiones o clases de tráfico
- En redes conectivas está implícito en el identificador de conexión
- En redes no conectivas hay muchas posibilidades en base a campos de las cabeceras de red y de transporte
- Se suele tomar algunos o todos de los 5 campos que identifican un flujo IP
 - Dirección IP origen y destino
 - Aunque no son parte de la cabecera IP los puertos siempre van a continuación de la misma, sin fragmentación
 - También hay que acceder al campo protocolo para ver si es un puerto TCP o UDP
- También en base al campo IP ToS (Type of Service)







Control de admisión de conexiones (CAC)

- El CAC comprueba que haya suficientes recursos para soportar la nueva conexión con la QoS solicitada y que no afecte a las QoS de las conexiones ya establecidas
- La conexión se acepta o rechaza en función de lo anterior
- En redes conectivas, se realiza en la fase de establecimiento de la conexión en los diferentes nodos de la red
- En redes no conectivas, al solicitar un servicio, eg. al llamar por un teléfono IP







Algoritmos de CAC

- El CAC no está normalizado, cada operador implementa el que considera más conveniente
- Hay tres enfoques basados en evaluar alguno de los parámetros siguientes:
 - Ancho de banda (mas intuitivo)
 - Tasa de errores
 - Retardo
- El CAC basado en ancho de banda; determina el ancho de banda requerido para su QoS y comprueba que las suma de BW reservado y el nuevo, no supera la Vtx
 - Hay dos alternativas multiplexión determinista o estadística







CAC multiplexión determinista

- El ancho de banda reservado a una conexión es el máximo que pueda necesitar
- Ventaja, retardos y tasa de errores reducidos al mínimo
- Inconveniente, se infrautiliza la red, se reserva la máxima velocidad a una conexión cuando la mayor parte del tiempo no se transmite al máximo (o no se transmite)
- Ganancia estadística, analizando el tráfico conjunto de miles de usuarios, se ve que por el efecto citado, el tráfico medio emitido es muy inferior al máximo posible







CAC de multiplexión estadística

- Aprovecha la ganancia estadística
- El ancho de banda reservado a una conexión (capacidad equivalente, Ce) está comprendido entre el máximo y el medio
- La suma de las velocidades máximas de las conexiones puede superar a la velocidad del enlace, no así la suma de los Ce

 La ganancia en ancho de banda aumenta cuando el Ce se aproxima a la velocidad media y disminuye al acercase a la

de pico

Ejemplo para ATM

Servicio	Capacidad equivalente
Constant Bit Rate	Ce=Vmax
Variable Bit Rate	$Vmedia \le Ce \le Vmax$
Available Bit Rate	Ce = Vmin
Unspecified Bit Rate	No aplicable, Ce=0





Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Gestores de colas
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Encaminamiento QoS en redes conectivas

- Objetivo, abrir la conexión por el camino que tenga los recursos necesarios para dar la QoS
 - Si la aplicación usa varios tipos de tráficos (con distintas necesidades) cada uno debería ir por una ruta diferente
- Objetivo, abrir cada conexión por el camino que tenga los recursos requeridos
- En ATM, el protocolo PNNI (Private Network-to-Network Interface), se usa un protocolo distribuido que calcula la ruta más corta a un destino que ADEMAS cumple con la QoS requerida







Encaminamiento QoS en redes NO conectivas

- En IP no es posible
 - En OSPF el tráfico va SOLO por una ruta, la de menor coste
 - Recordar Coste = 108/BW; 100 Mbps=1 10 Mbps=10
 - Si todo los enlaces son iguales, la de menos saltos=menor coste
 - No diseñado para QoS
- Se puede solucionar instalando MPLS-TE (Traffic Engineering)
- Más adelante se estudiará con más detalle, la idea es que el nodo de entrada:
 - Tiene un mapa de la topología y recursos de la red
 - Calcula el camino con menor coste y que cumple con la QoS
 - Establece un camino por la ruta calculada







Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Conformado del tráfico (Shaping)

- El conformado se hace en el equipo del usuario emisor durante la transmisión de datos
- El conformado controla que el tráfico generado no incumpla lo declarado, para evitar que actúe la función policía
- Cuando actúa retiene los paquetes hasta que cumplan las condiciones
- Modifica, cambia, regula o aplana el patrón de emisión
- Los algoritmos más empleados son variantes del Token Bucket (leer pg 5 de la práctica 2 y Kurose pg 624)
- Similar a un peaje en una autopista









Algoritmos de conformado

- Token Bucket genérico
- Realiza conformado con ráfaga



- Token Bucket
- Realiza conformado a velocidad constante



 En teoría el conformado puede tener pérdidas, si se llena el buffer Q, pero si se evita bajando la velocidad de la fuente de Universifico que está en el mismo ordenador

Índice

- Introducción a la QoS
- Necesidades del tráfico de usuario
- Técnicas utilizadas en QoS
 - Control de admisión de conexiones
 - Encaminamiento con QoS
 - Conformado
 - Función Policía
 - Control de congestión
 - Control de flujo
 - Planificadores de tráfico
- Señalización







Función policía (Policing)

- También llamada vigilancia o limitación
- Se lleva a cabo en el nodo de acceso a la red del operador durante la transmisión de datos
- La función policía vigila que el tráfico generado está dentro de lo declarado
- La vigilancia, puede recortar el tráfico en exceso
- En caso de incumplimiento hay tres opciones:
 - Descartar paquete
 - Marcarlos como descartables, posteriormente la red, en caso de congestión, puede descartas
 - Reclasificar a otro servicio menos prioritario







Función policía (police)


- Esta es la forma que tiene la red de comprobar el cumplimiento del contrato por parte de los usuarios
- Se pueden usar para controlar la tasa máxima o media de un emisor (o ambas con dos etapas en cascada)
- Este algoritmo debe trabajar a la velocidad de la línea para no introducir retardo y NO modifica el patrón del tráfico cumplidor
- Similar a un radar en una autopista







- El trabajo de la función policía, consiste en comprobar que los paquetes no se reciben más juntos del periodo de la máxima velocidad T=1/Vmax
 - Si llegan más juntos implica que se están transmitiendo a mas velocidad de la máxima
- Un tráfico conformado correctamente por una aplicación, puede ser eliminado en el nodo de entrada a la red por la función policía
- Esto es debido al funcionamiento de la torre de protocolos del ordenador del usuario
 - Si varias conexiones conformadas en el nivel de aplicación se multiplexan en el nivel físico (figura siguiente transparencia)
- También al insertar los paquetes en una portadora pueden sufrir un Universidadesplazamiento temporal que cambia el conformado



Tm<T, cuarto paquete no cumplidor







- Para evitar este problema se hace la medición del periodo mínimo con una toleracia
- La tolerancia puede expresarse como
 - Cantidad en tiempo (L) que indica el adelanto máximo con el que se puede presentar un mensaje
 - 2. Cantidad de tráfico extra (σ_i) (ie. el tiempo que lleva ser transmitido) que se transmite como cumplidor







- Esta tolerancia aplicada de forma aislada para vigilar cada paquete, implicaría que de forma permanente cada paquete es válido si se recibe con un adelanto T (cada T-L), con lo que se supera la Vmax
- Para evitarlo se hace una medición global que va acumulando los adelantos consecutivos
- La tolerancia puede considerarse como:
 - El adelanto máximo acumulado con el que se puede presentar un mensaje
 - 2. Ráfaga de tráfico extra que se transmite como cumplidora







Algoritmo del cubo agujereado (Leaky Bucket)

- Hay varios algoritmos para implementar la vigilancia
- En este cada paquete que entra es líquido que cae en el cubo
- El cubo con capacidad σ tiene un agujero y se drena con el caudal (1/T) a vigilar
- Si no boza, el paquete pasa, en caso contrario, el paquete sufre la acción policía
- De esta forma se miden los adelantos acumulados (tolerancia)
- Algunos autores consideran al Leaky Bucket un caso particular del Token Bucket con Q=0








Cubo agujereado (Cont.)

- El modelo para tráfico es el siguiente
- Un paquete debe obtener un testigo de la cola de testigos, antes de entrar en la red
- Una vez que entra el paquete, el testigo es eliminado









Cubo agujereado (Cont.)

- La implementación del cubo agujereado se hace con un registro contador con valor nunca inferior a cero que:
 - Se incrementa +1 cada vez que llega un paquete (Paq)
 - Se decrementa -1 cada T, periodo a vigilar
 - Al superar el límite superior σ, (tolerancia, adelanto acumulado)
 - Indica que el paquete es no cumplidor
 - No debe tocarse el valor del contador, al no ser un paquete válido no cuenta
- Recordar

Registro (número positivo) -1 (T)


≤σ







Cubo agujereado, ejemplo










Vigilancia realizada por operadores

- En el acceso doméstico (cableado) limitan la velocidad
 - Implementado en los equipos de las centrales locales
- En móviles limitan la cantidad de tráfico mensual, si se supera
 - Bajan la velocidad hasta un segundo límite o
 - Cobran por tráfico extra
- Se implementa con controlador externo, que cambia los parámetros de las sesiones en línea
- Implica una base de datos para seguir el tráfico de cada usuario
- Implementaciones
 - SCE (Service Control Engine) de Cisco





Cisco Service Control Engine









Referencias

- Para ver las diferencias entre el conformado y la función policía, práctica 2 pg 7
- J. Chao, X. Guo, "Quality of Service Control in High-Speed Networks" Editorial Wiley. 2002, Capítulos 2, 3, 8





