## Relatório de Compiladores Quinta Etapa

## Tradução dos Comandos Linguagem de programação <u>CZAR</u>

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a aprovação na disciplina Linguagens e Compiladores no quinto módulo acadêmico do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

Universidade de São Paulo Escola Politécnica

Engenharia de Computação - Curso Cooperativo

Professor: Ricardo Luis de Azevedo da Rocha

São Paulo 2013

# Sumário

Sι	umário				
1	Intr	odução	3		
2	Trac	dução de estruturas de controle de fluxo	4		
	2.1	Estrutura de controle de fluxo: IF	4		
	2.2	Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE	4		
	2.3	Estrutura de controle de fluxo: WHILE	5		
3	Trac	dução de comandos imperativos	6		
	3.1	Atribuição de valor	6		
	3.2	Comando de leitura	6		
	3.3	Comando de impressão	6		
	3.4	Definição e chamada de subrotinas	6		
4	Cálo	culo de expressões aritméticas e booleanas	9		
5	Exe	mplo de programa traduzido	10		
	5.1	Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível	10		
	5.2	Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina	10		
	5.3	Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN	13		
A	pêno	dices	17		
ΑI	PÊNI	DICE A Biblioteca auxiliar std	18		
Λ.	DÊNI	NCE P Pibliotogo auviliar atdia	25		

## 1 Introdução

Este projeto tem como objetivo a construção de um compilador de um só passo, dirigido por sintaxe, com analisador e reconhecedor sintático baseado em autômato de pilha estruturado.

Em um primeiro momento, foi definida uma linguagem de programação e identificados os tipos de átomos. Para cada átomo foi escrito uma gramática linear representativa da sua lei de formação e um reconhecedor para o átomo. Desse modo, as gramáticas assim escritas foram unidas e convertidas em um autômato finito, o qual foi transformado em um transdutor e implementado como sub-rotina, dando origem ao analisador léxico propriamente dito. Também foi criada uma função principal para chamar o analisador léxico e possibilitar o seu teste.

Durante a segunda etapa, a sintaxe da linguagem, denonimada por nós de CZAR, foi definida formalmente a partir de uma definição informal e de exemplos de programas que criamos, misturando palavras-chave e conceitos de diferentes linguagens de programação. As três principais definições foram escritas na notação BNF<sup>1</sup>, Wirth<sup>2</sup> e com diagramas de sintaxe.

Na terceira etapa, implementamos o módulo referente à parte sintática para a nossa linguagem. O analisador sintático construído obtém uma cadeia de *tokens* proveniente do analisador léxico, e verifica se a mesma pode ser gerada pela gramática da linguagem e, com isso, constrói a árvore sintática (??).

Para a quarta entrega, focamos no ambiente de execução. O compilador por nós criado terá como linguagem de saída um programa que será executado na máquina virtual conhecida como Máquina de von Neumann (MVN).

Para a entrega atual, buscamos completar a especificação do código gerado pelo compilador e das rotinas do ambiente de execução da nossa linguagem de alto nível, a CZAR.

Como material de consulta, além de sites sobre o assunto e das aulas ministradas, foi utilizado o livro indicado pelo professor no começo das aulas (??), para pesquisa de conceitos e possíveis implementações.

O documento apresenta a seguir o que foi solicitado na quinta etapa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Backus\_Naur\_Form

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Wirth syntax notation

## 2 Tradução de estruturas de controle de fluxo

Será apresentado nas próximas seções, as traduções das estruturas de controle de fluxo que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre elas as estruturas if, if-else e while.

Cabe ressaltar que foram utilizadas simbologias nas traduções que serão substituídas pelo compilador no momento da geração de código. Uma dessas marcações é os dois pontos no começo de uma linha que significa que os comandos devem ser colocados no início do código gerado. Outra simbologia criada é da forma XN, onde X representa uma letra maiúscula qualquer e N é o índice da instância dentro do tipo de marcação X. As opções para X são as seguintes:

```
• {CO}, {C1}, ...: Conjunto de comandos
```

- {R0}, {R1}, ...: Referência
- {L0}, {L1}, ...: Label ou rótulo de uma instrução

Há também a marcação {N}, utilizada para denotar que a primeira instrução do código subsequente ao comando atual deve ser adicionada no lugar da marcação. Estamos considerando substituir sempre a marcação {N} por uma instrução simples que só sirva para simplificar, como por exemplo somar zero ao acumulador.

#### 2.1 Estrutura de controle de fluxo: IF

```
LD {R0} # carrega a primeira referencia

JZ {L0} # se 0, entao pula para L0 (else)

{C0} # codigo if, C pode ser nulo ou mais coisas

{L0} {N} # N executa somente a expansao
```

### 2.2 Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE

```
LD {R0} # carrega a primeira referencia
1
2
            JZ \{L0\} \# se 0, entao pula para L0 (else)
3
            \{C0\}
                     # codigo if, C pode ser nulo ou mais coisas
            JP {L1} # codigo fim, pula para fim
4
5
  {L0}
            \{C2\}
                    # codigo else
  \{L1\}
            \{N\}
                     # N executa somente a expansao
```

## 2.3 Estrutura de controle de fluxo: WHILE

```
1 LD {R0}
2 JZ {L0}
3 {C0}
4 {L0} {N}
```

## 3 Tradução de comandos imperativos

Esse capítulo explica as traduções dos comandos imperativos que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre os quais os comandos de atribuição de valor, leitura da entrada padrão, impressão na saída padrão e chamada de subrotinas, associado à definicão de novas subrotinas. As mesmas definições das marcações explicadas no Capítulo 2 são válidas para as traduções a seguir.

### 3.1 Atribuição de valor

```
1 LD {R0}
2 MM {L0}
```

#### 3.2 Comando de leitura

## 3.3 Comando de impressão

### 3.4 Definição e chamada de subrotinas

No caso da definição de subrotinas, a tradução fica a seguinte:

```
4
                          \{C0\}
5
                                      # argumentos
   {R0}
                          JP /000
                                      # label funcao
 6
                                      # salva valores na pilha
 7
                          {C1}
                                      \# LV = 0
8
                                      # MM WORD_TO_SAVE
9
10
                                      # LV EXAMPLE_STACK_ARG
11
                                      # MM ORIGIN_PTR
12
                                      # SC SAVE WORD TO LOCAL VAR
                          \{C2\}
                                      # Corpo da funcao
13
14
                                      # como carregar valor da pilha:
15
                                      \# LV = 0
16
17
                                      # MM WORD_TO_GET
18
                                      # LV EXAMPLE STACK ARG
                                      # MM STORE_PTR
19
                                      # SC GET_WORD_LOCAL_VAR
20
21
                          \{C3\}
                                      # pega valores da pilha
22
                          LV {R0}
23
                         MM POP CALL FCT
24
                          SC POP_CALL
25
                          RS {R0}
   RETURN EXAMPLE STACK LV EXAMPLE STACK
26
27
                         MM POP_CALL_FCT
28
                          SC POP_CALL ;; trickery!
29
30
                          SC PRINT_STACK_ADDRS ;; deve imprimir 0
                             fff
31
                          RS EXAMPLE_STACK
```

Já quando é identificada a chamada de uma subrotina já declarada, a seguinte tradução é utilizada:

```
1
      < PUSH_CALL_SIZELV
2
      < PUSH CALL
3
      LV {R0}
                             # carrega o tamanho dos argumentos,
         temporarios e tudo mais
      MM PUSH CALL SIZELV
4
5
      {C0}
                             # passa argumentos
      SC PUSH_CALL
6
                             # primeiro dah push
```

7 | SC {R1}

# depois chama..

# 4 Cálculo de expressões aritméticas e booleanas

Além do que foi solicitado como obrigatório para essa entrega, pensamos ser importante definir a forma como fizemos a implementação do cálculo de expressões para a geração de código de saída.

Como o professor Ricardo Rocha nos explicou, a MVN não tem uma implementação real de pilha, porém consegue simular a existência de uma pilha com o uso de indirecionamentos que define cada uma das operações da pilha, como *push* e *pop*. Baseado nesse conceito de código alinhavado utilizado pela MVN, definimos diversas funções auxiliares que realizam operações simples de forma independente. Essas funções nos permitiram realizar o cálculo de expressões de maneira mais clara e com menos erros.

Para explicar de forma mais detalhada o processo utilizado para calcular as expressões, vamos supor que lemos uma expressão 1 + 2 \* 3. A gramática que já implementamos nas etapas anteriores cria uma árvore que já considera a ordem de prioridade das operações, fazendo com que a multiplicação ocorra antes da soma. Para esse caso, o código de máquina deve primeiro empilhar o 1, em seguida o 2 e depois o 3. Ao notar que uma operação de multiplicação foi finalizada, ele retira da pilha dois operandos, no caso o 2 e o 3, realizando a multiplicação e retornando a pilha o resultado da operação, no caso 6. Em seguida, é efetuada a operação de soma com os dois operandos que estão na pilha, o 1 e o 6, adicionando novamente o resultado, 7, na pilha.

O mesmo tipo de lógica foi implementado também para operadores booleanos e permite a geração de código de forma mais simples, visto que já desenvolvemos funções auxiliares para essas operações.

## 5 Exemplo de programa traduzido

A fim de demonstrar tudo o que foi pensado como a maneira de traduzir os comandos de alto nível da nossa linguagem CZAR, nós traduzimos um programa simples de fatorial que permite visualizar e testar a nossa tradução.

Para isso, apresentamos o exemplo de programa escrito em três diferentes linguagens: (i) na nossa linguagem de alto nível CZAR; (ii) tradução para linguagem de máquina, utilizando as bibliotecas complementares std e stdio; (iii) tradução para linguagem de saída MVN.

Adicionamos as bibliotecas *std* e *stdio* como apêndices (ver Apêndice A e B) desse documento para consulta sobre o que já foi efetivamente desenvolvido.

### 5.1 Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível

```
const int fat_10_rec = 6;
1
2
   decl int retorno;
3
   meth
4
5
   int fatorial_recursivo(int n) {
6
       decl int retorno = 1;
8
       if (n >= 1) {
            set retorno = n * call fatorial_recursivo (n - 1);
9
10
11
       return retorno;
12
   }
13
14
   main () {
       set retorno = call fatorial_recursivo(fat_10_rec);
15
16
        call io_print_int(retorno);
17
   }
```

### 5.2 Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina

```
1 P_STRING < STRING_PTR <
```

```
3 P_INT_ZERO
                             <
  TO_BE_PRINTED
4
                             <
  P_LINE
                             <
6 PUSH_CALL
                             <
7 | PRINT_STACK_ADDRS
                             <
  POP_CALL
8
                             <
  READ_INT
9
                             <
10 STORE_PTR
                             <
11 GETS
                             <
12 STORE_PTR_IO
                             <
13 WORD_TO_BE_SAVED
                             <
14 SAVE_WORD_ON_STACK
                             <
15 LOAD_WORD_FROM_STACK
                             <
16 ORIGIN_PTR
                             <
17 POP_CALL_FCT
                             <
18 | PUSH_ARITH
                             <
19 POP_ARITH
                             <
20 SUM_ARITH
                             <
21 | SUB_ARITH
                             <
22 | DIV_ARITH
                             <
23 | MUL_ARITH
                             <
24 AND_ARITH
                             <
25 OR_ARITH
                             <
26 NOT_ARITH
                             <
27 | GEQ_OPER_ARITH
                             <
28 LEQ OPER ARITH
                             <
29 | DBG
                             <
30
   |@|/0000
31 CZAR_INICIO_CODE
                             JP CZAR_INICIO
   CZAR_STUB
32
                             K = 1
33
34
35
   CONST_VAR_0
                             K = 6
                                    ; const int fat_10_rec = 6;
36 GLOBAL_VAR_0
                             K = 0
                                   ; decl int retorno;
37
                             K = 0001
    _CONST_NUM_1
38
39 | FUNCTION_0_RETURN
                             K = 0
                                    ; int
40 | FUNCTION_0_ARG_0
                             K = 0
                                    ; int n
41 | FUNCTION_0_TMP_0
                             K = 0
                                    ; function return
```

```
42 | FUNCTION_0_LOCAL_VAR_0 K =0 ; decl int retorno = 1;
                            K =4 ; int fatorial_recursivo(int n) {
43
44
  FUNCTION_0
                            JP /000 ;
45
                            LV FUNCTION_0
46
                            SC PUSH_CALL
47
                            LV = 1
48
                                                       ; retorno = 1;
                            MM WORD_TO_BE_SAVED
49
                            LV = 3
50
                                FUNCTION_0_LOCAL_VAR_0
51
                            SC SAVE WORD ON STACK
52
                             ;; (n >= 1)
                            LV = 2
53
                                FUNCTION 0 ARG 0
54
                            SC LOAD WORD FROM STACK
55
                            SC PUSH_ARITH
                            LD _CONST_NUM_1
56
57
                             SC PUSH_ARITH
58
                            SC GEQ_OPER_ARITH
59
                             SC POP ARITH
60
                             JZ FUNCTION_0_LABEL_0
61
62
                            LV = 2
63
                            SC LOAD_WORD_FROM_STACK
                            SC PUSH ARITH
64
65
                            LD _CONST_NUM_1
66
                            SC PUSH_ARITH
67
                             SC SUB_ARITH
68
                            SC POP_ARITH
69
70
                            MM FUNCTION 0 ARG 0
71
                            SC FUNCTION_0
                                                      ; call
                                fatorial\_recursivo (n - 1);
72
                            LD FUNCTION 0 RETURN
73
                            MM WORD TO BE SAVED
                            LV = 1
74
75
                            SC SAVE_WORD_ON_STACK
76
```

```
LV = 2
77
                                                         ; n * call
                                 fatorial\_recursivo (n - 1);
                              SC LOAD WORD FROM STACK
 78
                              SC PUSH_ARITH
79
                              LV = 1
80
                              SC LOAD_WORD_FROM_STACK
81
                              SC PUSH_ARITH
82
83
                              SC MUL_ARITH
84
                              SC POP_ARITH ; set retorno = *
85
                             MM WORD TO BE SAVED
86
87
                              LV = 3
                              SC SAVE_WORD_ON_STACK
88
89
   FUNCTION_0_LABEL_0
                                 CZAR_STUB
                              LV = 3
90
91
                              SC LOAD_WORD_FROM_STACK
                              SC PUSH ARITH
92
93
                              SC POP_ARITH
94
                             MM FUNCTION 0 RETURN
95
                              LV FUNCTION 0
96
                              SC POP_CALL
                                                ;; trickery!
97
                              RS FUNCTION 0
                                                      return retorno;
    ;; INIT PROG =
98
99
    CZAR_INICIO
                              * CZAR_STUB ;; stub instruction
100
                              LD CONST_VAR_0
                             MM FUNCTION_0_ARG_0
101
102
                              LV /666
103
                              SC FUNCTION 0
                                                    ;; depois chama...
104
                              LD FUNCTION_0_RETURN
105
                             MM GLOBAL VAR 0
106
                              LD GLOBAL_VAR_0
107
                             MM TO_BE_PRINTED
                              SC P_INT_ZERO
108
109
   FIM
                             +MM /00
   # CZAR_INICIO_CODE
110
```

### 5.3 Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN

```
1 4000 0000 ; "P_STRING<"
```

```
4001 0000 ;
2
                 "STRING_PTR<"
 3
   4002 0000 ;
                 "P_INT_ZERO<"
4
   4003 0000 ;
                 "TO_BE_PRINTED<"
   4004 0000 ;
                "P_LINE<"
 5
   4005 0000 ;
 6
                 "PUSH_CALL<"
   4006 0000 ;
 7
                 "PRINT_STACK_ADDRS<"
   4007 0000 ;
8
                 "POP_CALL<"
9
   4008 0000 ;
                 "READ_INT<"
   4009 0000 ;
10
                 "STORE PTR<"
11
   4010 0000 ;
                 "GETS<"
                 "STORE_PTR_IO<"
12
   4011 0000 ;
   4012 0000 ;
13
                 "WORD_TO_BE_SAVED<"
   4013 0000 ;
14
                 "SAVE_WORD_ON_STACK<"
15
   4014 0000 ;
                 "LOAD_WORD_FROM_STACK<"
16
   4015 0000 ;
                 "ORIGIN PTR<"
17
   4016 0000 ;
                 "POP_CALL_FCT<"
   4017 0000 ;
18
                 "PUSH_ARITH<"
   4018 \ 0000 ;
19
                 "POP_ARITH<"
20
   4019 0000 ;
                 "SUM_ARITH<"
21
   4020 0000
                 "SUB ARITH<"
22
   4021 0000 ;
                 "DIV_ARITH<"
23
   4022 0000
                 "MUL ARITH<"
24
   4023 0000 ;
                 "AND ARITH<"
   4024 0000 ;
25
                 "OR_ARITH<"
26
   4025 0000 ;
                 "NOT_ARITH<"
   4026 0000 ;
27
                 "GEQ_OPER_ARITH<"
   4027 0000
28
                 "LEQ_OPER_ARITH<"
29
   4028 \ 0000
                 "DBG<"
30
   0000 0074
   0002 0001
31
32
   0004 0006
33
   0006 0000
34
   0008 0001
35
   000a 0000
   000c 0000
36
37
   000e 0000
38
   0010 0000
39
   0012 0004
40
   0014 0000
```

- 41 | 0016 | 3014
- 42 | 5018 a005
- 43 | 001a 3001
- 44 | 501c 9012
- 45 | 001e 3003
- 46 | 5020 a013
- 47 | 0022 | 3002
- 48 | 5024 a014
- 49 | 5026 a017
- 50 | 0028 | 8008
- 51 | 502a a017
- 52 | 502 c a026
- $53 \mid 502e \text{ a}018$
- 54 | 0030 | 1062
- 55 | 0032 | 3002
- 56 | 5034 a014
- 57 | 5036 a017
- 58 | 0038 | 8008
- 59 | 503a a017
- 60 | 503 c a 0 2 0
- 61 | 503e a018
- 63 0042 a014
- 64 0044 800a
- 65 | 5046 | 9012
- 66 0048 3001
- 67 | 504a a013
- 68 | 004 c 3002
- 69 | 504e a014
- 70 | 5050 a017
- 71 0052 3001
- 72 | 5054 a014
- 73 | 5056 a017
- 74 | 5058 a022
- 75 | 505a a018
- 76 | 505 c 9012
- 77 | 005e 3003
- 78 | 5060 a013
- 79 0062 6002

80	0064	3003
81	5066	a014
82	5068	a017
83	506a	a018
84	006 с	900a
85	006e	3014
86	5070	a007
87	0072	b014
88	0074	6002
89	0076	8004
90	0078	$900\mathrm{c}$
91	007a	3666
92	007с	a014
93	007e	800a
94	0080	9006
95	0082	8006
96	5084	9003
97	5086	a002
98	0088	c000



## APÊNDICE A – Biblioteca auxiliar std

```
; Biblioteca de ambiente
2
 3
  ; exports
4 DBG
                            >
5 PUSH_CALL
                            >
6 POP_CALL
                            >
7 SAVE_WORD_ON_STACK
                            >
8 LOAD_WORD_FROM_STACK
                            >
9 WORD_TO_SAVE
                            >
10 ORIGIN_PTR
                            >
11 GET_WORD_LOCAL_VAR
                            >
12 WORD TO GET
                            >
13 |STORE_PTR
                            >
14 PRINT_STACK_ADDRS
                            >
15 POP_CALL_FCT
                            >
16 WORD_TO_BE_SAVED
17 | ;; ARITH:
18 | PUSH_ARITH
                            >
19 POP_ARITH
                            >
20 SUM_ARITH
                            >
21 SUB_ARITH
                            >
22 DIV_ARITH
                            >
23 MUL_ARITH
                            >
24 AND_ARITH
                            >
25 OR_ARITH
                            >
26 NOT_ARITH
                            >
27 EQ_OPER_ARITH
                            >
28 NEQ_OPER_ARITH
                            >
29 LT_OPER_ARITH
                            >
30 GEQ_OPER_ARITH
                            >
31 GT_OPER_ARITH
32 LEQ_OPER_ARITH
                            >
33 \mid ;; imports
```

```
34 READ INT
                              <
35 PONEASCII
                              <
36 TO_BE_PRINTED
                              <
37 P_STRING
                              <
38 | STRING_PTR
                              <
39 P_INT_ZERO
                             <
40 | P_LINE
                              <
41 STORE_PTR_IO
                              <
42
   ; relocavel
43 | \& /0000
44 START_STD_LIB_PADDING K /0000
45 ; alocando para K
46 SHIFT_BYTE
                         K / 0100
47 LOAD_CONST
                         K /8000
                                     ; instruction to load
                                     ; instruction to load
48 LOADV_CONST
                         K / 3000
                         K / 9000
49 MOVE_CONST
                                    ; instruction to move to memory
50 ZERO
                         K / 0000
51 ONE
                         K / 0001
52 TWO
                         K / 0002
53
   ;; *Registers
54 | TMP_1
                         K / 0000
55 TMP_2
                         K / 0000
56 TMP_3
                         K / 0000
57 TMP_4
                         K / 0000
   ;; VARIAVEIS GLOBAIS
58
59
   ;; comeco da pilha = FFF
   ;; tamanho da pilha = 2FF
60
           ptr to old_stack_head
61
   ; ;
                                      \____STACK_PTR
62
   ;;
                savedregist
63
   ;;
                    . . .
64
   ;;
                local var
65
   ;;
66
   ;;
                temporaries
67
   ;;
                parameters
68
   ;;
                    . . .
               ref parameters
                                             OLD STACK PTR
69
   ;;
70
                returnaddrs
                                             (STACK_PTR points here)
71 STACK PTR
                         K /0FFE
72
```

```
73
   ;; FIM VARIAVEIS GLOBAIS
74
75
   ;; **** P_LINE ****
   ;; imprime uma linha
76
77
   ;;
78
79
   COUNT_IS_STR
                  K / 436 f
80
                  K / 756e
81
                  K / 7465
82
                  K / 7220
83
                  K / 6973
84
                  K/3a00
85
                  K / 0000
86
87
   88
   ;; MISCELANEA
      89
   JP /000
90 HIGH_V
91 LOW V
                    JP /000
92
   ;; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
93
   HIGH_LOW
                    JP /000
94
                    LD HIGH V
95
                    \mathbf{M}\mathbf{M} LOW V
96
                    LD LOW_V
97
                       SHIFT_BYTE
98
                       SHIFT_BYTE
99
                    \mathbf{M}\mathbf{M} LOW V
100
                    LD HIGH_V
                       SHIFT_BYTE
101
102
                    MM HIGH V
103
104
                    LD LOW_V
105
                       SHIFT_BYTE
106
                      SHIFT_BYTE
107
                    - LOW_V
                    \mathbf{M}\mathbf{M} LOW_V
108
```

```
109
                    LD ZERO
110
                     - LOW_V
111
                    \mathbf{M}\mathbf{M} LOW_V
112
113
                    LD HIGH V
114
                       SHIFT_BYTE
115
                      SHIFT_BYTE
116
                       HIGH V
117
                    \mathbf{M}\mathbf{M} HIGH V
118
                    LD ZERO
119
                       HIGH V
120
                    MM HIGH V
121
                    RS HIGH_LOW
122
123
   ;;
        Empilha um espaco de memoria
124
   ;; para a pilha.
125
126
   ;;
      PUSH_CALL
127
   ;;
      CALLEE FCT
128
        POP CALL
   ; ;
   FUNCTION_BEING_CALLED
                                  /000
129
                               K
130
   SIZE_OF_CONTEXT
                               K
                                  /000
131
   ;; PUSH_CALL
132
      133
   134
   ;; Use:
                                    this must be here -
            ;;
                                [CONTEXT HERE]
135
   ;;
            ;;
136
                               K = \langle size \ of \ context \rangle < -|
   ;;
            ;;
                               JP /000
137
   ;; FUNCTION_EX
                            ;;
138
   ; ;
                               LV FUNCTION EX
                      ;;
```

139	;;	SC PUSH_CALL
140	;;	
140	;;	
141	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
142	PUSH_CALL	JP /000
143		MM FUNCTION_BEING_CALLED
144		- TWO
145		+ LOAD_CONST
146		MM LOAD_SIZE_OF_CONTEXT
147	LOAD_SIZE_OF_CONTEXT	JP /000
148		MM SIZE_OF_CONTEXT
149		LD FUNCTION_BEING_CALLED ;;
		Will copy the
150		;;
		$\operatorname{ret}\operatorname{urn}$
		address
171		LOAD CONGE TODO VEDIEV
151		+ LOAD_CONST ;; TODO VERIFY
150		THIS THING RIGHT HERE
152		MM LOAD_PUSH_CALL ;; WE MAY NEED TO SUM UP 2 IN ORDER TO JUMP
153		;; OVER SOME
199		INSTR
154		LD STACK_PTR
155		- TWO
156		+ MOVE_CONST
157		MM MOVE PUSH CALL
158	LOAD PUSH CALL	JP /000
159	MOVE_PUSH_CALL	${f JP} \ /000$
160		LD STACK_PTR
161		- TWO
162		- TWO
163		- SIZE_OF_CONTEXT
164		- SIZE_OF_CONTEXT
165		<b>MM</b> TMP_1
166		LD TMP_1
	1	l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

167		+ MOVE_CONST
168		MM MRKR_PC_SAVE_HEAD
169		LD STACK_PTR
170	MRKR_PC_SAVE_HEAD	<b>JP</b> /000
171		LD TMP_1
172		MM STACK_PTR
173		LD SIZE_OF_CONTEXT
174		* TWO
175		MM SIZE_OF_CONTEXT
176		
177		
178	ITER_AND_COPY_CONTEXT	LD SIZE_OF_CONTEXT
179		JZ NO_MORE_CONTEXT_COPIES
180		LD FUNCTION_BEING_CALLED
181		- TWO
182		- SIZE_OF_CONTEXT
183		+ LOAD_CONST
184		MM LOAD_VAR_PUSH_CALL
185		LD STACK_PTR
186		;+ TWO
187		+ SIZE_OF_CONTEXT
188		+ MOVE CONST
189		MM MOVE_VAR_PUSH_CALL
190	LOAD_VAR_PUSH_CALL	JP /000
191	MOVE_VAR_PUSH_CALL	JP /000
192		LD SIZE_OF_CONTEXT
193		- TWO
194		MM SIZE OF CONTEXT
195		
196		JP ITER_AND_COPY_CONTEXT
197	NO MORE CONTEXT COPIES	* ONE
198		RS PUSH_CALL
199		
200		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
201	;; POP_CALL	
		;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
202	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
	I .	

203	;; Use:	
		;;
204	;;	
		;;
205	;;	LV FCT_EXAMPLE
206	;;	SC POP CALL
200	;;	SC TOL_CALL
207	;;	RS FCT_EXAMPLE
_0.	;;	101_11111
208	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
209	POP_CALL_FCT	K /0000
210	POP_CALL	${ m JP}$ /000 ; retorno
211		MM POP_CALL_FCT
212		LD STACK_PTR
213		+ LOAD_CONST
214		MM MRKR_PC_LOAD_HEAD
215	MRKR_PC_LOAD_HEAD	<b>JP</b> /000
216		MM STACK_PTR
217		LD STACK_PTR
218		- TWO
219		+ LOAD_CONST
220		MM LOAD_RETURN_ADDRS_2
221		LD POP_CALL_FCT
222		+ MOVE_CONST
223		MM MOVE_RETURN_ADDRS_2
224	LOAD_RETURN_ADDRS_2	JP /000
225	MOVE_RETURN_ADDRS_2	JP /000 ;; engana a funcao para
	ela pensar que ela	
226		;; tem que retornar
		para esse valor
227		RS POP_CALL
228		
229	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
230	;; SAVE_WORD_ON_STACK	
	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

231	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
232	;; Use:	
233		;;
200	;;	
234		LD VERY_IMPORTANT_VAR
204	;;	VERTI_INII ORTANI_VAIT
235	;;	MM WORD TO BE SAVED
255	;;	IVIVI WORD_IO_DE_SAVED
236	;;	LV = 3
230	;;	
237		;; SC SAVE WORD ON STACK
231	;;	SC SAVE_WORD_ON_STACK
238	;;	
230	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
239		
239 240	MANDED TO CAME	V /000
	WORD_NUMBER_TO_SAVE	K /000
241	WORD_TO_BE_SAVED	K /000
242	SAVE_WORD_ON_STACK	K /000
243		MM WORD_NUMBER_TO_SAVE
244		LD STACK_PTR
245		+ TWO ;; first word
246		+ WORD_NUMBER_TO_SAVE
247		+ WORD_NUMBER_TO_SAVE
248		+ MOVE_CONST ;;
249		MM MOVE_WORD_LOCAL_VAR_2
250	NOTE WORD LOCAL IND	LD WORD_TO_BE_SAVED
251	MOVE_WORD_LOCAL_VAR_2	JP /000 ;; 9TOPTR
252		RS SAVE_WORD_ON_STACK
253		
254	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
255	;; LOAD_WORD_FROM_STACK	
	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	
256	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
257	;; Use:	
		;;
	1	

258	3   ;;	
259	)   ; ;	;; <b>LV</b> =3
200		
260	;;	SC LOAD_WORD_FROM_STACK
	;;	
261	l   ;;	
		;;
262	2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
263	B WORD_TO_GET K /	000
264	LOAD_WORD_FROM_STACK JP	/000
265	$\mathbf{M}$	WORD_TO_GET
266		STACK_PTR
267	7   + T	WO ;; first word
268	+ V	ORD_TO_GET
269	+ V	VORD_TO_GET ;; WORD_TO_GET * 2
270	)   + L	OAD_CONST ;;
271	MM	LOAD_WORD_LOCAL_VAR
272	LOAD_WORD_LOCAL_VAR JP	/000 ;; 8FROMPTR
273		
213	RS	LOAD_WORD_FROM_STACK
274		LOAD_WORD_FROM_STACK
	4	LOAD_WORD_FROM_STACK
274	1 5 3   · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LOAD_WORD_FROM_STACK ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<ul><li>274</li><li>275</li></ul>	1 5 5 7 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li></ul>	1 5 5 7 8 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li></ul>	1	
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li><li>277</li></ul>	14	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li><li>277</li><li>278</li></ul>	4 5 7 ;; PRINT_STACK_ADDRS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li><li>277</li><li>278</li></ul>	4 5 7 ;; PRINT_STACK_ADDRS	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li><li>277</li><li>278</li><li>279</li></ul>	4 5 7 ;; PRINT_STACK_ADDRS	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
<ul><li>274</li><li>275</li><li>276</li><li>277</li><li>278</li><li>279</li></ul>	4	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
274 275 276 277 278 279 280 281	A	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
274 275 276 277 278 279 280	A	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
274 275 276 277 278 279 280 281	A	<pre>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;</pre>
274 275 276 277 278 279 280 281	A	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

284	
285	STACK_WAS_STR K /5374
286	K = /6163
287	m K /6b20
288	K = /0077
289	K = /6173
290	K / 3a20
291	K = /0000
292	
293	PRINT_STACK_ADDRS JP /000
294	LV STACK_WAS_STR ; carrega o ponteiro da
	string
295	MM STRING_PTR ; copia o ponteiro para o
	parametro
296	SC P_STRING ; roda p_string
297	LD STACK_PTR
298	MM TO_BE_PRINTED
299	SC P_INT_ZERO
300	SC P_LINE
301	RS PRINT_STACK_ADDRS
302	
303	
304	;; PILHA ARITIMETICA
001	
305	
300	
306	
307	ARIT_STACK_ZERO K /0000 ;; 0
308	K /0000 ;; 1
309	K /0000 ;; 2
310	K /0000 ;; 3
311	K /0000 ;; 4
312	K /0000 ;; 5
313	K /0000 ;; 6
314	K /0000 ;; 7
315	K /0000 ;; 8
316	K /0000 ;; 9
317	K /0000 ;; 10

	1	
318		K /0000 ;; 11
319		K /0000 ;; 12
320		K /0000 ;; 13
321		K /0000 ;; 14
322		K /0000 ;; 15
323		K /0000 ;; 16
324		K /0000 ;; 17
325		K /0000 ;; 18
326		K /0000 ;; 19
327		K /0000 ;; 20
328		K /0000 ;; 31
329		K /0000 ;; 32
330		K /0000 ;; 33
331		K /0000 ;; 34
332		K /0000 ;; 35
333		K /0000 ;; 36
334		K /0000 ;; 37
335		K /0000 ;; 38
336		K /0000 ;; 39
337		K /0000 ;; 30
338	ARIT_PTR_STACK	K ARIT_STACK_ZERO
339		
340	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
341	;; ARITHMETIC C	ALLS
	;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
342	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
343		
344	;	PUSH_ARITH
345	PUSH_ARITH	JP /000
346		MM TMP_1
347		LD ARIT_PTR_STACK
348		+ TWO
349		MM ARIT_PTR_STACK
350		+ MOVE_CONST
351		MM OP_PUSH_ARITH
352		LD TMP_1

353	OP_PUSH_ARITH	JP /000
354		RS PUSH ARITH
355		POP_ARITH
333		
356	POP_ARITH	${f JP} \ /000$
357		LD ARIT_PTR_STACK
358		- TWO
359		MM ARIT_PTR_STACK
360		+ TWO
361		+ LOAD_CONST
362		MM OP_POP_ARITH
363	OP_POP_ARITH	${f JP} / 000$
364		RS POP_ARITH
365	;	FLIP_ARITH
366	FLIP_ARITH	,
367		<b>MM</b> TMP_4
368		SC POP_ARITH
369		MM TMP_2
370		SC POP_ARITH
371		MM TMP_3
372		LD TMP_2
373		SC PUSH_ARITH
374		LD TMP_3
375		SC PUSH_ARITH
376		LD TMP_4
377		RS FLIP_ARITH
378	;	————SUM_ARITH
970	CIM ADITH	<b>ID</b> /000
379 380	SUM_ARITH	JP /000 SC POP_ARITH
381 382		MM TMP_2 SC DOD ADITH
		SC POP_ARITH
383 384		+ TMP_2 SC PUSH_ARITH
385		
386		RS SUM_ARITH ————SUB_ARITH
300		SOD_AIUIII
387	SUB_ARITH	$\mathbf{JP}\ /000$

388		SC POP_ARITH
389		MM TMP_2
390		SC POP_ARITH
391		- TMP_2
392		
393		SC PUSH_ARITH
394		RS SUB_ARITH
395		
396	;	DIV_ARITH
397	DIV_ARITH	JP /000
398		SC POP_ARITH
399		MM TMP_2
400		SC POP_ARITH
401		/ TMP_2
402		SC PUSH_ARITH  BC DIV ARITH
403		RS DIV_ARITH
404 405		MUL_ARITH
400	,	MOL_Atuiii
406	MUL_ARITH	$\mathbf{JP}$ $/000$
407		SC POP_ARITH
408		<b>MM</b> TMP_2
409		SC POP_ARITH
410		* TMP_2
411		SC PUSH_ARITH
412		RS MUL_ARITH
413		
414	;	AND_ARITH
415	AND_ARITH	TP /000
416	MID_MIII	JP /000 SC POP_ARITH
417		MM TMP_2
418		SC POP_ARITH
419		JZ PUSH_ZERO_AND_ARITH
420		LD TMP_2
421		JZ PUSH_ZERO_AND_ARITH
422		LV /001
423		SC PUSH_ARITH
0	I	

424	RS AND_ARITH
425	PUSH ZERO AND ARITH LV /000
426	SC PUSH_ARITH
427	RS AND ARITH
428	
429	;———OR_ARITH
430	OR_ARITH $\mathbf{JP}$ /000
431	SC POP_ARITH
432	$\mathbf{M}\mathbf{M}$ TMP_2
433	SC POP_ARITH
434	JZ ONE_ZERO_OR_ARITH
435	LV /001
436	SC PUSH_ARITH
437	RS OR_ARITH
438	ONE_ZERO_OR_ARITH LD TMP_2
439	JZ PUSH_ZERO_OR_ARITH
440	$\mathbf{LV}$ $/001$
441	SC PUSH_ARITH
442	RS OR_ARITH
443	PUSH_ZERO_OR_ARITH LV /000
444	SC PUSH_ARITH
445	RS OR_ARITH
446	
447	;—————————————————————————————————————
448	EQ_OPER_ARITH JP /000
449	SC SUB_ARITH
450	SC POP_ARITH
451	JZ EQ_OPER_ARITH_EQUAL
452	LD ZERO
453	SC PUSH_ARITH
454	RS EQ_OPER_ARITH
455	EQ_OPER_ARITH_EQUAL <b>LD</b> ONE
456	SC PUSH_ARITH
457	RS EQ_OPER_ARITH
458	
459	;———NEQ_OPER_ARITH

460	NEQ_OPER_ARITH .	JP /000
461		SC EQ OPER ARITH
462		SC NOT_ARITH
463		RS NEQ OPER ARITH
464		
465	;	LT_OPER_ARITH
466	LT_OPER_ARITH	<b>JP</b> /000 ;; a1 < a2
467		SC SUB_ARITH
468		SC POP_ARITH
469		JN LT_OPER_ARITH_RET_ONE
470		LD ZERO
471		SC PUSH_ARITH
472		RS LT_OPER_ARITH
473	LT_OPER_ARITH_RET_ONE	LD ONE
474		SC PUSH_ARITH
475		RS LT_OPER_ARITH
476		
477	<del>;</del>	———GEQ_OPER_ARITH
478	GEQ OPER ARITH	JP /000 ;; a1 >= a2
479		SC LT_OPER_ARITH
480		SC NOT ARITH
481		RS GEQ OPER ARITH
482		
483	;	GT_OPER_ARITH
484	GT_OPER_ARITH	JP /000 ;; a1 > a2
485		SC FLIP_ARITH
486		SC LT_OPER_ARITH
487		RS GT_OPER_ARITH
488		
489		
490	;	LEQ_OPER_ARITH
491	LEQ_OPER_ARITH	$\overline{JP} / 000$ ;; a1 <= a2
492		SC GT_OPER_ARITH
493		SC NOT_ARITH
494		RS LEQ_OPER_ARITH
	•	

5	
; ; ; ;	NOT_ARITH
NOT_ARITH	JP /000
	SC POP_ARITH
	JZ PUSH_ONE_NOT_ARITH
.   2.	LV =0 SC PUSH_ARITH
	RS NOT_ARITH
'     PUSH_ONE_NOT_ARITH	
	SC PUSH_ARITH
	RS NOT_ARITH
7	101_11u111
3  ;	DBG ARITH
DBG_ARITH	${f JP} \ /000$
)	MM TMP_3
	SC POP_ARITH
2	$\mathbf{M}\mathbf{M}$ TMP_4
3	MM TO_BE_PRINTED
	SC P_INT_ZERO
	SC P_LINE
	LD TMP_4
7	SC PUSH_ARITH
3	LD ARIT_PTR_STACK
	MM TO_BE_PRINTED
)	SC P_INT_ZERO
-	SC P_LINE
	SC P_LINE
	LD TMP_3
	RS DBG_ARITH
	ODB/G
6  # START_STD_LIB_PAI	DDING
,	
-	

532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541	CTR	K = 0
542	_KEEP_ALIVE_DBG	K = 0
543	DBG	MM _KEEP_ALIVE_DBG
544		LV /003C
545		<b>PD</b> /100
546		LD CTR
547		MM TO_BE_PRINTED
548		SC P_INT_ZERO
549		<b>LV</b> /003E
550		<b>PD</b> /100
551		<b>LV</b> /000A
552		<b>PD</b> /100
553		LV = 1
554		+ CTR
555		MM CTR
556		SC PRINT_STACK_ADDRS
557		LD _KEEP_ALIVE_DBG
558		RS DBG

# APÊNDICE B - Biblioteca auxiliar stdio

```
1 PONEASCII
                             >
2
  TO_BE_PRINTED
                             >
3 P STRING
                             >
4 STRING_PTR
                             >
5 P_INT_ZERO
6 P_LINE
                             >
7 STORE_PTR_IO
                             >
  READ INT
                             >
9
   GETS
                             >
10
11
12
13 & /0000
14 START_STD_LIB_PADDING K /0000
15
16 SHIFT_BYTE
                        K / 0100
                        K / 0000
17 TO_BE_PRINTED
18 TO_BE_PRINTED_TMP
                        K / 0000
19 LOAD_CONST
                        K / 8000
                                    ; instruction to load
20 LOADV_CONST
                        K / 3000
                                    ; instruction to load
21 MOVE_CONST
                        K / 9000
                                    ; instruction to move to memory
22 ZERO
                        K / 0000
23 TWO
                        K / 0002
                        K / 0001
24 | ONE
25 TEN
                        K = 10
26 | STRING_PTR
                        K / 0000
                                    ; ponteiro para o comeco da string
27 TMP_1
                        K / 0000
28 TMP_2
                        K / 0000
29 TMP_3
                        K / 0000
30 TMP_4
                        K / 0000
31
32
33 ; MISCELANEA:
```

```
34 ; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
35 HIGH_V
                          JP /000
36 LOW_V
                          JP /000
37 HIGH_LOW
                          JP /000
38
                          LD HIGH_V
39
                          \mathbf{M}\mathbf{M} LOW V
40
                          LD LOW_V
                              SHIFT_BYTE
41
42
                              SHIFT_BYTE
43
                          MM LOW_V
44
                          LD HIGH_V
                              SHIFT_BYTE
45
                          MM HIGH_V
46
47
48
                          LD LOW_V
49
                              SHIFT_BYTE
                          * SHIFT_BYTE
50
51
                          - LOW_V
52
                          \mathbf{M}\mathbf{M} LOW_V
53
                          LD ZERO
54
                          - LOW_V
55
                          \mathbf{M}\mathbf{M} LOW V
56
57
                          LD HIGH_V
58
                             SHIFT_BYTE
59
                          * SHIFT_BYTE
60
                          HIGH_V
61
                          MM HIGH_V
62
                          LD ZERO
                              HIGH V
63
                          MM HIGH V
64
65
66
                          RS HIGH_LOW
67
   ;;*** P_LINE***
68
   ;; imprime uma linha nova
69
                          K / 6665
70 P LINE
                          JP /000
                                               ; alocando para o endereo
      de retorno
71
                          LV /00A ; carregar a variavel
```

```
72
                        PD / 100
                                            ; imprimir na tela
73
                         RS P_LINE
                                            ; retornar a rotina
74
75
   ; inicio da rotina
   PONEASCII
                         JP /000
76
                                            ; alocando para o endereo
       de retorno
77 PONEASCII INIT
                        LD TO_BE_PRINTED
                                           ; carregar a variavel
78
                        PD / 100
                                            ; imprimir na tela
79
                         RS PONEASCII
                                            ; retornar a rotina
80
    ;; **** P_STRING &STRING_PTR ****
81
         Imprime a string apontada por STRING_PTR ate
82
    ;; o caractere /000
83
84
85 P STRING
                        JP /000
                                            ; endereco de retorno
   PSTRINGINIT
                        LD STRING_PTR
86
87
                        MM TO BE PRINTED TMP
88
   LOAD_TO_BE_PRINTED LD TO_BE_PRINTED_TMP
89
                         + LOAD CONST
90
                        MM LABELLOAD
91 LABELLOAD
                        K / 0000
92
                         JZ P_STRING_END ; se zero vamos para o
                            final!
93
                        PD / 100
94
                        LD TO BE PRINTED TMP
95
                         + TWO
96
                        MM TO_BE_PRINTED_TMP
97
                         JP LOAD TO BE PRINTED
98 P_STRING_END
                        RS P_STRING
99
    ;; *** READ INT STORE PTR IO ***
100
101
    ;; doesn't care about buffers, should have a trailing char at the
        end of the
102
    ;; stream otherwise it will just discard it..
                         JP /000
103
   STORE_PTR_IO
104 ZERO_M_ONE
                        Κ
                            /002F
105 NINE P ONE
                        Κ
                            /0039
106
107 | LOW
                        Κ
                            /0000
```

100	шан	V /0000
108	HIGH	K /0000
109	GO_IF_NUMBER	K /0000
110	TO_BE_TRIMMED	K /0000
111	TBT_TMP	K /0000
112	TDIM INT	ID /000
113	TRIM_INT	JP /000
114		LD TO_BE_TRIMMED
115		/ SHIFT_BYTE
116		* SHIFT_BYTE
117		MM TBT_TMP
118		LD TO_BE_TRIMMED
119		- TBT_TMP
120		MM TO_BE_TRIMMED  DC_TDIM_INTE
121		RS TRIM_INT
122	DEAD INTELLUODO	ID /000
123	READ_INT_WORD	JP /000
124		GD /000
125		MM TMP_3
126		LD TMP_3
127		/ SHIFT_BYTE
128		MM TO_BE_TRIMMED
129		SC TRIM_INT
130		LD TO_BE_TRIMMED
131 132		MM HIGH
133		LD TMP 3
		MM TO BE TRIMMED
134		
135		SC TRIM_INT LD TO BE TRIMMED
136 137		MM LOW
138		RS READ INT WORD
139		RS READ_INI_WORD
140	READ_INT	ID /000
140	NEAD_INI	$ \mathbf{JP} / 000 \\ \mathbf{LV} = 0 $
141		MM TMP_4
143	READ_INT_LOOP	SC READ INT WORD
143 144		LD HIGH
144		MM TMP_3
145 146		LV CONT1
140		LV CONTI

147
149       CONT1       LD LOW         150       MM TMP_3         151       LV READ_INT_LOOP         152       MM GO_IF_NUMBER         153       JP IF_NUMBER_CONTINUE         154       NOT_NUMBER       LD STORE_PTR_IO         155       + MOVE_CONST         156       MM MOVE_READ_INT         157       LD TMP_4         158       MOVE_READ_INT       JP /000         159       RS READ_INT         160       RS READ_INT         161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       ID TMP_4
150       MM TMP_3         151       LV READ_INT_LOOP         152       MM GO_IF_NUMBER         153       JP IF_NUMBER_CONTINUE         154       NOT_NUMBER       LD STORE_PTR_IO         155       + MOVE_CONST         156       MM MOVE_READ_INT         157       LD TMP_4         158       MOVE_READ_INT       JP /000         159       RS READ_INT         160       RS READ_INT         161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
IV READ_INT_LOOP
152       MM GO_IF_NUMBER         153       JP IF_NUMBER_CONTINUE         154       NOT_NUMBER       LD STORE_PTR_IO         155       + MOVE_CONST         156       MM MOVE_READ_INT         157       LD TMP_4         158       MOVE_READ_INT         159       RS READ_INT         160       RS READ_INT         161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
JP   IF_NUMBER_CONTINUE
154   NOT_NUMBER
Hard Hove   Hard
156       MM MOVE_READ_INT         157       LD TMP_4         158       MOVE_READ_INT         159       RS READ_INT         160       IF_NUMBER_CONTINUE         161       IF_NUMBER_CONTINUE         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
157       LD TMP_4         158       MOVE_READ_INT         159       RS READ_INT         160       IF_NUMBER_CONTINUE         161       IF_NUMBER_CONTINUE         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
158       MOVE_READ_INT       JP /000         159       RS READ_INT         160       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
159       RS READ_INT         160       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       - ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
160         161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       — ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       — TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
161       IF_NUMBER_CONTINUE       LD TMP_3         162       — ZERO_M_ONE         163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       — TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       —         168       LD TMP_4
162 — ZERO_M_ONE 163
163       JN NOT_NUMBER         164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167         168       LD TMP_4
164       LD NINE_P_ONE         165       - TMP_3         166       JN NOT_NUMBER         167       LD TMP_4
165 — TMP_3 166 JN NOT_NUMBER 167 168 LD TMP_4
166 JN NOT_NUMBER 167 168 LD TMP_4
167 168 <b>LD</b> TMP_4
160 * TEN
TUU   TILIN
$170$ <b>MM</b> TMP_4
171
172
173 LD TMP_3
- ZERO_M_ONE
175 – ONE
$+ \text{TMP}_4$
177 <b>MM</b> TMP_4
178
LD GO_IF_NUMBER
180 MM END_READ_INT
181 END_READ_INT <b>JP</b> /000
182
183 ;; *** GETS STORE_PTR_IO ***
184 ;; Existe um problema de buffer aqui nao vamos
185   ;; trata-lo

186	LAST CONTROL CH	AR_P_ONE K /0021
187	ARRAY_POS_BYTE	·
188	GETS — —	<b>JP</b> /000
189		LD STORE PTR IO
190		MM ARRAY POS BYTE
191	GETS_LOOP	GD /000
192		MM HIGH_V
193		SC HIGH_LOW
194		LD HIGH_V
195		- LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
196		JN RETURN_GETS
197		LD ARRAY_POS_BYTE
198		+ MOVE_CONST
199		MM MOVE_HIGH_V
200		LD HIGH_V
201	MOVE_HIGH_V	JP /000
202		
203		LD ARRAY_POS_BYTE
204		+ TWO
205		MM ARRAY_POS_BYTE
206		
207		LD LOW_V
208		- LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
209		JN RETURN_GETS
210		LD ARRAY_POS_BYTE
211		+ MOVE_CONST
212		MM MOVE_LOW_V
213		LD LOW_V
214	MOVE_LOW_V	$\mathbf{JP} / 000$
215		
216		LD ARRAY_POS_BYTE
217		+ TWO
218		MM ARRAY_POS_BYTE
219		ID CLYTC LOOP
220		JP GETS_LOOP
221	DETELION CETTS	ID ADDAY DOC DWEE
222	RETURN_GETS	LD ARRAY_POS_BYTE
223		+ MOVE_CONST
224		MM MOVE_ZERO

```
225
                     LV = 000
226 MOVE ZERO
                     JP /000
227
228
                     LD ARRAY_POS_BYTE
229
                     + TWO
230
                     MM ARRAY POS BYTE
                     RS GETS
231
232
233
    ;; *** P_INT_ZERO TO_BE_PRINTED ***
234
235
        Imprime um inteiro (com zeros a esquerda)
236
    ;; ex:
237
        INT_2 K = 345
    ;;
238
    ;;
              LD INT 2
239
    ; ;
              MM TO BE PRINTED
240
               SC P_INT_ZERO
241
    ;; imprime 00345
242
    ;;
243
    ;; Esta funcao esta com o loop inline
244
245
    ;; sendo simples e robusta
246
247 P_INT_ZERO
                          JP /000
248 P_INT_INIT
                          JP P_INT_REAL_INIT
249 ZERO BASE
                          K / 30
250
    ;; bases para a conversao:
251 INT_POT_1
                          K = 10000
252 INT_POT_2
                          K = 1000
253 INT_POT_3
                          K = 100
254 INT POT 4
                          K = 10
255 INT_POT_5
                          K = 1
256 P_INT_REAL_INIT
                          LD TO_BE_PRINTED ;; PRIMEIRO CHAR
257
                         \mathbf{M}\mathbf{M} TMP 1
258
                          / INT POT 1
259
                          + ZERO_BASE
260
                          PD / 100
                                                         ;; imprime
261
                          LD TMP 1
                             INT_POT_1
262
263
                             INT_POT_1
```

	1	1
264	<b>MM</b> TMP_2	
265	LD TMP_1	
266	- TMP_2	
267	<b>MM</b> TMP_1	
268	/ INT_POT_2	;; segundo char
269	+ ZERO_BASE	
270	<b>PD</b> /100	;; imprime
271	LD TMP_1	
272	/ INT_POT_2	
273	* INT_POT_2	
274	<b>MM</b> TMP_2	
275	LD TMP_1	
276	- TMP_2	
277	<b>MM</b> TMP_1	
278	/ INT_POT_3	;; terceiro char
279	+ ZERO_BASE	
280	<b>PD</b> /100	;; imprime
281	LD TMP_1	
282	/ INT_POT_3	
283	* INT_POT_3	
284	<b>MM</b> TMP_2	
285	LD TMP_1	
286	- TMP_2	
287	<b>MM</b> TMP_1	
288	/ INT_POT_4	;; quarto char
289	+ ZERO_BASE	
290	<b>PD</b> /100	;; imprime
291	LD TMP_1	
292	/ INT_POT_4	
293	* INT_POT_4	
294	<b>MM</b> TMP_2	
295	LD TMP_1	
296	- TMP_2	
297	<b>MM</b> TMP_1	
298	/ INT_POT_5	;; quinto char
299	+ ZERO_BASE	
300	<b>PD</b> /100	;; imprime
301	LD TMP_1	
302	/ INT_POT_5	
	·	

303	* INT_POT_5
304	$\mathbf{M}\mathbf{M}$ TMP_2
305	LD TMP_1
306	$-$ TMP $_2$
307	$\mathbf{M}\mathbf{M}$ TMP_1
308	RS P_INT_ZERO
309	
310	# START_STD_LIB_PADDING