### Relatório de Compiladores Quinta Etapa

### Tradução dos Comandos Linguagem de programação <u>CZAR</u>

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a aprovação na disciplina Linguagens e Compiladores no quinto módulo acadêmico do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

Universidade de São Paulo Escola Politécnica

Engenharia de Computação - Curso Cooperativo

Professor: Ricardo Luis de Azevedo da Rocha

São Paulo 2013

# Sumário

Sι	nário		2
1	Introdução	. <b>.</b>	3
2	Tradução de estruturas de controle de fluxo		4
	2.1 Estrutura de controle de fluxo: IF		4
	2.2 Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE		4
	2.3 Estrutura de controle de fluxo: WHILE		5
3	Tradução de comandos imperativos		6
	3.1 Atribuição de valor		6
	3.2 Comando de leitura		6
	3.3 Comando de impressão		6
	3.4 Definição e chamada de subrotinas		6
4	Cálculo de expressões aritméticas e booleanas		8
5	Arrays e Structs		10
6	Exemplo de programa traduzido		12
	6.1 Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível		12
	6.2 Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina		12
	6.3 Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN		15
Α	êndices		18
ΑI	ÊNDICE A Biblioteca auxiliar std		19
ΔΙ	ÊNDICE B Biblioteca auxiliar stdio		32

### 1 Introdução

Este projeto tem como objetivo a construção de um compilador de um só passo, dirigido por sintaxe, com analisador e reconhecedor sintático baseado em autômato de pilha estruturado.

Em um primeiro momento, foi definida uma linguagem de programação e identificados os tipos de átomos. Para cada átomo foi escrito uma gramática linear representativa da sua lei de formação e um reconhecedor para o átomo. Desse modo, as gramáticas assim escritas foram unidas e convertidas em um autômato finito, o qual foi transformado em um transdutor e implementado como sub-rotina, dando origem ao analisador léxico propriamente dito. Também foi criada uma função principal para chamar o analisador léxico e possibilitar o seu teste.

Durante a segunda etapa, a sintaxe da linguagem, denonimada por nós de CZAR, foi definida formalmente a partir de uma definição informal e de exemplos de programas que criamos, misturando palavras-chave e conceitos de diferentes linguagens de programação. As três principais definições foram escritas na notação BNF<sup>1</sup>, Wirth<sup>2</sup> e com diagramas de sintaxe.

Na terceira etapa, implementamos o módulo referente à parte sintática para a nossa linguagem. O analisador sintático construído obtém uma cadeia de *tokens* proveniente do analisador léxico, e verifica se a mesma pode ser gerada pela gramática da linguagem e, com isso, constrói a árvore sintática (??).

Para a quarta entrega, focamos no ambiente de execução. O compilador por nós criado terá como linguagem de saída um programa que será executado na máquina virtual conhecida como Máquina de von Neumann (MVN).

Para a entrega atual, buscamos completar a especificação do código gerado pelo compilador e das rotinas do ambiente de execução da nossa linguagem de alto nível, a CZAR.

Como material de consulta, além de sites sobre o assunto e das aulas ministradas, foi utilizado o livro indicado pelo professor no começo das aulas (??), para pesquisa de conceitos e possíveis implementações.

O documento apresenta a seguir o que foi solicitado na quinta etapa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Backus\_Naur\_Form

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Wirth syntax notation

### 2 Tradução de estruturas de controle de fluxo

Será apresentado nas próximas seções, as traduções das estruturas de controle de fluxo que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre elas as estruturas if, if-else e while.

Cabe ressaltar que foram utilizadas simbologias nas traduções que serão substituídas pelo compilador no momento da geração de código. Uma dessas marcações é os dois pontos no começo de uma linha que significa que os comandos devem ser colocados no início do código gerado. Outra simbologia criada é da forma XN, onde X representa uma letra maiúscula qualquer e N é o índice da instância dentro do tipo de marcação X. As opções para X são as seguintes:

```
• {CO}, {C1}, ...: Conjunto de comandos
```

- {R0}, {R1}, ...: Referência
- {L0}, {L1}, ...: Label ou rótulo de uma instrução criados e exportados pelo código

Há também a marcação {N}, utilizada para denotar que a primeira instrução do código subsequente ao comando atual deve ser adicionada no lugar da marcação. Estamos considerando substituir sempre a marcação {N} por uma instrução simples que só sirva para simplificar, como por exemplo somar zero ao acumulador.

Conceitos da pilha aritmética são utilizados para o cálculo de expressões booleanas, no chapter 4 explicações mais detalhadas são apresentadas.

#### 2.1 Estrutura de controle de fluxo: IF

#### 2.2 Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE

```
1 {CO} # calculo da expressao booleana
2 SC POP_ARITH
```

```
JZ {L0} # se 0, entao pula para L0 (else)

{C0} # codigo if, C pode ser nulo ou mais coisas

JP {L1} # codigo fim, pula para fim

{L0} {C2} # codigo else

{L1} {N} # N executa somente a expansao
```

#### 2.3 Estrutura de controle de fluxo: WHILE

### 3 Tradução de comandos imperativos

Esse capítulo explica as traduções dos comandos imperativos que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre os quais os comandos de atribuição de valor, leitura da entrada padrão, impressão na saída padrão e chamada de subrotinas, associado à definicão de novas subrotinas. As mesmas definições das marcações explicadas no Capítulo 2 são válidas para as traduções a seguir.

#### 3.1 Atribuição de valor

```
1 LD {RO}
2 MM {R1}
```

#### 3.2 Comando de leitura

#### 3.3 Comando de impressão

### 3.4 Definição e chamada de subrotinas

No caso da definição de subrotinas, a tradução fica a seguinte:

```
{CO}
7
                                      # dados da funcao
8
                          {C1}
                                      # constante com o numero de dados da
9
                                          funcao em nibbles
   {LO}
                          JP /000
10
                                      # label funcao
                          LV {LO}
11
12
                          SC PUSH_CALL
13
                          {C2}
14
                          LV {LO}
                          SC POP_CALL
15
16
                          RS {LO}
```

Vale salientar que as funcoes que tratam a pilha de registro de ativação foram modificadas completamente para integração mais transparente na implementação da função.

Já quando é identificada a chamada de uma subrotina já declarada, a seguinte tradução é utilizada:

```
1 {CO} # Copia dados para os argumentos
2 # da funcao
3 SC {RO}
```

# 4 Cálculo de expressões aritméticas e booleanas

Além do que foi solicitado como obrigatório para essa entrega, pensamos ser importante definir a forma como fizemos a implementação do cálculo de expressões para a geração de código de saída.

Como o professor Ricardo Rocha nos explicou, a MVN não tem uma implementação real de pilha, porém consegue simular a existência de uma pilha com o uso de indirecionamentos que definem cada uma das operações da pilha, como *push* e *pop*. Baseado nesse conceito de código alinhavado, definimos diversas funções auxiliares que realizam operações simples de forma independente. Essas funções nos permitiram realizar o cálculo de expressões de maneira mais clara e com menos erros.

Para explicar de forma mais detalhada o processo utilizado para calcular as expressões, vamos supor que lemos uma expressão 1 + 2 \* 3. A gramática que já implementamos nas etapas anteriores cria uma árvore que já considera a ordem de prioridade das operações, fazendo com que a multiplicação ocorra antes da soma. Para esse caso, o código de máquina deve primeiro empilhar o 1, em seguida o 2 e depois o 3. Ao notar que uma operação de multiplicação foi finalizada, ele retira da pilha dois operandos, no caso o 2 e o 3, realizando a multiplicação e retornando a pilha o resultado da operação, no caso 6. Em seguida, é efetuada a operação de soma com os dois operandos que estão na pilha, o 1 e o 6, adicionando novamente o resultado, 7, na pilha.




Figura 1 – Árvore da expressão e operações resultantes na pilha.

O mesmo tipo de lógica foi implementado também para operadores booleanos e

permite a geração de código de forma mais simples, visto que já desenvolvemos funções auxiliares para essas operações.

Apresentamos abaixo as operações principais da pilha aritmética. Todas as outras operações da pilha se encontram no arquivo std.asm no final do arquivo.

```
;-----PUSH ARITH-----
2
  PUSH_ARITH
               JP /000
3
               MM TMP_1
                LD ARIT_PTR_STACK
4
                  TWO
5
6
               MM ARIT_PTR_STACK
7
                  MOVE_CONST
8
               MM OP_PUSH_ARITH
9
               LD TMP_1
  OP_PUSH_ARITH
               JP /000
10
11
               RS PUSH_ARITH
12
  ;-----POP ARITH-----
13
  POP_ARITH
               JP /000
14
               LD ARIT_PTR_STACK
15
                  TWO
16
               MM ARIT_PTR_STACK
                  TWO
17
18
                  LOAD_CONST
               MM OP_POP_ARITH
19
  OP_POP_ARITH
               JP /000
20
21
               RS POP_ARITH
22
  ;-----SUM_ARITH-----
23
  SUM_ARITH
               JP /000
               SC POP_ARITH
24
25
               MM TMP_2
26
                SC POP_ARITH
27
                  TMP_2
28
               SC PUSH_ARITH
29
               RS SUM_ARITH
30
  ;-----mul_ARITH-----
31
  MUL ARITH
               JP /000
32
               SC POP_ARITH
33
               MM TMP_2
34
               SC POP_ARITH
35
                  TMP_2
36
               SC PUSH_ARITH
37
               RS MUL_ARITH
```

### 5 Arrays e Structs

Em CZAR **não** existem Arrays de tamanho dinâmico e sua criação está limitada à declaração. Sendo assim, suas dimensões internas são conhecidas pelo compilador a todo momento e seu cálculo de posição é facilitado e feito em tempo de compilação.

```
int i;
1
2
3
4
   * Array int[4][3][2]:
5
     Γ
6
7
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
8
9
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]]
10
11
   * 7
12
13
   * Preenchendo com:
14
     -----
15
   * decl int i;
16
   * decl int j;
17
   * decl int k;
18
     decl int l;
19
   * set i = 0;
20
   * set j = 0;
   * while (j < 4) {
21
        set k = 0;
22
23
        while (k < 3) {
24
          set l = 0;
25
          while (l < 2) {
26
            set array_ex[j][k][l] = i;
27
            set i = i + 1;
28
            set l = l + 1;
29
          }
30
          set k = k + 1;
31
32
        set j = j + 1;
33
34
35
     Temos:
36
37
     Γ
         [[0, 1], [2, 3], [4, 5]],
38
39
         [[6, 7], [8, 9], [10, 11]],
```

```
40
         [[12, 13], [14, 15], [16, 17]],
41
         [[18, 19], [20, 21], [22, 23]]
42
   * ]
43
   * ou:
44
45
   * [
        0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
46
47
        10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
        19, 20, 21, 22, 23
48
49
50
51
52
53
54
   */
   acc = acumulado[n_dimensoes - 1] = 1; // maybe long 1L
55
   for (i = n_dimensoes-2; i >= 0; i--) {
56
57
      acc = acumulado[i+1] = dimensoes[i+1] * acc;
   }
58
59
       acumulado = [6, 2, 1];
60
61
   */
   for (i = 0; i < n_dimensoes; i++) {</pre>
62
63
        acumulado[i] = acumulado[i] * size_cell; // celulas podem ter
                                                     // tamanho variavel
64
65
66
   for (i = 0; i < n_dimensoes; i++) {</pre>
67
        fprints(str, "_{\sqcup}LV_{\sqcup}=\%d_{\sqcup}", acumulado[i]);
        cpy_to_lines_of_code(str);
68
69
        fprints(str, "\_*\_ARR_DIM_%d", acumulado[i]);
70
        cpy_to_lines_of_code(str);
71
        fprints(str, "_+__ADDRS_ACCUMULATOR");
72
        cpy_to_lines_of_code(str);
73
        fprints(str, "_MM_ADDRS_ACCUMULATOR");
74
        cpy_to_lines_of_code(str);
75
   }
```

O cálculo de structs é resolvido em tempo de compilação. Uma vez que o tamanho de cada parte da estrutura é conhecida em tempo de compilação, é possível se fazer toda a aritmética de acesso via programação em C.

```
6          return sum_up_to_ptr;
7    }
```

### 6 Exemplo de programa traduzido

A fim de demonstrar tudo o que foi pensado como a maneira de traduzir os comandos de alto nível da nossa linguagem CZAR, nós traduzimos um programa simples de fatorial que permite visualizar e testar a nossa tradução.

Para isso, apresentamos o exemplo de programa escrito em três diferentes linguagens: (i) na nossa linguagem de alto nível CZAR; (ii) tradução para linguagem de máquina, utilizando as bibliotecas complementares std e stdio; (iii) tradução para linguagem de saída MVN.

Adicionamos as bibliotecas *std* e *stdio* como apêndices (ver Apêndice A e B) desse documento para consulta sobre o que já foi efetivamente desenvolvido.

#### 6.1 Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível

```
const int fat 10 rec = 6;
2
   decl int retorno;
3
4
   meth
5
6
   int fatorial_recursivo(int n) {
7
       decl int retorno = 1;
8
       if (n >= 1) {
            set retorno = n * call fatorial_recursivo (n - 1);
9
10
11
       return retorno;
   }
12
13
14
   main () {
       set retorno = call fatorial_recursivo(fat_10_rec);
15
       call io_print_int(retorno);
16
   }
17
```

#### 6.2 Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina

```
      1
      P_STRING
      <</td>

      2
      STRING_PTR
      <</td>

      3
      P_INT_ZERO
      <</td>

      4
      TO_BE_PRINTED
      <</td>

      5
      P_LINE
      <</td>

      6
      PUSH_CALL
      <</td>
```

```
7 | PRINT_STACK_ADDRS
                             <
 8 POP_CALL
                             <
9 READ_INT
10 | STORE_PTR
                             <
11 GETS
                             <
12 | STORE_PTR_IO
13 WORD_TO_BE_SAVED
                             <
14 | SAVE_WORD_ON_STACK
                             <
15 | LOAD_WORD_FROM_STACK
                             <
16 ORIGIN_PTR
17 | POP_CALL_FCT
                             <
18 | PUSH_ARITH
                             <
19 POP ARITH
                             <
20 | SUM_ARITH
                             <
21 SUB_ARITH
                             <
22 DIV_ARITH
                             <
23 | MUL_ARITH
24 AND_ARITH
                             <
25 OR_ARITH
                             <
26 | NOT_ARITH
27 | GEQ_OPER_ARITH
                             <
28 LEQ_OPER_ARITH
                             <
29 DBG
30 | 0 / 0000
31 | CZAR_INICIO_CODE
                            JP CZAR_INICIO
32 | CZAR_STUB
                            K = 1
33
34
35 | CONST_VAR_O
                            K =6 ; const int fat_10_rec = 6;
36 | GLOBAL_VAR_O
                            K =0 ; decl int retorno;
37
   _CONST_NUM_1
                            K = 0001
38
39 | FUNCTION_O_RETURN
                            K = 0; int
40 | FUNCTION_O_ARG_O
                            K = 0; int n
41 | FUNCTION_O_TMP_O
                            K =0 ; function return
42
   FUNCTION_O_LOCAL_VAR_O K =0 ; decl int retorno = 1;
43
                                   ; int fatorial_recursivo(int n) {
                             K = 4
44
   FUNCTION_O
                             JP /000 ;
45
                            LV FUNCTION_O
46
                            SC PUSH_CALL
47
48
                            LV = 1
                                                      ; retorno = 1;
                            MM WORD_TO_BE_SAVED
49
                            LV =3
                                                      ; FUNCTION_O_LOCAL_VAR_O
50
51
                            SC SAVE_WORD_ON_STACK
52
                             ;; (n >= 1)
                             LV =2
                                                      ; FUNCTION_O_ARG_O
53
```

```
54
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
55
                           SC PUSH_ARITH
56
                          LD _CONST_NUM_1
57
                           SC PUSH_ARITH
58
                           SC GEQ_OPER_ARITH
59
                           SC POP_ARITH
60
                           JZ FUNCTION_O_LABEL_O
61
62
                          LV = 2
63
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
                           SC PUSH_ARITH
64
65
                          LD _CONST_NUM_1
66
                          SC PUSH ARITH
67
                           SC SUB_ARITH
                           SC POP_ARITH
68
69
70
                          MM FUNCTION_O_ARG_O
71
                          SC FUNCTION_O
                                                  ; call
                              fatorial_recursivo (n - 1);
72
                           LD FUNCTION_O_RETURN
73
                          MM WORD_TO_BE_SAVED
74
                          LV = 1
                          SC SAVE_WORD_ON_STACK
75
76
                          LV = 2
77
                                                  ; n * call
                              fatorial_recursivo (n - 1);
78
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
79
                           SC PUSH_ARITH
                          LV =1
80
81
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
82
                           SC PUSH_ARITH
83
                          SC MUL_ARITH
84
85
                           SC POP_ARITH ; set retorno = *
86
                          MM WORD_TO_BE_SAVED
87
                          LV =3
                           SC SAVE_WORD_ON_STACK
88
89
   FUNCTION_O_LABEL_O
                          * CZAR_STUB
90
                          LV =3
91
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
92
                           SC PUSH ARITH
                           SC POP_ARITH
93
94
                          MM FUNCTION_O_RETURN
95
                          LV FUNCTION_O
                          SC POP_CALL ;; trickery!
96
97
                          RS FUNCTION_0 ; return retorno;
```

```
99
    CZAR_INICIO
                              * CZAR_STUB ;; stub instruction
100
                              LD CONST_VAR_O
101
                              MM FUNCTION_O_ARG_O
102
                              SC FUNCTION_O
                                                    ;; depois chama..
103
                              LD FUNCTION_O_RETURN
104
                              MM GLOBAL_VAR_O
                              LD GLOBAL_VAR_O
105
106
                              MM TO_BE_PRINTED
107
                              SC P_INT_ZERO
108
                              HM /00
    FIM
109
    # CZAR_INICIO_CODE
```

#### 6.3 Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN

```
4000 0000 ; "P_STRING <"
   4001 0000 ; "STRING_PTR <"
   4002 0000 ; "P_INT_ZERO <"
3
   4003 0000 ; "TO_BE_PRINTED <"
4
   4004 0000 ; "P_LINE <"
   4005 0000 ; "PUSH_CALL <"
6
7
   4006 0000 ; "PRINT_STACK_ADDRS <"
   4007 0000 ; "POP_CALL <"
   4008 0000 ; "READ_INT <"
9
   4009 0000 ; "STORE_PTR <"
10
   4010 0000 ; "GETS <"
11
   4011 0000 ; "STORE_PTR_IO <"
12
   4012 0000 ; "WORD_TO_BE_SAVED <"
   4013 0000 ; "SAVE_WORD_ON_STACK <"
   4014 0000 ; "LOAD_WORD_FROM_STACK <"
15
   4015 0000 ; "ORIGIN_PTR < "
17
   4016 0000 ; "POP_CALL_FCT <"
18
   4017 0000 ; "PUSH_ARITH <"
   4018 0000 ; "POP_ARITH <"
   4019 0000 ; "SUM_ARITH <"
20
21
   4020 0000 ; "SUB_ARITH <"
22
  4021 0000 ; "DIV_ARITH <"
   4022 0000 ; "MUL_ARITH <"
24
  4023 0000 ; "AND_ARITH <"
25
   4024 0000 ; "OR_ARITH<"
   4025 0000 ; "NOT_ARITH <"
   4026 0000 ; "GEQ_OPER_ARITH <"
27
28
   4027 0000 ; "LEQ_OPER_ARITH <"
   4028 0000 ; "DBG<"
29
30
   0000 0074
31
   0002 0001
32 0004 0006
```

33	0006	0000
34	0008	0001
35	000a	0000
36	000c	0000
37	000e	0000
38	0010	0000
39	0012	0004
40	0014	0000
41	0016	3014
42	5018	a005
43	001a	3001
44	501c	9012
45	001e	3003
46	5020	a013
47	0022	3002
48	5024	a014
49	5026	a017
50	0028	8008
51	502a	a017
52	502c	a026
53	502e	a018
54	0030	1062
55	0032	3002
56	5034	a014
57	5036	a017
58	0038	8008
59	503a	a017
60	503c	a020
61	503e	a018
62	0040	900c
63	0042	a014
64	0044	800a
65	5046	9012
66	0048	3001
67	504a	a013
68	004c	3002
69 70	504e 5050	a014 a017
70 71	0052	3001
72	5054	a014
73	5054	a014
74	5058	a017
7 <del>5</del>	505a	a018
76	505c	9012
77	005e	3003
78	5060	a013

79 0062 6002

```
80 0064 3003
81
   5066 a014
82
   5068 a017
83
   506a a018
84
   006c 900a
   006e 3014
85
86
   5070 a007
87
   0072 b014
88
   0074 6002
89
   0076 8004
90
   0078 900c
91
   007a 3666
92
   007c a014
93
   007e 800a
94
   0080 9006
95
   0082 8006
96
   5084 9003
97 | 5086 a002
98
   0088 c000
```



## APÊNDICE A – Biblioteca auxiliar std

```
1 | ; Biblioteca de ambiente
   |; ==========
   ; exports
 4 DBG
 5 PUSH_CALL
 6 POP_CALL
 7 | SAVE_WORD_ON_STACK
 8 LOAD_WORD_FROM_STACK
   WORD_TO_SAVE
10 ORIGIN_PTR
11 | GET_WORD_LOCAL_VAR
12 | WORD_TO_GET
13 | STORE_PTR
14 | PRINT_STACK_ADDRS
15 POP_CALL_FCT
16 WORD_TO_BE_SAVED
17 |;; ARITH:
18 PUSH_ARITH
19 POP_ARITH
20 | SUM_ARITH
21 | SUB_ARITH
22 DIV_ARITH
23 | MUL_ARITH
24 AND_ARITH
25 OR_ARITH
26 | NOT_ARITH
27 | EQ_OPER_ARITH
28 | NEQ_OPER_ARITH
29 LT_OPER_ARITH
30 | GEQ_OPER_ARITH
31 GT_OPER_ARITH
32 | LEQ_OPER_ARITH
33 |;; imports
34 READ_INT
35 | PONEASCII
                             <
36 TO_BE_PRINTED
                             <
37 | P_STRING
38 | STRING_PTR
                             <
39 P_INT_ZERO
                             <
40 | P_LINE
```

```
41 STORE_PTR_IO
                        <
42 |; relocavel
43 & /0000
44 START_STD_LIB_PADDING K /0000
45 ; alocando para K
46 | SHIFT_BYTE
                   K /0100
47 LOAD_CONST
                   K /8000 ; instruction to load
48 LOADV_CONST
                   K /3000 ; instruction to load
49 MOVE_CONST
                   K /9000 ; instruction to move to memory
50 ZERO
                   K /0000
51 ONE
                    K /0001
52 TWO
                    K /0002
53 | ;; *Registers
54 | TMP_1
                    K /0000
55 TMP_2
                   K /0000
56 TMP 3
                   K /0000
57 TMP 4
                    K /0000
58 ;; VARIAVEIS GLOBAIS
59 |;; comeco da pilha = FFF
  ;; tamanho da pilha = 2FF
61 | ;; | ptr to old_stack_head | \__ STACK_PTR
62 | ; ;
            savedregist
63
  ;; |
               . . .
64 ;;
            local var
65 ;;
               . . .
66 | ; ; |
           temporaries
67 | ; ; |
            parameters
. . .
69 ;;
           ref parameters
                            | ____ OLD STACK_PTR
            returnaddrs
70 | ; ;
                            | / (STACK_PTR points here)
71 | STACK_PTR
                K /OFFE
72
73 ;; FIM VARIAVEIS GLOBAIS
74
75 |;; **** P_LINE ****
76
  ;; imprime uma linha
77
  ;;
78
79
  COUNT_IS_STR
                  K /436f
80
                  K /756e
81
                  K /7465
                  K /7220
82
83
                  K /6973
84
                  K /3a00
85
                  K /0000
86
```

```
88
  89
  90
  HIGH_V
                 JP /000
91
  LOW V
                 JP /000
  ;; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
92
93
  HIGH_LOW
                 JP /000
94
                 LD HIGH V
95
                 MM LOW_V
96
                 LD LOW_V
97
                   SHIFT_BYTE
98
                   SHIFT_BYTE
99
                 MM LOW_V
100
                 LD HIGH V
101
                   SHIFT_BYTE
102
                 MM HIGH_V
103
104
                 LD LOW_V
105
                  SHIFT_BYTE
106
                   SHIFT_BYTE
107
                  LOW_V
108
                 MM LOW V
109
                 LD ZERO
110
                   LOW_V
111
                 MM LOW_V
112
113
                 LD HIGH_V
114
                  SHIFT BYTE
115
                   SHIFT_BYTE
116
                 - HIGH_V
117
                 MM HIGH_V
118
                 LD ZERO
119
                   HIGH V
120
                 MM HIGH_V
121
                 RS HIGH_LOW
122
123
   ;;
       Empilha um espaco de memoria
124
  ;; para a pilha.
125
126
     PUSH_CALL
  ;;
     CALLEE_FCT
127
  ;;
128
       POP CALL
  ;;
                         K /000
129
  FUNCTION_BEING_CALLED
130
  SIZE_OF_CONTEXT
                         K /000
131
  132
  133
  134 \mid ;; Use:
                             this must be here -
```

```
135 |;;
                                    [CONTEXT HERE]
                                                                      ;;
136
                                    K =<size of context> <-|</pre>
   ;;
                                                                      ;;
   ;; FUNCTION_EX
137
                                    JP /000
                                                                      ;;
138
   ;;
                                    LV FUNCTION_EX
                                                                      ;;
139
                                    SC PUSH_CALL
    ;;
                                                                      ;;
140
    ;;
                                                                      ;;
141
    142
    PUSH_CALL
                                    JP /000
143
                                    MM FUNCTION_BEING_CALLED
144
                                    - TWO
145
                                    + LOAD_CONST
146
                                    MM LOAD_SIZE_OF_CONTEXT
147
    LOAD_SIZE_OF_CONTEXT
                                    JP /000
148
                                    MM SIZE_OF_CONTEXT
                                    LD FUNCTION_BEING_CALLED ;; Will copy
149
                                       the
                                                               ;; return
150
                                                                  address
                                                    ;; TODO VERIFY THIS
151
                                    + LOAD_CONST
                                       THING RIGHT HERE
152
                                    MM LOAD_PUSH_CALL ;; WE MAY NEED TO SUM
                                       UP 2 IN ORDER TO JUMP
153
                                                      ;; OVER SOME INSTR
154
                                    LD STACK_PTR
155
                                    - TWO
                                    + MOVE_CONST
156
157
                                    MM MOVE_PUSH_CALL
158
    LOAD_PUSH_CALL
                                    JP /000
159
    MOVE_PUSH_CALL
                                    JP /000
160
                                    LD STACK_PTR
161
                                    - TWO
162
                                    - TWO
163
                                    - SIZE_OF_CONTEXT
164
                                    - SIZE_OF_CONTEXT
165
                                    MM TMP 1
                                    LD TMP_1
166
                                    + MOVE_CONST
167
168
                                    MM MRKR_PC_SAVE_HEAD
169
                                    LD STACK_PTR
170
    MRKR_PC_SAVE_HEAD
                                    JP /000
171
                                    LD TMP 1
172
                                    MM STACK_PTR
173
                                    LD SIZE_OF_CONTEXT
174
                                    * TWO
175
                                    MM SIZE_OF_CONTEXT
176
177
```

				1
178	ITER_AND_COPY_CONTEXT		SIZE_OF_CONTEXT	
179			NO_MORE_CONTEXT_COPIES	
180		LD	FUNCTION_BEING_CALLED	
181		-	TWO	
182		-	SIZE_OF_CONTEXT	
183			LOAD_CONST	
184			LOAD_VAR_PUSH_CALL	
185			STACK_PTR	
186		; +	TWO	
187		+	SIZE_OF_CONTEXT	
188		+	MOVE_CONST	
189			MOVE_VAR_PUSH_CALL	
190	LOAD_VAR_PUSH_CALL		/000	
191	MOVE_VAR_PUSH_CALL		/000	
192			SIZE_OF_CONTEXT	
193		-	TWO	
194		MM	SIZE_OF_CONTEXT	
195				
196			ITER_AND_COPY_CONTEXT	
197	NO_MORE_CONTEXT_COPIES	* (		
198		RS	PUSH_CALL	
199				
200				
201	;; POP_CALL ;;;;;;;;;;;;;;;;;;	;;;		
202		;;;		
203	;; Use:		;;	
204	;;	• •	;;	
205	;;		FCT_EXAMPLE ;;	
206	;;		POP_CALL ;;	
207	;;	RS	FCT_EXAMPLE ;;	
208				
209	POP_CALL_FCT		/0000	
210	POP_CALL		/000 ; retorno	
211			POP_CALL_FCT	
212		LD	STACK_PTR	
213		+	LOAD_CONST	
214			MRKR_PC_LOAD_HEAD	
215	MRKR_PC_LOAD_HEAD		/000	
216			STACK_PTR	
217		LD	STACK_PTR	
218		-	TWO	
219		+	LOAD_CONST	
220			LOAD_RETURN_ADDRS_2	
221			POP_CALL_FCT	
222		+	MOVE_CONST	
223			MOVE_RETURN_ADDRS_2	
224	LOAD_RETURN_ADDRS_2	JР	/000	

```
225
  MOVE_RETURN_ADDRS_2
                        JP /000
                             ;; engana a funcao para ela
    pensar que ela
226
                              ;; tem que retornar para esse
                                valor
227
                        RS POP_CALL
228
229
  230
  231
  232
  ;; Use:
                                              ;;
233
  ;;
                                              ;;
234
                        LD VERY_IMPORTANT_VAR
  ;;
                                              ;;
235
                        MM WORD TO BE SAVED
  ;;
                                              ;;
236
                        LV = 3
  ;;
                                              ;;
237
                        SC SAVE_WORD_ON_STACK
  ;;
238
  239
240
  WORD_NUMBER_TO_SAVE
                     K /000
  WORD_TO_BE_SAVED
                     K /000
241
242
  SAVE_WORD_ON_STACK
                     K /000
243
                     MM WORD_NUMBER_TO_SAVE
244
                     LD STACK_PTR
245
                     + TWO
                               ;; first word
246
                     + WORD_NUMBER_TO_SAVE
247
                     + WORD_NUMBER_TO_SAVE
248
                     + MOVE_CONST
                              ;;
249
                     MM MOVE WORD LOCAL VAR 2
250
                     LD WORD_TO_BE_SAVED
                     JP /000 ;; 9TOPTR
251
  MOVE_WORD_LOCAL_VAR_2
252
                     RS SAVE_WORD_ON_STACK
253
254
  255
256
  257
  ;; Use:
                                              ;;
258
  ;;
                                              ;;
259
                        LV =3
  ;;
                                              ;;
260
                        SC LOAD_WORD_FROM_STACK
  ;;
                                              ;;
261
  ;;
262
  263
  WORD TO GET
                     K /000
264
  LOAD_WORD_FROM_STACK
                     JP /000
265
                     MM WORD_TO_GET
266
                     LD STACK_PTR
267
                     + TWO
                               ;; first word
                     + WORD_TO_GET
268
269
                     + WORD_TO_GET
                              ;; WORD_TO_GET * 2
```

```
270
                     + LOAD_CONST
                               ;;
271
                     MM LOAD_WORD_LOCAL_VAR
272
  LOAD_WORD_LOCAL_VAR
                     JP /000 ;; 8FROMPTR
273
                     RS LOAD_WORD_FROM_STACK
274
275
276
  277
  278
  279
  ;; Use:
                                              ;;
280
  ;;
                                              ;;
281
                        SC PRINT_STACK_ADDRS
  ;;
                                              ;;
282
  ;;
                                              ;;
283
  284
285
  STACK_WAS_STR K
              /5374
286
              /6163
            K
287
            K
              /6b20
288
              /0077
            K
289
              /6173
290
            K
              /3a20
291
              /0000
            K
292
293
  PRINT_STACK_ADDRS JP /000
294
              LV STACK_WAS_STR
                          ; carrega o ponteiro da string
295
              MM STRING_PTR ; copia o ponteiro para o parametro
296
              SC P STRING
                       ; roda p_string
297
              LD STACK_PTR
298
              MM TO_BE_PRINTED
299
              SC P_INT_ZERO
300
              SC P_LINE
301
              RS PRINT_STACK_ADDRS
302
303
  304
305
  306
307
  ARIT_STACK_ZERO K /0000
                    ;; 0
308
             K /0000
                    ;; 1
309
             K /0000
                    ;; 2
310
             K /0000
                    ;; 3
             K /0000
                    ;; 4
311
312
             K /0000
                    ;; 5
             K /0000
313
                    ;; 6
                    ;; 7
314
             K /0000
315
             K /0000
                    ;; 8
316
             K /0000
                    ;; 9
```

```
317
                K /0000
                        ;; 10
318
                K /0000
                        ;; 11
319
                K /0000
                        ;; 12
320
                K /0000
                        ;; 13
321
                K /0000
                        ;; 14
322
                K /0000
                        ;; 15
323
                K /0000
                        ;; 16
324
                K /0000
                        ;; 17
325
                K /0000
                        ;; 18
326
                K /0000
                        ;; 19
327
                K /0000
                        ;; 20
328
                K /0000
                        ;; 31
329
                        ;; 32
                K /0000
                        ;; 33
330
                K /0000
                K /0000
331
                        ;; 34
332
                K /0000
                        ;; 35
333
                K /0000
                        ;; 36
334
                K /0000
                        ;; 37
335
                K /0000
                        ;; 38
336
                K /0000
                        ;; 39
337
                K /0000
                        ;; 30
338
   ARIT_PTR_STACK K ARIT_STACK_ZERO
339
340
   341
   342
   343
344
   ;-----PUSH_ARITH------
345
   PUSH_ARITH
                JP /000
346
                MM TMP_1
347
                LD ARIT_PTR_STACK
348
                  TWO
349
                MM ARIT_PTR_STACK
350
                  MOVE_CONST
351
                MM OP_PUSH_ARITH
352
                LD TMP_1
353
   OP_PUSH_ARITH
                JP /000
354
                RS PUSH_ARITH
355
              -----POP_ARITH-----
   POP_ARITH
356
                JP /000
357
                LD ARIT_PTR_STACK
358
                  TWO
359
                MM ARIT_PTR_STACK
360
                  TWO
361
                  LOAD_CONST
362
                MM OP_POP_ARITH
363 OP_POP_ARITH
                JP /000
```

	RS POP_ARITH
	JP /000
	MM TMP_4
	SC POP_ARITH
	MM TMP_2
	SC POP_ARITH
	MM TMP_3
	LD TMP_2
	SC PUSH_ARITH
	LD TMP_3
	SC PUSH_ARITH
	LD TMP_4
	RS FLIP_ARITH
	SUM_ARITH
SUM_ARITH	JP /000
	SC POP_ARITH
	MM TMP_2
	SC POP_ARITH
	+ TMP_2
	SC PUSH_ARITH
	RS SUM_ARITH
SUB_ARITH	JP /000
	SC POP_ARITH
	MM TMP_2
	SC POP_ARITH
	- TMP_2
	SC PUSH_ARITH
	RS SUB_ARITH
;	DIV_ARITH
DIV_ARITH	JP /000
	SC POP_ARITH
	MM TMP_2
	SC POP_ARITH
	/ TMP_2
	SC PUSH_ARITH
	RS DIV_ARITH
	MUL_ARITH
MUL_ARITH	JP /000
	SC POP_ARITH
	MM TMP_2 SC POP_ARITH
	SI DID ADITH

411	ac Di	JSH_ARITH
411		JL_ARITH
413	ns n	JL_ARIII
414		AND_ARITH
415	, AND_ARITH JP /	
416	_	DP_ARITH
417	MM T	_
418		DP_ARITH
419		JSH_ZERO_AND_ARITH
420	LD T	
421		JSH_ZERO_AND_ARITH
422	LV /	
423		JSH_ARITH
424		ND_ARITH
425	PUSH_ZERO_AND_ARITH	<del>-</del>
426		SC PUSH_ARITH
427		RS AND_ARITH
428		_
429	;	OR_ARITH
430		JP /000
431	-	SC POP_ARITH
432	]	MM TMP_2
433	;	SC POP_ARITH
434		JZ ONE_ZERO_OR_ARITH
435	į	LV /001
436	:	SC PUSH_ARITH
437	1	RS OR_ARITH
438	ONE_ZERO_OR_ARITH	LD TMP_2
439		JZ PUSH_ZERO_OR_ARITH
440	]	LV /001
441	}	SC PUSH_ARITH
442	]	RS OR_ARITH
443	PUSH_ZERO_OR_ARITH	LV /000
444	:	SC PUSH_ARITH
445	1	RS OR_ARITH
446		
447		EQ_OPER_ARITH
448		JP /000
449		SC SUB_ARITH
450		SC POP_ARITH
451		JZ EQ_OPER_ARITH_EQUAL
452		LD ZERO
453		SC PUSH_ARITH
454		RS EQ_OPER_ARITH
455		LD ONE
456		SC PUSH_ARITH
457		RS EQ_OPER_ARITH

```
458
459
   460
   NEQ_OPER_ARITH
                   JP /000
461
                   SC EQ_OPER_ARITH
462
                   SC NOT_ARITH
463
                   RS NEQ_OPER_ARITH
464
   465
                   JP /000
466
   LT_OPER_ARITH
                                 ;; a1 < a2
467
                   SC SUB_ARITH
                   SC POP_ARITH
468
                   JN LT_OPER_ARITH_RET_ONE
469
470
                   LD ZERO
                   SC PUSH_ARITH
471
                   RS LT_OPER_ARITH
472
473
   LT_OPER_ARITH_RET_ONE LD ONE
474
                   SC PUSH_ARITH
475
                   RS LT_OPER_ARITH
476
477
   JP /000 ;; a1 >= a2
478
   GEQ_OPER_ARITH
479
                   SC LT_OPER_ARITH
480
                   SC NOT_ARITH
481
                   RS GEQ_OPER_ARITH
482
483
   ;-----GT_OPER_ARITH------
484
   GT_OPER_ARITH
                   JP /000
                           ;; a1 > a2
485
                   SC FLIP_ARITH
                   SC LT_OPER_ARITH
486
487
                   RS GT_OPER_ARITH
488
489
490
   491
   LEQ_OPER_ARITH
                   JP /000
                           ;; a1 <= a2
492
                   SC GT_OPER_ARITH
493
                   SC NOT_ARITH
494
                   RS LEQ_OPER_ARITH
495
496
   ;-----NOT_ARITH-----
497
   NOT_ARITH
                  JP /000
498
499
                  SC POP_ARITH
                  JZ PUSH_ONE_NOT_ARITH
500
501
                  LV = 0
502
                  SC PUSH_ARITH
503
                  RS NOT_ARITH
504 | PUSH_ONE_NOT_ARITH LV =1
```

```
505
                          SC PUSH_ARITH
506
                          RS NOT_ARITH
507
    ;-----DBG_ARITH-----
508
509
    DBG_ARITH
                          JP /000
510
                          MM TMP_3
511
                          SC POP_ARITH
512
                          \mathtt{MM} \mathtt{TMP}_4
                          MM TO_BE_PRINTED
513
514
                          SC P_INT_ZERO
                          SC P_LINE
515
                          LD TMP_4
516
517
                          SC PUSH_ARITH
518
                          LD ARIT_PTR_STACK
519
                          MM TO_BE_PRINTED
520
                          SC P_INT_ZERO
521
                          SC P_LINE
522
                          SC P_LINE
523
                          LD TMP_3
524
                          RS DBG_ARITH
525
526
    # START_STD_LIB_PADDING
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
    CTR
                              K = 0
542
    _KEEP_ALIVE_DBG
                              K = 0
    DBG
543
                              MM _KEEP_ALIVE_DBG
544
                              LV /003C
545
                              PD /100
546
                              LD CTR
547
                              MM TO_BE_PRINTED
548
                              SC P_INT_ZERO
549
                              LV /003E
550
                              PD /100
551
                              LV /000A
```

552	PD	/100	
553	LV	=1	
554	+	CTR	
555	мм	CTR	
556	SC	PRINT_STACK_ADDRS	
557	LD	_KEEP_ALIVE_DBG	
558	RS	DBG	
	1		

## APÊNDICE B - Biblioteca auxiliar stdio

```
1 PONEASCII
2 TO_BE_PRINTED
3 | P_STRING
4 | STRING_PTR
5 P_INT_ZERO
6 P_LINE
7 | STORE_PTR_IO
8 READ_INT
  GETS
9
10
11
12
13 & /0000
14 START_STD_LIB_PADDING K /0000
15
16 | SHIFT_BYTE
                       K /0100
17 TO_BE_PRINTED
                       K /0000
18 | TO_BE_PRINTED_TMP K /0000
19 LOAD_CONST
                      K /8000 ; instruction to load
                                ; instruction to load
20 LOADV_CONST
                       K /3000
21 MOVE_CONST
                      K /9000 ; instruction to move to memory
22 ZERO
                       K /0000
23 | TWO
                       K /0002
24 ONE
                      K /0001
25 TEN
                      K = 10
26 | STRING_PTR
                      K /0000
                                 ; ponteiro para o comeco da string
                       K /0000
27 | TMP_1
                       K /0000
28 | TMP_2
29 | TMP_3
                       K /0000
30 | TMP 4
                       K /0000
31
32
33 ; MISCELANEA:
   ;; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
35 | HIGH_V
                      JP /000
36 LOW_V
                        JP /000
37
  HIGH_LOW
                        JP /000
38
                       LD HIGH_V
39
                       MM LOW_V
                        LD LOW_V
40
```

```
41
                        * SHIFT_BYTE
42
                        / SHIFT_BYTE
43
                        MM LOW_V
44
                        LD HIGH_V
45
                        / SHIFT_BYTE
46
                        MM HIGH_V
47
                        LD LOW_V
48
49
                          SHIFT_BYTE
50
                        * SHIFT_BYTE
                        - LOW_V
51
52
                        MM LOW_V
53
                        LD ZERO
                        - LOW_V
54
                        MM LOW_V
55
56
57
                        LD HIGH_V
58
                        / SHIFT_BYTE
                        * SHIFT_BYTE
59
60
                        - HIGH_V
                       MM HIGH V
61
62
                        LD ZERO
63
                        - HIGH_V
64
                        MM HIGH_V
65
66
                        RS HIGH_LOW
67
   ;;*** P_LINE***
68
   ;; imprime uma linha nova
69
                       K /6665
                        JP /000
70
  P_LINE
                                         ; alocando para o endereo de
      retorno
71
                       LV /00A ; carregar a variavel
72
                        PD /100
                                         ; imprimir na tela
73
                        RS P_LINE
                                          ; retornar a rotina
74
75
   ; inicio da rotina
76
  PONEASCII
                       JP /000
                                         ; alocando para o endereo de
      retorno
                       LD TO_BE_PRINTED ; carregar a variavel
  PONEASCII_INIT
77
78
                        PD /100
                                          ; imprimir na tela
79
                        RS PONEASCII
                                         ; retornar a rotina
80
   ;; **** P_STRING &STRING_PTR ****
81
       Imprime a string apontada por STRING_PTR ate
82
   ;;
   ;; o caractere /000
83
84
85 P_STRING
                        JP /000
                                         ; endereco de retorno
```

```
86 | PSTRINGINIT
                         LD STRING_PTR
87
                         MM TO_BE_PRINTED_TMP
88
   LOAD_TO_BE_PRINTED LD TO_BE_PRINTED_TMP
89
                         + LOAD_CONST
90
                         MM LABELLOAD
91
   LABELLOAD
                         K /0000
92
                         JZ P_STRING_END ; se zero vamos para o final!
93
                         PD /100
94
                         LD TO_BE_PRINTED_TMP
95
                         + TWO
96
                         MM TO_BE_PRINTED_TMP
97
                         JP LOAD_TO_BE_PRINTED
                         RS P STRING
98 P STRING END
99
100 ; *** READ_INT STORE_PTR_IO ***
101
   ;; doesnt care about buffers, should have a trailing char at the end of
102 ;; stream otherwise it will just discard it..
                         JP /000
103
   STORE_PTR_IO
104
    ZERO_M_ONE
                         K /002F
105
   NINE_P_ONE
                         K /0039
106
107 LOW
                         K /0000
108 | HIGH
                         K /0000
109 | GO_IF_NUMBER
                         K /0000
110 TO_BE_TRIMMED
                         K /0000
111
   TBT_TMP
                         K /0000
112
113
   TRIM_INT
                         JP /000
114
                         LD TO_BE_TRIMMED
115
                         / SHIFT_BYTE
116
                         * SHIFT_BYTE
                         MM TBT_TMP
117
118
                         LD TO_BE_TRIMMED
119
                         - TBT TMP
120
                         MM TO_BE_TRIMMED
121
                         RS TRIM_INT
122
123
    READ_INT_WORD
                         JP /000
                         GD /000
124
125
                         MM TMP 3
                         LD TMP_3
126
127
                         / SHIFT_BYTE
128
                         MM TO_BE_TRIMMED
129
                         SC TRIM_INT
130
                         LD TO_BE_TRIMMED
131
                         MM HIGH
```

	I		1
132			
133			TMP_3
134		MM	TO_BE_TRIMMED
135		sc	TRIM_INT
136		LD	TO_BE_TRIMMED
137		MM	LOW
138		RS	READ_INT_WORD
139			
140	READ_INT	JP	/000
141		LV	=0
142		MM	TMP_4
143	READ_INT_LOOP		READ_INT_WORD
144			HIGH
145			TMP_3
146			CONT1
147			GO_IF_NUMBER
148			IF_NUMBER_CONTINUE
149	CONT1		LOW
150	CONTI		TMP_3
150 $151$			
$151 \\ 152$			READ_INT_LOOP
			GO_IF_NUMBER
153	NOT WIND TO		IF_NUMBER_CONTINUE
154	NOT_NUMBER		STORE_PTR_IO
155		+	MOVE_CONST
156			MOVE_READ_INT
157			TMP_4
158	MOVE_READ_INT		/000
159		RS	READ_INT
160			
161	IF_NUMBER_CONTINUE	LD	TMP_3
162		-	ZERO_M_ONE
163		JN	NOT_NUMBER
164		LD	NINE_P_ONE
165		-	TMP_3
166		JN	NOT_NUMBER
167			
168		LD	TMP_4
169		*	TEN
170		MM	TMP_4
171			
172			
173		LD	TMP_3
174		_	ZERO_M_ONE
175		_	ONE
176		+	TMP_4
177			TMP_4
178			-
	I		

```
179
                          LD GO_IF_NUMBER
180
                          MM END_READ_INT
181
    END_READ_INT
                          JP /000
182
183
    ;; *** GETS STORE_PTR_IO ***
184
    ;; Existe um problema de buffer aqui... nao vamos
185
    ;; trata-lo
    LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
                                  K /0021
186
187
    ARRAY_POS_BYTE JP /000
188
    GETS
                      JP /000
189
                      LD STORE_PTR_IO
190
                      MM ARRAY_POS_BYTE
191
    GETS_LOOP
                      GD /000
192
                      MM HIGH_V
193
                      SC HIGH_LOW
194
                      LD HIGH_V
195
                         LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
196
                      JN RETURN_GETS
197
                      LD ARRAY_POS_BYTE
198
                      + MOVE_CONST
199
                      MM MOVE_HIGH_V
200
                      LD HIGH_V
201
    MOVE_HIGH_V
                      JP /000
202
203
                      LD ARRAY_POS_BYTE
204
                         TWO
205
                      MM ARRAY_POS_BYTE
206
207
                      LD LOW_V
208
                         LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
209
                      JN RETURN_GETS
210
                      LD ARRAY_POS_BYTE
211
                         MOVE_CONST
212
                      MM MOVE_LOW_V
213
                      LD LOW V
                      JP /000
214
    MOVE_LOW_V
215
216
                      LD ARRAY_POS_BYTE
217
                         TWO
                      MM ARRAY_POS_BYTE
218
219
220
                      JP GETS_LOOP
221
222
    RETURN_GETS
                      LD ARRAY_POS_BYTE
223
                         MOVE_CONST
224
                      MM MOVE_ZERO
225
                      LV = 000
```

```
226
    MOVE_ZERO
                    JP /000
227
228
                     LD ARRAY_POS_BYTE
229
                        TWO
230
                     MM ARRAY_POS_BYTE
231
                     RS GETS
232
233
234
    ;; *** P_INT_ZERO TO_BE_PRINTED ***
235
       Imprime um inteiro (com zeros a esquerda)
    ;;
236
    ;; ex:
       INT_2 K =345
237
    ;;
238
              LD INT 2
    ;;
239
              MM TO_BE_PRINTED
    ;;
              SC P_INT_ZERO
240
    ;;
241
    ;; imprime 00345
242
    ;;
243
    ;;
244
    ;; Esta funcao esta com o loop inline
245
    ;; sendo simples e robusta
246
247 | P_INT_ZERO
                          JP /000
248
   P_INT_INIT
                          JP P_INT_REAL_INIT
249 ZERO_BASE
                         K /30
250
    ;; bases para a conversao:
251 | INT_POT_1
                         K = 10000
252 | INT_POT_2
                         K = 1000
253
    INT_POT_3
                         K = 100
254
   INT_POT_4
                         K =10
255
    INT_POT_5
                          K = 1
256
    P_INT_REAL_INIT
                         LD TO_BE_PRINTED ;; PRIMEIRO CHAR
257
                         MM TMP_1
258
                          / INT_POT_1
259
                          + ZERO_BASE
260
                         PD /100
                                                        ;; imprime
261
                          LD TMP_1
262
                            INT_POT_1
263
                            INT_POT_1
264
                          MM TMP_2
265
                          LD TMP_1
266
                          - TMP 2
267
                          MM TMP_1
268
                          / INT_POT_2
                                                       ;; segundo char
269
                          + ZERO_BASE
270
                         PD /100
                                                        ;; imprime
271
                         LD TMP_1
272
                             INT_POT_2
```

```
273
                              INT_POT_2
274
                           MM TMP_2
275
                           LD TMP_1
276
                              TMP_2
277
                           MM TMP_1
                                                         ;; terceiro char
278
                             INT_POT_3
279
                           + ZERO_BASE
280
                           PD /100
                                                          ;; imprime
281
                           LD TMP_1
282
                             INT_POT_3
283
                              INT_POT_3
284
                           MM TMP_2
285
                           LD TMP 1
286
                              TMP_2
287
                           MM TMP_1
288
                             INT_POT_4
                                                          ;; quarto char
289
                           + ZERO_BASE
290
                           PD /100
                                                          ;; imprime
291
                           LD TMP_1
292
                              INT_POT_4
293
                             INT_POT_4
294
                           MM TMP_2
295
                           LD TMP_1
296
                             TMP_2
297
                           MM TMP_1
298
                             INT_POT_5
                                                         ;; quinto char
299
                             ZERO_BASE
300
                           PD /100
                                                          ;; imprime
301
                           LD TMP_1
302
                              INT_POT_5
303
                             INT_POT_5
304
                           MM TMP_2
305
                           LD TMP_1
306
                              TMP_2
307
                          MM TMP_1
308
                           RS P_INT_ZERO
309
310
    # START_STD_LIB_PADDING
```