Relatório de Compiladores Quinta Etapa Tradução dos Comandos Linguagem de programação <u>CZAR</u>

Texto apresentado à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo como requisito para a aprovação na disciplina Linguagens e Compiladores no quinto módulo acadêmico do curso de graduação em Engenharia de Computação, junto ao Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais (PCS).

Universidade de São Paulo Escola Politécnica

Engenharia de Computação - Curso Cooperativo

Professor: Ricardo Luis de Azevedo da Rocha

São Paulo 2013

Sumário

	Sumario	2
1	Introdução	3
2	Tradução de estruturas de controle de fluxo	4
2.1	Estrutura de controle de fluxo: IF	4
2.2	Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE	4
2.3	Estrutura de controle de fluxo: WHILE	5
3	Tradução de comandos imperativos	6
3.1	Atribuição de valor	6
3.2	Comando de leitura	6
3.3	Comando de impressão	6
3.4	Definição e chamada de subrotinas	6
4	Cálculo de expressões aritméticas e booleanas	8
5	Arrays e Structs	10
6	Exemplo de programa traduzido	13
6.1	Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível	13
6.2	Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina	13
6.3	Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN	16
	Referências	19
	Apêndices	20
	APÊNDICE A – Biblioteca auxiliar std	21
	ADÊNDICE P. Pibliotoco auviliar etdio	2/

1 Introdução

Este projeto tem como objetivo a construção de um compilador de um só passo, dirigido por sintaxe, com analisador e reconhecedor sintático baseado em autômato de pilha estruturado.

Em um primeiro momento, foi definida uma linguagem de programação e identificados os tipos de átomos. Para cada átomo foi escrito uma gramática linear representativa da sua lei de formação e um reconhecedor para o átomo. Desse modo, as gramáticas assim escritas foram unidas e convertidas em um autômato finito, o qual foi transformado em um transdutor e implementado como sub-rotina, dando origem ao analisador léxico propriamente dito. Também foi criada uma função principal para chamar o analisador léxico e possibilitar o seu teste.

Durante a segunda etapa, a sintaxe da linguagem, denonimada por nós de CZAR, foi definida formalmente a partir de uma definição informal e de exemplos de programas que criamos, misturando palavras-chave e conceitos de diferentes linguagens de programação. As três principais definições foram escritas na notação BNF¹, Wirth² e com diagramas de sintaxe.

Na terceira etapa, implementamos o módulo referente à parte sintática para a nossa linguagem. O analisador sintático construído obtém uma cadeia de *tokens* proveniente do analisador léxico, e verifica se a mesma pode ser gerada pela gramática da linguagem e, com isso, constrói a árvore sintática (ALFRED; SETHI; JEFFREY, 1986).

Para a quarta entrega, focamos no ambiente de execução. O compilador por nós criado terá como linguagem de saída um programa que será executado na máquina virtual conhecida como Máquina de von Neumann (MVN).

Para a entrega atual, buscamos completar a especificação do código gerado pelo compilador e das rotinas do ambiente de execução da nossa linguagem de alto nível, a CZAR.

Como material de consulta, além de sites sobre o assunto e das aulas ministradas, foi utilizado o livro indicado pelo professor no começo das aulas (NETO, 1987), para pesquisa de conceitos e possíveis implementações.

O documento apresenta a seguir o que foi solicitado na quinta etapa.

¹ Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Backus_Naur_Form

² Ver http://en.wikipedia.org/wiki/Wirth syntax notation

2 Tradução de estruturas de controle de fluxo

Será apresentado nas próximas seções, as traduções das estruturas de controle de fluxo que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre elas as estruturas if, if-else e while.

Cabe ressaltar que foram utilizadas simbologias nas traduções que serão substituídas pelo compilador no momento da geração de código. Uma dessas marcações é os dois pontos no começo de uma linha que significa que os comandos devem ser colocados no início do código gerado. Outra simbologia criada é da forma XN, onde X representa uma letra maiúscula qualquer e N é o índice da instância dentro do tipo de marcação X. As opções para X são as seguintes:

- {CO}, {C1}, ...: Conjunto de comandos
- {R0}, {R1}, ...: Referência
- {L0}, {L1}, ...: Label ou rótulo de uma instrução criados e exportados pelo código

Há também a marcação {N}, utilizada para denotar que a primeira instrução do código subsequente ao comando atual deve ser adicionada no lugar da marcação. Estamos considerando substituir sempre a marcação {N} por uma instrução simples que só sirva para simplificar, como por exemplo somar zero ao acumulador.

Conceitos da pilha aritmética são utilizados para o cálculo de expressões booleanas, no chapter 4 explicações mais detalhadas são apresentadas.

2.1 Estrutura de controle de fluxo: IF

```
1 {CO} # calculo da expressao booleana
2 SC POP_ARITH
3 JZ {LO} # se O, entao pula para LO (else)
4 {C1} # codigo if, C pode ser nulo ou mais
5 {LO} {N} # N executa somente a expansao
```

2.2 Estrutura de controle de fluxo: IF-ELSE

```
1
            {CO}
                                     # calculo da expressao booleana
2
            SC POP_ARITH
3
            JZ {LO}
                                     # se 0, entao pula para LO (else)
            {CO}
                                     # codigo if, C pode ser nulo ou mais
4
               coisas
            JP {L1}
                                     # codigo fim, pula para fim
5
6
  {LO}
            {C2}
                                     # codigo else
  {L1}
            {N}
                                     {\tt \#} N executa somente a expansao
```

2.3 Estrutura de controle de fluxo: WHILE

```
{LO}
                                     # STUB para facilitar criacao de codigo
            + ZERO
1
2
            {CO}
                                     # calculo da expressao boleana
3
            SC POP_ARITH
            JZ {LO}
4
            {C1}
5
                                     # corpo do while
  {LO}
            \{N\}
```

3 Tradução de comandos imperativos

Esse capítulo explica as traduções dos comandos imperativos que constam na nossa linguagem e foram solicitadas para essa entrega, entre os quais os comandos de atribuição de valor, leitura da entrada padrão, impressão na saída padrão e chamada de subrotinas, associado à definicão de novas subrotinas. As mesmas definições das marcações explicadas no Capítulo 2 são válidas para as traduções a seguir.

3.1 Atribuição de valor

```
1 LD {RO}
2 MM {R1}
```

3.2 Comando de leitura

3.3 Comando de impressão

3.4 Definição e chamada de subrotinas

No caso da definição de subrotinas, a tradução fica a seguinte:

```
PUSH_CALL
1
                                       <
2
             POP_CALL
                                       <
             LOAD_WORD_FROM_STACK
3
  :
                                       <
             SAVE_WORD_ON_STACK
4
                                       <
             WORD_TO_BE_SAVED
5
                                       <
6
```

```
7
             {CO}
                                      # dados da funcao
             {C1}
8
                                        constante com o numero de dados da
9
                                          funcao em nibbles
10
   {LO}
             JP /000
                                      # label funcao
             LV {LO}
11
12
             SC PUSH_CALL
13
             {C2}
14
             LV {LO}
             SC POP_CALL
15
16
             RS {LO}
```

Vale salientar que as funcoes que tratam a pilha de registro de ativação foram modificadas completamente para integração mais transparente na implementação da função.

Já quando é identificada a chamada de uma subrotina já declarada, a seguinte tradução é utilizada:

```
1 {CO} # Copia dados para os argumentos
2 # da funcao
3 SC {RO}
```

4 Cálculo de expressões aritméticas e booleanas

Além do que foi solicitado como obrigatório para essa entrega, pensamos ser importante definir a forma como fizemos a implementação do cálculo de expressões para a geração de código de saída.

Como o professor Ricardo Rocha nos explicou, a MVN não tem uma implementação real de pilha, porém consegue simular a existência de uma pilha com o uso de indirecionamentos que definem cada uma das operações da pilha, como *push* e *pop*. Baseado nesse conceito de código alinhavado, definimos diversas funções auxiliares que realizam operações simples de forma independente. Essas funções nos permitiram realizar o cálculo de expressões de maneira mais clara e com menos erros.

Para explicar de forma mais detalhada o processo utilizado para calcular as expressões, vamos supor que lemos uma expressão 1 + 2 * 3. A gramática que já implementamos nas etapas anteriores cria uma árvore que já considera a ordem de prioridade das operações, fazendo com que a multiplicação ocorra antes da soma. Para esse caso, o código de máquina deve primeiro empilhar o 1, em seguida o 2 e depois o 3. Ao notar que uma operação de multiplicação foi finalizada, ele retira da pilha dois operandos, no caso o 2 e o 3, realizando a multiplicação e retornando a pilha o resultado da operação, no caso 6. Em seguida, é efetuada a operação de soma com os dois operandos que estão na pilha, o 1 e o 6, adicionando novamente o resultado, 7, na pilha.




Figura 1 – Árvore da expressão e operações resultantes na pilha.

O mesmo tipo de lógica foi implementado também para operadores booleanos e

permite a geração de código de forma mais simples, visto que já desenvolvemos funções auxiliares para essas operações.

Apresentamos abaixo as operações principais da pilha aritmética. Todas as outras operações da pilha se encontram no arquivo std.asm no final do arquivo.

```
;-----PUSH ARITH-----
2
  PUSH_ARITH
               JP /000
3
               MM TMP_1
                LD ARIT_PTR_STACK
4
                  TWO
5
6
               MM ARIT_PTR_STACK
7
                  MOVE_CONST
8
               MM OP_PUSH_ARITH
9
               LD TMP_1
  OP_PUSH_ARITH
               JP /000
10
11
               RS PUSH_ARITH
12
  ;-----POP ARITH-----
13
  POP_ARITH
               JP /000
14
               LD ARIT_PTR_STACK
15
                  TWO
16
               MM ARIT_PTR_STACK
                  TWO
17
18
                  LOAD_CONST
               MM OP_POP_ARITH
19
  OP_POP_ARITH
               JP /000
20
21
               RS POP_ARITH
22
  ;-----SUM_ARITH-----
23
  SUM_ARITH
               JP /000
               SC POP_ARITH
24
25
               MM TMP_2
26
                SC POP_ARITH
27
                  TMP_2
28
               SC PUSH_ARITH
29
               RS SUM_ARITH
30
  ;-----mul_ARITH-----
31
  MUL ARITH
               JP /000
32
               SC POP_ARITH
33
               MM TMP_2
34
               SC POP_ARITH
35
                  TMP_2
36
               SC PUSH_ARITH
37
               RS MUL_ARITH
```

5 Arrays e Structs

Em CZAR **não** existem Arrays de tamanho dinâmico e sua criação está limitada à declaração. Sendo assim, suas dimensões internas são conhecidas pelo compilador a todo momento e seu cálculo de posição é facilitado e feito em tempo de compilação.

```
int i;
1
2
3
4
   * Array int[4][3][2]:
5
     Γ
6
7
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
8
9
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]],
         [[0, 0], [0, 0], [0, 0]]
10
11
   * 7
12
13
   * Preenchendo com:
14
     -----
15
   * decl int i;
16
   * decl int j;
17
   * decl int k;
18
     decl int l;
19
   * set i = 0;
20
   * set j = 0;
   * while (j < 4) {
21
        set k = 0;
22
23
        while (k < 3) {
24
          set l = 0;
25
          while (l < 2) {
26
            set array_ex[j][k][l] = i;
27
            set i = i + 1;
28
            set l = l + 1;
29
          }
30
          set k = k + 1;
31
32
        set j = j + 1;
33
34
35
     Temos:
36
37
     Γ
         [[0, 1], [2, 3], [4, 5]],
38
39
         [[6, 7], [8, 9], [10, 11]],
```

```
40
         [[12, 13], [14, 15], [16, 17]],
41
         [[18, 19], [20, 21], [22, 23]]
42
   * ]
43
   * ou:
44
45
   * [
        0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
46
47
        10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
        19, 20, 21, 22, 23
48
49
50
51
52
53
54
   */
   acc = acumulado[n_dimensoes - 1] = 1; // maybe long 1L
55
   for (i = n_dimensoes-2; i >= 0; i--) {
56
57
      acc = acumulado[i+1] = dimensoes[i+1] * acc;
   }
58
59
       acumulado = [6, 2, 1];
60
61
   */
   for (i = 0; i < n_dimensoes; i++) {</pre>
62
63
        acumulado[i] = acumulado[i] * size_cell; // celulas podem ter
                                                     // tamanho variavel
64
65
66
   for (i = 0; i < n_dimensoes; i++) {</pre>
67
        fprints(str, "_{\sqcup}LV_{\sqcup}=\%d_{\sqcup}", acumulado[i]);
        cpy_to_lines_of_code(str);
68
69
        fprints(str, "\_*\_ARR_DIM_%d", acumulado[i]);
70
        cpy_to_lines_of_code(str);
71
        fprints(str, "_+__ADDRS_ACCUMULATOR");
72
        cpy_to_lines_of_code(str);
73
        fprints(str, "_MM_ADDRS_ACCUMULATOR");
74
        cpy_to_lines_of_code(str);
75
   }
```

O cálculo de structs é resolvido em tempo de compilação. Uma vez que o tamanho de cada parte da estrutura é conhecida em tempo de compilação, é possível se fazer toda a aritmética de acesso via programação em C.

```
6          return sum_up_to_ptr;
7    }
```

6 Exemplo de programa traduzido

A fim de demonstrar tudo o que foi pensado como a maneira de traduzir os comandos de alto nível da nossa linguagem CZAR, nós traduzimos um programa simples de fatorial que permite visualizar e testar a nossa tradução.

Para isso, apresentamos o exemplo de programa escrito em três diferentes linguagens: (i) na nossa linguagem de alto nível CZAR; (ii) tradução para linguagem de máquina, utilizando as bibliotecas complementares std e stdio; (iii) tradução para linguagem de saída MVN.

Adicionamos as bibliotecas *std* e *stdio* como apêndices (ver Apêndice A e B) desse documento para consulta sobre o que já foi efetivamente desenvolvido.

6.1 Exemplo de programa fatorial na linguagem de alto nível

```
const int fat 10 rec = 6;
2
   decl int retorno;
3
4
   meth
5
6
   int fatorial_recursivo(int n) {
7
       decl int retorno = 1;
8
       if (n >= 1) {
            set retorno = n * call fatorial_recursivo (n - 1);
9
10
11
       return retorno;
   }
12
13
14
   main () {
       set retorno = call fatorial_recursivo(fat_10_rec);
15
       call io_print_int(retorno);
16
   }
17
```

6.2 Tradução do programa fatorial para linguagem de máquina

```
      1
      P_STRING
      <</td>

      2
      STRING_PTR
      <</td>

      3
      P_INT_ZERO
      <</td>

      4
      TO_BE_PRINTED
      <</td>

      5
      P_LINE
      <</td>

      6
      PUSH_CALL
      <</td>
```

```
7 | PRINT_STACK_ADDRS
                             <
 8 POP_CALL
                             <
9 READ_INT
10 | STORE_PTR
                             <
11 GETS
                             <
12 | STORE_PTR_IO
13 WORD_TO_BE_SAVED
                             <
14 | SAVE_WORD_ON_STACK
                             <
15 | LOAD_WORD_FROM_STACK
                             <
16 ORIGIN_PTR
17 | POP_CALL_FCT
                             <
18 | PUSH_ARITH
                             <
19 POP ARITH
                             <
20 | SUM_ARITH
                             <
21 SUB_ARITH
                             <
22 DIV_ARITH
                             <
23 | MUL_ARITH
24 AND_ARITH
                             <
25 OR_ARITH
                             <
26 | NOT_ARITH
27 | GEQ_OPER_ARITH
                             <
28 LEQ_OPER_ARITH
                             <
29 DBG
30 0 /0000
31 | CZAR_INICIO_CODE
                            JP CZAR_INICIO
32 | CZAR_STUB
                            K = 1
33
34
35 | CONST_VAR_O
                            K =6 ; const int fat_10_rec = 6;
36 | GLOBAL_VAR_O
                            K =0 ; decl int retorno;
37
   _CONST_NUM_1
                            K = 0001
38
39 | FUNCTION_O_RETURN
                            K = 0; int
40 | FUNCTION_O_ARG_O
                            K = 0; int n
41 | FUNCTION_O_TMP_O
                            K =0 ; function return
42
   FUNCTION_O_LOCAL_VAR_O K =0 ; decl int retorno = 1;
43
                                   ; int fatorial_recursivo(int n) {
                            K = 4
44
   FUNCTION_O
                            JP /000 ;
45
                            LV FUNCTION_O
46
                            SC PUSH_CALL
47
48
                            LV = 1
                                                      ; retorno = 1;
                            MM WORD_TO_BE_SAVED
49
                            LV =3
                                                      ; FUNCTION_O_LOCAL_VAR_O
50
51
                            SC SAVE_WORD_ON_STACK
52
                            ;; (n >= 1)
                            LV =2
                                                      ; FUNCTION_O_ARG_O
53
```

```
54
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
55
                           SC PUSH_ARITH
56
                          LD _CONST_NUM_1
57
                           SC PUSH_ARITH
58
                           SC GEQ_OPER_ARITH
59
                           SC POP_ARITH
60
                           JZ FUNCTION_O_LABEL_O
61
62
                          LV = 2
63
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
                           SC PUSH_ARITH
64
65
                          LD _CONST_NUM_1
66
                          SC PUSH ARITH
67
                           SC SUB_ARITH
                           SC POP_ARITH
68
69
70
                          MM FUNCTION_O_ARG_O
71
                          SC FUNCTION_O
                                                  ; call
                              fatorial_recursivo (n - 1);
72
                           LD FUNCTION_O_RETURN
73
                          MM WORD_TO_BE_SAVED
74
                          LV = 1
                          SC SAVE_WORD_ON_STACK
75
76
                          LV = 2
77
                                                  ; n * call
                              fatorial_recursivo (n - 1);
78
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
79
                           SC PUSH_ARITH
                          LV =1
80
81
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
82
                           SC PUSH_ARITH
83
                          SC MUL_ARITH
84
85
                           SC POP_ARITH ; set retorno = *
86
                          MM WORD_TO_BE_SAVED
87
                          LV =3
                           SC SAVE_WORD_ON_STACK
88
89
   FUNCTION_O_LABEL_O
                          * CZAR_STUB
90
                          LV =3
91
                           SC LOAD_WORD_FROM_STACK
92
                           SC PUSH ARITH
                           SC POP_ARITH
93
94
                          MM FUNCTION_O_RETURN
95
                          LV FUNCTION_O
                          SC POP_CALL ;; trickery!
96
97
                          RS FUNCTION_0 ; return retorno;
```

```
99
    CZAR_INICIO
                              * CZAR_STUB ;; stub instruction
100
                              LD CONST_VAR_O
101
                              MM FUNCTION_O_ARG_O
102
                              SC FUNCTION_0
                                                    ;; depois chama..
103
                              LD FUNCTION_O_RETURN
104
                              MM GLOBAL_VAR_O
                              LD GLOBAL_VAR_O
105
106
                              MM TO_BE_PRINTED
107
                              SC P_INT_ZERO
108
                              HM /00
    FIM
109
    # CZAR_INICIO_CODE
```

6.3 Tradução do programa fatorial para linguagem de saída MVN

```
4000 0000 ; "P_STRING <"
   4001 0000 ; "STRING_PTR < "
   4002 0000 ; "P_INT_ZERO <"
3
   4003 0000 ; "TO_BE_PRINTED <"
4
   4004 0000 ; "P_LINE <"
   4005 0000 ; "PUSH_CALL <"
6
7
   4006 0000 ; "PRINT_STACK_ADDRS <"
   4007 0000 ; "POP_CALL <"
   4008 0000 ; "READ_INT <"
9
   4009 0000 ; "STORE_PTR <"
10
   4010 0000 ; "GETS <"
11
   4011 0000 ; "STORE_PTR_IO <"
12
   4012 0000 ; "WORD_TO_BE_SAVED <"
   4013 0000 ; "SAVE_WORD_ON_STACK <"
   4014 0000 ; "LOAD_WORD_FROM_STACK <"
15
   4015 0000 ; "ORIGIN_PTR < "
17
   4016 0000 ; "POP_CALL_FCT <"
18
   4017 0000 ; "PUSH_ARITH <"
   4018 0000 ; "POP_ARITH <"
   4019 0000 ; "SUM_ARITH <"
20
21
   4020 0000 ; "SUB_ARITH <"
22
  4021 0000 ; "DIV_ARITH <"
   4022 0000 ; "MUL_ARITH <"
24
  4023 0000 ; "AND_ARITH <"
25
   4024 0000 ; "OR_ARITH <"
   4025 0000 ; "NOT_ARITH <"
   4026 0000 ; "GEQ_OPER_ARITH <"
27
28
   4027 0000 ; "LEQ_OPER_ARITH <"
   4028 0000 ; "DBG<"
29
30
   0000 0074
31
   0002 0001
32 0004 0006
```

33	0006	0000
34	0008	0001
35	000a	0000
36	000c	0000
37	000e	0000
38	0010	0000
39	0012	0004
40	0014	0000
41	0016	3014
42	5018	a005
43	001a	3001
44	501c	9012
45	001e	3003
46	5020	a013
47	0022	3002
48	5024	a014
49	5026	a017
50	0028	8008
51	502a	a017
52	502c	a026
53	502e	a018
54	0030	1062
55	0032	3002
56	5034	a014
57	5036	a017
58	0038	8008
59	503a	a017
60	503c	a020
61	503e	a018
62	0040	900c
63	0042	a014
64	0044	800a
65	5046	9012
66	0048	3001
67	504a	a013
68	004c	3002
69 70	504e 5050	a014 a017
70 71	0052	3001
72	5054	a014
73	5054	a014
74	5058	a017
7 5	505a	a018
76	505c	9012
77	005e	3003
78	5060	a013

79 0062 6002

```
80 0064 3003
81
   5066 a014
82
   5068 a017
83
   506a a018
84
   006c 900a
   006e 3014
85
86
   5070 a007
87
   0072 b014
88
   0074 6002
89
   0076 8004
90
   0078 900c
91
   007a 3666
92
   007c a014
93
   007e 800a
94
   0080 9006
95
   0082 8006
96
   5084 9003
97 | 5086 a002
98
   0088 c000
```

Referências

ALFRED, V.; SETHI, R.; JEFFREY, D. Compilers: principles, techniques and tools. [S.l.]: Addison-Wesley, 1986.

NETO, J. J. Introdução à Compilação. [S.l.]: LTC, 1987. (ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO).



APÊNDICE A – Biblioteca auxiliar std

```
; Biblioteca de ambiente
  |; ==========
3 |; exports
4 DBG
5 | PUSH_CALL
6 POP_CALL
7
  SAVE_WORD_ON_STACK
8 LOAD_WORD_FROM_STACK
9 WORD_TO_SAVE
10 ORIGIN_PTR
11 | GET_WORD_LOCAL_VAR
12 WORD_TO_GET
13 | STORE_PTR
14 | PRINT_STACK_ADDRS
15 | POP_CALL_FCT
16 WORD_TO_BE_SAVED
17 ;; ARITH:
18 PUSH_ARITH
19 POP_ARITH
20 | SUM_ARITH
21 | SUB_ARITH
22 DIV_ARITH
23 | MUL_ARITH
24 AND_ARITH
25 OR_ARITH
26 | NOT_ARITH
27 | EQ_OPER_ARITH
28 NEQ_OPER_ARITH
29 LT_OPER_ARITH
30 | GEQ_OPER_ARITH
                            >
31 | GT_OPER_ARITH
32 | LEQ_OPER_ARITH
33 |;; imports
34 READ_INT
                             <
35 PONEASCII
36 TO_BE_PRINTED
                             <
37 | P_STRING
                             <
38 | STRING_PTR
39 | P_INT_ZERO
                             <
40 | P_LINE
                             <
41 | STORE_PTR_IO
42 | ; relocavel
43 & /0000
```

```
44 START_STD_LIB_PADDING K /0000
45 ; alocando para K
46 | SHIFT_BYTE
                  K /0100
47 LOAD_CONST
                 K /8000 ; instruction to load
48 | LOADV_CONST
                 K /3000 ; instruction to load
49 MOVE_CONST
                  K /9000 ; instruction to move to memory
50 ZERO
                 K /0000
51 ONE
                  K /0001
52 TWO
                  K /0002
53 ;; *Registers
54 | TMP_1
                  K /0000
55 TMP_2
                  K /0000
56 TMP 3
                  K /0000
  TMP_4
                  K /0000
57
58 ;; VARIAVEIS GLOBAIS
59
  ;; comeco da pilha = FFF
  ;; tamanho da pilha = 2FF
61 | ;; | ptr to old_stack_head | \__ STACK_PTR
62
  savedregist
63
  ;;
              . . .
64 ;;
           local var
65 ;;
  ;; |
66
          temporaries
67 ;;
          parameters
68 | ; ; | |
          ref parameters
                            ____ OLD STACK_PTR
69 ;;
          returnaddrs
70 | ; ;
                          | / (STACK_PTR points here)
                 K /OFFE
71 STACK_PTR
72
73 ;; FIM VARIAVEIS GLOBAIS
74
75 | ;; **** P_LINE ****
76
  ;; imprime uma linha
77
  ;;
78
79
  COUNT_IS_STR
                K /436f
80
                K /756e
81
                K /7465
82
                K /7220
83
                K /6973
84
                K /3a00
                K /0000
85
86
87
  89
  90 | HIGH_V
                  JP /000
```

```
91
   LOW_V
                    JP /000
92
   ;; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
93
   HIGH_LOW
                    JP /000
94
                    LD HIGH_V
                    MM LOW_V
95
96
                    LD LOW_V
97
                       SHIFT_BYTE
98
                       SHIFT_BYTE
99
                    MM LOW_V
100
                    LD HIGH_V
101
                       SHIFT_BYTE
102
                    MM HIGH_V
103
104
                    LD LOW_V
105
                       SHIFT_BYTE
106
                       SHIFT_BYTE
107
                       LOW_V
108
                    MM LOW_V
109
                    LD ZERO
110
                       LOW_V
111
                    MM LOW_V
112
113
                    LD HIGH_V
114
                       SHIFT_BYTE
115
                       SHIFT_BYTE
116
                      HIGH_V
117
                    MM HIGH V
118
                    LD ZERO
119
                       HIGH_V
120
                    MM HIGH_V
121
                    RS HIGH_LOW
122
123
        Empilha um espaco de memoria
124
   ;; para a pilha.
125
126
      PUSH_CALL
   ;;
127
      CALLEE_FCT
   ;;
128
        POP_CALL
   ;;
129
   FUNCTION_BEING_CALLED
                               K /000
   SIZE_OF_CONTEXT
130
                                 /000
131
   132
   133
   134
   ;; Use:
                                   this must be here -|
                                                            ;;
135
                               [CONTEXT HERE]
                                                    ;;
                                                            ;;
136
                               K =<size of context> <-|</pre>
   ;;
                                                            ;;
137
   ;; FUNCTION_EX
                               JP /000
                                                            ;;
```

138	; ;	τv	FUNCTION_EX	;;
139	;;		PUSH_CALL	;;
140	;;		_	;;
141				
142	PUSH_CALL		/000	
143		MM	FUNCTION_BEING_CALLED	
144		-	TWO	
145		+	LOAD_CONST	
146		MM	LOAD_SIZE_OF_CONTEXT	
147	LOAD_SIZE_OF_CONTEXT	JP	/000	
148		MM	SIZE_OF_CONTEXT	
149		LD	<pre>FUNCTION_BEING_CALLED ;; Will the</pre>	ll copy
150			;; ret	turn
			ado	dress
151		+	LOAD_CONST ;; TODO VERIFY THING RIGHT HERE	7 THIS
152		MM	LOAD_PUSH_CALL ;; WE MAY NEED UP 2 IN ORDER TO JUMP	TO SUM
153			;; OVER SOME I	INSTR
154		LD	STACK_PTR	
155		-	TWO	
156		+	MOVE_CONST	
157			MOVE_PUSH_CALL	
158	LOAD_PUSH_CALL		/000	
159	MOVE_PUSH_CALL		/000	
160			STACK_PTR	
		_		
		_		
		MM		
166			TMP_1	
167		+	MOVE_CONST	
168		MM	MRKR_PC_SAVE_HEAD	
169		LD	STACK_PTR	
170	MRKR_PC_SAVE_HEAD		/000	
171			TMP_1	
		*		
		MM	SIZE_UF_CUNTEXT	
	TTER AND CODY CONTEXT	חז	SIZE OF CONTEXT	
	TIBE AND COLL CONTENT			
180				
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178	MRKR_PC_SAVE_HEAD ITER_AND_COPY_CONTEXT	LD + MM LD JP LD MM LD * MM LD tD tD JZ	MOVE_CONST MRKR_PC_SAVE_HEAD STACK_PTR /000	

```
181
                                TWO
182
                                SIZE_OF_CONTEXT
183
                             + LOAD_CONST
184
                             MM LOAD_VAR_PUSH_CALL
185
                             LD STACK_PTR
186
                             ; + TWO
187
                             + SIZE_OF_CONTEXT
188
                             + MOVE_CONST
189
                             MM MOVE_VAR_PUSH_CALL
190
   LOAD_VAR_PUSH_CALL
                             JP /000
191
   MOVE_VAR_PUSH_CALL
                             JP /000
192
                             LD SIZE_OF_CONTEXT
193
                             - TWO
194
                             MM SIZE_OF_CONTEXT
195
196
                             JP ITER_AND_COPY_CONTEXT
197
   NO_MORE_CONTEXT_COPIES
                             * ONE
198
                             RS PUSH CALL
199
200
   201
   202
   203
   ;; Use:
                                                         ;;
204
   ;;
                                                         ;;
205
                             LV FCT_EXAMPLE
   ;;
                                                         ;;
206
                             SC POP_CALL
   ;;
                                                         ;;
207
                             RS FCT EXAMPLE
   ;;
                                                         ;;
208
   209
   POP_CALL_FCT
                             K /0000
210
   POP_CALL
                             JP /000 ; retorno
211
                             MM POP_CALL_FCT
212
                             LD STACK PTR
213
                             + LOAD_CONST
214
                             MM MRKR_PC_LOAD_HEAD
215
   MRKR_PC_LOAD_HEAD
                             JP /000
216
                             MM STACK_PTR
217
                             LD STACK_PTR
218
                             - TWO
219
                             + LOAD_CONST
220
                             MM LOAD_RETURN_ADDRS_2
221
                             LD POP CALL FCT
                             + MOVE_CONST
222
223
                             MM MOVE_RETURN_ADDRS_2
                             JP /000
224 LOAD_RETURN_ADDRS_2
                             JP /000 ;; engana a funcao para ela
225
   MOVE_RETURN_ADDRS_2
     pensar que ela
```

```
226
                              ;; tem que retornar para esse
                                valor
227
                        RS POP_CALL
228
229
  230
  231
  232
  ;; Use:
                                              ;;
233
  ;;
                                              ;;
234
                        LD VERY_IMPORTANT_VAR
  ;;
                                              ;;
235
                        MM WORD_TO_BE_SAVED
  ;;
                                              ;;
236
                        LV =3
  ;;
                                              ;;
237
                        SC SAVE_WORD_ON_STACK
  ;;
                                              ;;
238
  239
240
  WORD_NUMBER_TO_SAVE
                     K /000
241
  WORD_TO_BE_SAVED
                     K /000
242
  SAVE_WORD_ON_STACK
                     K /000
243
                     MM WORD_NUMBER_TO_SAVE
244
                     LD STACK_PTR
                     + TWO
245
                               ;; first word
                     + WORD_NUMBER_TO_SAVE
246
                     + WORD_NUMBER_TO_SAVE
247
248
                     + MOVE_CONST
249
                     MM MOVE_WORD_LOCAL_VAR_2
250
                     LD WORD_TO_BE_SAVED
251
  MOVE_WORD_LOCAL_VAR_2
                     JP /000 ;; 9TOPTR
                     RS SAVE_WORD_ON_STACK
252
253
254
  255
256
  257
  ;; Use:
                                              ;;
258
  ;;
                                              ;;
                        . . .
259
                        LV = 3
  ;;
                                              ;;
260
                        SC LOAD_WORD_FROM_STACK
  ;;
                                              ;;
261
262
  K /000
263
  WORD_TO_GET
  LOAD_WORD_FROM_STACK
                     JP /000
264
265
                     MM WORD_TO_GET
266
                     LD STACK_PTR
267
                     + TWO
                               ;; first word
268
                     + WORD_TO_GET
269
                     + WORD_TO_GET
                               ;; WORD_TO_GET * 2
270
                     + LOAD_CONST
                               ;;
                     MM LOAD_WORD_LOCAL_VAR
271
```

```
272
  LOAD_WORD_LOCAL_VAR
                     JP /000 ;; 8FROMPTR
273
                     RS LOAD_WORD_FROM_STACK
274
275
276
  277
  278
  279
  ;; Use:
                                              ;;
280
  ;;
                                              ;;
281
                        SC PRINT_STACK_ADDRS
  ;;
                                              ;;
282
  ;;
                                              ;;
283
  284
285
  STACK_WAS_STR K
              /5374
286
              /6163
            K
287
              /6b20
            K
288
              /0077
            K
289
              /6173
            K
290
            K
              /3a20
291
              /0000
292
293
  PRINT_STACK_ADDRS JP /000
294
              LV STACK_WAS_STR
                          ; carrega o ponteiro da string
295
              MM STRING_PTR ; copia o ponteiro para o parametro
296
              SC P_STRING
                        ; roda p_string
297
              LD STACK_PTR
298
              MM TO_BE_PRINTED
299
              SC P_INT_ZERO
300
              SC P_LINE
301
              RS PRINT_STACK_ADDRS
302
303
  304
  305
  306
307
  ARIT_STACK_ZERO K /0000
                    ;; 0
308
             K /0000
                    ;; 1
309
             K /0000
                    ;; 2
310
             K /0000
                    ;; 3
311
             K /0000
                    ;; 4
312
             K /0000
                    ;; 5
             K /0000
313
                    ;; 6
314
             K /0000
                    ;; 7
             K /0000
315
                    ;; 8
                    ;; 9
316
             K /0000
317
             K /0000
                    ;; 10
             K /0000
318
                    ;; 11
```

```
319
               K /0000
                      ;; 12
320
               K /0000
                      ;; 13
321
               K /0000
                      ;; 14
322
               K /0000
                      ;; 15
323
               K /0000
                      ;; 16
324
               K /0000
                      ;; 17
325
               K /0000
                      ;; 18
326
               K /0000
                      ;; 19
327
               K /0000
                      ;; 20
328
               K /0000
                      ;; 31
329
               K /0000
                      ;; 32
330
               K /0000
                      ;; 33
331
               K /0000
                      ;; 34
                      ;; 35
332
               K /0000
333
               K /0000
                      ;; 36
334
               K /0000
                      ;; 37
335
               K /0000
                      ;; 38
336
               K /0000
                      ;; 39
337
               K /0000
                      ;; 30
338
   ARIT_PTR_STACK K ARIT_STACK_ZERO
339
340
   341
   342
   343
344
   ;-----PUSH_ARITH------
345
   PUSH ARITH
               JP /000
346
               MM TMP_1
               LD ARIT_PTR_STACK
347
348
                 TWO
349
               MM ARIT_PTR_STACK
350
                 MOVE_CONST
               MM OP_PUSH_ARITH
351
352
               LD TMP_1
353
               JP /000
   OP_PUSH_ARITH
354
               RS PUSH_ARITH
   355
356
   POP_ARITH
               JP /000
357
               LD ARIT_PTR_STACK
358
                 TWO
359
               MM ARIT_PTR_STACK
360
                 TWO
361
                 LOAD_CONST
               MM OP_POP_ARITH
362
363
   OP_POP_ARITH
               JP /000
364
               RS POP_ARITH
365
           -----FLIP_ARITH-----
```

```
366
   FLIP_ARITH
                 JP /000
367
                 MM TMP_4
368
                 SC POP_ARITH
369
                 MM TMP_2
370
                 SC POP_ARITH
371
                 MM TMP_3
372
                 LD TMP_2
373
                 SC PUSH_ARITH
374
                 LD TMP_3
375
                 SC PUSH_ARITH
376
                 LD TMP_4
                 RS FLIP_ARITH
377
378
   ;-----SUM ARITH-----
379
                 JP /000
   SUM_ARITH
380
                 SC POP_ARITH
381
                 MM TMP_2
382
                 SC POP_ARITH
383
                   TMP_2
384
                 SC PUSH_ARITH
385
                 RS SUM_ARITH
   ;-----SUB_ARITH-----
386
387
   SUB_ARITH
                 JP /000
388
                 SC POP_ARITH
389
                 MM TMP_2
390
                 SC POP_ARITH
391
                 - TMP_2
392
393
                 SC PUSH_ARITH
394
                 RS SUB_ARITH
395
396
   ;-----;
397
   DIV_ARITH
                 JP /000
398
                 SC POP_ARITH
399
                 MM TMP_2
400
                 SC POP_ARITH
401
                 / TMP_2
402
                 SC PUSH_ARITH
403
                 RS DIV_ARITH
404
405
   ;-----MUL_ARITH-----
406
   MUL_ARITH
                 JP /000
407
                 SC POP_ARITH
408
                 MM TMP_2
409
                 SC POP_ARITH
410
                   TMP_2
411
                 SC PUSH_ARITH
                 RS MUL_ARITH
412
```

```
413
414
   ;-----;
415
   AND_ARITH
                 JP /000
416
                 SC POP_ARITH
417
                 MM TMP_2
418
                 SC POP_ARITH
419
                 JZ PUSH_ZERO_AND_ARITH
420
                 LD TMP_2
421
                 JZ PUSH_ZERO_AND_ARITH
422
                 LV /001
423
                 SC PUSH_ARITH
424
                 RS AND_ARITH
425
   PUSH_ZERO_AND_ARITH LV /000
426
                     SC PUSH_ARITH
427
                     RS AND_ARITH
428
429
   ;-----OR ARITH------
430
   OR_ARITH
                    JP /000
431
                    SC POP_ARITH
432
                    MM TMP_2
433
                    SC POP_ARITH
434
                    JZ ONE_ZERO_OR_ARITH
435
                    LV /001
436
                    SC PUSH_ARITH
437
                    RS OR_ARITH
                    LD TMP_2
438
   ONE_ZERO_OR_ARITH
439
                    JZ PUSH_ZERO_OR_ARITH
                    LV /001
440
441
                    SC PUSH_ARITH
442
                    RS OR_ARITH
443
   PUSH_ZERO_OR_ARITH
                    LV /000
444
                    SC PUSH_ARITH
445
                    RS OR_ARITH
446
447
   ;-----EQ OPER ARITH------
                    JP /000
448
   EQ_OPER_ARITH
449
                    SC SUB_ARITH
450
                    SC POP_ARITH
451
                    JZ EQ_OPER_ARITH_EQUAL
452
                    LD ZERO
453
                    SC PUSH ARITH
454
                    RS EQ_OPER_ARITH
455
   EQ_OPER_ARITH_EQUAL LD ONE
456
                    SC PUSH_ARITH
457
                    RS EQ_OPER_ARITH
458
   459
```

```
460
   NEQ_OPER_ARITH
                   JP /000
461
                   SC EQ_OPER_ARITH
462
                   SC NOT_ARITH
463
                   RS NEQ_OPER_ARITH
464
465
   466
   LT_OPER_ARITH
                   JP /000
                                 ;; a1 < a2
467
                   SC SUB_ARITH
468
                   SC POP_ARITH
469
                   JN LT_OPER_ARITH_RET_ONE
470
                   LD ZERO
471
                   SC PUSH_ARITH
472
                   RS LT_OPER_ARITH
473
   LT_OPER_ARITH_RET_ONE LD ONE
474
                   SC PUSH_ARITH
475
                   RS LT_OPER_ARITH
476
477
   478
   GEQ_OPER_ARITH
                   JP /000
                           ;; a1 >= a2
479
                   SC LT_OPER_ARITH
480
                   SC NOT_ARITH
481
                   RS GEQ_OPER_ARITH
482
483
   GT_OPER_ARITH
                   JP /000
484
                           ;; a1 > a2
485
                   SC FLIP_ARITH
486
                   SC LT_OPER_ARITH
487
                   RS GT_OPER_ARITH
488
489
490
   491
                   JP /000 ;; a1 <= a2
   LEQ_OPER_ARITH
492
                   SC GT_OPER_ARITH
493
                   SC NOT_ARITH
494
                   RS LEQ_OPER_ARITH
495
   496
497
   NOT_ARITH
                  JP /000
498
499
                  SC POP_ARITH
500
                  JZ PUSH_ONE_NOT_ARITH
501
                  LV = 0
502
                  SC PUSH_ARITH
503
                  RS NOT_ARITH
504
   PUSH_ONE_NOT_ARITH LV =1
505
                  SC PUSH_ARITH
506
                  RS NOT_ARITH
```

```
507
508
    ;-----DBG_ARITH------
509
    DBG_ARITH
                         JP /000
510
                         MM TMP_3
                         SC POP_ARITH
511
512
                         MM TMP_4
513
                         MM TO_BE_PRINTED
514
                         SC P_INT_ZERO
515
                         SC P_LINE
516
                         LD TMP_4
517
                         SC PUSH_ARITH
                         LD ARIT_PTR_STACK
518
519
                         MM TO_BE_PRINTED
520
                         SC P_INT_ZERO
521
                         SC P_LINE
522
                         SC P_LINE
523
                         LD TMP_3
524
                         RS DBG_ARITH
525
526
    # START_STD_LIB_PADDING
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
    CTR
                             K = 0
542
    _KEEP_ALIVE_DBG
                             K = 0
    DBG
543
                             MM _KEEP_ALIVE_DBG
544
                             LV /003C
                             PD /100
545
546
                             LD CTR
547
                             MM TO_BE_PRINTED
548
                             SC P_INT_ZERO
549
                             LV /003E
                             PD /100
550
551
                             LV /000A
552
                             PD /100
553
                             LV =1
```

554	+	CTR
555	MM	CTR
556	SC	PRINT_STACK_ADDRS
557	LD	_KEEP_ALIVE_DBG
558	RS	DBG

APÊNDICE B - Biblioteca auxiliar stdio

```
PONEASCII
                            >
2 TO_BE_PRINTED
                            >
3 P STRING
4 | STRING_PTR
5 P_INT_ZERO
6 P_LINE
   STORE_PTR_IO
7
8 READ_INT
  GETS
9
10
11
12
13 & /0000
14 | START_STD_LIB_PADDING K /0000
15
16 | SHIFT_BYTE
                       K /0100
17 TO_BE_PRINTED
                      K /0000
18 | TO_BE_PRINTED_TMP K /0000
                       K /8000 ; instruction to load
19 LOAD_CONST
20 LOADV_CONST
                      K /3000; instruction to load
21 MOVE_CONST
                                ; instruction to move to memory
                      K /9000
22 ZERO
                       K /0000
23 | TWO
                      K /0002
24 ONE
                       K /0001
25 TEN
                       K = 10
26 | STRING_PTR
                      K /0000
                                ; ponteiro para o comeco da string
27 | TMP_1
                       K /0000
                       K /0000
28 | TMP 2
29 | TMP_3
                       K /0000
30 | TMP_4
                       K /0000
31
32
33 ; MISCELANEA:
34 | ;; *** HIGH_LOW HIGH_V ***
35
   HIGH_V
                        JP /000
36 LOW_V
                        JP /000
37
   HIGH_LOW
                        JP /000
38
                       LD HIGH V
39
                       MM LOW_V
40
                       LD LOW_V
                        * SHIFT_BYTE
41
42
                        / SHIFT_BYTE
43
                       MM LOW_V
```

```
44
                        LD HIGH_V
                        / SHIFT_BYTE
45
46
                        MM HIGH_V
47
48
                        LD LOW_V
49
                          SHIFT_BYTE
50
                          SHIFT_BYTE
                        - LOW_V
51
52
                        MM LOW_V
53
                        LD ZERO
                        - LOW_V
54
                        MM LOW_V
55
56
                        LD HIGH_V
57
                        / SHIFT_BYTE
58
                        * SHIFT_BYTE
59
60
                        - HIGH_V
                        MM HIGH_V
61
62
                        LD ZERO
63
                           HIGH_V
                        MM HIGH V
64
65
66
                        RS HIGH_LOW
   ;;*** P_LINE***
67
68
   ;; imprime uma linha nova
69
                        K /6665
70
  P LINE
                        JP /000
                                          ; alocando para o endereo de
      retorno
71
                        LV /00A ; carregar a variavel
72
                        PD /100
                                         ; imprimir na tela
73
                        RS P_LINE
                                          ; retornar a rotina
74
75
   ; inicio da rotina
76
   PONEASCII
                        JP /000
                                          ; alocando para o endereo de
      retorno
77
   PONEASCII_INIT
                        LD TO_BE_PRINTED ; carregar a variavel
78
                        PD /100
                                           ; imprimir na tela
79
                        RS PONEASCII
                                          ; retornar a rotina
80
   ;; **** P_STRING &STRING_PTR ****
81
       Imprime a string apontada por STRING_PTR ate
   ;;
83
   ;; o caractere /000
84
                        JP /000
85
  P_STRING
                                           ; endereco de retorno
86
   PSTRINGINIT
                        LD STRING_PTR
87
                        MM TO_BE_PRINTED_TMP
88 LOAD_TO_BE_PRINTED LD TO_BE_PRINTED_TMP
```

```
89
                         + LOAD_CONST
90
                         MM LABELLOAD
91
   LABELLOAD
                         K /0000
92
                         JZ P_STRING_END ; se zero vamos para o final!
93
                         PD /100
                         LD TO_BE_PRINTED_TMP
94
95
                         + TWO
96
                         MM TO_BE_PRINTED_TMP
97
                         JP LOAD_TO_BE_PRINTED
98 | P_STRING_END
                         RS P_STRING
99
   ;; *** READ_INT STORE_PTR_IO ***
100
   ;; doesnt care about buffers, should have a trailing char at the end of
101
102
   ;; stream otherwise it will just discard it..
103
   STORE_PTR_IO
                         JP /000
104
    ZERO_M_ONE
                         K /002F
105
   NINE_P_ONE
                         K /0039
106
107
   LOW
                         K /0000
108 HIGH
                         K /0000
109 GO_IF_NUMBER
                         K /0000
110 TO_BE_TRIMMED
                         K /0000
111
   TBT_TMP
                         K /0000
112
   TRIM_INT
                         JP /000
113
114
                         LD TO_BE_TRIMMED
115
                         / SHIFT_BYTE
116
                         * SHIFT_BYTE
117
                         MM TBT_TMP
118
                         LD TO_BE_TRIMMED
                         - TBT_TMP
119
120
                         MM TO_BE_TRIMMED
121
                         RS TRIM_INT
122
123
    READ_INT_WORD
                         JP /000
124
                         GD /000
125
                         MM TMP_3
126
                         LD TMP_3
127
                         / SHIFT_BYTE
128
                         MM TO_BE_TRIMMED
129
                         SC TRIM_INT
130
                         LD TO_BE_TRIMMED
131
                         MM HIGH
132
133
                         LD TMP_3
134
                         MM TO_BE_TRIMMED
```

135	:	SC	TRIM_INT	ı
136]	LD	TO_BE_TRIMMED	ì
137	1	MM	LOW	ì
138	1	RS	READ_INT_WORD	ı
139				ì
140	READ_INT	JP	/000	ì
141	1	LV	=0	ı
142	1	MM	TMP_4	ì
143	READ_INT_LOOP	SC	READ_INT_WORD	ì
144]	LD	HIGH	ì
145	1	MM	TMP_3	ì
146	1	LV	CONT1	ì
147	1	MM	GO_IF_NUMBER	ì
148		JP	IF_NUMBER_CONTINUE	ı
149	CONT1	LD	LOW	ì
150	1	MM	TMP_3	
151	1	LV	READ_INT_LOOP	ì
152	1	MM	GO_IF_NUMBER	
153		JP	IF_NUMBER_CONTINUE	ì
154	NOT_NUMBER	LD	STORE_PTR_IO	1
155		+	MOVE_CONST	1
156			MOVE_READ_INT	ì
157			TMP_4	ì
158			/000	1
159]	RS	READ_INT	ì
160				ì
161	IF_NUMBER_CONTINUE	LD	TMP_3	ì
162		_	ZERO_M_ONE	1
163			NOT_NUMBER	ì
164			NINE_P_ONE	ì
165		-	TMP_3	ì
166	•	JN	NOT_NUMBER	ì
167			TIMP. 4	ì
168			TMP_4	ì
169 170		* MM	TEN	ì
170	'	MIM	TMP_4	ì
171 172				ì
173	,	. D	TMP_3	ì
173 174		- -	ZERO_M_ONE	ì
$\frac{174}{175}$		_	ONE	1
176		+	TMP_4	1
177			TMP_4	
178	•	1111		
179	,	T.D	GO_IF_NUMBER	
180			END_READ_INT	1
181			/000	1
101		J 1	,	

```
182
183
    ;; *** GETS STORE_PTR_IO ***
184
    ;; Existe um problema de buffer aqui... nao vamos
185
    ;; trata-lo
    LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
                                  K /0021
186
187
    ARRAY_POS_BYTE JP /000
188
                      JP /000
189
                      LD STORE_PTR_IO
190
                      MM ARRAY_POS_BYTE
191
    GETS_LOOP
                      GD /000
192
                      MM HIGH_V
193
                      SC HIGH_LOW
194
                      LD HIGH V
195
                         LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
196
                      JN RETURN_GETS
197
                      LD ARRAY_POS_BYTE
198
                      + MOVE_CONST
199
                      MM MOVE_HIGH_V
200
                      LD HIGH_V
201
    MOVE_HIGH_V
                      JP /000
202
203
                      LD ARRAY_POS_BYTE
204
                         TWO
205
                      MM ARRAY_POS_BYTE
206
207
                      LD LOW_V
208
                         LAST_CONTROL_CHAR_P_ONE
209
                      JN RETURN_GETS
210
                      LD ARRAY_POS_BYTE
                         MOVE_CONST
211
212
                      MM MOVE_LOW_V
213
                      LD LOW_V
    MOVE_LOW_V
                      JP /000
214
215
216
                      LD ARRAY_POS_BYTE
217
                         TWO
                      MM ARRAY_POS_BYTE
218
219
220
                      JP GETS_LOOP
221
222
    RETURN_GETS
                      LD ARRAY_POS_BYTE
223
                         MOVE_CONST
224
                      MM MOVE_ZERO
225
                      LV = 000
226
    MOVE_ZERO
                      JP /000
227
228
                      LD ARRAY_POS_BYTE
```

```
229
                     + TWO
230
                     MM ARRAY_POS_BYTE
231
                     RS GETS
232
233
234
    ;; *** P_INT_ZERO TO_BE_PRINTED ***
235
       Imprime um inteiro (com zeros a esquerda)
    ;;
236
    ;; ex:
       INT_2 K =345
237
    ;;
238
              LD INT_2
    ;;
239
              MM TO_BE_PRINTED
    ;;
              SC P_INT_ZERO
240
    ;;
241
    ;; imprime 00345
242
    ;;
243
    ;;
244
    ;; Esta funcao esta com o loop inline
    ;; sendo simples e robusta
245
246
247 | P_INT_ZERO
                          JP /000
248
    P_INT_INIT
                          JP P_INT_REAL_INIT
249 | ZERO_BASE
                         K /30
250
   ;; bases para a conversao:
251
   INT_POT_1
                         K = 10000
252 | INT_POT_2
                         K = 1000
253 | INT_POT_3
                         K = 100
                         K = 10
254
   INT_POT_4
255
    INT_POT_5
                         K = 1
256
    P_INT_REAL_INIT
                         LD TO_BE_PRINTED ;; PRIMEIRO CHAR
257
                          MM TMP_1
258
                          / INT_POT_1
259
                          + ZERO_BASE
260
                         PD /100
                                                        ;; imprime
                          LD TMP_1
261
262
                            INT_POT_1
263
                          * INT_POT_1
264
                          MM TMP_2
                          LD TMP_1
265
266
                          - TMP_2
267
                          MM TMP_1
268
                          / INT_POT_2
                                                        ;; segundo char
269
                          + ZERO BASE
270
                          PD /100
                                                        ;; imprime
                          LD TMP_1
271
272
                          / INT_POT_2
273
                             INT_POT_2
274
                          MM TMP_2
275
                          LD TMP_1
```

```
276
                             TMP_2
277
                          MM TMP_1
                                                         ;; terceiro char
278
                            INT_POT_3
279
                          + ZERO_BASE
280
                          PD /100
                                                         ;; imprime
281
                          LD TMP_1
282
                            INT_POT_3
283
                            INT_POT_3
284
                          MM TMP_2
285
                          LD TMP_1
286
                             TMP_2
287
                          MM TMP_1
                          / INT_POT_4
288
                                                         ;; quarto char
289
                          + ZERO_BASE
290
                          PD /100
                                                         ;; imprime
291
                          LD TMP_1
292
                            INT_POT_4
293
                             INT_POT_4
294
                          MM TMP_2
295
                          LD TMP_1
296
                             TMP_2
297
                          MM TMP_1
298
                            INT_POT_5
                                                         ;; quinto char
299
                            ZERO_BASE
300
                          PD /100
                                                         ;; imprime
301
                          LD TMP_1
302
                          / INT_POT_5
303
                             INT_POT_5
                          MM TMP_2
304
305
                          LD TMP_1
306
                             TMP_2
307
                          MM TMP_1
308
                          RS P_INT_ZERO
309
310 | # START_STD_LIB_PADDING
```