## ♥ PRÁCTICA 1-1. Configuración de un laboratorio virtual con Kali y comandos en ciberseguridad (I).

- Instalar y vincular al kernel un chipset WiFi compatible. Para ilustrar el proceso y comandos empleados vamos a instalar y asociar el driver del chipset Realtek RTL8812BU que puede descargarse desde el sitio de Github: <a href="https://github.com/cilynx/rtl88x2bu.git">https://github.com/cilynx/rtl88x2bu.git</a>... Driver: rtl88x2bu-5.8.7.1\_35809.20191129\_COEX20191120-7777
- Generalmente en estos recursos indican si hay nuevos drivers actualizados y cómo descargarlos e instalarlos. En este caso vamos a elegir una máquina con PARROT OS sobre VMWARE (o en su caso el VRTUALBOX). El proceso es idéntico para cualquier distribución DEBIAN como el KALI o el MINT. Los pasos son los siguientes:
  - (1) Una vez arrancada la máquina insertamos el adaptador WIFI y seleccionamos conectarse a LINUX además de comprobar que es reconocida en el entorno de virtualización dependiendo si es VIRTUALBOX o VMWARE el proceso debería ser automático si es un chipset reciente y compatible...


- Generalmente en estos recursos indican si hay nuevos drivers actualizados y cómo descargarlos e instalarlos. En este caso vamos a elegir una máquina con PARROT OS sobre VMWARE (o en su caso el VIRTUALBOX). El proceso es idéntico para cualquier distribución Debian como el Kau o el Mint. Los pasos son los siguientes:
  - (1) Una vez arrancada la máquina insertamos el adaptador WiFi y seleccionamos conectarse a LINUX además de comprobar que es reconocida en el entorno de virtualización dependiendo si es VIRTUALBOX o VIMWARE el proceso debería ser automático si es un chipset reciente y compatible...
  - (2) Identificamos el chipset y localizamos el driver más actualizado que en este caso es el rt188x2bu-5.8.7.1. Pero antes de empezar, se debe realizar una actualización del sistema. El significado de la palabra "upgrade" es "actualizar" o "mejorar" y cuando utilizamos dicha opción, estaremos actualizando los paquetes del sistema a una versión superior, aunque no todos los paquetes serán actualizados. Paquetes "críticos", como aquellos relacionados con el KERNEL LINUX quedarán fuera de dicho upgrade. Si lo que queremos es solamente actualizar los programas "habituales" de nuestro equipo GNU/LINUX DEBIAN antes de hacer el UPGRADE, es recomendado hacer un "update" previo.

TOOOTHOHOUGO HAOOF ALL APPARED PLOTTO.

dist-upgrade | full-upgrade: actualiza las aplicaciones, herramientas y utilidades e instala el nuevo núcleo del Kernel Linux del sistema operativo. También elimina los paquetes antiguos si es necesario para la actualización. Es la opción más usada a la hora de actualizar un sistema por completo a una versión superior. Antes de hacer el DIST-UPGRADE, es recomendado hacer un "UPDATE" previo. Después hacer "FULL-UPGRADE" y reiniciar REBOOT.

- ✓ sudo apt update
- √ sudo apt upgrade [dist-upgrade]
- ✓ sudo apt full-upgrade

```
$sudo apt update
 Des:1 https://deb.parrot.sh/parrot lts InRelease [14,6 kB]
 Des:2 https://deb.parrot.sh/parrot parrot InRelease [14,6 kB]
 Des:3 https://deb.parrot.sh/direct/parrot parrot-security InRelease [14,4 kB]
 Des:4 https://deb.parrot.sh/parrot parrot-backports InRelease [14,6 kB]
 Des:5 https://deb.parrot.sh/parrot lts/main Sources [14,0 MB]
 Des:6 https://deb.parrot.sh/parrot lts/main amd64 Packages [17,7 MB]
 Des:7 https://deb.parrot.sh/parrot parrot/main amd64 Packages [17,7 MB]
 Des:8 https://deb.parrot.sh/direct/parrot parrot-security/main amd64 Packages [5
e 08 kB]
 Descargados 50,1 MB en 4s (14,1 MB/s)
P
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
 Leyendo la información de estado... Hecho
gSe pueden actualizar 7 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
  -[vicky@parrot]-[~]
```



- (3) Instalar las dependencias KMS y los PAQUETES EL GIT con los comandos:
  - ✓ sudo apt install dkms git
  - ✓ sudo apt install dkms git bc

```
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek RTL88x2BU v5.13.1 |
| Vicky@parrot | - | - | Realtek
```

(4) Instalamos las dependencias del driver desde: git clone <a href="https://github.com/cilynx/rtl88x2BU">https://github.com/RinCat/RTL88x2BU</a> o la alternativa, <a href="https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver.git">https://github.com/RinCat/RTL88x2BU-Linux-Driver.git</a> ... a continuación pasamos al directorio del paquete con: cd rtl88x2BU o bien cd RTL88x2BU-Linux-Driver... y hecho esto, vamos a cargar en una variable provisional 'VER' la versión del fichero, para no tener que repetirla:

VER=\$(sed -n 's\PACKAGE\_VERSION="\(.\*\)"\\1/p' dkms.conf)

(5) Pasamos el driver al directorio con su versión donde se instalarán los paquetes y ordenamos la instalación. De esta forma, el comando se adapta a cualquier versión y no hay que estar copiándola para evitar errores: sudo rsync -rvhP ./ /usr/src/rtl88x2bu-\${VER}


```
$sudo rsync -rvhP ./ /usr/src/rtl88x2bu-$(VER)
bash: VER: orden no encontrada
sending incremental file list
created directory /usr/src/rtl88x2bu-
Kconfig
            110 100%
                        0,00kB/s
                                    0:00:00 (xfr#1, to-chk=761/763)
License
        18,43K 100%
                       17,58MB/s
                                    0:00:00 (xfr#2, to-chk=760/763)
Makefile
         75,51K 100%
                       72,01MB/s
                                    0:00:00 (xfr#3, to-chk=759/763)
README.md
        11,54K 100%
                       11,00MB/s
                                    0:00:00 (xfr#4, to-chk=758/763)
clean
                                    0:00:00 (xfr#5, to-chk=757/763)
            64 100%
                       62,50kB/s
dkms.conf
                                    0:00:00 (xfr#6, to-chk=756/763)
           257 100%
                     250,98kB/s
nalmac.mk
```

(6) Enlazar y asociar con el kernel (ver versión con uname -r) e instalar cabeceras si hace falta: apt install linux-headers-\$(uname -r)

- √ sudo dkms add -m rtl88x2bu -v \${VER}
- √ sudo dkms build -m rtl88x2bu -v \${VER}

```
$sudo make
make ARCH=x86_64 CROSS_COMPILE= -C /lib/modules/6.1.0-1parrot1-amd64/build M=/ho
me/vicky/rtl88x2bu modules
make[1]: se entra en el directorio '/usr/src/linux-headers-6.1.0-1parrot1-amd64'
CC [M] /home/vicky/rtl88x2bu/core/rtw_cmd.o
CC [M] /home/vicky/rtl88x2bu/core/rtw_security.o
CC [M] /home/vicky/rtl88x2bu/core/rtw_debug.o
CC [M] /home/vicky/rtl88x2bu/core/rtw_io.o
```

- (7) Finalmente, llegamos al último proceso de instalación (no de configuración), donde instalamos el DRIVER y hacemos una llamada al módulo para su comprobación. La antena estará visible y detectará redes cercanas...
- √ sudo dkms install -m rtl88x2bu -v \${VER}
- √ sudo modprobe 88x2bu
- ✓ sudo modprobe 88x2bu rtw switch usb mode=1 (alternativa).



- Realizar la configuración en modo monitor. En un entorno inalámbrico, los datos se transfieren del dispositivo a Internet en forma de paquetes enviando una solicitud de paquete al router. El enrutador recupera el paquete solicitado de Internet, y una vez que obtiene la página web, envía la información de vuelta a su dispositivo en forma de paquetes, controlando así todo el tráfico que va a los dispositivos conectados.
- □ El modo Monitor (Monitor Mode) en KALI | PARROT, permite leer todos los paquetes de datos, incluso si no se envían a través de este modo, y controla el tráfico recibido en redes inalámbricas; siendo capaz de capturar todos estos paquetes, que no solo están dirigidos al dispositivo, sino también a otros dispositivos conectados a la red.
- Dentro del hacking ético, el modo monitor se utiliza para capturar todos los paquetes de datos relevantes para comprobar si el router o la red es vulnerable y también para observar grandes volúmenes de tráfico de red.
- Para habilitarse el modo de monitor WiFi existen varios métodos. Todos los métodos no funcionan para todos los adaptadores porque no todos los adaptadores admiten el modo de monitor WiFi y existe una lista de adaptadores WiFi que admiten el modo monitor en: <a href="https://kalitut.com/usb-wi-fi-adapters-supporting-monitor/">https://kalitut.com/usb-wi-fi-adapters-supporting-monitor/</a>



... El mejor adaptador WiFi depende del uso y el entorno de trabajo, no hay un "Mejor adaptador WiFi" porque a veces se necesita trabajar en silencio y necesitamos un adaptador pequeño de corto alcance WiFi, y a veces trabajamos en la "jungla" y necesitamos el dispositivo más potente y sensible con antenas grandes...

## RTL8812AU y RTL8814AU

La diferencia entre los chipsets RTL8812AU y RTL8814AU en la capacidad de soportar un número diferente de antenas.

- · RTL8812AU admite hasta 2 antenas.
- · Realtek RTL8814AU admite hasta 4 antenas.

En algunos casos, dependiendo del diseño del circuito del fabricante del dispositivo o del firmware, una antena solo se puede utilizar para la transmisión, y la otra solo para la recepción. Además, algunos dispositivos funcionan solo en un rango de elección, otros en dos rangos simultáneamente. Esto también debe tenerse en cuenta al comprar dispositivos.

Algunos fabricantes, por ejemplo, Alfa AWUS036ACH, Alfa AWUS1900,TRENDnet TEW-809UB, utilizan chips adicionales (por ejemplo, amplificadores de señal) y pueden tener otras características agradables.

Para aquellos que deciden ahorrar dinero y comprar productos en sitios como AliExpress en los chipsets mencionados anteriormente. Las antenas pueden ser 2, 4 o incluso más, pero muy importante para estos chipsets de 2,4/5,0 GHz también es MiMO, que, cuando se usan múltiples antenas, aumenta la posibilidad de capturar un apretón de manos y también es crucial para lograr datos de velocidades de transmisión máximas bajo uso normal.

- Hay áreas donde hay abundancia de puntos de acceso de 5,0 GHz, pero en algunos lugares. Nuestras tareas son diferentes, nuestro entorno es diferente y el mejor adaptador wifi USB para KALI | PARROT LINUX también será diferente dispositivo. Por lo general, los adaptadores con antenas externas grandes suelen ser más sensibles y potentes (esto es importante).
- Aunque tanto el comando ifconfig como el comando iwconfig pueden funcionar, se consideran obsoletos y pueden no estar instalados en el sistema de forma predeterminada. Actualmente, para ver el nombre de la interfaz se emplea: sudo airmon-ng

```
    Para localizar y cerrar cualquier proceso que pueda interferir con el uso del adaptador en MODO MONITOR, se pueden los siguientes comandos:
    ✓ sudo airmon-ng check
    ✓ sudo airmon-ng check kill
```

```
[vicky@parrot]-[~/rtl88x2bu]

$sudo airmon-ng check

Found 2 processes that could cause trouble.

Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

PID Name
519 NetworkManager
529 wpa_supplicant
```

```
vicky@parrot]-[~/rtl88x2bu]
  $sudo sed -i 's/CONFIG WIFI MONITOR =n/CONFIG WIFI MONITOR y/' Makefile
[vicky@parrot]-[~/rtl88x2bu]
  $
```

- □ Para habilitar el MODO MONITOR sin ninguna interferencia y desactivar el ADMINISTRADOR DE RED:
  - ✓ sudo systemctl stop NetworkManager
  - √ sudo airmon-ng start nombre\_interfaz

```
[x]-[vicky@parrot]-[~/rtl88x2bu]
    $sudo airmon-ng start wlxac15a2479f22
PHY
       Interface
                       Driver
                                        Chipset
phy0
       wlxac15a2479f22 rtl88x2bu
                                        TP-Link Archer T3U [Realtek RTL8812BU]
                (monitor mode enabled)
```

- □ Para deshabilitar el modo Monitor, volver al administrador y reiniciar el administrador de red:
  - phy9
- ✓ sudo airmon-ng stop nombre interfaz
- ✓ sudo systemctl start NetworkManager
- Realizar una prueba rápida de monitoreo del tráfico empleamos airodump-ng:
- ✓ sudo airodump-ng nombre\_interfaz
- ✓ CTRL+C para salir.

## [**x]-[vicky@parrot]-[**~/rtl88x2bu] \$sudo airodump-ng wlxac15a2479f22

```
CH 10 ][ Elapsed: 0 s ][ 2023-08-09 11:39
BSSID
                  PWR Beacons
                                  #Data, #/s CH
                                                  MB
                                                       ENC CIPHER AUTH ESSID
OC:73:29:D8:1D:60
                  -83
                             0
                                      0
                                          0
                                              9
                                                 130
                                                       WPA2 CCMP
                                                                   PSK sercommBA
28:9E:FC:45:2E:B6
                  16
                             9
                                           2
                                              6
                                                 195
                                                       WPA2 CCMP
                                                                   PSK <length:
                                      6
                            10
                                                 130
                                                       WPA2 CCMP
                                                                   PSK MOVISTAR_
94:91:7F:E6:85:DF
                  -42
                                     12
                                           3
                                             11
BSSID
                  STATION
                                     PWR
                                          Rate
                                                  Lost
                                                          Frames
                                                                  Notes Probes
(not associated)
                  48:5F:99:A0:C0:D3
                                     17
                                           0 - 1
                                                     18
                                                              18
28:9E:FC:45:2E:B6 32:C1:AA:3B:AA:96 -78
                                           0 - 1
                                                      0
                                                               2
```

Configuración en modo monitor en KALI con la alternativa ifconfig | iwconfig. Se siguen los mismos (7) pasos vistos para Parrot anteriores salvo en la forma de configurar el modo monitor como alternativa a AIRMON-NG... ☐ Conocido el nombre de la interfaz, se regresa a la carpeta de trabajo con cd rtl88x2BU y luego ejecutamos: ✓ sed -i 's/CONFIG\_80211W = n/CONFIG\_80211W = v/' Makefile ✓ sed -i 's/CONFIG\_WIFI\_MONITOR = n/CONFIG\_WIFI\_MONITOR = y/' Makefile (root⊕kali)-[/home/jxn/rtl88x2BU] <u>sudo</u> dkms install -m rtl88x2bu -v \${VER} □ Aplicamos los comandos asignando nombre de interfaz: 88x2bu.ko: Running module version sanity check. - Original module - No original module exists within this kernel - Installation - Installing to /lib/modules/5.14.0-kali4-amd64/kernel/drivers/net/ make sudo make install √ sudo ifconfig nombre\_interfaz down sudo iwconfig nombre\_interfaz mode monitor √ sudo ifconfig nombre\_interfaz up ot@kali)-[/home/jxn/rtl88x2BU] □ Comprobamos con iwconfig tener el nombre de la ali)-[/home/jxn/rtl88x2BU interfaz en modo monitor y se realiza una prueba no wireless extensions. rápida de monitoreo del tráfico con airodump-ng. Con ella empezaremos a escuchar las WiFi y ver las ethø no wireless extensions. IEEE 802.11b ESSID: "Nickname: "<WIFI@REALTEK>"
Mode:Monitor Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
POWER Management-off MACs de los puntos de acceso, métodos de wlan0 cifrado, velocidad, canales y los nombres que las redes inalámbricas que se escuchan por la antena. Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=0/100 Signal level=-100 dBm Noise level=0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0 LowiFC02 MOVISTAR\_8511 MOVISTAR\_FLUS\_8511 MOVISTAR\_8511 <length: 0> <length: 10> MOVISTAR\_5001 MOVISTAR\_5001

> ... el mismo procedimiento debería desarrollarse en otros entornos de virtualización como VirtualBox aunque en la ejecución de monitoreo puede que se consuma mayor RAM.