XSwap 产品需求文档

1. 修改历史

Time	Contents	Author
2019-11-21		Eason

2. XSwap描述

用户通过 XSwap 可以实现 USDx 到 USDT/USDC/TUSD/PAX 和 USDT/USDC/TUSD/PAX 到 USDx 的 1: 1 一键兑换功能,XSwap 平台会收取 相应的兑换手续费。


3. 名词解释

Stable Coin: USDT/USDC/TUSD/PAX 的统称,表示其中一种;

Exchange: USDx 对某一个 Stable Coin 的交易对, 支持收取双向手续费;

4. 功能性需求

4.1.1 流程



4.1.2 需求说明

▶ 进入页面会直接请求是否连接以太网络,

如果选择 Reject (拒绝), 那么:

- 1) 不会显示 Send 资产的余额
- 2) 不会显示交易对的 rate 和 fee
- 3) 不会检查输入框输入数字的余额和流动性是否充足
- 4) 点击 Swap 会提示: Connect your Wallet to Swap
- 5) 解锁按钮会置灰,不可点击

如果选择 Confirm (确认), 那么:

- 1) 显示默认 Send 资产的余额
- 2) 显示默认交易对的 rate 和 fee

- 3) 检查输入框输入数字的余额和流动性是否充足,如果 Send 余额不足,那么输入框置红,同时按钮上方提示文字: Insufficient Balance;如果余额充足, Receive 资产流动性不足,那么输入框置红,同时按钮上方提示文字: Insufficient Liquidity
- ▶ 如果连接的以太网络不是主网,那么右上角提示 Wrong Network
- ▶ 默认 USDT 和 USDx 的交易对,点击 USDT 下拉选择不同 Stable Coin 和 USDx 的交易
- ➤ 点击中间交换按钮,Stable Coin 和 USDx 可以互换位置,但是输入框输入数据不需要互换
- ➤ 不同 Stable Coin 和 USDx 的交易对,涉及到的手续费不同
- ▶ 点击 Swap 按钮,优先检查逻辑顺序为:
 - 1) 连接以太钱包
 - 2) 默认 Send 资产是否已经 Unlock
 - 3) Send 资产余额是否充足
 - 4) Receive 资产流动性是否充足
- ▶ 点击 Swap 按钮,如果没有 Unlock,出现提示文字: Please unlock the token before swaping,同时解锁按钮会震动一下交互效果
- ➤ 用户点击解锁按钮后,历史记录会出现一条记录:解锁执行中,锁的状态等返回 event 后再消失;期间如果用户再次触发锁,还可以继续执行,直到返回 event 锁的状态才消失,否则可以重复点击
- ➤ 用户输入合理数字后,点击 Swap 按钮后,调起 MetaMak 钱包,此时,按钮置灰,其他保持不变,
 - 1) 如果选择 Reject, 那么按钮颜色变成可点击
 - 2) 如果选择 Confirm,那么按钮颜色变成可点击,同时输入框的内容重置(无数字)
 - 3) 此时,History 出现一条正在执行 Swap 的历史记录,直到返回 Event,执行状态(图标)改变

- 4) 如果用户在执行过程中操作了 Speed 动作,那么等待 event 返回状态
- 5) 如果用户在执行过程中操作 Cancel 动作,那么无法查到 event 返回状态, 24 小时后,删除该条 history 记录

4.1.3 规则约定

- ▶ 输入框输入字符最多 18 位字符,超过 18 位字符,写不上
- ▶ 输入其他不合法字符后,如:!@#\Y\%······\&*()-+fds《》<>?,按钮置灰,不可点击
- ▶ 如果输入 ".32432" 鼠标取消焦点后,显示 0.32432; 如果直接点击 Swap 按 钮执行,那么按照 0.32432 执行
- ▶ 如果输入框输入多于2个标点符号,那么按钮置灰,不可点击
- ▶ 鼠标放在 Send 资产余额,数字出现颜色交互;点击 Send 资产余额,输入框会出现 MAX 的值,执行 Swap 会按照 Send 资产的 MAX 执行
- ▶ 鼠标放于输入框后,输入框出现颜色变化的交互