# USDx 与 Stable Coin 的闪兑功能 - EasyUSDx

## ❖ 修改历史

时间	Contents	Author
2019.10.30	初稿	Snow
2019.10.30	描述不同 Stable Coin	Snow
2019.10.30	Decimal 的处理方法	SHOW

### ❖ EasyUSDx 描述:

用户通过 EasyUSDx Dapp 可以实现 USDx 到 USDT/USDC/TUSD/PAX 和 USDT/USDC/TUSD/PAX 到 USDx 的 1: 1 一键兑换功能,EasyUSDx 会收取相应的兑换手续费。


### ❖ 名词解释:

stable coin: USDT/USDC/TUSD/PAX 的统称,表示其中一种;


exchange: USDx 对某个 Stable Coin 的交易对,支持收取双向手续费;

### ❖ 用户交互流程图:

1. 用户向合约存入 USDx, 合约计算并扣除手续费,将 USDT/USDC/TUSD/PAX 中的一种(用户选择)打到用户地址:



2. 用户向合约存入 USDT/USDC/TUSD/PAX 中的一种(用户选择),合约计算并扣除手续费,将 USDx 打到用户地址;



### ❖ 功能描述:

- 1. 用户功能:
  - a) USDx => USDT/USDC/TUSD/PAX "兑换"

- i. 用户需要先 enable USDx (每种资产只需要操作一次);
- ii. 用户调用钱包(MetaMask,imToken 等)将 USDx 存入合约(存入数量为 18 位精度的整数),同时选择一种 Stable Coin 作兑换;
- iii. 用户得到扣除手续费后的 Stable Coin (数量为 Stable Coin 精度的整数);
- b) USDT/USDC/TUSD/PAX => USDx "兑换"
  - i. 用户需要先 enable Stable Coin (每种资产只需要操作一次);
  - ii. 用户调用钱包(MetaMask,imToken 等)将一种 Stable Coin 存入合约(存入数量为 Stable Coin 精度的整数);
  - iii. 用户得到扣除手续费后的 USDx (数量为 18 位精度的整数);

#### 2. 管理员功能:


- a) Create Exchange "创建 exchange"
  - i. exchange 只支持其中一种是 USDx 的情况;
  - ii. 设置兑换比例(考虑到 Stable Coin Decimal 不同),目标是实现 1: 1 兑换(兑 换比例=USDx.decimal / StableCoin.decimal);
  - iii. 同时设置 USDx=>Stable Coin 和 Stable Coin => USDx 的手续费率(手续费率采用 万分位精度,例如: 50 代表 50/10000,即 0.5%);
- b) SetFeeRate "修改 exchange 手续费率"
  - i. 修改 exchange 的手续费;
  - ii. 支持修改 exchange 单向手续费,支持同时修改 exchange 的双向手续费;
- c) Stop/Start "暂停/开启合约"
  - i. 暂停 or 开启 EasyUSDx 合约;
- d) Stop/Start exchange "暂停/开启 exchange"
  - i. 暂停 or 开启某个 exchange;
- e) TransferOut"从合约中取出资产"
  - i. 支持从合约中取出 USDx 或 Stable Coin 中的一种资产;

#### ❖ Web 功能示例:

1. User Page



Connect Wallet





### USDx Balance:

# 67,398,575.12

# Exchanges vs USDx

Asset	Balance	SellRate	BuyRate		
USDT	12,678.98	0.3%	0.2%	SetRate	Start/Stop
USDC	76,543.77	0.5%	0.1%	SetRate	Start/Stop
TUSD	55438.00	0.6%	0.4%	SetRate	Start/Stop
PAX	2846540.77	1.2%	0.0%	SetRate	Start/Stop

# Create Exchange

Asset	Exchange Rate	Sell Rate	Buy Rate	
USDC -	10**12	0.005	0.003	ADD EXCHANGE

<sup>\*\*</sup>Exchange Rate = decimal of USDx / decimal of StableCoin

# Transfer Balance

Asset	Amount	
USDx 🕶	123.4567	TRANSFER OUT

# Emergency ShutDown

Start/Stop EasyUSDx