Mise en Oeuvre

Objectifs

But : écriture d'un simple compilateur d'un langage de type Pascal

Pourquoi écrire un compilateur ?

la majorité des informaticiens n'auront jamais à écrire de compilateur.

Cependant, mener à bien l'écriture d'un « gros » programme, le tester, documenter... a déjà un intérêt en soi.

De plus, les algorithmes employés dans un compilateur sont repris dans la résolution d'autres problèmes : manipulation de listes de recherche (gestion de la table des symboles), vérification de la correction d'enregistrements (analyse syntaxique), traitement de caractères, de mots (grammaire BNF).

Enfin, il semble intéressant pour un programmeur de connaître les dessous des choses ; comprendre comment les programmes se compilent et s'exécutent.

Prenons en exemple le texte source suivant : while (1<P) and (P<3) do P:=P+Q

L'interface d'entrée va fournir une suite de caractères significatifs (l'espace blanc est noté par le caractère _):

while_ $(1 < P)_a$ nd_ $(P < 3)_d$ o_ $P := P + Q_$

L'analyseur lexical va va reconnaître les mots (tokens) suivants

mot clef while

symbole parenthèse ouvrante

constante numérique 1

opérateur relationnel <

identificateur P

symbole parenthèse fermante

mot clef and

symbole parenthèse ouvrante

identificateur P

opérateur relationnel <

constante numérique 3

symbole parenthèse fermante

mot clef do identificateur P

symbole affectation

identificateur P

opérateur +

identificateur Q

L'analyseur syntaxique va construire l'arbre suivant :

Le code intermédiaire généré sera de la forme :

```
L0 if 1<P goto L1
goto L3
L1 if P<3 goto L2
goto L3
L2 P:=P+Q
goto L0
L3 ...
```

Il pourra être optimisé en :

La machine n'a qu'une zone mémoire gérée en pile.

Elle n'a pas de registres sauf :

le pointeur de sommet de pile (SP)

le compteur d'instructions (PC)

La plupart des instructions du P-Code prennent donc leurs opérandes sur la pile et laissent leur résultat sur cette pile.

La structuration de la mémoire en pile facilite la compilation de langages de haut niveau autorisant la récursion et la compilation d'expressions arithmétiques complexes.

Le bas de la pile est réservé pour l'allocation des variables globales

La première instruction d'un programme P-Code réserve une partie de la pile correspondant à la zone d'allocation des variables utilisées dans le programme ; cette réservation est faite par incrémentation du pointeur de pile de la taille mémoire nécessaire.

Les éléments de la pile sont de simples entiers ; les adresses sont des adresses absolues dans la pile.

Le jeu d'instruction du P-Code simplifié que nous considérerons est donné dans la suite

Le jeu d'instruction du P-Code:

```
ADD additionne le sous-sommet de pile et le sommet, laisse le résultat au sommet (idem pour SUB, MUL, DIV)

EQL laisse 1 au sommet de pile si sous-sommet = sommet, 0 sinon (idem pour NEQ, GTR, LSS, GEQ, LEQ)

PRN imprime le sommet, dépile

INN lit un entier, le stocke à l'adresse trouvée au sommet de pile, dépile

INT c incrémente de la constante c le pointeur de pile (la constante c peut être négative)

LDI v empile la valeur v

LDA empile l'adresse a
```

LDV remplace le sommet par la valeur trouvée à l'adresse indiquée par le sommet (déréférence)

STO stocke la valeur au sommet à l'adresse indiquée par le sous-sommet, dépile 2 fois

BRN i branchement inconditionnel à l'instruction i

BZE i branchement à l'instruction i si le sommet = 0, dépile

HLT halte

L'exemple suivant :

```
repeat
     read (A);
     \mathbf{B} := \mathbf{A} + \mathbf{B} \; ;
  until A = 0;
  write (B);
end
```

produira le code suivant

```
0
      INT 2
                 réserve 2 emplacements pour A (0) et B (1)
      LDA 0
                 empile l'adresse de A
      INN
                 lit une valeur la range dans A
3
      LDA 1
                 empile l'adresse de B
      LDA 0
                 empile l'adresse de A
4
                 déréférence. Valeur de A au sommet.
      LDV
6
      LDA 1
                 empile l'adresse de B
      LDV
                 déréférence. Valeur de B au sommet.
8
      ADD
                 addition de A et B
9
      STO
                 stocke le résultat dans B
                 empile l'adresse de A
10
      LDA 0
                 déréférence. Valeur de A au sommet
11
      LDV
12
      LDI 0
                 empile la valeur 0
13
      EQL
                 test d'égalité
14
      BZE 1
                 branchement en 1 si A \Leftrightarrow 0
15
      LDA 1
                 empile l'adresse de B
                 déréférence. Valeur de B au sommet
16
      LDV
17
      PRN
                 écrit le résultat
18
      HLT
                 fin
```

L'interpréteur consiste en un logiciel permettant d'exécuter les instructions générées par le compilateur que vous devez écrire. Ces instructions sont écrites à l'aide du jeu d'instructions étudié en cours.

Ces instructions sont stockées dans un tableau que nous appellerons P-CODE.

L'exécution est réalisée à l'aide d'une pile appelé MEM ; le pointeur de pile s'appellera SP.

La structure de la mémoire en pile facilite la compilation de langages de haut niveau autorisant la récursivité. Les éléments de la pile sont des entiers : les adresses sont des adresses absolues dans la pile.

Le travail se décompose en 3 parties :

- 1- Réfléchir aux structures de données permettant de représenter la pile de la machine et le pointeur de pile.
- 2-Réflechir à la structure de données permettant de stocker instructions 3-Ecrire le programme qui permet d'exécuter les instructions contenues dans la structure de données(tableau)représentant le P-CODE à l'aide de la pile mémoire. On utilisera une variable PC qui représente le pointeur d'instruction (adresse de l'instruction du tableau P-CODE devant être traitée).
- On utilisera aussi la variable INST pour désigner l'instruction en cours de traitement.

Les structures de données nécessaires lors de l'écriture d'un interprète simplifié pour le P-Code sont

1- un tableau MEM représentant la pile de la machine et un pointeur de pile associé (SP, stack pointer) :

```
var MEM: array [0 .. TAILLEMEM] of integer; SP: integer;
```

2- un tableau PCODE stockant les pseudo-instructions, auquel sont associés l'instruction courante INST et un pointeur d'instruction PC; une instruction est un couple (mnémonique, opérande éventuelle)

L'algorithme se divise en deux parties : le chargeur >> et l'interpréteur Le chargeur remplit la table PCODE à partir d'un fichier de code P-Code. L'interprète est basé sur le modèle suivant

```
begin
 (* initialise pointeur d'instruction PC et pointeur de pile SP *)
 (* initialise program status PS a EXECUTION *)
 repeat
   (* chargement *)
   INST = PCODE[PC]
   incremente PC
   (* execution *)
   with INST do
     case MNE of
      ADD: begin SP:=SP-1; MEM[SP]:=MEM[SP]+MEM[SP+1] end;
      HLT : PS := FINI ;
     end
 until PS <> EXECUTION
end.
```

Syntaxte du langage à implémenter

```
PROGRAM ::= program ID; BLOCK.
BLOCK ::= CONSTS VARS INSTS
CONSTS ::= const ID = NUM; \{ ID = NUM; \} | e \}
VARS ::= var ID { , ID } ; | e
INSTS ::= begin INST { ; INST } end
INST ::= INSTS | AFFEC | SI | TANTQUE | ECRIRE | LIRE | e
AFFEC ::= ID := EXPR
SI ::= if COND then INST
TANTQUE ::= while COND do INST
ECRIRE ::= write ( EXPR { , EXPR } )
LIRE ::= read ( ID { , ID } )
COND ::= EXPR RELOP EXPR
RELOP ::= = | <> | < | > | <= | >=
EXPR ::= TERM { ADDOP TERM }
ADDOP := + | -
TERM ::= FACT { MULOP FACT }
MULOP ::= * | /
FACT ::= ID | NUM | ( EXPR )
```