# Sistemas Operacionais

# Gerenciamento de Memória

Prof. Antonio Pires de Almeida Junior

Aula 9



#### 9.1 – Introdução

- •Historicamente, a memória principal sempre foi vista como um recurso escasso e caro, obrigando os desenvolvedores a criarem SO's que ocupassem pouco espaço na memória e, ao mesmo tempo, otimizassem seu uso para as demais aplicações.
- •Mesmo atualmente, com a redução do custo e consequente aumento da capacidade das memórias, o seu gerenciamento é um dos fatores mais importantes no projeto de um sistema operacional.
- •Veremos a partir de agora os principais conceitos relativos ao gerenciamento de memória dentro dos sistemas operacionais.



#### 9.2 – Funções Básicas

- •Em geral, programas são armazenados em memórias secundárias (discos, pen drives) por serem dispositivos não-voláteis e de baixo custo.
- •Como o processador somente executa instruções presentes na memória principal, o sistema operacional deve sempre transferir programas da memória secundária para memória principal.
- •Contudo, o sistema operacional deve otimizar o número de operações de E/S na memória secundária, caso contrário, sérios problemas de desempenho podem ser ocasionados.
- •A gerencia de memória deve manter na memória principal o maior número de processos residentes, permitindo maximizar o compartilhamento do processador e demais recursos, além de reduzir o número de operações de E/S no disco.




#### 9.2 – Funções Básicas

- •Mesmo na ausência de espaço físico na memoria, o sistema deve permitir que novos processos sejam aceitos e executados. Isso é possível por meio de transferência temporária de processos residentes na memória principal para memória secundária. Este mecanismo é chamado **swapping**.
- •Outra preocupação na gerencia de memória é permitir a execução de programas que sejam maiores que a memória física disponível, implementando técnicas como **overlay** e **memória virtual**.
- •Em um ambiente de multiprogramação, o SO deve proteger áreas de memória ocupadas por cada processo. Caso algum processo tente acessar uma área que não lhe pertence, o sistema deve impedi-lo.
- •Apesar da proteção oferecida pela gerencia de memória, mecanismos de compartilhamento deve ser oferecidos, visto que alguns processos necessitam trocar informações.



#### 9.3 – Alocação Contígua Simples


- •A alocação contígua foi implementada nos primeiros sistemas operacionais, porém ainda está presente em alguns sistemas monoprogramáveis.
- •Nesse tipo de organização, a memória principal é subdividida em duas áreas: uma para o sistema operacional e outra para o programa do usuário.
- •Desta forma, o programador deve apenas preocupar-se em não ultrapassar o espaço de memória disponível, ou seja, a diferença entre o tamanho total da memória principal e a área ocupada pelo sistema operacional.





#### 9.3 – Alocação Contígua Simples

- •Neste esquema, o usuário tem controle sobre toda a memória principal, podendo ter acesso a qualquer posição de memória, inclusive na área do sistema operacional.
- •Para proteger o sistema, alguns sistemas implementam proteção por meio de um registrador que delimita as áreas do SO e do usuário.
- •Dessa forma, sempre que o programa faz referência a um endereço da memória, o sistema verifica esta dentro dos limites permitidos. Caso não esteja o programa é cancelado e uma mensagem erro é exibida.





#### 9.3 – Alocação Contígua Simples

- •Apesar de fácil implementação, a alocação contígua simples não permite a utilização eficiente dos recursos computacionais, pois apenas um usuário pode dispor destes recursos.
- •Caso o programa não utilize toda a memória, existirá um espaço livre e sem uso da memória principal, gerando desperdício.





#### 9.4 – Técnica de Overlay

- •Na alocação contígua, todos os programas estão limitados ao tamanho da área de memória principal disponível para o usuário. Programas mais pesados e que necessitam de áreas maiores não podem ser executados com eficiência.
- •Uma solução encontrada é dividir o programa em módulos, de forma que seja possível a execução independente de cada módulo, utilizando a mesma área de memória. Essa técnica é chamada de **overlay**.
- •Considere uma programa que tenha três módulos: Um principal, uma de cadastramento e outro de impressão, sendo que os dois últimos são independentes.
- •A independência dos módulos de cadastramento e de impressão significa que quando um estiver carregado na memória, o outro não precisa necessariamente estar presente. Somente o módulo principal é comum aos dois.



#### 9.4 – Técnica de Overlay

- •Neste exemplo, sempre que um dos dois módulos for referenciado pelo módulo principal, este módulo será carregado da memória secundária para memória principal.
- •No caso do módulo referenciado já estiver na área de overlay, este não precisará ser carregado novamente.
- •A definição das áreas de overlay é função do programador, por meio de comandos da linguagem de programação utilizada pelo mesmo.
- •A área de overlay é estabelecida a partir do tamanho do maior módulo. Por exemplo, se o maior módulo possuir 5Kb, a área de overlay deve possuir este mesmo tamanho.




#### 9.4 – Técnica de Overlay

•A técnica de overlay, embora permita ao programador expandir o uso da memória, sua utilização deve ser feita com muito cuidado.

•Essa técnica além de dificultar o processo de manutenção dos programas, pode reduzir o seu desempenho, devido a transferência excessiva da memória principal e

secundária.





# 9.5 – Alocação Particionada

- •As técnicas apresentadas anteriormente (alocação contígua e overlay) podem ser utilizadas com eficiência somente em sistemas monoprogramáveis.
- •Nos sistemas monoprogramáveis, o processador fica a maior parte do tempo ocioso, enquanto a memória principal é subutilizada.
- •Os sistemas operacionais evoluíram no sentido de proporcionar melhor aproveitamento dos recursos disponíveis.
- •Os sistemas multiprogramáveis já estão muito mais eficientes no uso do processador, necessitando assim, que diversos programas estejam na memória principal ao mesmo tempo e que novas técnicas de gerencia de memória sejam implementadas.



- •Nos primeiros sistemas multiprogramáveis, a memória era dividida em pedaços de tamanho fixo, chamados **partições**.
- •O tamanho das partições, estabelecidos na fase de inicialização do sistema, era definido em função do tamanho dos programas que executariam no ambiente.
- •Sempre que fosse necessário a alteração do tamanho de uma partição, o sistema deveria ser desativado e reinicializado com a nova configuração. Esse tipo de gerencia de memória é conhecida como **alocação particionada estática**.



•A figura abaixo ilustra o esquema de alocação particionada estática:


	Tabela de	partições .	Sistema Operacional	
	Partição	Tamanho	Partição 1	2 Kł
andy!	1	2 Kb	totass i sweetigo iip	5 Kb
	2	5 Kb	Partição 2	
	3	8 Kb	and the second second second	



- •Inicialmente, os programas só podiam ser carregados e executados em apenas uma partição específica, mesmo se outras estivessem disponíveis.
- •Essa limitação se devia ao fato dos compiladores e montadores gerar apenas o código absoluto, onde todas as referências a endereços no programa são posições físicas da memória principal.
- •A esse tipo de gerenciamento de memória chamou-se de **alocação particionada estática absoluta.**



- •Por exemplo, caso os programas "A" e "B" estejam sendo executados na Partição 1 e 2, respectivamente, e a Partição 3 estivesse livre. Os programas "C" e "E" não poderiam ser processados na Partição 3, pois estes fazem referência a ela.
- •A figura abaixo ilustra este exemplo:






- •Com a evolução dos compiladores, o código gerado deixou de ser absoluto e passa a ser **relocável**.
- •No código relocável, todas as referências a endereços no programa são relativas ao início do código e não a endereços físicos de memória. Desta forma, os programas puderam ser executados a partir de qualquer partição.
- •Quando o programa é carregado, o loader calcula todos os endereços a partir da posição inicial onde o programa foi alocado.
- •No exemplo anterior, caso os programas A e B terminassem sua execução, o programa E poderia ser executado em qualquer uma das duas partições livres. Essa técnica é denominada **alocação particionada estática relocável**.



•A figura abaixo ilustra o esquema da alocação particionada estática relocável:






- •Um grande problema da técnica de Alocação Particionada Estática era a fragmentação dos programas, visto que sobravam espaços de memória em cada partição, gerando desperdício.
- •As partições eram de tamanho fixo, caso um programa fosse consideravelmente menor que a partição, um grande espaço de memória seria desperdiçado.
- •Na **Alocação Particionada Dinâmica** foi eliminado o conceito de partições de tamanho fixo. Nesse esquema, cada programa utilizaria o espaço necessário, tornando essa área sua partição.
- •Como os programas utilizam apenas o espaço que necessitam, no esquema de alocação dinâmica o problema de fragmentação interna não ocorre.




- •Entretanto, existe um outro tipo de fragmentação, denominada **fragmentação externa**, que começará a ocorrer quando os programas forem deixando cada vez espaços menores na memória, não permitindo ingresso de novos programas.
- •Vejamos o exemplo da figura abaixo, onde existem 4 programas para serem executados:






•Embora existam 12Kb de memória disponíveis, e o programa D precise de apenas 6Kb para ser executado, isso não será possível, pois não existem 6Kb contínuos. E a tendência é que os espaços de memória fiquem cada vez menores.





- •Existem duas soluções para o problema da fragmentação externa da memória principal.
- 1. Conforme os programas terminarem, apenas os espaços adjacentes são reunidos, formando uma única área de memória maior. Como no caso da figura abaixo, quando o programa C terminar, uma área de 8Kb será criada.






2. A segunda solução consiste na relocação de todas as partições ocupadas, eliminando todos os espaços entre elas e criando uma única memória livre e contínua.

Para que esse processo seja possível, é necessário que o sistema tenha a capacidade de mover os diversos programas na memória principal, ou seja, realizar **relocação dinâmica**.

Esse mecanismo é de grande complexidade de implementação, além de consumir muitos recursos computacionais, como processador e áreas de disco.



•A figura abaixo ilustra um exemplo da técnica de relocação dinâmica:





# 9.5.3 – Estratégias de Alocação de Partição

- •Os sistemas operacionais implementam, basicamente, três estratégias para determinar em qual área livre um programa será carregado para execução.
- Essas estratégias tentam amenizar a fragmentação externa.
- •A melhor estratégia a ser adotada depende de uma série de fatores, sendo o mais importante o tamanho dos programas processados no ambiente.
- •Independente do algoritmo utilizado, o sistema sempre irá possuir uma lista de áreas livres, como endereço e tamanho de cada área.



# 9.5.3 – Estratégias de Alocação de Partição

•A figura abaixo ilustra um exemplo de memória com sua lista de respectivas áreas livres:

iti.	Memória Principal		
	Sistema Operacional		
4 Kb	Área livre 1	Tamanho	Áreas livres
		4 Kb	1
	Programa C	5 Kb	2
5 KŁ	Área livre 2	3 Kb	3
	Programa A		
3 Kb	Área livre 3		



# 9.5.3 – Estratégias de Alocação de Partição

- •A estratégias para escolha de partição são:
- **1. Best-fit**: A melhor partição é escolhida para alocar o programa, ou seja, a que deixará menos espaço vazio. Uma desvantagem é a tendência que cada vez mais a memória fique com pequenos espaços, aumentando a fragmentação.
- **2. Worst-fit**: A pior partição é escolhida, ou seja, a que deixa mais espaço vazio para alocar o programa. Essa técnica reduz o problema de fragmentação.
- **3. First-fit**: A primeira partição livre de tamanho suficiente é escolhida para carregar o programa. Das três estratégias, a First-fit é a que gasta menos recursos do sistema e também é a mais rápida.



#### 9.6 – Swapping

- •Mesmo com o aumento da eficiência da multiprogramação e, particularmente, da gerência de memória, muitas vezes um programa não podia ser executado por falta de uma partição livre disponível.
- •A técnica de swapping foi introduzida para contornar o problema da insuficiência de memória principal.
- •Em todos os esquemas estudados anteriormente, um processo permanecia na memória principal até o final de sua execução, inclusive nos momentos em que esperava por eventos, como operações de E/S.
- •O swapping é uma técnica onde o sistema escolhe um processo residente, que é transferido da memória principal para e memória secundária (swap out), geralmente disco.
- •Posteriormente, o processo é carregado de volta da memória secundária para a memória principal (swap in) e pode continuar sua execução como se nada tivesse ocorrido.



# 9.6 – Swapping

- •O algoritmo de escolha do processo a ser retirado da memória principal deve priorizar os processos com menores chances de ser executado, para evitar swap desnecessário.
- •O conceito de swapping permite maior compartilhamento da memória principal e, consequentemente, maior utilização dos recursos do sistema computacional.
- •Seu maior problema são os elevados custos das operações de entrada e saída, sendo que em computadores com menos recursos disponíveis (pouca memória principalmente), o sistema pode deixar de realizar tarefas importantes para efetuar operações de swapping.



#### Exercícios

- 1. Quais as funções básicas da gerência de memória?
- 2. Qual a diferença entre fragmentação interna e externa da memória principal?
- 3. Qual a diferença da alocação particionada estática absoluta em relação a alocação estática relocável?
- 4. Considerando as estratégias para escolha da partição dinamicamente, conceitue as estratégias best-fit e worst-fit especificando prós e contras de cada uma.
- 5. O que é swapping e para que é utilizada esta técnica?
- 6. Como funciona a técnica de overlay?
- 7. Como funciona a Alocação Contígua Simples, quais são suas limitações?

