Programação de Projetos

Definições de projeto

- Design concepção, desenvolvimento e especificação técnica de um produto.
 - carro
 - software
 - projeto (desenho) de casa.
- Project empreendimento temporário, conjunto de atividades para a execução de um produto/serviço único, e que define o sequenciamento e o controle destas atividades
 - navios
 - filmes
 - protótipos
 - construção (execução) de uma casa
 - aviões, estradas, projetos de pesquisa e desenvolvimento, etc.

Características de um projeto

- Objetivo: O que, quando e a que custo.
- Particularidade: Um projeto é único.
- Riscos: Existe uma grande carga de incerteza.
- Temporalidade: Início e fim definidos. O tempo é o principal elemento.

Técnicas de Planejamento

- Limitações dos recursos (tempo) para um projeto
 - necessidade de planejamento e controle das atividades.
 - Objetivos
 - decomposição de atividades
 - interligação das atividades pela seqüência de execução
- Métodos analíticos + usados para auxiliar no gerenciamento de projetos
 - CPM (Critical Path Method) e
 - PERT (Project Evaluation and Review Techniques).

Histórico das técnicas de planejamento

- ~ 1914 Gráfico de Gannt (Henry L. Gantt)
- 50's e 60's diversos tipos de diagramas de rede desenvolvidos de forma independente.
- 1957 CPM método do caminho crítico (DuPont)
- 1958 PERT técnica de revisão e avaliação de projetos planejamento e controle para atender prazos e custos míssil POLARIS – PERT/custo

Histórico das técnicas de planejamento

- 1964 diagrama de precedência modelo mais usado no mundo
- O 1º projeto a ser gerenciado de uma forma que hoje reconheceríamos como gerenciamento de projeto foi o projeto Manhattan, que criou a 1º bomba atômica.

- PERT setas para representação das atividades, 3 estimativas para duração da atividade
- CPM setas para representação de precedência e duração, uma estimativa de duração
- Hoje em dia, usamos a expressão PERT ou PERT/CPM para designar a representação de um projeto por redes ou grafos, independente do tipo de modelo usado.

- Vantagens da representação gráfica:
 - Visão gráfica das atividades que compões o projeto;
 - Estimativa de quanto tempo o projeto consumirá;
 - Visão de quais atividades são
 - Visão de quanto tempo de folga dispomos nas atividades nãocríticas.

- Condições para uso técnicas PERT&CPM:
 - Tarefas bem definidas;
 - Tarefas independentes (podem ser iniciadas ou suspensas separadamente);
 - Tarefas ordenadas (seqüência).


 Um projeto é constituído de atividades com restrições de precedência que descrevem a sua seqüência lógica de execução, sendo que cada atividade está associada a uma duração.

Exemplo:

Atividade	Precedência	Duração	
A	-	3	
В	•	6	
С	-	2	
D	A	4	
E	A	2	
F	A	7	
G	B, D	4	
Н	C, E	3	

Representação por Gráfico de Gantt


Atividade	Precedência	Duração
A	-	3
В		6
С	•	2
D	A	4
E	A	2
F	A	7
G	B, D	4
Н	C, E	3



Representação por Diagramas de Rede

- Nós atividades
- Arcos relações de precedência

Atividade	Precedência	Duração
A	•	2
В	-	3
С	A	1
D	A, B	2




Exemplo

- Uma empreiteira ganhou uma concorrência de 5,5 milhoes para construir uma planta industrial. O contrato prevê:
 - penalidade de 300.000 se não completar em 47 semanas
 - bônus de 150.000 se completar em até 40 semanas

Exemplo

Atividade	Descrição	Precedência	Duração (semanas)
Α	Escavação		2
В	Fundação	А	4
С	Paredes	В	10
D	Telhado	С	6
Е	Encanamento exterior	С	4
F	Encanamento interior	E	5
G	Muros	D	7
Н	Pintura exterior	E,G	9
I	Instalação elétrica	С	7
J	Divisórias	F,I	8
K	Piso	J	4
L	Pintura interior	J	5
M	Acabamento exterior	Н	2
N	Acabamento interior	K,L	6

Exemplo



CPM - Caminho critico

- Um caminho é definido como uma seqüência de atividades do inicio ao final da rede.
- O caminho de maior comprimento é conhecido como caminho crítico
 - determina a duração do projeto, ou seja a duração do projeto é o comprimento do maior caminho da rede.
- As atividades do caminho crítico são conhecidas como atividades críticas.
 - Um atraso em qualquer destas atividades acarretará em atraso para o projeto.

CPM - Caminho critico

Caminho	Comprimento (duração)
Inicio-A-B-C-D-G-H-M-Fim	2+4+10+6+7+9+2 = 40
Inicio-A-B-C-E-H-M-Fim	2+4+10+4+9+2 = 31
Inicio-A-B-C-E-F-J-K-N-Fim	2+4+10+4+5+8+4+6 = 43
Inicio-A-B-C-E-F-J-L-N-Fim	2+4+10+4+5+8+5+6 = 44
Inicio-A-B-C-I-J-K-N-Fim	2+4+10+7+8+4+6 = 41
Inicio-A-B-C-I-J-L-N-Fim	2+4+10+6+8+5+6 = 42

- Determinar quando uma atividade deve começar e terminar.
- As atividades criticas devem começar assim que todas as suas predecessoras estiverem concluídas
- As atividades não críticas possuem alguma folga para o início ou para o final.
- Para formalizarmos esse raciocínio definiremos os seguintes termos:

```
ES = Tempo Inicial Mais Cedo (Earliest Start)
```

EF = Tempo Final Mais Cedo (Earliest Finish)

LS = Tempo Inicial Mais Tarde (Late Start)

LF = Tempo Final Mais Tarde (Late Finish)

 O <u>Tempo Inicial Mais Cedo</u> de uma atividade i é o maior Tempo Final Mais Cedo das atividades precedentes j

$$ES_i = max (EF_i), j \in \pi_i$$

onde π_i é o conjunto de atividades predecessoras da atividade i

O <u>Tempo Final Mais Cedo</u> de uma atividade i é dado por

$$EF_i = ES_i + D_i$$

onde D_i é a duração da atividade i.

 O <u>Tempo Final Mais Tarde</u> de uma atividade i é igual ao menor tempo inicial mais tarde das atividades sucessoras k

$$LF_i = min(LS_k) k \in \psi_k$$
,

onde ψ_k é o conjunto de atividades sucessoras de i

O <u>Tempo Inicial Mais Tarde</u> de uma atividade i é dado por

$$LS_i = LF_i - D_i$$

A <u>Folga</u> da atividade i pode ser dada por

$$S_i = LF_i - EF_i = LS_i - ES_i$$

 Os cálculos de ES e EF são feitos do início para o final. "Inicio" e "Fim" são atividades com duração 0.

$$ES_{Inicio} = 0$$

$$EF_{Inicio} = ES_{Inicio} + D_{Inicio} = 0 + 0 = 0$$

Assim,

$$ES_A = EF_{Inicio} = 0$$

 $EF_\Delta = ES_\Delta + D_\Delta = 0 + 2 = 2$

Prosseguindo, teremos:

 $EF_F = ES_F + D_F = 16 + 4 = 20$

$$\begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{B}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{A}} = 2 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{B}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{B}} + \mathsf{D}_{\mathsf{B}} = 2 + 4 = 6 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{I}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{C}} = 16 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{I}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{I}} + \mathsf{D}_{\mathsf{I}} = 16 + 7 = 23 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{C}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{B}} = 6 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{C}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{C}} + \mathsf{D}_{\mathsf{C}} = 6 + 10 = 16 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{G}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{D}} = 22 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{G}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{G}} + \mathsf{D}_{\mathsf{G}} = 22 + 7 = 29 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{D}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{C}} = 16 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{D}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{D}} + \mathsf{D}_{\mathsf{D}} = 16 + 6 = 22 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{F}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{E}} = 20 \\ &\mathsf{EF}_{\mathsf{F}} = \mathsf{ES}_{\mathsf{F}} + \mathsf{D}_{\mathsf{F}} = 20 + 5 = 25 \end{aligned}$$

$$\mathsf{ES}_{\mathsf{E}} = \mathsf{EF}_{\mathsf{C}} = 16 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} &\mathsf{ES}_{\mathsf{H}} = \mathsf{max} \left(\mathsf{EF}_{\mathsf{G}}, \mathsf{EF}_{\mathsf{E}} \right) = 29 \end{aligned}$$

 $EF_{H} = ES_{H} + D_{H} = 29 + 9 = 38$

$$ES_J = max (EF_F, EF_I) = 25$$
 $ES_L = EF_J = 33$ $EF_L = ES_L + D_L = 33 + 5 = 38$

$$ES_{M} = EF_{H} = 38$$
 $ES_{N} = max (EF_{K}, EF_{L}) = 38$ $EF_{M} = ES_{M} + D_{M} = 38 + 2 = 40$ $EF_{N} = ES_{N} + D_{N} = 38 + 6 = 44$

$$ES_{K} = EF_{J} = 33$$
 $ES_{Fim} = max (EF_{N}, EF_{M}) = 44$
 $EF_{K} = ES_{K} + D_{K} = 33 + 4 = 37$ $EF_{Fim} = ES_{Fim} + D_{Fim} = 44 + 0 = 44$

• As atividades "Inicio" e "Fim" sempre fazem parte do caminho crítico, portanto, por definição suas folgas são nulas, assim

$$LS_{Fim} = ES_{Fim} = 44$$
 $LF_{Fim} = EF_{Fim} = 44$

Os calculos de LS e LF são feitos do final para o início:

$$LF_N = LS_{Fim} = 44$$
 $LF_H = LS_M = 42$ $LS_N = LS_N - D_N = 44 - 6 = 38$ $LS_H = LS_H - D_H = 42 - 9 = 33$

$$LF_{M} = LS_{Fim} = 44$$
 $LF_{J} = min (LS_{K_{J}} LS_{L}) = 33$ $LS_{M} = LS_{M} - D_{M} = 44 - 2 = 42$ $LS_{J} = LS_{J} - D_{J} = 33 - 8 = 25$

$$LF_K = LS_N = 38$$
 $LF_I = LS_J = 25$ $LS_K = LS_K - D_K = 38 - 4 = 34$ $LS_I = LS_I - D_I = 25 - 7 = 18$

$$LF_L = LS_N = 38$$
 $LF_F = LS_J = 25$ $LS_L = LS_L - D_L = 38 - 5 = 33$ $LS_F = LS_F - D_F = 25 - 5 = 20$

$$LF_H = LS_M = 42$$

 $LS_H = LS_H - D_H = 42 - 9 = 33$

$$LF_E = min (LS_{H_f} LS_F) = 20$$

 $LS_E = LS_E - D_E = 20 - 4 = 16$

$$LF_J = min (LS_{K_J} LS_L) = 33$$

 $LS_J = LS_J - D_J = 33 - 8 = 25$

$$LF_D = LS_G = 24$$

 $LS_D = LS_D - D_D = 24 - 6 = 18$

$$LF_1 = LS_1 = 25$$

 $LS_1 = LS_1 - D_1 = 25 - 7 = 18$

$$LF_C = min (LS_{D_r} LS_{E_r} LS_{I}) = 16$$

 $LS_C = LS_C - D_C = 16 - 10 = 6$

$$LF_F = LS_J = 25$$

 $LS_F = LS_F - D_F = 25 - 5 = 20$

$$LF_B = LS_C = 6$$

 $LS_B = LS_B - D_B = 6 - 4 = 2$

$$LF_G = LS_H = 33$$

 $LS_G = LS_G - D_G = 33 - 9 = 24$

$$LF_A = LS_B = 2$$

 $LS_A = LS_A - D_A = 2 - 2 = 0$

As folgas são:

$$S_A = LF_A - EF_A = 2 - 2 = 0$$

 $S_B = LF_B - EF_B = 6 - 6 = 0$
 $S_C = LF_C - EFC = 16 - 16 = 0$
 $S_D = LF_D - EF_D = 24 - 22 = 2$
 $S_E = LF_E - EF_E = 20 - 20 = 0$
 $S_F = LF_F - EF_F = 25 - 25 = 0$
 $S_G = LF_G - EF_G = 33 - 29 = 4$

$$S_H = LF_H - EF_H = 42 - 38 = 4$$

 $S_I = LF_I - EF_I = 25 - 23 = 2$
 $S_J = LF_J - EF_J = 33 - 33 = 0$
 $S_K = LF_K - EF_K = 38 - 37 = 1$
 $S_L = LF_L - EF_L = 38 - 38 = 0$
 $S_M = LF_M - EF_M = 44 - 40 = 4$
 $S_N = LF_N - EF_N = 44 - 44 = 0$

- As atividades com folga nula são aquelas que pertencem ao caminho crítico,
- Para as outras a folga indica o atraso que a atividade pode sofrer sem interferir na duração do projeto.