I Monitor

- Rappresentano una primitiva di alto livello di supporto alla stesura di programmi concorrenti corretti
 - Brinch Hansen (1973), Hoare (1974)
- Un Monitor è una raccolta di dati, strutture dati e procedure raggruppate in un modulo o pacchetto
 - I processi possono invocare le procedure di un Monitor in ogni momento
 - I processi non possono accedere ai dati di un Monitor se non attraverso le procedure del Monitor
 - In un Monitor può essere attivo un solo processo alla volta
 - Un Monitor implementa la mutua esclusione grazie all'acquisizione (implicita) di un lock (mutex)

```
monitor monitor-name
{
    // shared variable
    declarations
    procedure P1 (...) { .... }

    procedure Pn (...) { .....}

        Initialization code (...)
        { ... }
     }
}
```

Esempio: ipotetico Monitor C++

```
monitor class account {
private:
     int balance = 0;
public:
     void deposit(int amount) {
          balance = balance + amount;
     void withdraw(int amount) {
          balance = balance - amount;
};
```

I Monitor

- Il lock per la mutua esclusione non è sufficiente
- Esempio
 - per il produttore/consumatore, in precedenza abbiamo usato i semafori per
 - mettere a riposo i thread in attesa che una condizione cambi (per esempio, un produttore che aspetta che un buffer venga svuotato),
 - per risvegliare un thread quando una particolare condizione è cambiata (per esempio, un consumatore che segnala di aver effettivamente svuotato un buffer)
- I Monitor supportano tali funzionalità con un costrutto esplicito noto come variabile di condizione

Sincronizzazione con Monitor

- Per l'elaborazione concorrente un monitor deve fornire strumenti di sincronizzazione
 - Supponiamo che un processo invochi un monitor e, all'interno del monitor, deve bloccarsi fino a che si verifichi una certa condizione
 - Esempio, produttori che trovano buffer pieno
 - E' necessario un supporto affinché il processo quando si blocca rilascia il monitor in modo da consentire ad altri processi l'ingresso
 - Quando la condizione sarà soddisfatta ed il monitor di nuovo disponibile, al processo deve essere consentito di sbloccarsi e di rientrare nel monitor nel punto in cui è era stato sospeso

Monitor: funzionalità generali

- Un Monitor definisce un lock (implicito) e zero o più variabili di condizione per gestire l'accesso concorrente ai dati
 - Usa il lock per assicurare che solo un processo è attivo nel monitor in ogni momento
 - Il lock fornisce anche la mutua esclusione per i dati condivisi
 - Le variabili di condizione permettono ai processi di bloccarsi nella sezione critica, rilasciando il loro lock e, allo stesso tempo, bloccando il processo
- Operazioni del Monitor
 - Incaspula i dati condivisi da proteggere
 - Acquisisce il lock all'inizio
 - Opera sui dati condivisi
 - Rilascia il lock temporaneamente se non può completare
 - Riacquisisce il lock appena può continuare
 - Rilascia il lock alla fine

Sincronizzazione con Monitor: variabili di condizione

- La sincronizzazione è supportata nel monitor con l'uso delle variabili di condizione, contenute ed accessibili solo nel monitor
 - Sono uno tipo speciale tipo di dato sul quale sono possibili due operazioni
 - cond wait(c)
 - Sospende sulla variabile di condizione c l'esecuzione del processo che la invoca
 - cond signal(c)
 - Riprende l'esecuzione di qualche processo bloccato dopo una cond_wait sulla stessa variabile di condizione
- Osservazione
 - le operazioni cond_wait () e cond_signal () sono diverse rispetto alle wait () e signal () dei semafori
 - Se un processo invoca cond_signal() e non c'è nessuno in attesa sulla variabile di condizione il segnale è perso

I Monitor: variabili di condizione

- condition x;
 - x.cond_wait() un processo che la invoca si blocca fino ad una
 x.cond_signal()
 - Il lock mantenuto dal processo è rilasciato atomicamente quando il processo si blocca
 - x.cond_signal() risveglia un processo (se esiste) che ha invocato
 x.cond_wait()
 - Se non ci sono state x.cond wait() sulla variabile, non ha effetto

Esempio: uso delle variabili di condizione

- Consideriamo P_1 e P_2 che eseguono due istruzioni S_1 e S_2 con il vincolo che S_1 sia eseguita prima di S_2
 - Creiamo un monitor con due procedure F_1 and F_2 invocate da P_1 e P_2 , rispettivamente
 - Una variabile di condizione "x"
 - Una variabile booleana "done" inizializzata a false

Monitor: regole per le variabili di condizione

- Dopo una cond signal è necessario avere solo un processo attivo nel monitor
 - Abbiamo bisogno di una regola per decidere chi risvegliare

Hoare

Eseguiamo il processo appena risvegliato, sospendendo l'altro (che ha invocato cond_signal)


Brinch Hansen

- Il processo che invoca cond_signal deve uscire immediatamente
 - cond signal può apparire solo come istruzione finale di una procedura del monitor
- Concettualmente più semplice e più facile da implementare
- Dopo la cond_signal, lo scheduler seleziona uno solo dei processi in attesa

Mesa

- Il processo, P, che invoca cond_signal continua
- Il processo in attesa, bloccato, è spostato tra i processi ready e dunque non è detto sia subito schedulato ed eseguito
- Le implementazioni moderne delle variabili di condizione si basano su questa semantica


Struttura di un Monitor




Semaforo Binario con Monitor

```
type Sem Mon type = monitor
 var
    busy:boolean;
    non busy: condition;
 procedure sem wait;
 begin
          if busy = true then non busy.cond wait;
          busy := true;
 end
 procedure sem signal;
 begin
          busy := false;
                                         begin
          non busy.cond signal;
                                      repeat
 end
 begin { initialization }
          busy := false;
 end
```

```
var binary sem: Sem Mon type;
    Parbegin
                         repeat
                                                  repeat
   binary_sem.sem_wait;
                            binary_sem.sem_wait;
                                                      binary_sem.sem_wait;
                                                       { Critica 1Section }
    { Critical Section }
                             { Critical Section }
   binary sem.sem signal;
                            binary_sem.sem_signal;
                                                      binary sem.sem signal;
    { Remainder of
                             { Remainder of
                                                      { Remainder of
       the cycle }
                                the cycle }
                                                          the cycle }
forever:
                         forever:
                                                  forever:
    Parend:
    end.
    Process P_1
                             Process P_2
                                                      Process P3
```



Monitor per il semaforo binario




P₁ accede in SC, P₂ cerca di eseguire sem_wait, P₃ prova ad eseguire sem_wait prima che P₁ finisca di eseguire sem_signal

Esempio: Produttori-Consumatori con Monitor

```
type Bounded buffer type = monitor
                            const
                                                              { Number of buffers }
                               n = \ldots;
                            type
                               item = \ldots;
                                                                          Per attendere quando
                               buffer: array [0..n-1] of item;
Attendere quando
                                                                          no buffer pieni
                               full, prod_ptr, cons_ptr : integer;
no buffer vuoti
                               buff full : condition; \leftarrow
                             buff empty: condition;
                            procedure produce (produced_info : item);
                            begin
                               if full = n then buff\_empty.wait;
                               buffer [prod_ptr] := produced_info;
                                                                               { i.e., Produce }
                               prod\_ptr := prod\_ptr + 1 \mod n;
                               full := full + 1;
                               buff full.signal;
                            end:
                            procedure consume (for_consumption : item);
                            begin
                               if full = 0 then buff_full.wait;
                               for consumption := buffer[cons ptr];
                                                                              { i.e., Consume }
                               cons\_ptr := cons\_ptr + 1 \mod n;
                               full := full-1;
                               buff_empty.signal;
                            end:
                            begin { initialization }
                               full := 0;
                               prod ptr := 0;
                               cons\_ptr := 0;
                        end:
```

Esempio: Produttori-Consumatori con Monitor



```
begin
var B buf: Bounded buffer type;
Parbegin
  var info: item;
                             var info: item;
                                                         var area: item:
  repeat
                             repeat
                                                         repeat
      info := \dots
                                 info := \dots
                                                             B buf.consume (area);
      B_buf.produce\ (info);
                                 B_buf.produce\ (info);
                                                             { Consume area }
      { Remainder of
                                 { Remainder of
                                                             { Remainder of
        the cycle }
                                    the cycle }
                                                               the cycle }
  forever:
                             forever;
                                                         forever;
Parend:
end.
      Producer P_1
                                 Producer P_2
                                                             Consumer P<sub>3</sub>
```

```
type Bounded_buffer_type = monitor
    const
       n = \ldots;
                                       { Number of buffers }
    type
       item = \dots
       buffer: array [0..n-1] of item;
       full, prod_ptr, cons_ptr: integer;
       buff_full : condition;
       buff empty: condition;
    procedure produce (produced info: item);
       if full = n then buff\_empty.wait;
       buffer [prod ptr] := produced info:
                                                       { i.e., Produce }
       prod\_ptr := prod\_ptr + 1 \mod n;
       full := full + 1;
       buff full.signal:
    procedure consume (for_consumption : item);
       if full = 0 then buff full.wait:
       for consumption := buffer[cons ptr];
                                                      { i.e., Consume }
       cons\_ptr := cons\_ptr + 1 \mod n;
       full := full-1;
       buff_empty.signal;
    begin { initialization }
       full := 0:
       prod ptr := 0;
       cons\_ptr := 0;
end:
```

Ancora sulla semantica Mesa

- Le implementazioni moderne delle variabili di condizione sono baste sulla semantica Mesa
- Ciò pone un problema
 - Consideriamo di nuovo il codice

L'uso dell'<mark>If</mark> può generare dei bug





Sostituire If con while !!!

```
procedure produce (produced info : item);
    begin
      if full = n then buff empty.wait;
       buffer [prod ptr] := produced info;
                                                        { i.e., Produce }
       prod_ptr := prod_ptr + 1 \mod n;
       full := full + 1;
       buff_full.signal;
    end:
    procedure consume (for consumption: item);
       if full = 0 then buff full.wait;
       for consumption := buffer[cons ptr];
                                                       { i.e., Consume }
       cons\_ptr := cons\_ptr + 1 \mod n;
       full := full-1;
       buff_empty.signal;
    end:
    begin { initialization }
       full := 0;
       prod ptr := 0;
       cons\_ptr := 0;
end:
```

Problema del barbiere addormentato

- In un negozio di barbiere c'è
 - Un barbiere
 - N sedie per i clienti in attesa
 - 1 poltrona da barbiere
- Specifiche
 - Se non ci sono clienti, il barbiere si addormenta sulla poltrona
 - Quando arriva, un cliente sveglia il barbiere e si fa tagliare i capelli sulla poltrona
 - Se arriva un cliente mentre il barbiere sta tagliando i capelli ad un altro cliente, il cliente attende su una delle sedie libere
 - Se tutte le sedie sono occupate, il cliente, contrariato, se ne va!