#### Тема 10

# Связь Ассемблера и С++

# Связь ассемблера с языками высокого уровня

Существуют следующие формы комбинирования программ на языках высокого уровня с ассемблером:

- использование ассемблерных вставок в виде встраиваемого ассемблерного кода;
- использование внешних процедур и функций. Это более универсальная форма комбинирования. У нее есть ряд преимуществ:
  - написание и отладку программ можно производить независимо;
  - написанные подпрограммы можно использовать в других проектах;
  - облегчаются модификация и сопровождение подпрограмм в течение жизненного цикла проекта.

### Встраиваемый ассемблерный код

#### Можно:

- не передавать параметры, как в случае с внешней ассемблерной процедурой;
- иметь непосредственный доступ к командам и регистрам процессора;
- ссылаться на метки и переменные вне текущего блока, находящиеся в пределах видимости ассемблерной вставки;
- вызывать функции вне пределов ассемблерной вставки, причем эти функции должны быть ранее объявлены в программе (на уровне прототипа);
- использовать описание констант как в стиле Ассемблера, так и С++;
- использовать операторы PTR, LENGTH, SIZE, TYPE и директивы EVEN и ALIGN.

### Встраиваемый ассемблерный код

#### Нельзя:

- использовать директивы определения данных простых (DB и DD) и сложных типов (STRUC, RECORD);
- описывать функции в пределах ассемблерной вставки;
- использовать в командах большинство операторов ассемблера типа OFFSET, SEG (вместо OFFSET нужно использовать LEA);
- использовать любые директивы макроопределений;
- обращаться к полям структур и объединений.

# Внешний ассемблерный код. Порядок передачи параметров

Вопрос о порядке передачи параметров связан с тем, что в большинстве языков программирования высокого уровня используется понятие «список параметров» и сопоставление фактических и формальных параметров выполняется согласно месту в этом списке.

Очевидно, первый параметр из списка может быть занесен в стек первым (и тогда он окажется ниже всех остальных параметров) либо последним (и тогда он окажется наверху).

### Назначение регистра ЕВР

Все соглашения по передаче параметров предполагают, что в регистре **EBP** сохраняется адрес вершины стека при начале работы процедуры. Для доступа к параметрам процедуры используется выражения вида **[EBP+n]**.

Однако при этом необходимо обеспечить сохранность этого регистра при цепочке вызовов. Это может быть достигнуто, например, включением в начало процедуры т.н. пролога из двух команд


push ebp
mov ebp, esp

В конец процедуры рекомендуется добавлять эпилог, восстанавливающий содержимое **EBP**:

mov esp, ebp pop ebp

ервая команда эпилога очищает «мусор», который мог статься в стеке!

## Сохранение значения ЕВР в стеке



2) После выполнения пролога

# Соглашения по передаче параметров

Ассемблер допускает различную комбинацию механизмов передачи параметров, формируя т.н. *соглашения по передаче параметров*.

Наиболее часто используются следующие соглашения:

- первый параметр заносится в стек первым, очистка стека выполняется процедурой (соглашения PASCAL);
- первый параметр заносится в стек последним, очистка стека выполняется головной программой (соглашения CDECL);
- первый параметр заносится в стек последним, очистка стека выполняется процедурой (соглашения STDCALL).

#### Соглашения по передаче параметров

Мы можем явно указать используемые соглашения, указав параметр **PASCAL**, **C** (**CPP**, **CDECL**) или **STDCALL** либо в директиве **.мо**D**EL**, либо в директиве **PROC**, например:

.model small, pascal

ИЛИ

my proc procc

### Параметры директивы PROC

В директиве **PROC** можно задать:

- тип соглашения о связях (C, STDCALL, PASCAL);
- описания формальных параметров в виде

имя: длина

При описании формальных параметров пролог, эпилог, а также форма команды **RET** формируются ABTOMATИЧЕСКИ!

#### Пример:

```
Процедура
```

```
s2w proc Pascal, StringAddr:word, StringLen:byte; передавать выходные параметры нельзя!
```

Вызов

10 all

s2w, offset s1, 6

### Использование регистра EBP для доступа к параметрам

Для доступа к первому параметру (в соглашениях **CDECL** и **STDCALL**) необходимо задать адрес **[EBP+8]**.

Для доступа к последующим параметрам в смещении относительно **EBP** должен быть учтен размер всех предыдущих параметров.

### Пример использования регистра EBP для доступа к параметрам

Задача: написать функцию, получающую два целочисленных параметра *a* и *b* длиной 4 байта каждый и возвращающую значение 2a+b. Соглашения о связях – STDCALL.

```
SumAB
          proc
          push ebp
          mov ebp, esp
          mov eax, dword ptr[ebp+8] ; a
          shl eax, 1
          add eax, [ebp+12]
                                      ; b
               ; dword ptr можно не писать
               esp, ebp
          mov
          pop ebp
          ret 8
          endp
 umAB
```

### Пример использования формальных параметров

Задача: написать функцию, получающую два целочисленных параметра *a* и *b* длиной 4 байта каждый и возвращающую значение 2a+b. Соглашения о связях – STDCALL.

```
SumAB proc stdcall, a:dword, b:dword mov eax, dword ptr a shl eax, 1 add eax, b ; dword ptr можно не писать ret
SumAB endp
```


### Использование локальных переменных в процедуре

Директива **LOCAL**, которая следует сразу за директивой **PROC**, позволяет описать локальные переменные в виде

имя: длина

Пролог и эпилог в этом случае формируются автоматически!

### Выделение в стеке места для локальных переменных



2) После выделения памяти под локальные переменные

### Пример использования локальных переменных

Задача: написать функцию, получающую два целочисленных параметра *a* и *b* длиной 4 байта каждый и возвращающую значение *3a+4b*. Никакие регистры, кроме **EAX**, использовать нельзя. Соглашения о связях – **STDCALL**.

```
SumAB
        proc stdcall, a:dword, b:dword
        local tmp:dword
        mov eax, a
        shl eax, 2
        sub eax, a
        mov tmp, eax
        mov eax, b
        shl eax, 2
        add eax, tmp
        ret
        endp
```

### Внешний ассемблерный код

#### Основные правила:

- Всегда нужно сохранять (и перед выходом из процедуры восстанавливать) содержимое регистров ЕВР и ESP.
- Следует сохранять и восстанавливать все регистры, которые подвергаются изменению внутри процедуры.
- Передача аргументов в процедуру на ассемблере из программы на С/С++ осуществляется через стек, возвращаемое значение через регистр **EAX**.

### Внешний ассемблерный код

Для обмена информацией между модулями используются директивы **EXTRN** и **PUBLIC**:

- EXTRN предназначена для объявления некоторого имени внешним по отношению к данному модулю;
- **PUBLIC** предназначена для объявления некоторого имени, определенного в этом модуле и видимого в других модулях.


Для того, чтобы процедуры на Ассемблере вызывались из программ на С++, необходимо:

- 1. Создать пустой проект среде MS Visual Studio.
- 2. Подключить компилятор MASM к проекту


**VS 2008** 

Solution Explorer - New\_pr Solution 'New\_pr' (1 project) New pr Build Rebuild Clean Project Only Calculate Code Metrics Profile Guided Optimization Custom Build Rules... Tool Build Order... Add References... Add Web Reference...


**VS 2010** 




**VS 2008** 




**VS 2010** 





3. Создать пустой файл с расширением .asm



4. Составить текст процедуры на ассемблере. Процедура должна обрамляться директивами **PROC** и **ENDP**.

В файле \*.asm до директивы PROC необходимо:

- включить директиву выбора CPU для распознавания отдельных команд, например:
  - .386 или .486 для адресации по 32-битным регистрам (всех команд вплоть до указанного процессора).
- объявить имя процедуры с директивой PUBLIC;
- включить модель памяти flat (.model flat);

При написании текста процедуры соблюдать требования:

- параметры являются 32-разрядными;
- при доступе к параметрам учитывать их порядок;
- при возврате управления при необходимости очищать стек от параметров.

5. Составить текст программы на С++.

Описать прототип функции, реализованной на Ассемблере, в виде

```
extern "C" тип_возврата тип_соглашения имя (параметры);
```

#### Важно:

При стыковке модулей С/С++ и Ассемблера следует учитывать, что:

- соглашение вызова (calling convention) определяет, как передаются параметры в подпрограмму, осуществляется возврат из подпрограммы и возвращается результат;
- компиляторы языков С и С++ искажают имена функций (*name decoration*).

## Наиболее распространенные соглашения о вызовах

Соглашение (для Ассемблера)	Передача параметров	Очистка стека	Использование регистров для параметров
fastcall	слева направо (1-й внизу стека)	вызывающая программа	ecx, edx
stdcall	справа налево (1-й вверху стека)	Процедура (ret число)	нет
cdecl	справа налево	вызывающая программа	нет

#### name decoration

- "name decoration" или "name mangling" механизм генерации компилятором строки, содержащей, кроме собственно имени функции, символы, используемые компилятором или компоновщиком для получения информации о типах параметров;
- "decorated name" сгенерированная таким образом строка.

decorated name используется для разрешения внешних ссылок на этапе линковки ( с учетом возможных перегрузок).

В 64-разрядной версии имена не декорируются!

### Упрощенное name decoration

При указании, что внешняя функция написана в стиле C, а не C++ (extern "C") – получение "name decoration" идет по упрощенным правилам:

- для соглашений **CDECL** decorated name получается добавлением символа "\_" к началу имени функции;
- для соглашений **STDCALL** decorated name получается добавлением символа "\_" к началу имени функции, символа "@" и глубины стека для параметров;
- для соглашений **FASTCALL** decorated name получается добавлением символа "@" к началу имени функции, символа "@" и глубины стека для параметров.

# Правила декорирования имен в Ассемблере

Описатель	Соглашение о вызовах (для С)	Декорирование имени в Ассемблере
extern "C"	fastcall	@имя@число
extern "C"	stdcall	_имя@число
extern "C"	cdecl	_имя

По умолчанию тип соглашения cdecl

### Требования к оформлению процедур на Ассемблере, вызываемых из программ на C++

Для правильного разрешения name decoration необходимо:

- задавать имена процедур в соответствии с правилами упрощенной name decoration;
- не указывать параметры в директивах **PROC** для процедур, непосредственно вызываемых из C++;
- записывать пролог и эпилог для таких процедур, если только в них нет директивы **LOCAL**.

### Примеры связи C++ с процедурами на Ассемблере

```
Задача 1: Вычислить остаток от деления двух
целых. Используется самый быстрый способ передачи
параметров - регистровый, соглашение вызова - fastcall
Часть 1: головная программа на С++
#include <iostream>
extern "C" int fastcall Remainder(int,int);
void main()
 std::cout << "remainder=" <<</pre>
           Remainder (-12, 5) << std::endl;
```

### Пример связи C++ с процедурами на Ассемблере

<u>Часть 2</u>: модуль на Ассемблере

```
(!)
.486
PUBLIC @Remainder@8
.model flat
. code
@Remainder@8
                proc
     mov eax, есх ; первый параметр
     mov ecx, edx ; второй параметр
     cdq
     idiv ecx
     mov eax, edx
     ret
@Remainder@8
                  endp
```

### Примеры связи C++ с процедурами на Ассемблере

Задача 2: Процедура уменьшает в 2 раза свой аргумент. Используется *cdecl* по умолчанию. Часть 1: головная программа на С++ #include <iostream> //extern "C" int cdecl DivideByTwo(int); extern "C" int DivideByTwo(int); void main() std::cout << "DivideByTwo=" <<</pre> DivideByTwo(-12) << std::endl;</pre>

### Пример связи C++ с процедурами на Ассемблере

```
<u>Часть 2:</u> модуль на Ассемблере
.386
PUBLIC DivideByTwo
.model flat
. code
DivideByTwo proc
     push ebp
     mov ebp,esp
     mov eax, [ebp+8]
      sar eax,1 ; арифметический сдвиг вправо
     mov esp, ebp
     pop ebp
      ret
DivideByTwo endp
and
```

### Примеры связи C++ с процедурами на Ассемблере

Задача 3: написать функцию, получающую два целочисленных параметра а и b длиной 4 байта каждый и возвращающую значение 3а+4b. Никакие регистры, кроме EAX, использовать нельзя. Соглашения о связях – stdcall.

```
Yacть 1: головная программа на C++
#include <iostream>
extern "C" int __stdcall F3A4B(int, int);
void main()
{
  int i1=10000, i2= 2000;
  std::cout << F3A4B(i1,i2) << std::endl;</pre>
```

### Пример связи C++ с процедурами на Ассемблере

<u>Часть 2:</u> модуль на Ассемблере

```
.386
PUBLIC F3A4B@8
.model flat
. code
F3A4B@8
         proc
     push ebp
     mov ebp, esp
     push [ebp+12]
     push [ebp+8]
     call p1
     mov esp, ebp
     pop ebp
     ret
F3A4B@8 endp
```

### Пример связи C++ с процедурами на Ассемблере

<u>Часть 2:</u> модуль на Ассемблере (продолжение)

```
proc stdcall, a: dword, b: dword
p1
     local tmp:dword
     mov eax, a
     shl eax, 2
     sub eax, a
     mov tmp, eax
     mov eax, b
     shl eax, 2
     add eax, tmp
     ret
p1
    endp
end
```

### Примеры связи C++ с процедурами на Ассемблере

**Задача 4:** Процедура меняет местами значения своих аргументов. Соглашения о связях – *stdcall*.

```
Часть 1: головная программа на С++
#include <iostream>
extern "C" void stdcall IntSwap(int&, int&);
void main()
 int a = 12, b = -7;
 std::cout << "a=" << a << "b=" << b << std::endl;
  IntSwap(a, b);
 std::cout << "a=" << a << "b=" << b << std::endl;
```

#### Пример связи C++ с процедурами на Ассемблере

```
<u>Часть 2:</u> модуль на Ассемблере
.386
PUBLIC IntSwap@8
.model flat
.code
IntSwap@8 proc
     push ebp
     mov ebp, esp
     mov esi,[ebp+8] ; адрес первого числа
     mov edi,[ebp+12] ; адрес второго числа
     mov eax, [esi] ; первое число
     xchq eax,[edi]
     mov [esi],eax
     mov esp, ebp
     pop ebp
     ret 8
IntSwap@8 endp
```

end