

Soundboard VL — Notice de fonctionnement

Présentation

Soundboard VL est une application web de gestion et de déclenchement sonore conçue pour la régie de spectacle. Elle s'articule autour de trois espaces distincts.

L'interface en trois espaces

Le Garage

Bibliothèque centrale des ressources sonores. C'est ici qu'on importe, organise et prévisualise les fichiers audio. Les sons sont rangés par catégories et restent disponibles pour être assignés à des cues.

Le Studio

Espace de composition et de configuration des scènes. On y construit les blocs de cues, règle les paramètres de chaque son (volume, fondu, boucle, enchaînement), et structure le déroulement du spectacle.

La Scène

Vue de performance en temps réel. Interface épurée pour la régie : déclenchement des cues à la volée, contrôle du volume global, indicateurs d'état, navigation entre les scènes.

Fonctionnalités

- Import et organisation de fichiers audio (mp3, wav, ogg)
- Création de scènes et de blocs de cues
- Déclenchement manuel ou enchaîné des cues
- Réglage individuel : volume, panoramique, fondu entrant/sortant
- Lecture en boucle avec point d'entrée et de sortie configurables
- Superposition de plusieurs pistes simultanées
- Raccourcis clavier configurables
- Prévisualisation en Studio sans impact sur la Scène
- Sauvegarde et chargement de projets

Commandes globales (Master) — tous modes

- **Tout arrêter** : arrête immédiatement tous les pads en cours de lecture.
- **Arrêter un groupe** : stop groupé — arrête uniquement les pads sélectionnés.
- **Random playlist** : choisir un tag (ou « Tous » pour tous les pads audio du board) et un nombre de pads simultanés (min et max, tiré au hasard entre les deux à chaque lancement), puis lancer — pioche sans répétition parmi les pads audio du groupe, en remplaçant chaque pad dès qu'il se termine. Reclic pour arrêter. Désactive le crossfade (automatique et manuel) tant qu'elle tourne.

Audio Master

- **Fade in / Fade out global** : durée de fondu entrant et sortant appliquée par défaut à tous les pads (sauf réglage individuel).
- **Ducking global** : atténuation automatique des autres pads lorsqu'un pad prioritaire se déclenche.
- **Reverb globale** : réverbération appliquée globalement à l'ensemble des sorties audio.
- **Égalisation globale** : égaliseur appliqué en sortie master.
- **Raccourcis clavier** : gestion des raccourcis clavier pour déclencher les pads sans souris.

Mode Garage — construction

On construit : créer et éditer les sons, organiser le board et les pads.

Board

- **Ajouter un pad** : ajoute un nouveau pad vide au board courant.
- **Ajouter un board / Dupliquer** : crée un nouveau board ou duplique le board courant avec tous ses pads.
- **Sélectionner un dossier de sons** : relie le board à un dossier local pour retrouver les fichiers audio. À refaire si le dossier est déplacé.
- **Sélectionner un dossier de vidéos** : relie le board à un dossier local pour les fichiers vidéo.
- **Annuler la dernière modification** : annule le dernier réglage modifié ou le dernier pad supprimé (pas à pas).
- **Annuler les modifications du board** : restaure le board tel qu'il était à l'entrée dans le mode (annulation globale).
- **Exporter sons et réglages** : archive complète du board — réglages JSON + fichiers audio. Recommandé pour toute sauvegarde durable (les sons stockés dans le navigateur peuvent être perdus). Conserver les vidéos séparément, puis les relier après import.
- **Exporter les réglages seuls** : exporte uniquement le JSON de configuration, sans les fichiers audio.
- **Importer un board** : importe un board depuis un fichier JSON, avec ou sans audio embarqué.
- **Notice du board** : génère automatiquement une notice du board courant aux formats DOC et PDF (liste des pads, durées, versions).
- **Éditeur de skin** : personnalise l'apparence visuelle du board — couleurs, harmonie chromatique, polices.
- **Sons stockés** : liste les sons stockés dans le navigateur (utilisés ou non). Ce stockage est propre au navigateur, pas au système de fichiers — utiliser l'export pour une copie durable.
- **Supprimer le board** : supprime définitivement le board après confirmation.

Pad — Import de médias

- **Importer un fichier audio** : charge un fichier audio local (mp3, wav, ogg...) dans le pad.
- **Importer un fichier vidéo** : charge un fichier vidéo local dans le pad.
- **Micro** : enregistre directement au microphone et assigne l'enregistrement au pad.
- **Lecture de texte** : saisit ou importe un texte à lire (synthèse vocale ou affichage).

Pad — Réglages audio

- **Trim auto** : détecte et coupe automatiquement les silences en début et fin de son.
- **Éditeur audio** : éditeur complet — trim, cut, mute de zones, enveloppe de volume.
- **Loop** : répète le son en boucle continue.
- **Reverse** : lit le son à l'envers.
- **Fade in / out individuel** : durée de fondu propre à ce pad (prioritaire sur le réglage master).
- **Égalisation du pad** : égaliseur appliqué à ce pad uniquement.
- **Duck trigger** : ce pad déclenche le ducking des autres pads quand il joue.
- **Crossfade audio** : configure les déclenchements croisés entre pads ou entre tags.

Sélection groupée

- **Filtre par tag (OU / ET)** : sélectionne visuellement les pads par type, option ou tag — OU : au moins un des tags ; ET : tous les tags.
- **Inverser / Effacer la sélection** : inverse les pads sélectionnés / désélectionne tout.
- **Masquer les pads non sélectionnés** : n'affiche que les pads de la sélection courante.
- **Modification groupée** : applique un réglage à tous les pads sélectionnés en une seule opération.

Mode Studio — répétition

On règle et on répète : peaufiner les sons, vérifier les niveaux, tester cues et fades.

Versions du board

- **Sauvegarder une version** : crée un instantané local du board courant (8 versions maximum hors archives).
- **Restaurer une version** : revient à l'état d'une version sauvegardée.
- **Renommer une version** : donne un nom explicite à une version (ex : « Filage 14 juin »).
- **Archiver une version** : protège une version de l'écrasement automatique (elle ne compte plus dans le quota de 8).
- **Supprimer une version** : supprime définitivement la version sélectionnée.
- **Skin** : change l'apparence visuelle du board (skin prédéfini).

Pad en Studio

- **One shot** : relance le son depuis le début à chaque déclenchement.
- **Toggle** : premier clic lance, second clic stoppe et reprend à la même position au prochain déclenchement.
- **Stop** : arrête le pad en appliquant les règles de fade out définies.
- **Pré-écoute Cue** : écoute le pad sur une sortie audio séparée (casque régie) sans l'envoyer en salle — dépend du navigateur et de la configuration audio.
- **Pense-bête du pad** : note de texte libre attachée au pad, visible en studio.
- **Mute / Demute** : coupe ou rétablit le son du pad sans le supprimer de la séquence.
- **Image du pad** : affecte une image, un dessin ou une couleur au pad (selon le skin actif).
- **Dupliquer / Transférer / Déplacer** : duplique le pad, le copie/déplace vers un autre board, ou réordonne les pads par glisser-déposer.

Cues

- **Activer les cues** : active ou désactive le mode cue pour le board. En mode cue, les pads se déclenchent selon la séquence programmée.
- **Cue suivant** : affiche le prochain cue sans le lancer (anticipation).
- **Lancer le cue courant** : exécute le cue en attente (déclenchement principal en régie).
- **Revenir au début des cues** : réinitialise la séquence au premier cue.
- **Ajouter une étape cue** : insère une nouvelle étape dans la ligne de temps des cues.

Crossfade

- **Xfade armé** : prépare un fondu enchaîné manuel entre deux pads. Si un seul pad audio joue, il devient la source. S'il y en a plusieurs, choisir la source puis le pad cible — le pad cible démarre en fondu entrant pendant que la source baisse puis s'arrête. La durée utilisée est celle réglée dans l'Audio Master. Annulation : touche Échap ou second clic sur Xfade.
- **Patch bay crossfade** : vue dédiée du câblage crossfade pour configurer les enchaînements complexes entre pads et groupes.

Mode Scène — live

On joue : se concentrer sur le spectacle et lancer la machine.

- **Déclenchement des pads** : interface épurée sans les outils d'édition — seuls les contrôles de lecture sont accessibles.
- **Navigation entre scènes** : passage d'une scène à l'autre selon la partition sonore du spectacle.
- **Verrouiller le mode Scène** : protège la sortie du mode Scène par un mot de passe, pour éviter toute modification accidentelle pendant la représentation.
- **Bloc Cues/Crossfade** : quand les cues sont activées, le bloc s'étire à la largeur des pads (aligné sur eux) avec de gros boutons ; au défilement, il se fixe en haut de l'écran pour rester accessible. Inactif, il reste compact.

Skins et apparence

Le board peut adopter différents skins (apparences), choisis dans le menu Skin ou personnalisés dans l'éditeur de skin.

Skin Basic/Custom

Skin dédié à l'affichage visuel des pads (image, dessin ou couleur plein cadre). Ses particularités :

- **Affichage illustré** : chaque pad montre son image, son dessin ou sa couleur en plein cadre, avec le titre en surimpression.
- **Rendu épuré** : lorsque l'illustration est affichée, les badges d'options audio (loop, EQ, reverb...), les tags et les contrôles sont masqués pour ne rien superposer à l'illustration — en studio comme en scène.
- **Mode « données »** : le bouton œil d'un pad masque son illustration ; le pad revient alors à l'affichage standard (titre, tags, contrôles, options), en studio comme en scène.
- **Règle générale** : illustration affichée → options et tags masqués ; illustration masquée (ou pad sans illustration) → options et tags visibles, dans les deux modes. Rien n'apparaît jamais par-dessus l'illustration.

Compatibilité navigateurs

Limites spécifiques à certains navigateurs uniquement.

Fonctionnalité	Chrome	Firefox	Safari	Edge
Stockage persistant des projets	Oui	Oui	limité	Oui
Accès au système de fichiers local	Oui	Non	Non	Oui
Web MIDI (déclenchement externe)	Oui	Non	Non	Oui
Pré-écoute Cue (sortie séparée)	Oui	partiel	partiel	Oui
Audio Worklet (traitement avancé)	Oui	Oui	partiel	Oui

Note finale : les fichiers audio sont stockés dans le navigateur, pas dans le Finder. Un rechargement sur un autre appareil ou navigateur nécessite de ré-importer les fichiers. Pour une sauvegarde durable, utiliser systématiquement « Exporter sons et réglages ».