## Simple Analyzer

Erzeugt von Doxygen 1.8.4

Son Apr 13 2014 12:33:59

# Inhaltsverzeichnis

1	Sim	pleAnal	yzer		1
2	Sim	pleAnal	yzer		3
3	Verz	eichnis	der Name	ensbereiche	5
	3.1	Liste a	ller Namer	nsbereiche	. 5
4	Hier	archie-\	/erzeichni	is experience of the second se	7
	4.1	Klasse	nhierarchie	e	. 7
5	Klas	sen-Ve	rzeichnis		9
	5.1	Auflist	ung der Kla	assen	. 9
6	Date	ei-Verze	ichnis		11
	6.1	Auflist	ung der Da	ateien	. 11
7	Dok	umenta	tion der N	lamensbereiche	13
	7.1	std-Na	mensberei	ichsreferenz	. 13
	7.2	Utils-N	amensber	reichsreferenz	. 13
		7.2.1	Ausführli	iche Beschreibung	. 14
		7.2.2	Dokumer	ntation der Aufzählungstypen	. 14
			7.2.2.1	PIM_algorithm	. 14
		7.2.3	Dokumer	ntation der Funktionen	. 14
			7.2.3.1	clampHue	. 14
			7.2.3.2	copySensorPoint	. 15
			7.2.3.3	floattostr	. 15
			7.2.3.4	floattowxstr	. 16
			7.2.3.5	floattowxstr	. 17
			7.2.3.6	getPointValue	. 18
			7.2.3.7	hsvToRgb	. 19
			7.2.3.8	nextCombination	. 20
			7.2.3.9	pointInsideMesh	. 21
			7.2.3.10	pointInsideTetrahedron	. 22
			72311	nointInsideTetrahedron	23

iv INHALTSVERZEICHNIS

			7.2.3.12	pointInsideTetrahedron	 . 23
			7.2.3.13	rayIntersectsTriangle	 . 24
			7.2.3.14	sqr	 . 25
8			kumentati		27
	8.1	•		referenz	
		8.1.1		che Beschreibung	
		8.1.2	Beschreit	bung der Konstruktoren und Destruktoren	
			8.1.2.1	Analyzer	 . 28
			8.1.2.2	~Analyzer	 . 28
		8.1.3	Dokumen	ntation der Elementfunktionen	 . 28
			8.1.3.1	analyzeObject	 . 28
			8.1.3.2	analyzePoint	 . 29
		8.1.4	Freundbe	eziehungen und Funktionsdokumentation	 . 30
			8.1.4.1	operator<<	 . 30
	8.2	Analyz	er::Analyze	erData_dataset Strukturreferenz	 . 31
		8.2.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 31
		8.2.2	Dokumen	ntation der Datenelemente	 . 31
			8.2.2.1	heat_energy	 . 31
			8.2.2.2	mat_data	 . 32
			8.2.2.3	name	 . 32
	8.3	Analyz	er::Analyze	erData_material Strukturreferenz	 . 32
		8.3.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 32
		8.3.2	Dokumen	ntation der Datenelemente	 . 32
			8.3.2.1	heat_energy	 . 32
			8.3.2.2	name	 . 32
			8.3.2.3	volume	
	8.4	Analyz	er::Analyze	erData object Strukturreferenz	 . 33
		8.4.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 34
		8.4.2	Dokumen	ntation der Datenelemente	 . 34
			8.4.2.1	data_sets	 . 34
			8.4.2.2	volume	
	8.5	Analyz	er::Analyze	erData_point Strukturreferenz	
		8.5.1	_	che Beschreibung	
		8.5.2		ntation der Datenelemente	
		0.0.2	8.5.2.1	extrapolated	
			8.5.2.2	value	
	8.6	CevTo		er Klassenreferenz	
	0.0	8.6.1		che Beschreibung	
		8.6.2	Dokumen	ntation der Elementfunktionen	 . 36

INHALTSVERZEICHNIS v

		8.6.2.1	contains	36
		8.6.2.2	contains	37
		8.6.2.3	convert	37
		8.6.2.4	getTextBlock	37
		8.6.2.5	parseArguments	38
		8.6.2.6	parseLine	38
		8.6.2.7	readConfiguration	38
		8.6.2.8	readInputFile	39
		8.6.2.9	readSensorDefinitions	39
		8.6.2.10	replaceAll	40
		8.6.2.11	writeOutputFile	41
	8.6.3	Dokumer	ntation der Datenelemente	41
		8.6.3.1	configpaths	41
		8.6.3.2	NUMBEROFPATHS	41
		8.6.3.3	opts	41
8.7	Utils::C	CutRender_	_info Strukturreferenz	42
	8.7.1	Ausführli	che Beschreibung	42
	8.7.2	Dokumer	ntation der Datenelemente	42
		8.7.2.1	img_height	42
		8.7.2.2	img_width	43
		8.7.2.3	in_volume_algorithm	43
		8.7.2.4	mmperpixel	43
		8.7.2.5	tri	43
8.8	Export	er Klasser	nreferenz	43
	8.8.1	Ausführli	che Beschreibung	44
	8.8.2	Beschrei	bung der Konstruktoren und Destruktoren	44
		8.8.2.1	Exporter	44
		8.8.2.2	~Exporter	44
	8.8.3	Dokumer	ntation der Elementfunktionen	44
		8.8.3.1	ExportCutCSV	44
		8.8.3.2	ExportLegacyVTK	45
	8.8.4	Dokumer	ntation der Datenelemente	45
		8.8.4.1	CSV_SEPARATOR	45
8.9	GUIAn	alyzeOutp	utWindow Klassenreferenz	46
	8.9.1	Ausführli	che Beschreibung	47
	8.9.2	Beschrei	bung der Konstruktoren und Destruktoren	47
		8.9.2.1	GUIAnalyzeOutputWindow	47
		8.9.2.2	$\sim$ GUIAnalyzeOutputWindow	47
	8.9.3	Dokumer	ntation der Elementfunktionen	47
		8.9.3.1	OnKeyPress	47

vi INHALTSVERZEICHNIS

		8.9.3.2	SelectAll	48
		8.9.3.3	ToClipboard	48
		8.9.3.4	Update	48
	8.9.4	Dokumen	ntation der Datenelemente	48
		8.9.4.1	table	48
8.10	GUIAna	alyzePoint\	Window Klassenreferenz	49
	8.10.1	Ausführlic	che Beschreibung	50
	8.10.2	Beschreib	oung der Konstruktoren und Destruktoren	50
		8.10.2.1	GUIAnalyzePointWindow	50
		8.10.2.2	$\sim\!\!GUIAnalyzePointWindow \qquad \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots \qquad \ldots$	50
	8.10.3	Dokumen	ntation der Elementfunktionen	50
		8.10.3.1	analyzePoint	50
	8.10.4	Dokumen	ntation der Datenelemente	51
		8.10.4.1	calcbt	51
		8.10.4.2	interpolationModeLabel	51
		8.10.4.3	interpolationModeList	51
		8.10.4.4	label	51
		8.10.4.5	xedit	52
		8.10.4.6	yedit	52
		8.10.4.7	zedit	52
8.11	GUICol	orScalePa	anel Klassenreferenz	52
	8.11.1	Ausführlic	che Beschreibung	54
	8.11.2	Dokumen	ntation der Aufzählungstypen	54
		8.11.2.1	ScaleMode	54
	8.11.3	Beschreib	oung der Konstruktoren und Destruktoren	54
		8.11.3.1	GUIColorScalePanel	54
		8.11.3.2	$\sim\!\!GUIColorScalePanel \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$	54
	8.11.4	Dokumen	ntation der Elementfunktionen	54
		8.11.4.1	fitBounds	54
		8.11.4.2	getDisplayArea	55
		8.11.4.3	getFontSize	55
		8.11.4.4	getImage	55
		8.11.4.5	getMode	55
		8.11.4.6	getStepWidth	56
		8.11.4.7	getTextColor	56
		8.11.4.8	getX	56
		8.11.4.9	getY	56
		8.11.4.10	handleMouse	56
		8.11.4.11	mouseOnDisplayArea	57
		8.11.4.12	paintTo	57

INHALTSVERZEICHNIS vii

		8.11.4.13 refresh	8
		8.11.4.14 setFontSize	9
		8.11.4.15 setMode	9
		8.11.4.16 setStepWidth	9
		8.11.4.17 setTextColor	0
	8.11.5	Dokumentation der Datenelemente	0
		8.11.5.1 current_mx	0
		8.11.5.2 current_my	0
		8.11.5.3 font_size	0
		8.11.5.4 height	0
		8.11.5.5 image	1
		8.11.5.6 mode	1
		8.11.5.7 prev_mouse_down	1
		8.11.5.8 scaling	1
		8.11.5.9 step_width	1
		8.11.5.10 text_color	1
		8.11.5.11 transforming	1
		8.11.5.12 width	<b>i</b> 1
		8.11.5.13 x	;1
		8.11.5.14 y	i2
8.12		RenderWindow Klassenreferenz	2
	8.12.1	Ausführliche Beschreibung	5
	8.12.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	5
		8.12.2.1 GUICutRenderWindow	5
		8.12.2.2 ~GUICutRenderWindow	5
	8.12.3	Dokumentation der Elementfunktionen	6
		8.12.3.1 DECLARE_EVENT_TABLE	6
		8.12.3.2 getCutRenderProperties	6
		8.12.3.3 OnColorScaleChanged	6
		8.12.3.4 OnColorScaleChanged_spin	67
		8.12.3.5 OnCSColorBtClick	8
		8.12.3.6 OnCutPropsChanged	8
		8.12.3.7 OnExportCSV	9
		8.12.3.8 OnExportImage	9
		8.12.3.9 OnResize	'0
		8.12.3.10 OnSCutPropsChanged_spin	0
		8.12.3.11 refreshVisualisation	'1
		8.12.3.12 renderCutBtClick	2
		3	'3
	8.12.4	Dokumentation der Datenelemente	4

viii INHALTSVERZEICHNIS

		8.12.4.1 calcbt	74
		8.12.4.2 canvas	75
		8.12.4.3 core_count	75
		8.12.4.4 export_csv_bt	75
		8.12.4.5 export_img_bt	75
		8.12.4.6 image	75
		8.12.4.7 imgHeightEdit	75
		8.12.4.8 imgWidthEdit	75
		8.12.4.9 mmperpixeledit	75
		8.12.4.10 mmperpixellabel	75
		8.12.4.11 optionslbl	76
		8.12.4.12 p1label	76
		8.12.4.13 p1xedit	76
		8.12.4.14 p1yedit	76
		8.12.4.15 p1zedit	76
		8.12.4.16 p2label	76
		8.12.4.17 p2xedit	76
		8.12.4.18 p2yedit	76
		8.12.4.19 p2zedit	76
		8.12.4.20 p3label	77
		8.12.4.21 p3xedit	77
		8.12.4.22 p3yedit	77
		8.12.4.23 p3zedit	77
		8.12.4.24 scalefontcolorbt	77
		8.12.4.25 scalefontpropsIbl	77
		8.12.4.26 scalefontsizeedit	77
		8.12.4.27 scalelbl	77
		8.12.4.28 scalemodecb	77
		8.12.4.29 scalemodelbl	78
		8.12.4.30 scalestepedit	78
		8.12.4.31 scroll_pane	78
		8.12.4.32 threadcountedit	78
		8.12.4.33 threadcountlbl	78
		8.12.4.34 trilabel	78
		8.12.4.35 value_img	78
		8.12.4.36 widthHeightlbl	78
8.13	GUIGL	Canvas Klassenreferenz	79
	8.13.1	Ausführliche Beschreibung	80
	8.13.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	80
		8.13.2.1 GUIGLCanvas	80

INHALTSVERZEICHNIS ix

		8.13.2.2	~GUIGLCanvas	80
8	8.13.3	Dokumen	tation der Elementfunktionen	81
		8.13.3.1	getRenderer	81
		8.13.3.2	OnMouseMove	81
		8.13.3.3	OnMouseWheel	82
		8.13.3.4	OnPaint	82
		8.13.3.5	OnResize	82
		8.13.3.6	refresh	82
		8.13.3.7	setRenderObject	83
8	8.13.4	Dokumen	tation der Datenelemente	83
		8.13.4.1	do_refresh	83
		8.13.4.2	is_initialized	83
		8.13.4.3	prev_mouse_x	83
		8.13.4.4	prev_mouse_y	83
		8.13.4.5	renderer	84
8.14	GUIMai	inWindow	Klassenreferenz	84
8	8.14.1	Ausführlic	che Beschreibung	87
8	8.14.2	Beschreib	oung der Konstruktoren und Destruktoren	87
		8.14.2.1	GUIMainWindow	87
		8.14.2.2	$\sim$ GUIMainWindow	88
8	8.14.3	Dokumen	tation der Elementfunktionen	88
		8.14.3.1	addObject	88
		8.14.3.2	assignCurrentObjectProps	88
		8.14.3.3	assignViewProps	89
		8.14.3.4	getGLCanvas	89
		8.14.3.5	OnActiveObjectChange	89
		8.14.3.6	OnActiveObjectChangePopup	89
		8.14.3.7	OnActiveObjectDelete	90
		8.14.3.8	OnAnalyze	90
		8.14.3.9	OnAnalyzeMarkerChange	90
		8.14.3.10	OnAnalyzePoint	90
		8.14.3.11	OnAutoUpdateChange	90
		8.14.3.12	OnExportViewportImage	90
		8.14.3.13	OnExportVTK	90
		8.14.3.14	OnFindMaxTSD	91
		8.14.3.15	OnGeneralPropChange	91
		8.14.3.16	OnImmediateUpdatePropChange	91
		8.14.3.17	OnMaterialSelect	91
		8.14.3.18	OnMenuFileQuit	91
		8.14.3.19	OnMenuHelpAbout	92

X INHALTSVERZEICHNIS

8.14.3.20 OnMenuImportObj	92
8.14.3.21 OnMenuImportSD	92
8.14.3.22 OnMenuImportTSD	92
8.14.3.23 OnMenuOpenManual	93
8.14.3.24 OnRecalcBtClick	93
8.14.3.25 OnRenderCut	93
8.14.3.26 OnResize	93
8.14.3.27 OnSDTimelineChange	94
8.14.3.28 OnSDTLMarkerClear	94
8.14.3.29 OnSDTLNextMarker	94
8.14.3.30 OnSDTLPrevMarker	94
8.14.3.31 OnSensorDataChange	94
8.14.3.32 OnViewPropChange	94
8.14.3.33 OnViewPropSpinChange	94
8.14.3.34 setActiveObject	94
8.14.3.35 setAnalyzeWindowStatus	94
8.14.3.36 setCutRenderWindowStatus	95
8.14.3.37 updateObjectPropGUI	95
8.14.3.38 updateViewPropGUI	96
Dokumentation der Datenelemente	96
8.14.4.1 analyze_window_valid	96
8.14.4.2 analyzerframe	97
8.14.4.3 configpaths	97
8.14.4.4 data_directory	97
8.14.4.5 gl_context	97
8.14.4.6 mwAnalyzeMenu	97
8.14.4.7 mwEditMenu	97
8.14.4.8 mwExportMenu	97
8.14.4.9 mwFileMenu	97
8.14.4.10 mwHelpMenu	98
8.14.4.11 mwlmportMenu	98
8.14.4.12 mwMenuBar	98
8.14.4.13 NUMBEROFPATHS	98
8.14.4.14 prop_scroll_win	98
8.14.4.15 propbox	98
8.14.4.16 render_cut_window_valid	98
8.14.4.17 rendercutwindow	98
8.14.4.18 toolbar	98
8.14.4.19 updating	99
8.14.4.20 view scroll win	99
	8.14.3.21 OnMenuImportSD 8.14.3.22 OnMenuImportTSD 8.14.3.23 OnMenuOpenManual 8.14.3.24 OnRecalcBtClick 8.14.3.25 OnRenderCut 8.14.3.26 OnResize 8.14.3.27 OnSDTImelineChange 8.14.3.29 OnSDTLMextMarkerClear 8.14.3.29 OnSDTLMextMarker 8.14.3.30 OnSDTLPrevMarker 8.14.3.31 OnSensorDataChange 8.14.3.32 OnViewPropChange 8.14.3.33 OnViewPropSpinChange 8.14.3.35 setAnalyzeWindowStatus 8.14.3.36 setCutRenderWindowStatus 8.14.3.37 updateObjectPropCUI 8.14.3.38 updateViewPropGuII 90chumentation der Datenelemente 8.14.4.1 analyze_window_valid 8.14.4.2 analyzerframe 8.14.4.5 gl_context 8.14.4.6 mwAnalyzeMenu 8.14.4.7 mwEditMenu 8.14.4.9 mwFileMenu 8.14.4.10 mwHelpMenu 8.14.4.11 mvImportMenu 8.14.4.11 mvImportMenu 8.14.4.12 mwMenuBar 8.14.4.13 NUMBEROFPATHS 8.14.4.14 prop_scroll_win 8.14.4.15 propbox 8.14.4.16 render_cut_window_valid 8.14.4.17 rendercutwindow 8.14.4.17 rendercutwindow 8.14.4.18 toolbar 8.14.4.17 rendercutwindow 8.14.4.17 rendercutwindow 8.14.4.18 toolbar 8.14.4.19 updating

INHALTSVERZEICHNIS xi

		8.14.4.21	viewbox
8.15	GUIRe	nderCutCa	nvas Klassenreferenz
	8.15.1	Ausführlic	he Beschreibung
	8.15.2	Beschreib	ung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.15.2.1	GUIRenderCutCanvas
		8.15.2.2	~GUIRenderCutCanvas
	8.15.3	Dokumen	tation der Elementfunktionen
		8.15.3.1	getScalePanel
		8.15.3.2	onCanvasPaint
		8.15.3.3	OnMouseDown
		8.15.3.4	OnMouseMove
		8.15.3.5	OnMouseWheel
		8.15.3.6	OnResize
		8.15.3.7	setImage
		8.15.3.8	setValueImg
	8.15.4	Dokumen	tation der Datenelemente
		8.15.4.1	current_mx
		8.15.4.2	current_my
		8.15.4.3	deltaX
		8.15.4.4	deltaY
		8.15.4.5	image
		8.15.4.6	mouse_to_scalepanel
		8.15.4.7	scalepanel
		8.15.4.8	value_img
		8.15.4.9	zoom
8.16	GUITim	neline Klas	senreferenz
	8.16.1	Ausführlic	he Beschreibung
	8.16.2	Dokumen	tation der Aufzählungstypen
		8.16.2.1	GUI_TIMELINE_STYLE
	8.16.3	Beschreib	ung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.16.3.1	<b>GUITimeline</b>
		8.16.3.2	~GUITimeline
	8.16.4	Dokumen	tation der Elementfunktionen
		8.16.4.1	calcStepWidth
		8.16.4.2	clearMarkers
		8.16.4.3	findMaxValue
		8.16.4.4	getMarkers
		8.16.4.5	getMaxValue
		8.16.4.6	getMinValue
		8.16.4.7	getValue

xii INHALTSVERZEICHNIS

		8.16.4.8 isMarked
		8.16.4.9 OnKeyDown
		8.16.4.10 OnMouseDown
		8.16.4.11 OnMouseMove
		8.16.4.12 OnMouseWheel
		8.16.4.13 OnPaint
		8.16.4.14 OnResize
		8.16.4.15 posToVal
		8.16.4.16 sendTimelineEvent
		8.16.4.17 setMarked
		8.16.4.18 setMarkerList
		8.16.4.19 setMarkers
		8.16.4.20 setMaxValue
		8.16.4.21 setMinValue
		8.16.4.22 setNameList
		8.16.4.23 setValue
	8.16.5	Dokumentation der Datenelemente
		8.16.5.1 delta_v_view
		8.16.5.2 markers
		8.16.5.3 maxdigits
		8.16.5.4 maxvalue
		8.16.5.5 minvalue
		8.16.5.6 names
		8.16.5.7 prev_mouse_x
		8.16.5.8 value
		8.16.5.9 zoom
8.17	Importe	er Klassenreferenz
	8.17.1	Ausführliche Beschreibung
	8.17.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.17.2.1 Importer
		8.17.2.2 ~Importer
	8.17.3	Dokumentation der Elementfunktionen
		8.17.3.1 ImportObj
		8.17.3.2 LoadSensorData
		8.17.3.3 LoadTimedData
8.18	Interpol	ator Klassenreferenz
	8.18.1	Ausführliche Beschreibung
	8.18.2	Dokumentation der Aufzählungstypen
		8.18.2.1 InterpolationMode
	8.18.3	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

INHALTSVERZEICHNIS xiii

		8.18.3.1	Interpolator	22
		8.18.3.2	~Interpolator	22
	8.18.4	Dokumer	station der Elementfunktionen	23
		8.18.4.1	interpolateTet	23
		8.18.4.2	interpolateTri	24
		8.18.4.3	setMode	25
	8.18.5	Dokumer	station der Datenelemente	26
		8.18.5.1	mode	26
8.19	ObjectI	Data::Mate	rialData Strukturreferenz	26
	8.19.1	Ausführlic	che Beschreibung	27
	8.19.2	Dokumer	station der Datenelemente	27
		8.19.2.1	color	27
		8.19.2.2	density	27
		8.19.2.3	extrapolated	27
		8.19.2.4	interpolation_mode 12	27
		8.19.2.5	name	27
		8.19.2.6	specificheatcapacity	27
		8.19.2.7	tetgeninput	27
		8.19.2.8	tetgenoutput	28
		8.19.2.9	visible	28
8.20	Matrix3	D Klasser	ıreferenz	28
	8.20.1	Ausführlic	che Beschreibung	28
	8.20.2	Beschreit	oung der Konstruktoren und Destruktoren	29
		8.20.2.1	Matrix3D	29
		8.20.2.2	Matrix3D	29
	8.20.3	Dokumer	station der Elementfunktionen	29
		8.20.3.1	mult	29
		8.20.3.2	mult	30
		8.20.3.3	print	31
		8.20.3.4	rotateX	31
		8.20.3.5	rotateY	31
		8.20.3.6	rotateZ	32
		8.20.3.7	transpose	32
	8.20.4	Dokumer	station der Datenelemente	32
		8.20.4.1	elements	32
8.21	MeshP	rocessor k	Klassenreferenz	3
	8.21.1	Ausführlic	che Beschreibung	3
	8.21.2	Beschreit	oung der Konstruktoren und Destruktoren	3
			MeshProcessor	
			~MeshProcessor	

xiv INHALTSVERZEICHNIS

	8.21.3	Dokumentation der Elementfunktionen					
		3.21.3.1 process	3				
8.22	Object	ata Klassenreferenz	4				
	8.22.1	Ausführliche Beschreibung	6				
	8.22.2	Dokumentation der Aufzählungstypen	6				
		3.22.2.1 ObjectDataStatus	6				
	8.22.3	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren	7				
		3.22.3.1 ObjectData	7				
		8.22.3.2 ~ObjectData	7				
	8.22.4	Dokumentation der Elementfunktionen	7				
		3.22.4.1 addSensorData	7				
		3.22.4.2 addTimedData	8				
		3.22.4.3 calculateIO	8				
		3.22.4.4 getCurrentSensorIndex	9				
		3.22.4.5 getMaterials	0				
		3.22.4.6 getMaxvolume	0				
		3.22.4.7 getName	-1				
		3.22.4.8 getQuality	1				
		3.22.4.9 getSensorDataList	2				
		3.22.4.10 loadFromFile	2				
		3.22.4.11 setCurrentSensorIndex	3				
		3.22.4.12 setMaxvolume	3				
		3.22.4.13 setName	3				
		3.22.4.14 setQuality	.4				
	8.22.5	Dokumentation der Datenelemente	.4				
		3.22.5.1 current_sensor_index	.4				
		3.22.5.2 materials	4				
		3.22.5.3 maxvolume	4				
		3.22.5.4 name	5				
		3.22.5.5 quality	5				
		3.22.5.6 sensorDataList	5				
8.23	OdisiTo	SdConverter Klassenreferenz	5				
	8.23.1	Ausführliche Beschreibung	6				
	8.23.2	Dokumentation der Elementfunktionen	.7				
		3.23.2.1 contains	.7				
		3.23.2.2 contains	.7				
		3.23.2.3 convert	.7				
		3.23.2.4 floattostr	8				
		3.23.2.5 getTextBlock	8				
		3.23.2.6 parseArguments	8				

INHALTSVERZEICHNIS xv

		8.23.2.7	parseLine	 . 148
		8.23.2.8	readConfiguration	 . 149
		8.23.2.9	readInputFile	 . 149
		8.23.2.10	readSensorDefinitions	 . 150
		8.23.2.11	replaceAll	 . 150
		8.23.2.12	2 writeOutputFile	 . 151
	8.23.3	Dokumer	ntation der Datenelemente	 . 152
		8.23.3.1	configpaths	 . 152
		8.23.3.2	NUMBEROFPATHS	 . 152
		8.23.3.3	opts	 . 152
8.24	CsvToS	SdConverte	er::Options Strukturreferenz	 . 152
	8.24.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 153
	8.24.2	Dokumer	ntation der Datenelemente	 . 153
		8.24.2.1	max_time	 . 153
		8.24.2.2	min_time	 . 153
		8.24.2.3	namecol	 . 153
		8.24.2.4	replace_comma_with_point	 . 153
		8.24.2.5	separator	 . 154
		8.24.2.6	start_col	 . 154
		8.24.2.7	time_step_delta	 . 154
		8.24.2.8	timecol	 . 154
8.25	TsdMe	rger::Optio	ons Strukturreferenz	 . 154
	8.25.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 154
	8.25.2	Dokumer	ntation der Datenelemente	 . 154
		8.25.2.1	auto_delta	 . 154
		8.25.2.2	delta	 . 155
		8.25.2.3	$max\_dt \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ $	 . 155
		8.25.2.4	offset	 . 155
8.26	OdisiTo	SdConver	rter::Options Strukturreferenz	 . 155
	8.26.1	Ausführlic	che Beschreibung	 . 156
	8.26.2	Dokumer	ntation der Datenelemente	 . 156
		8.26.2.1	basetemp	 . 156
		8.26.2.2	error_threshold	 . 156
		8.26.2.3	fiber_step_delta	 . 156
		8.26.2.4	flipobj	 . 156
		8.26.2.5	height	 . 156
		8.26.2.6	max_time	 . 156
		8.26.2.7	maxfwcount	 . 157
		8.26.2.8	min_time	 . 157
		8.26.2.9	objwidth	 . 157

xvi INHALTSVERZEICHNIS

8.26.2.10	replace_comma_with_point
8.26.2.11	Separator
8.26.2.12	2 startrow
8.26.2.13	3 tab_space_count
8.26.2.14	1 time_step_delta
8.26.2.15	5 timecol
pertiesBox KI	assenreferenz
7.1 Ausführli	che Beschreibung
7.2 Beschrei	bung der Konstruktoren und Destruktoren
8.27.2.1	PropertiesBox
8.27.2.2	~PropertiesBox
7.3 Dokumer	ntation der Elementfunktionen
8.27.3.1	getAnalyzeMarkerCheckBox
8.27.3.2	getAutoUpdateCeckBox
8.27.3.3	getClearAnalyzeMarkerBt
8.27.3.4	getCurrentMaterial
8.27.3.5	getDensityEdit
8.27.3.6	getFindMaxBt
8.27.3.7	getInterpolationModeList
8.27.3.8	getMatListBox
8.27.3.9	getMatNameEdit
8.27.3.10	getMatPropBox
8.27.3.11	getMaxVolumeEdit
8.27.3.12	2 getNextMarkerBt
8.27.3.13	3 getObjNameEdit
8.27.3.14	getPrevMarkerBt
8.27.3.15	5 getQualityEdit
8.27.3.16	getRecalcButton
8.27.3.17	getSdTimeline
8.27.3.18	3 getSensorDataList
8.27.3.19	getSpecificHeatCapEdit
8.27.3.20	getUpToDateLbl
8.27.3.21	l resize
8.27.3.22	2 setCurrentMaterial
7.4 Dokumer	ntation der Datenelemente
8.27.4.1	analyzeMarkerCheckBox
8.27.4.2	autoUpdateCeckBox
8.27.4.3	clearAnalyzeMarkerBt
8.27.4.4	current_material
8.27.4.5	densityEdit
	8.26.2.11 8.26.2.13 8.26.2.13 8.26.2.14 8.26.2.15 PertiesBox Kl. 7.1 Ausführlid 7.2 Beschreit 8.27.2.1 8.27.2.2 7.3 Dokumer 8.27.3.1 8.27.3.2 8.27.3.3 8.27.3.4 8.27.3.5 8.27.3.6 8.27.3.7 8.27.3.8 8.27.3.10 8.27.3.11 8.27.3.12 8.27.3.13 8.27.3.14 8.27.3.15 8.27.3.15 8.27.3.16

INHALTSVERZEICHNIS xvii

		8.27.4.6	densityLbi
		8.27.4.7	findMaxBt
		8.27.4.8 i	interpolationModeLbl
		8.27.4.9 i	interpolationModeList
		8.27.4.10	matListBox
		8.27.4.11	matListBoxLbl
		8.27.4.12	matNameEdit
		8.27.4.13	matNameLbl
		8.27.4.14	matPropBox
		8.27.4.15	maxVolumeEdit
		8.27.4.16	maxVolumeLbl
		8.27.4.17	nextMarkerBt
		8.27.4.18	objNameEdit
		8.27.4.19	objNameLbl
		8.27.4.20	prevMarkerBt
		8.27.4.21	qualityEdit
		8.27.4.22	qualityLbl
		8.27.4.23	recalcButton
		8.27.4.24	sdTimeline
		8.27.4.25	sensorDataLbl
		8.27.4.26	sensorDataList
		8.27.4.27	specificHeatCapEdit
		8.27.4.28	specificHeatCapLbl
		8.27.4.29	upToDateLbl
8.28	Render	er Klassenr	referenz
	8.28.1	Ausführlich	ne Beschreibung
	8.28.2	Dokumenta	ation der Aufzählungstypen
		8.28.2.1	RenderMode
	8.28.3	Beschreibu	ung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.28.3.1	Renderer
		8.28.3.2	~Renderer
	8.28.4	Dokumenta	ation der Elementfunktionen
		8.28.4.1	getViewport
		8.28.4.2	getViewportImage
		8.28.4.3 i	initGL
		8.28.4.4	render
		8.28.4.5	renderMaterial
		8.28.4.6	renderSensorData
		8.28.4.7	renderTetrahedra
		8.28.4.8	resize

xviii INHALTSVERZEICHNIS

		8.28.4.9	setCutRenderInfo	75
		8.28.4.10	setObject	75
	8.28.5	Dokumen	station der Datenelemente	76
		8.28.5.1	cut_visualisation_info	76
		8.28.5.2	displayList	76
		8.28.5.3	object	76
		8.28.5.4	viewport	76
8.29	Utils::S	ensorData	Strukturreferenz	76
	8.29.1	Ausführlic	che Beschreibung	77
	8.29.2	Dokumen	station der Datenelemente	77
		8.29.2.1	current_time_index	77
		8.29.2.2	data 1	78
		8.29.2.3	markers	78
		8.29.2.4	name	78
		8.29.2.5	subnames	78
		8.29.2.6	timed	78
		8.29.2.7	timestamps	78
8.30	Utils::S	ensorPoin	t Strukturreferenz	78
	8.30.1	Ausführlic	che Beschreibung	79
	8.30.2	Dokumen	station der Datenelemente	79
		8.30.2.1	coords	79
		8.30.2.2	temperature	79
8.31	Utils::S	ensorPoin	tComparator Strukturreferenz	79
	8.31.1	Ausführlic	che Beschreibung	79
	8.31.2	Dokumen	station der Elementfunktionen	80
		8.31.2.1	getDistance_d	80
		8.31.2.2	operator()	81
	8.31.3	Dokumen	station der Datenelemente	81
		8.31.3.1	meshpoint	81
8.32	Simple	AnalyzerA	pp Klassenreferenz	81
	8.32.1	Ausführlic	che Beschreibung	83
	8.32.2	Beschreit	oung der Konstruktoren und Destruktoren	83
		8.32.2.1	$\sim$ SimpleAnalyzerApp	83
	8.32.3	Dokumen	station der Elementfunktionen	83
		8.32.3.1	addObject	83
		8.32.3.2	getActiveObject	84
		8.32.3.3	getCurrentDataObjectIndex	84
		8.32.3.4	getDataObjects	84
		8.32.3.5	getVisualizationInfo	84
		8.32.3.6	Onlnit	84

INHALTSVERZEICHNIS xix

		8.32.3.7 removeCurrentObject
		8.32.3.8 setCurrentDataObjectIndex
	8.32.4	Dokumentation der Datenelemente
		8.32.4.1 current_data_object_index
		8.32.4.2 data_objects
		8.32.4.3 visualization_info
8.33	Utils::S	ortStruct Strukturreferenz
	8.33.1	Ausführliche Beschreibung
	8.33.2	Dokumentation der Datenelemente
		8.33.2.1 distance
		8.33.2.2 pointIndex
8.34	Tetrahe	dron Klassenreferenz
	8.34.1	Ausführliche Beschreibung
	8.34.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.34.2.1 Tetrahedron
	8.34.3	Dokumentation der Elementfunktionen
		8.34.3.1 getV1
		8.34.3.2 getV2
		8.34.3.3 getV3
		8.34.3.4 getV4
		8.34.3.5 getVert
	8.34.4	Dokumentation der Datenelemente
		8.34.4.1 verts
8.35	Triangle	Klassenreferenz
	8.35.1	Ausführliche Beschreibung
	8.35.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.35.2.1 Triangle
		8.35.2.2 ~Triangle
	8.35.3	Dokumentation der Elementfunktionen
		8.35.3.1 getNormal
		8.35.3.2 getV1
		8.35.3.3 getV2
		8.35.3.4 getV3
		8.35.3.5 getVert
		8.35.3.6 print
	8.35.4	Dokumentation der Datenelemente
		8.35.4.1 verts
8.36	TsdMei	ger Klassenreferenz
	8.36.1	Ausführliche Beschreibung
	8.36.2	Dokumentation der Elementfunktionen

XX INHALTSVERZEICHNIS

		8.36.2.1 getTextBlock
		8.36.2.2 merge
		8.36.2.3 parseArguments
		8.36.2.4 parseFile
		8.36.2.5 writeOutputFile
	8.36.3	Dokumentation der Datenelemente
		8.36.3.1 opts
8.37	std::vec	ctor< T > Template-Klassenreferenz
	8.37.1	Ausführliche Beschreibung
	8.37.2	Dokumentation der Datenelemente
		8.37.2.1 element
8.38	Vector3	BD Klassenreferenz
	8.38.1	Ausführliche Beschreibung
	8.38.2	Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren
		8.38.2.1 Vector3D
		8.38.2.2 Vector3D
		8.38.2.3 Vector3D
		8.38.2.4 ~Vector3D
	8.38.3	Dokumentation der Elementfunktionen
		8.38.3.1 add
		8.38.3.2 copy
		8.38.3.3 crossProduct
		8.38.3.4 dotProduct
		8.38.3.5 equals
		8.38.3.6 getAngleTo
		8.38.3.7 getDistanceTo
		8.38.3.8 getLength
		8.38.3.9 getX
		8.38.3.10 getXYZ
		8.38.3.11 getY
		8.38.3.12 getZ
		8.38.3.13 mult
		8.38.3.14 normalize
		8.38.3.15 print
		8.38.3.16 printTo
		8.38.3.17 sub
	8.38.4	Freundbeziehungen und Funktionsdokumentation
		8.38.4.1 operator<< 210
	8.38.5	Dokumentation der Datenelemente
		8.38.5.1 coords

INHALTSVERZEICHNIS xxi

8.39	Render	er::Viewpo	ort_info Strukturreferenz	1
	8.39.1	Ausführlic	che Beschreibung	2
	8.39.2	Dokumer	station der Datenelemente	2
		8.39.2.1	cameraPosition	2
		8.39.2.2	cut	2
		8.39.2.3	height 212	2
		8.39.2.4	invertcut	2
		8.39.2.5	rotationX	2
		8.39.2.6	rotationY	2
		8.39.2.7	scale	3
		8.39.2.8	show_extrapolated	3
		8.39.2.9	show_sensordata	3
		8.39.2.10	showEdges	3
		8.39.2.11	showFaces	3
		8.39.2.12	showPoints	3
		8.39.2.13	width	3
		8.39.2.14	zoom	3
8.40	Viewpro	opBox Kla	ssenreferenz	3
	8.40.1	Ausführlic	che Beschreibung	5
	8.40.2	Beschreit	oung der Konstruktoren und Destruktoren	5
		8.40.2.1	ViewpropBox         218	5
		8.40.2.2	~ViewpropBox	3
	8.40.3	Dokumer	ntation der Elementfunktionen	3
		8.40.3.1	getColorRangeMaxEdit	3
		8.40.3.2	getColorRangeMinEdit	3
		8.40.3.3	getEdgesCheckBox	3
		8.40.3.4	getFacesCheckBox	3
		8.40.3.5	getMatVisibilityListBox	3
		8.40.3.6	getPointsCheckBox	3
		8.40.3.7	getShowExtrapolatedCheckBox	3
		8.40.3.8	getShowShowSensorData	7
		8.40.3.9	getViewScaleEdit	7
		8.40.3.10	resize	7
	8.40.4	Dokumer	station der Datenelemente	7
		8.40.4.1	colorRangeLbl	7
		8.40.4.2	colorRangeMaxEdit	7
		8.40.4.3	colorRangeMinEdit	7
		8.40.4.4	edgesCheckBox	7
		8.40.4.5	facesCheckBox	7
		8.40.4.6	matVisibilityListBox	7

xxii INHALTSVERZEICHNIS

			8.40.4.7	matVisualizationLbl	218
			8.40.4.8	pointsCheckBox	218
			8.40.4.9	showExtrapolatedCheckBox	218
			8.40.4.10	showSensorData	218
			8.40.4.11	viewScaleEdit	218
			8.40.4.12	viewScaleLbl	218
	8.41	Utils::V	isualizatior	n_info Strukturreferenz	218
		8.41.1	Ausführlic	he Beschreibung	219
		8.41.2	Dokumen	tation der Datenelemente	219
			8.41.2.1	max_visualisation_temp	219
			8.41.2.2	min_visualisation_temp	219
9	Date	i-Dokur	nentation		221
	9.1	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/csvtosd/main.cpp-Dateireferenz	221
		9.1.1	Dokumen	tation der Funktionen	221
			9.1.1.1	main	221
	9.2	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/odisitosd/main.cpp-Dateireferenz	222
		9.2.1	Dokumen	tation der Funktionen	222
			9.2.1.1	main	222
	9.3	doxyge	n_dep_dui	mmy.h-Dateireferenz	223
	9.4	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/mergetsd/src/mergetsd.cpp-Dateireferenz	223
		9.4.1	Dokumen	tation der Funktionen	224
			9.4.1.1	main	224
	9.5	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/README.md-Dateireferenz	224
	9.6	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.cpp-Dateireferenz	224
		9.6.1	Variablen-	Dokumentation	225
			9.6.1.1	tetface_indices	225
	9.7	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.h-Dateireferenz	225
	9.8	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.cpp-Dateireferenz	226
		9.8.1	Makro-Do	kumentation	227
			9.8.1.1	PATH_SEPARATOR	227
		9.8.2	Dokumen	tation der Funktionen	227
			9.8.2.1	getFaceIndex	227
			9.8.2.2	getTextBlock	228
	9.9	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.h-Dateireferenz	228
	9.10	/daten/	Projekte/ed	slipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/constants.h-Dateireferenz	229
		9.10.1	Dokumen	tation der Aufzählungstypen	230
			9.10.1.1	EventID	231
		9.10.2	Variablen-	Dokumentation	232
			9.10.2.1	INTERPOLATION_MODE_STRINGS	232

INHALTSVERZEICHNIS xxiii

		9.10.2.2 N	UMBER_OF_INTERPOLATION_MODES	. 232
9.11			ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.cpp	. 232
9.12			ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.h	. 232
9.13			ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.cpp	. 233
9.14	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.h-Dateire	ferenz234
9.15	/daten/	Projekte/eclip	${\tt ose\_workspace/simple} analyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.cpp-Date ireference and {\tt ose\_workspace/simple} analyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.cpp-Date ireference {\tt ose\_workspace/simple} analyzer-gui/src/GUI/sr$	renz235
	9.15.1	Makro-Doku	umentation	. 235
		9.15.1.1 M	IIN_HEIGHT	. 235
		9.15.1.2 M	IIN_WIDTH	. 235
9.16	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.h-Dateireferen	nz 236
9.17			ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.cpp	
	9.17.1		tion der Funktionen	
			ender_thread	
9.18	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.h-Dateirefe	enz239
9.19	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.cpp-Dateireferenz	. 240
	9.19.1	Variablen-D	okumentation	. 241
		9.19.1.1 at	ttrib_list	. 241
9.20	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.h-Dateireferenz	. 241
9.21	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.cpp-Dateireferenz	242
	9.21.1	Makro-Doku	umentation	. 242
		9.21.1.1 P	ATH_SEPARATOR	. 242
		9.21.1.2 P	ROPBOXWIDTH	. 242
		9.21.1.3 V	IEWBOXWIDTH	. 242
9.22	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.h-Dateireferenz	. 243
9.23	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.cpp-Dateire	ferenz243
9.24	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.h-Dateirefer	enz244
9.25	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.cpp-Dateireferenz .	. 245
	9.25.1	Makro-Doku	umentation	. 246
		9.25.1.1 S	CALE_REFINE_STEPS	. 246
	9.25.2	Variablen-D	okumentation	. 246
		9.25.2.1 re	efine_factors	. 246
		9.25.2.2 w	xEVT_TIMELINE_CHANGE	. 246
9.26	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.h-Dateireferenz	. 246
	9.26.1	Variablen-D	okumentation	. 247
		9.26.1.1 w	xEVT_TIMELINE_CHANGE	. 247
9.27	/daten/	Projekte/eclip	ose_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.cpp-Dateireferenz	. 247
	9.27.1	Variablen-D	okumentation	. 248

xxiv INHALTSVERZEICHNIS

		9.27.1.1 sdfilestring	248
9.28	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.h-Dateireferenz	248
9.29	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.cpp-Dateireferenz	249
	9.29.1	Dokumentation der Funktionen	250
		9.29.1.1 drawCutRenderInfo	250
		9.29.1.2 drawVector	251
		9.29.1.3 pointBehindCut	252
		9.29.1.4 renderGrid	253
9.30	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.h-Dateireferenz	254
9.31	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.cpp-Dateireferenz	255
	9.31.1	Variablen-Dokumentation	256
		9.31.1.1 renderchoices	256
9.32	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.h-Dateireferenz	256
9.33		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp	
		oferenz	
	9.33.1	Makro-Dokumentation	
		9.33.1.1 EPSILON	
	9.33.2	Dokumentation der Funktionen	
		9.33.2.1 operator<<	
		9.33.2.2 sqr	259
9.34		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.heferenz	259
		Dokumentation der Funktionen	
		9.34.1.1 operator<<	
9.35	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.cpp	
		oferenz	260
	9.35.1	Makro-Dokumentation	261
		9.35.1.1 PI	261
	9.35.2	Dokumentation der Funktionen	261
		9.35.2.1 getSign	261
		9.35.2.2 sqr	262
9.36		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.h	
		eferenz	262
9.37		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.cpp-Dateireferenz .	
	9.37.1	Dokumentation der Funktionen	
		9.37.1.1 operator<<	
		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h-Dateireferenz	
9.39		Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.cpp-Dateirefer	
	9.39.1	Dokumentation der Funktionen	
		9.39.1.1 interpolatePoint	
9.40	/daten/	Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.h-Dateireferer	1 <b>z</b> 266

INHALTSVERZEICHNIS xxv

lno	dex				275
	00	, accord			
	9.46	/daten/	Projekte/e	clipse workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.h-Dateireferenz .	. 273
	9.45	/daten/	Projekte/e	clipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.cpp-Dateireferenz	. 272
	9.44	/daten/	Projekte/e	clipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h-Dateireferenz	. 270
			9.43.1.1	EPSILON	. 270
		9.43.1	Makro-Do	okumentation	. 270
	9.43	/daten/	Projekte/e	clipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.cpp-Dateireferenz	. 269
			9.42.1.1	NUMBEROFSENSORATTRIBUTES	. 269
		9.42.1	Makro-Do	okumentation	. 269
	9.42	/daten/	Projekte/e	clipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.h-Dateireferenz	. 268
			9.41.1.1	PATH_SEPARATOR	. 268
		9.41.1	Makro-Do	okumentation	. 268
	9.41	/daten/	Projekte/e	clipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.cpp-Dateireferer	nz 267

# Kapitel 1

# **SimpleAnalyzer**

Dies ist die Dokumentation der Programmquellen des SimplaAnalyzer-Programmpakets. Für Informationen über die Verwendung der Programme konsultieren Sie bitte das Handbuch der Software.

Alle in https://github.com/vroland/SimpleAnalyzer zur Für das Simpleanalyzer-Softwarepaket gelten die Lizenzbestimmumgen der GNU Affero General Public License. Genauere Informationen sind der LIC-ENSE-Datei zu entnehmen.

Autor

Valentin Roland

2 SimpleAnalyzer

## Kapitel 2

## **SimpleAnalyzer**

Das SimpleAnalyzer-Softwarepaket enthält Programme zur Auswertung physikalischer Versuche für debianbasierte Betriebssysteme. Mithilfe der enthaltenen Software sind Sie im Stande, Temperaturmessdaten aus einer .csv-Datei oder Messwerte des ODiSI-Instruments von Luna in ein einheitliches Format umzuwandeln und zusammenzuführen.

Über eine grafische Oberfläche ist es möglich, mithilfe der so aufbereiteten Daten Auswertungen wie eine Temperaturverteilung über ein dreidimensionales Modell oder das Bestimmen des Wärmegehalts vorzunehmen und den Versuch zu visualisieren.

Zur weiteren Nutzung der Ergebnisse können diese, beispielsweise als VTK-Datei oder PNG-Grafik, exportiert werden.

Quelltext, Handbuch, Dokumentation und Beispiele sowie Binärdateien finden Sie unter https://github.-com/vroland/SimpleAnalyzer.

#### Lizenz

Für das Simpleanalyzer-Softwarepaket gelten die Lizenzbestimmumgen der GNU Affero General Public License. Genauere Informationen sind der LICENSE-Datei zu entnehmen.

### Handbuch

Im Handbuch zum Programm finden Sie Informationen zur Installation und Bedienung der Programme. Es liegt im pdf-Format unter simpleanalyzer-gui/Debug/simpleanalyzer-man.pdf vor und kann über das Hilfemenü in Simple-Analyzer-GUI aufgerufen werden.

### **Dokumentation**

Eine Dokumentation für die Weiterentwicklung der Software befindet sich im Verzeichnis doc/html.

SimpleAnalyzer

# Kapitel 3

# Verzeichnis der Namensbereiche

3.1	l ieta	aller	Namone	bereiche
J. I	LISIC	alici	Naillella	DELEICHE

_iste aller N	Namensbereiche mit Kurzbeschreibung:	
std Utils		13
	Allgemeine Funktionen und Typen	13

# Kapitel 4

# **Hierarchie-Verzeichnis**

### 4.1 Klassenhierarchie

Die Liste der Ableitungen ist -mit Einschränkungen- alphabetisch sortiert:

Analyzer
Analyzer::AnalyzerData_dataset
Analyzer::AnalyzerData_material
Analyzer::AnalyzerData_object
Analyzer::AnalyzerData_point
CsvToSdConverter
Utils::CutRender_info
Exporter
GUIColorScalePanel
Importer
Interpolator
ObjectData::MaterialData
Matrix3D
MeshProcessor
ObjectData
OdisiToSdConverter
CsvToSdConverter::Options
TsdMerger::Options
OdisiToSdConverter::Options
Renderer
Utils::SensorData
Utils::SensorPoint
Utils::SensorPointComparator
Utils::SortStruct
Tetrahedron
Triangle
TsdMerger
$std:vector < T > \dots $ 196
Vector3D
std::vector< Analyzer::AnalyzerData_dataset >
std::vector< Analyzer::AnalyzerData_material >
std::vector< int >
std::vector < ObjectData * >
std::vector< ObjectData::MaterialData >
std::vector < SensorData >
std::vector< string >
$std::vector < vector < Utils::SensorPoint >> \dots 196$
Renderer::Viewport_info

8 Hierarchie-Verzeichnis

Itils::Visualization_info	218
хАрр	
SimpleAnalyzerApp	181
xDialog	
GUIAnalyzePointWindow	49
xFrame	
GUIAnalyzeOutputWindow	46
GUICutRenderWindow	
GUIMainWindow	84
rxGLCanvas	
GUIGLCanvas	79
xPanel	
GUIRenderCutCanvas	
GUITimeline	105
vxStaticBox	
PropertiesBox	
ViewpropBox	213

# **Kapitel 5**

# Klassen-Verzeichnis

## 5.1 Auflistung der Klassen

Hier folgt die Aufzählung aller Klassen, Strukturen, Varianten und Schnittstellen mit einer Kurzbeschreibung	) <b>:</b>
Analyzer	
Ermittelt Daten aus der Temperaturverteilung	. 27
Analyzer::AnalyzerData_dataset	
Analyseergebnisse für einen Sensordatensatz	. 31
Analyzer::AnalyzerData_material	
Analyseergebnisse für ein Material	. 32
Analyzer::AnalyzerData_object	
Analyseergebnisse für ein Objekt	. 33
Analyzer::AnalyzerData_point	
Analyseergebnisse für einen Punkt	. 34
CsvToSdConverter	
Konverter von .csv zu .tsd	. 35
Utils::CutRender_info	
Daten zur Darstellung einer 2D-Temperaturverteilungs-Ebene	. 42
Exporter	
Export der gewonnenen Daten	. 43
GUIAnalyzeOutputWindow	4.0
Übersichtsfenster über die Analysedaten	. 46
GUIAnalyzePointWindow  Analysefenster für einen Punkt	40
GUIColorScalePanel	. 49
Farbige Temperaturskala für zweidimensionale Temperaturverteilung	. 52
GUICutRenderWindow	. 52
Fenster zum erstellen zweidimensionaler Temperaturverteilungen	. 62
GUIGLCanvas	. 02
Zeichenfläche für das 3D-Fenster	. 79
GUIMainWindow	. 75
Hauptfenster mit Hauptmenü und Zugriff auf die einzelnen Programmfunktionen	. 84
GUIRenderCutCanvas	
Zeichenfläche für die 2D-Temperaturverteilung	. 99
GUITimeline	
Eine Zeitleistenkomponente	. 105
Importer	
Importieren von 3D-Modell (.obj) und Sensordaten (.tsd oder .sd)	. 118
Interpolator	
2- und 3-dimensionale Inter-/Extrapolation	. 121
ObjectData::MaterialData	
D. D M	

10 Klassen-Verzeichnis

Matrix3D State of the state of	
3x3-Matrixklasse mit Operationen	128
MeshProcessor	
Errechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt	133
ObjectData	
Die Daten eines Versuchsobjekts	134
OdisiToSdConverter  (Converter ODIO) - Converter	4.45
Konverter von ODiSI zu .tsd	145
CsvToSdConverter::Options Strunktur für die Programmeinstellungen	152
TsdMerger::Options	132
Strunktur für die Programmeinstellungen	154
OdisiToSdConverter::Options	
Strunktur für die Programmeinstellungen	155
PropertiesBox	
Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Eigenschaften eines Objekts	158
Renderer	
Zeichnet den Inhalt der 3D-Fensters	168
Utils::SensorData	
Ein Sensordatensatz	176
Utils::SensorPoint  Daten eines Sensordatenpunktes	178
Daten eines Sensordatenpunktes	170
Hilfsstruktur zum Vergleichen des Abstands von Messpunkten	179
SimpleAnalyzerApp	.,,
Regelt den allgemeinen Ablauf des Programms	181
Utils::SortStruct	
Hilfsstruktur zum Sortieren von Punkten nach dem Abstand zu einem anderen Punkt	185
Tetrahedron	
Ein durch 4 Ortsvektoren beschriebener Tetraeder	186
Triangle	
Ein durch 3 Ortsvektoren beschriebenes Dreieck	189
TsdMerger  7. Common of Characterists and Detailer	100
Zusammenführen zweier .tsd-Dateien	193 196
Vector3D	190
3D-Vektorklasse mit nützlichen Operationen	197
Renderer::Viewport info	107
Informationen über die Ansicht des Modells (Virtuelle Kamera) und welche Elemente dargestellt	
werden	211
ViewpropBox	
Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Visualisierungsoptionen	213
Utils::Visualization_info	
Informationen über die Farbgebung bei der Visualisierung	218

# Kapitel 6

# **Datei-Verzeichnis**

# 6.1 Auflistung der Dateien

Hier folgt die Aufzählung aller Dateien mit einer Kurzbeschreibung:

/daten/Projekte/eclipse_workspace/csvtosd/main.cpp
doxygen_dep_dummy.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/mergetsd/src/mergetsd.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/odisitosd/main.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/constants.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.cpp 232
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.h 232
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.cpp 233
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.h 234
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.cpp 235
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.cpp 236
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.h 239
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.cpp 242
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.cpp 243
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.h 244
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.h
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.h
$/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp \ . \ . \ 2576 and a suppleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \ . \$
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.h 259
$/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simple analyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.cpp \\ \\ 260$
$/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.h \\ 262 \\$
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.cpp

12 Datei-Verzeichnis

/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h	264
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.cpp	265
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.h	266
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.cpp	267
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.h	268
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.cpp	269
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-qui/src/processing/utils.h	270

# Kapitel 7

# **Dokumentation der Namensbereiche**

# 7.1 std-Namensbereichsreferenz

#### Klassen

· class vector

# 7.2 Utils-Namensbereichsreferenz

allgemeine Funktionen und Typen.

### Klassen

· struct Visualization\_info

Informationen über die Farbgebung bei der Visualisierung.

struct SortStruct

Hilfsstruktur zum Sortieren von Punkten nach dem Abstand zu einem anderen Punkt.

struct SensorPoint

Daten eines Sensordatenpunktes.

struct CutRender\_info

Daten zur Darstellung einer 2D-Temperaturverteilungs-Ebene.

struct SensorData

Ein Sensordatensatz.

· struct SensorPointComparator

Hilfsstruktur zum Vergleichen des Abstands von Messpunkten.

# Aufzählungen

enum PIM\_algorithm { ALGORITHM\_TETRAHEDRONS = 0, ALGORITHM\_RAY }
 Zum Punkt-in-Volumen Testen verwendeter Algorithmus.

# **Funktionen**

• double sqr (double d)

Quadriert eine Zahl.

float clampHue (float h)

Begrenzt einen Wert auf den Bereich 0..1.

string floattostr (double val)

Hilfsfunktion zur Umwandlung einer Zahl in einen String.

wxString floattowxstr (double val)

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

wxString floattowxstr (double val, int digits)

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

• int rayIntersectsTriangle (Vector3D \*p, Vector3D \*direction, Triangle \*tri, double \*depth)

Testet, ob ein Strahl ein Dreieck schneidet.

int pointInsideMesh (Vector3D \*p, tetgenio \*io, PIM\_algorithm algorithm)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Körpers befindet.

• int pointInsideTetrahedron (Vector3D \*pges, Vector3D \*v1, Vector3D \*v2, Vector3D \*v3, Vector3D \*v4)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

int pointInsideTetrahedron (double \*pges, double \*v1, double \*v2, double \*v3, double \*v4)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

int pointInsideTetrahedron (double \*p, vector< SensorPoint \* > \*tet)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

void nextCombination (vector< int > \*indices, int depth, int dataPointCount)

Ermöglicht das generieren aller möglichen Verteilungen von 4 Elementen auf dataPointCount Plätze.

double getPointValue (int &status, vector< SensorPoint > \*sensorpoints, double \*p, Interpolator
 \*interpolator, vector< SensorPoint \* > \*prev\_tet=NULL, vector< SensorPoint \* > \*current\_tet=NULL)

Gibt den inter/extrapolierten Wert eines Punktes zurück.

float \* hsvToRgb (float h, float s, float v)

Wandelt eine Farbe im HSV-Format ins RGB-Format um.

void copySensorPoint (SensorPoint \*from, SensorPoint \*to)

Kopiert die Eigenschaften eines Sensorpunktes in einen Anderen.

#### 7.2.1 Ausführliche Beschreibung

allgemeine Funktionen und Typen.

#### 7.2.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

### 7.2.2.1 enum Utils::PIM\_algorithm

Zum Punkt-in-Volumen Testen verwendeter Algorithmus.

Dies wird bei ALGORITHM\_TETRAHEDRONS über alle Tetraeder des Objekts und deren Flächennormalen ermittelt. Bei ALGORITHM\_RAY werden die Schnittpunkte aller Außenflächen mit einem Strahl gezählt (Aktuell nicht verwendet).

Aufzählungswerte

# ALGORITHM\_TETRAHEDRONS ALGORITHM\_RAY

Definiert in Zeile 31 der Datei utils.h.

#### 7.2.3 Dokumentation der Funktionen

7.2.3.1 float Utils::clampHue (float h)

Begrenzt einen Wert auf den Bereich 0..1.

#### **Parameter**


h	Die zu begrenzende Zahl.
---	--------------------------

#### Rückgabe

Der den Grenzen entsprechende Wert.

Definiert in Zeile 39 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# 7.2.3.2 void Utils::copySensorPoint ( SensorPoint \* from, SensorPoint \* to )

Kopiert die Eigenschaften eines Sensorpunktes in einen Anderen.

# Parameter

1	fue me	Ovelle
	trom	Queile.
	to	Ziel.

Definiert in Zeile 97 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### **7.2.3.3** string Utils::floattostr ( double val ) [inline]

Hilfsfunktion zur Umwandlung einer Zahl in einen String.

#### **Parameter**


val	Die umzuwandelnde Zahl.

# Rückgabe

Der resultierende String.

Definiert in Zeile 130 der Datei utils.h.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### 7.2.3.4 wxString Utils::floattowxstr ( double val )

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

#### Parameter


val	Die umzuwandelnde Zahl.

# Rückgabe

Der entstandene String.

Definiert in Zeile 49 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3.5 wxString Utils::floattowxstr ( double val, int digits )

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

#### **Parameter**

val	Die umzuwandelnde Zahl.
digits	Anzahl der zu übernehmenden Stellen.

# Rückgabe

Der entstandene String.

Definiert in Zeile 55 der Datei utils.cpp.

7.2.3.6 double Utils::getPointValue ( int & status, vector< SensorPoint > \* sensorpoints, double \* p, Interpolator \* interpolator, vector< SensorPoint \* > \* prev\_tet = NULL, vector< SensorPoint \* > \* current\_tet = NULL)

Gibt den inter/extrapolierten Wert eines Punktes zurück.

#### Parameter


status	Rückgabevariable. 1: Punkt wurde extrapoliert 0: Punkt wurde interpoliert1: Alle Sensor-
	punkte sind komplanar.
sensorpoints	Die zu verwendenden Senosorpunkte.
р	Die Koordinaten des gesuchten Punktes.
interpolator	Das zu verwendende Interpolatorobjekt.
prev_tet	Zuerst zu Testender Tetraeder (optional, NULL zum Nichtverwenden).
current_tet	Rückgabevariable für den zuletzt verwendeten Tetraeder (optional, NULL zum Nichtverwen-
	den).

#### Rückgabe


Temperatur des gesuchten Punktes.

Definiert in Zeile 354 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### 7.2.3.7 float \* Utils::hsvToRgb ( float h, float s, float v )

Wandelt eine Farbe im HSV-Format ins RGB-Format um.

 $\label{lem:com/questions/8208905/hsv-0-255-to-rgb-0-255.} Get under \verb| http://stackoverflow.com/questions/8208905/hsv-0-255-to-rgb-0-255.| (5.9.13)$ 

#### **Parameter**


h	H-Komponente der Farbe.
S	S-Komponente der Farbe.
V	V-Komponente der Farbe.

#### Rückgabe

RGB-Farbe als Liste mit 3 Werten im Bereich 0..1. Muss manuell mit delete[] freigegeben werden!

Definiert in Zeile 61 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3.8 void Utils::nextCombination ( vector < int > \* indices, int depth, int dataPointCount )

Ermöglicht das generieren aller möglichen Verteilungen von 4 Elementen auf dataPointCount Plätze.

Die Indices der Plätze, die die Elemente jeweils besetzten stehen in indices. Verschiedene Reihenfolgen der selben Indices werden dabei nicht generiert. Diese Funktion generiert aus der vorherigen Anordnung die Nächste, indem die Indices bis zum überlauf hochgezählt wird, woraufhin der vorhergehende erhöht wird, z.b. für dataPointCount = 8:

0123

0124

0125

0126

0127

0 1 2 8 -> Umschlag

0134

0135

0136


#### Parameter

indices	Liste der Indices der Elemente.
depth	Index des in diesem Funktionsaufruf verarbeiteten Elements. Beim ersten Aufruf also 3.

_		
ſ	dataPointCount	Anzahl der Plätze.

Definiert in Zeile 16 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3.9 int Utils::pointlnsideMesh ( Vector3D\*p, tetgenio\*io,  $PIM_algorithm$  )

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Körpers befindet.

#### Parameter


р	Der zu testende Punkt.
io	Der zu testende Körper als Tetgen-Daten (s. Tetgen Dokumentation).
algorithm	Der zu verwendende Testalgorithmus (Empfohlen und ausschließlich verwendet: ALGORIT-
	HM_TETRAHEDRONS).

#### Rückgabe

1 Wenn innerhalb, 0 wenn außerhalb. Bei einer falschen Algorithmuskonstante -1.

Definiert in Zeile 170 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3.10 int Utils::pointlnsideTetrahedron ( Vector3D \* pges, Vector3D \* v1, Vector3D \* v2, Vector3D \* v3, Vector3D \* v4 )

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

#### **Parameter**


pges	Der zu testende Punkt.
v1	Der 1. Punkt des Tetraeders.
v2	Der 2. Punkt des Tetraeders.
v3	Der 3. Punkt des Tetraeders.
v4	Der 4. Punkt des Tetraeders.

#### Rückgabe


1 Wenn innerhalb, 0 wenn außerhalb. -1, wenn der Tetraeder komplanar ist.

Definiert in Zeile 249 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



7.2.3.11 int Utils::pointlnsideTetrahedron ( double \* pges, double \* v1, double \* v2, double \* v3, double \* v4)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

#### **Parameter**


pges	Koordinaten des zu testenden Punktes.
v1	Koordinaten des 1. Punktes des Tetraeders.
v2	Koordinaten des 2. Punktes des Tetraeders.
v3	Koordinaten des 3. Punktes des Tetraeders.
v4	Koordinaten des 4. Punktes des Tetraeders.

# Rückgabe

1 Wenn innerhalb, 0 wenn außerhalb. -1, wenn der Tetraeder komplanar ist.

Definiert in Zeile 343 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



7.2.3.12 int Utils::pointInsideTetrahedron ( double \* p, vector < SensorPoint \* > \* tet )

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

#### Parameter


р	Koordinaten des zu testenden Punktes.
tet	Der zu untersuchende Tetraeder als Liste von Sensordaten.

# Rückgabe

1 Wenn innerhalb, 0 wenn außerhalb. -1, wenn der Tetraeder komplanar ist.

Definiert in Zeile 333 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



7.2.3.13 int Utils::rayIntersectsTriangle ( Vector3D \* p, Vector3D \* direction, Vector3D \* direction, Vector3D \* direction)

Testet, ob ein Strahl ein Dreieck schneidet.

Gefunden unter http://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6ller%E2%80%93Trumbore\_intersection\_algorithm am 4.9.13 und auf C++ und eigene Datentypen portiert.

#### **Parameter**


р	Ortsvektor zum Ausganspunkt des Strahls.
direction	Richtung des Strahls.
tri	Das zu testende Dreieck.
depth	Ausgabevariablie, ein Maß für den Abstand von Ausganspunkt zu Schnittpunkt.

#### Rückgabe

Gibt 1 zurück, wenn es einen Schnittpunkt gibt, ansonsten 0.

Definiert in Zeile 105 der Datei utils.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# **7.2.3.14** double Utils::sqr ( double d ) [inline]

Quadriert eine Zahl.

Parameter

d Die zu quadrierende Zahl.	
-----------------------------	--

Rückgabe

 $d^2$ .

Definiert in Zeile 40 der Datei utils.h.

Dokumen	tation	dor	Mamana	horoiche
Dokumen	ramon	ner	Namens	chereiche

# **Kapitel 8**

# Klassen-Dokumentation

# 8.1 Analyzer Klassenreferenz

Ermittelt Daten aus der Temperaturverteilung.

```
#include <Analyzer.h>
```

#### Klassen

• struct AnalyzerData\_dataset

Analyseergebnisse für einen Sensordatensatz.

struct AnalyzerData\_material

Analyseergebnisse für ein Material.

struct AnalyzerData\_object

Analyseergebnisse für ein Objekt.

• struct AnalyzerData\_point

Analyseergebnisse für einen Punkt.

#### Öffentliche Methoden

• Analyzer ()

Der Konstruktor.

- void analyzeObject (ObjectData \*obj, AnalyzerData\_object \*out, bool use\_markers=true, int sdindex=-1)
   Ermittelt Daten für ein Objekt.
- void analyzePoint (ObjectData \*obj, Vector3D \*point, AnalyzerData\_point \*point\_data, Interpolator \*interpolator)

Ermittelt Daten für einen Punkt am aktuell ausgewählten Zeitpunkt.

virtual ∼Analyzer ()

Der Destruktor.

# Freundbeziehungen

• std::ostream & operator<< (std::ostream &out, const AnalyzerData\_object &data)

Operator zum Ausgeben der Analysedaten für ein Objekt in einem Stream.

# 8.1.1 Ausführliche Beschreibung

Ermittelt Daten aus der Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 21 der Datei Analyzer.h.

# 8.1.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.1.2.1 Analyzer::Analyzer ( )

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 16 der Datei Analyzer.cpp.

**8.1.2.2** Analyzer::~Analyzer( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 191 der Datei Analyzer.cpp.

#### 8.1.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.1.3.1 void Analyzer::analyzeObject ( ObjectData \* obj, AnalyzerData\_object \* out, bool use\_markers = true, int sdindex = -1 )

Ermittelt Daten für ein Objekt.

Objekt zum Vergleichen von Messpunkten hinsichtlich der Temperatur.


#### **Parameter**

obj	Das zu analysierende Objekt.
out	Referenz auf die AnalyzerData_object -Struktur in der die Analyseergebnisse gespeichert
	werden sollen.
use_markers	Die markierten Zeitpunkte eines Sensordatensatzes analysieren. Wenn false wird nur der
	aktuell ausgewählte Zeitpunkt analysiert.
sdindex	Nur den Sensordatensatz mit diesem Index analysieren.


Wird von s

Definiert in Zeile 26 der Datei Analyzer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.1.3.2 void Analyzer::analyzePoint ( ObjectData \* obj, Vector3D \* point, AnalyzerData\_point \* point\_data, Interpolator \* interpolator )

Ermittelt Daten für einen Punkt am aktuell ausgewählten Zeitpunkt.


## Parameter

obj	Das zu analysierende Objekt.
point	Der Ortsvektor zum zu analysierenden Punkt.
point_data	Referenz auf die AnalyzerData_point -Struktur in der die Analyseergebnisse gespeichert werden sollen.


interpolator Das zu verwendende Interpolatorobjekt.

Definiert in Zeile 147 der Datei Analyzer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# 8.1.4 Freundbeziehungen und Funktionsdokumentation

8.1.4.1 std::ostream& operator<<( std::ostream & out, const AnalyzerData\_object & data ) [friend]

Operator zum Ausgeben der Analysedaten für ein Objekt in einem Stream.

Definiert in Zeile 164 der Datei Analyzer.cpp.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.cpp

# 8.2 Analyzer::AnalyzerData\_dataset Strukturreferenz

Analyseergebnisse für einen Sensordatensatz.

#include <Analyzer.h>

Zusammengehörigkeiten von Analyzer::AnalyzerData\_dataset:



#### Öffentliche Attribute

· string name

Der Name des Sensordatensatzes<.

· double heat\_energy

Die Wärmeenergie, die das Objekt für diesen Datensatz enthält.

vector< AnalyzerData\_material > mat\_data

Die Analyseergebnisse für die Einzelnen Materialien.

#### 8.2.1 Ausführliche Beschreibung

Analyseergebnisse für einen Sensordatensatz.

Definiert in Zeile 35 der Datei Analyzer.h.

# 8.2.2 Dokumentation der Datenelemente

8.2.2.1 double Analyzer::AnalyzerData\_dataset::heat\_energy

Die Wärmeenergie, die das Objekt für diesen Datensatz enthält.

Definiert in Zeile 37 der Datei Analyzer.h.

8.2.2.2 vector<AnalyzerData\_material> Analyzer::AnalyzerData\_dataset::mat\_data

Die Analyseergebnisse für die Einzelnen Materialien.

Definiert in Zeile 38 der Datei Analyzer.h.

8.2.2.3 string Analyzer::AnalyzerData\_dataset::name

Der Name des Sensordatensatzes<.

Definiert in Zeile 36 der Datei Analyzer.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h

# 8.3 Analyzer::AnalyzerData\_material Strukturreferenz

Analyseergebnisse für ein Material.

```
#include <Analyzer.h>
```

#### Öffentliche Attribute

· string name

Der Name des Material.

· double volume

Das Volumen, das dem Material zugeordnet ist.

· double heat\_energy

Die Wärmeenergie, die das dem Material zugeordnete Volumen enthält.

#### 8.3.1 Ausführliche Beschreibung

Analyseergebnisse für ein Material.

Definiert in Zeile 26 der Datei Analyzer.h.

#### 8.3.2 Dokumentation der Datenelemente

8.3.2.1 double Analyzer::AnalyzerData\_material::heat\_energy

Die Wärmeenergie, die das dem Material zugeordnete Volumen enthält.

<

Definiert in Zeile 29 der Datei Analyzer.h.

8.3.2.2 string Analyzer::AnalyzerData\_material::name

Der Name des Material.

<

Definiert in Zeile 27 der Datei Analyzer.h.

8.3.2.3 double Analyzer::AnalyzerData\_material::volume

Das Volumen, das dem Material zugeordnet ist.

<

Definiert in Zeile 28 der Datei Analyzer.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h

# 8.4 Analyzer::AnalyzerData\_object Strukturreferenz

Analyseergebnisse für ein Objekt.

#include <Analyzer.h>

Zusammengehörigkeiten von Analyzer::AnalyzerData\_object:



#### Öffentliche Attribute

· double volume

Das Volumen des Objekts.

vector< AnalyzerData\_dataset > data\_sets

Die Analyseergebisse für die Sensordatensätze.

#### 8.4.1 Ausführliche Beschreibung

Analyseergebnisse für ein Objekt.

Definiert in Zeile 44 der Datei Analyzer.h.

## 8.4.2 Dokumentation der Datenelemente

8.4.2.1 vector < Analyzer Data\_dataset > Analyzer:: Analyzer Data\_object::data\_sets

Die Analyseergebisse für die Sensordatensätze.

<

Definiert in Zeile 46 der Datei Analyzer.h.

8.4.2.2 double Analyzer::AnalyzerData\_object::volume

Das Volumen des Objekts.

<

Definiert in Zeile 45 der Datei Analyzer.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h

# 8.5 Analyzer::AnalyzerData\_point Strukturreferenz

Analyseergebnisse für einen Punkt.

```
#include <Analyzer.h>
```

#### Öffentliche Attribute

· double value

Die Temperatur an diesem Punkt.

· bool extrapolated

Ist der Punkt extrapoliert?

# 8.5.1 Ausführliche Beschreibung

Analyseergebnisse für einen Punkt.

Definiert in Zeile 52 der Datei Analyzer.h.

#### 8.5.2 Dokumentation der Datenelemente

#### 8.5.2.1 bool Analyzer::AnalyzerData\_point::extrapolated

Ist der Punkt extrapoliert?

Definiert in Zeile 54 der Datei Analyzer.h.

#### 8.5.2.2 double Analyzer::AnalyzerData\_point::value

Die Temperatur an diesem Punkt.

Definiert in Zeile 53 der Datei Analyzer.h.


Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h

# 8.6 CsvToSdConverter Klassenreferenz

Konverter von .csv zu .tsd.

Zusammengehörigkeiten von CsvToSdConverter:



# Klassen

struct Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

# Öffentliche Methoden

• int convert (int argc, char \*argv[])

Wandelt die Daten der .csv-Datei ein eine .tsd-Datei um.

#### Geschützte Methoden

• bool contains (std::vector< string > &Vec, const string &Element)

Testet, ob sich ein String in einer Liste von Strings befindet.

bool contains (std::vector< int > &Vec, const int &Element)

Testet, ob sich eine Ganzzahl in einer Liste von Ganzzahlen befindet.

string getTextBlock (string data, int n)

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

void parseLine (string line, vector< string > &out, vector< string > \*timestamps, vector< string > \*names, vector< int > \*valid\_cols)

Sammelt Daten aus einer Textzeile (string).

void replaceAll (string &str, const string from, const string to)

Ersetzt in einem String alle Vorkommen eines Teilstrings durch einen Anderen.

bool readConfiguration (string binary\_path)

Liest und setzt die Programmkonfiguration aus der Konfigurationsdatei.

- bool readSensorDefinitions (string path, vector< string > \*sensor\_names, vector< string > \*sensor\_data)

  Liest die Daten aus der Sensordefinitionsdatei.
- bool parseArguments (int argc, char \*argv[], string &sdef\_file, string &input\_file, string &output\_file)

  Wertet die Programmargumente aus.
- bool readInputFile (string path, vector< string > &sensor\_names, vector< vector< string > > &values, vector< string > &timestamps, vector< string > &names)

Liest die Daten aus der Eingabedatei.

bool writeOutputFile (string path, vector< string > &sensor\_names, vector< string > &sensor\_data, vector< vector< string > &values, vector< string > &names)

#### Geschützte Attribute

string configpaths [NUMBEROFPATHS]

Schreibt die Ausgabedatei.

Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

struct CsvToSdConverter::Options opts

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.

# Statische, geschützte Attribute

static const int NUMBEROFPATHS = 3

Anzahl der Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

#### 8.6.1 Ausführliche Beschreibung

Konverter von .csv zu .tsd.

Definiert in Zeile 19 der Datei main.cpp.

#### 8.6.2 Dokumentation der Elementfunktionen

**8.6.2.1** bool CsvToSdConverter::contains ( std::vector< string > & Vec, const string & Element ) [inline], [protected]

Testet, ob sich ein String in einer Liste von Strings befindet.

**Parameter** 

Vec	Liste der Strings.
Element	Der zu suchende String.

#### Rückgabe

true, wenn das Element gefunden wurde, sonst false.

Definiert in Zeile 55 der Datei main.cpp.

8.6.2.2 bool CsvToSdConverter::contains ( 
$$std::vector < int > \& Vec$$
, const int & Element ) [inline], [protected]

Testet, ob sich eine Ganzzahl in einer Liste von Ganzzahlen befindet.

#### **Parameter**

Vec	Liste der Ganzzahlen.
Element	Die zu suchende Ganzzahl.

#### Rückgabe

true, wenn das Element gefunden wurde, sonst false.

Definiert in Zeile 71 der Datei main.cpp.

8.6.2.3 int CsvToSdConverter::convert (int argc, char \* argv[]) [inline]

Wandelt die Daten der .csv-Datei ein eine .tsd-Datei um.

Wird duch die Funktion main() von außerhalb des Namespaces aufgerufen.

#### **Parameter**

argc	Anzahl der Programmargumente.
argv	Die Programmargumente.

Definiert in Zeile 621 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



**8.6.2.4 string CsvToSdConverter::getTextBlock ( string** *data, int n* **)** [inline], [protected]

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

#### **Parameter**

data	Der Ausgansstring.
n	Index des zu findenden Blocks.

#### Rückgabe

Der n-te durch Leerzeichen getrennte Teilstring. "" Bei ungültigem Index.

Definiert in Zeile 87 der Datei main.cpp.

8.6.2.5 bool CsvToSdConverter::parseArguments ( int argc, char \* argv[], string & sdef\_file, string & input\_file, string & output\_file ) [inline], [protected]

Wertet die Programmargumente aus.

#### **Parameter**

argc	Anzahl der Programmargumente.
argv	Die Programmargumente.
sdef_file	Ausgabe für den Pfad zur Sensordefinitionsdatei.
input_file	Ausgabe für den Pfad zur Eingabedatei.
output_file	Ausgabe für den Pfad zur Ausgabedatei.

#### Rückgabe

Soll das Programm weiter ablaufen?

Definiert in Zeile 346 der Datei main.cpp.

8.6.2.6 void CsvToSdConverter::parseLine ( string line, vector < string > & out, vector < string > \* timestamps, vector < string > \* names, vector < int > \* valid\_cols ) [inline], [protected]

Sammelt Daten aus einer Textzeile (string).

#### **Parameter**

Die zu untersuchende Textzeile.
Ausgabevariable für die Sensordaten der Zeile. Alle Spalten nach opts.start_col werden als
Sensordatenspalten betrachtet.
Wenn nicht NULL, Ausgabevariable für den Zeitstempel der Zeile (opts.timecol). Der Zeit-
stempel wird an die übergebene Liste angehängt.
Wenn nicht NULL, Ausgabevariable für den Namen der Zeile (opts.namecol). Der Name wird
an die übergebene Liste angehängt.
Wenn nicht NULL, werden nur die Sensordaten-Spalten mit den Indices dieser Liste ausge-
wertet.

Definiert in Zeile 127 der Datei main.cpp.

**8.6.2.7** bool CsvToSdConverter::readConfiguration( string binary\_path ) [inline], [protected]

Liest und setzt die Programmkonfiguration aus der Konfigurationsdatei.

#### **Parameter**

binary_path	Pfad zur Binärdatei.

# Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 209 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.6.2.8 bool CsvToSdConverter::readInputFile ( string path, vector< string > & sensor\_names, vector< vector< string > > & values, vector< string > & timestamps, vector< string > & names ) [inline], [protected]

Liest die Daten aus der Eingabedatei.

#### **Parameter**

path	Der Pfad zur Eingabedatei.
sensor_names	Liste der Namen der verwendeten Sensoren.
values	Liste für die extrahierten Sensorwerte.
timestamps	Liste für die Zeitstempel der Messwerte.
names	Liste für die Namen der Datensätze.

# Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 454 der Datei main.cpp.

8.6.2.9 bool CsvToSdConverter::readSensorDefinitions ( string path, vector< string > \* sensor\_names, vector< string > \* sensor\_data ) [inline], [protected]

Liest die Daten aus der Sensordefinitionsdatei.

#### **Parameter**

path	Pfad zur Binärdatei.
sensor_names	Liste für die Namen der Sensoren.
sensor_data	Liste für die Daten der Sensorden (Koordinaten).

#### Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 265 der Datei main.cpp.

**8.6.2.10** void CsvToSdConverter::replaceAll ( string & str, const string from, const string to ) [inline], [protected]

Ersetzt in einem String alle Vorkommen eines Teilstrings durch einen Anderen.

#### **Parameter**

str	Der zu durchsuchende String.
from	Der zu ersetzende Teilstring.
to	Der Teilstring, durch den ersetzt werden soll.

Definiert in Zeile 187 der Datei main.cpp.

8.6.2.11 bool CsvToSdConverter::writeOutputFile ( string path, vector < string > & sensor\_names, vector < string > & sensor\_data, vector < vector < string > & vector < string > & timestamps, vector < string > & names ) [inline], [protected]

Schreibt die Ausgabedatei.

#### **Parameter**

path	Der Pfad zur Ausgabedatei.
sensor_names	Liste der Namen der verwendeten Sensoren.
sensor_data	Liste der Koordinaten der verwendeten Sensoren.
values	Liste für die extrahierten Sensorwerte.
timestamps	Liste für die Zeitstempel der Messwerte.
names	Liste für die Namen der Datensätze.

#### Rückgabe

War das Schreiben erfolgreich?

Definiert in Zeile 572 der Datei main.cpp.

#### 8.6.3 Dokumentation der Datenelemente

**8.6.3.1** string CsvToSdConverter::configpaths[NUMBEROFPATHS] [protected]

## Initialisierung:

```
{
    "/etc/simpleanalyzer/csvtosd.conf",
    "/usr/local/share/simpleanalyzer/csvtosd.conf",
    "/usr/share/simpleanalyzer/csvtosd.conf" }
```

Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

Das Verzeichnis der ausführbaren Datei wird immer geprüft.

Definiert in Zeile 30 der Datei main.cpp.

```
8.6.3.2 const int CsvToSdConverter::NUMBEROFPATHS = 3 [static], [protected]
```

Anzahl der Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

Definiert in Zeile 24 der Datei main.cpp.

**8.6.3.3 struct CsvToSdConverter::Options CsvToSdConverter::opts** [protected]

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:


/daten/Projekte/eclipse\_workspace/csvtosd/main.cpp

# 8.7 Utils::CutRender\_info Strukturreferenz

Daten zur Darstellung einer 2D-Temperaturverteilungs-Ebene.

#include <utils.h>

Zusammengehörigkeiten von Utils::CutRender\_info:



# Öffentliche Attribute

• Triangle \* tri

Das die Ebene beschreibende Dreieck.

float mmperpixel

Maßstab der Darstellung der Temperaturverteilung in  $\frac{mm}{Pixel}$ .

int img\_width

Breite der Darstellung der Temperaturverteilung.

• int img\_height

Höhe der Darstellung der Temperaturverteilung.

• PIM\_algorithm in\_volume\_algorithm

Der zu verwendende Punkt-in-Volumen-Testalgorithmus.

# 8.7.1 Ausführliche Beschreibung

Daten zur Darstellung einer 2D-Temperaturverteilungs-Ebene.

Definiert in Zeile 78 der Datei utils.h.

## 8.7.2 Dokumentation der Datenelemente

8.7.2.1 int Utils::CutRender\_info::img\_height

Höhe der Darstellung der Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 82 der Datei utils.h.

8.7.2.2 int Utils::CutRender\_info::img\_width

Breite der Darstellung der Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 81 der Datei utils.h.

8.7.2.3 PIM\_algorithm Utils::CutRender\_info::in\_volume\_algorithm

Der zu verwendende Punkt-in-Volumen-Testalgorithmus.

Immer ALGORITHM\_TETRAHEDRONS.

Definiert in Zeile 83 der Datei utils.h.

8.7.2.4 float Utils::CutRender\_info::mmperpixel

Maßstab der Darstellung der Temperaturverteilung in  $\frac{mm}{Pixel}$ .

Definiert in Zeile 80 der Datei utils.h.

8.7.2.5 Triangle \* Utils::CutRender\_info::tri

Das die Ebene beschreibende Dreieck.

Der erste Punkt ist dabei das Zentrum der später ermittelten Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 79 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h

# 8.8 Exporter Klassenreferenz

Export der gewonnenen Daten.

#include <Exporter.h>

## Öffentliche Methoden

• Exporter ()

Der Konstruktor.

ObjectData::ObjectDataStatus ExportLegacyVTK (string filename, ObjectData \*data)

Exportiert die aktuell berechnete dreidimensionale Temperaturverteilung und das Modell als VTK-Datei.

• ObjectData::ObjectDataStatus ExportCutCSV (string filename, float \*values, CutRender\_info \*info)

Exportiert die zweidimensionale Temperaturverteilung (Schnitt durch das Modell) als csv-Datei.

virtual ∼Exporter ()

Der Destruktor.

#### Geschützte Attribute

• const char \* CSV\_SEPARATOR

Das in der .csv-Datei verwendete Separatorzeichen.

# 8.8.1 Ausführliche Beschreibung

Export der gewonnenen Daten.

Klasse zum Export der dreidimensionalen Temperaturverteilung als VTK-Datei und der zweidimensionalen Temperaturverteilung (Schnitt durch das Modell) als .csv-Datei.

Definiert in Zeile 22 der Datei Exporter.h.

#### 8.8.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.8.2.1 Exporter::Exporter ( )
```

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 15 der Datei Exporter.cpp.

```
8.8.2.2 Exporter::~Exporter() [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 168 der Datei Exporter.cpp.

#### 8.8.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.8.3.1 ObjectData::ObjectDataStatus Exporter::ExportCutCSV ( string filename, float \* values, CutRender\_info \* info )


Exportiert die zweidimensionale Temperaturverteilung (Schnitt durch das Modell) als csv-Datei.

Rückgabe


Der Fehlercode.

Definiert in Zeile 124 der Datei Exporter.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.8.3.2 ObjectData::ObjectDataStatus Exporter::ExportLegacyVTK ( string filename, ObjectData \* data )

Exportiert die aktuell berechnete dreidimensionale Temperaturverteilung und das Modell als VTK-Datei.

#### Rückgabe


Der Fehlercode.

Definiert in Zeile 23 der Datei Exporter.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# 8.8.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.8.4.1 const char\* Exporter::CSV\_SEPARATOR** [protected]

Das in der .csv-Datei verwendete Separatorzeichen.

Definiert in Zeile 50 der Datei Exporter.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.cpp

# 8.9 GUIAnalyzeOutputWindow Klassenreferenz


Übersichtsfenster über die Analysedaten.

#include <GUIAnalyzeOutputWindow.h>

Klassendiagramm für GUIAnalyzeOutputWindow:



Zusammengehörigkeiten von GUIAnalyzeOutputWindow:



# Öffentliche Methoden

- GUIAnalyzeOutputWindow (wxWindow \*parent, const wxChar \*title, int xpos, int ypos, int width, int height)
   Der Konstruktor.
- void Update ()

Methode zum aktualisieren des Fensters, alle Objekte werden erneut analysiert und die aktualisierten Ergebnisse angezeigt.

• virtual  $\sim$ GUIAnalyzeOutputWindow ()

Der Destruktor.

#### **Private Methoden**

- void OnKeyPress (wxKeyEvent &event)
  - Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.
- void SelectAll ()

Selektiert alle Zellen der Tabelle.

· void ToClipboard ()

Kopiert die Inhalte der Tabelle in die Zwischenablage.

### **Private Attribute**

wxGrid \* table

Die Tabellenkomponente.

# 8.9.1 Ausführliche Beschreibung

Übersichtsfenster über die Analysedaten.

Dieses Fenster zeigt eine Tabelle mit den zur Analyse markierten Zeitpunkten für alle Objekte und derenDatensätze und Materialen. Nicht-zeitabhängige Sensordaten werden immer angezeigt.

Definiert in Zeile 22 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.h.

### 8.9.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.9.2.1 GUIAnalyzeOutputWindow::GUIAnalyzeOutputWindow ( wxWindow \* parent, const wxChar \* title, int xpos, int ypos, int width, int height )

Der Konstruktor.


Definiert in Zeile 23 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

8.9.2.2 GUIAnalyzeOutputWindow::~GUIAnalyzeOutputWindow() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 210 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



#### 8.9.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.9.3.1 void GUIAnalyzeOutputWindow::OnKeyPress ( wxKeyEvent & event ) [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Behandelt das Drücken von Strg+C und Strg+A.

Definiert in Zeile 197 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

**8.9.3.2 void GUIAnalyzeOutputWindow::SelectAll()** [private]

Selektiert alle Zellen der Tabelle.

Definiert in Zeile 189 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

**8.9.3.3 void GUIAnalyzeOutputWindow::ToClipboard ( )** [private]

Kopiert die Inhalte der Tabelle in die Zwischenablage.

Basierend auf http://forums.wxwidgets.org/viewtopic.php?f=20&t=2200#p148731.


Definiert in Zeile 151 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

8.9.3.4 void GUIAnalyzeOutputWindow::Update ( )

Methode zum aktualisieren des Fensters, alle Objekte werden erneut analysiert und die aktualisierten Ergebnisse angezeigt.

Definiert in Zeile 37 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



#### 8.9.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.9.4.1** wxGrid\* GUIAnalyzeOutputWindow::table [private]

Die Tabellenkomponente.

Definiert in Zeile 65 der Datei GUIAnalyzeOutputWindow.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.cpp

# 8.10 GUIAnalyzePointWindow Klassenreferenz


Analysefenster für einen Punkt.

#include <GUIAnalyzePointWindow.h>

Klassendiagramm für GUIAnalyzePointWindow:



Zusammengehörigkeiten von GUIAnalyzePointWindow:



# Öffentliche Methoden

- GUIAnalyzePointWindow (wxWindow \*parent, const wxChar \*title, int xpos, int ypos, int width, int height)

  Der Konstruktor.
- virtual ~GUIAnalyzePointWindow ()
   Der Destruktor.

# **Private Methoden**

• void analyzePoint (wxCommandEvent &event)

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

### **Private Attribute**

wxStaticText \* label

Beschriftung der Fensterkomponenten.

wxTextCtrl \* xedit

Eingabefeld für die X-Koordinate.

wxTextCtrl \* yedit

Eingabefeld für die Y-Koordinate.

wxTextCtrl \* zedit

Eingabefeld für die Z-Koordinate.

wxStaticText \* interpolationModeLabel

Beschriftung für den Interpolationsmodus.

wxComboBox \* interpolationModeList

Dropdown-Menü für den Interpolationsmodus.

wxButton \* calcbt

Button zum Auslösen der Analyseprozedur.

### 8.10.1 Ausführliche Beschreibung

Analysefenster für einen Punkt.

Definiert in Zeile 16 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

### 8.10.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.10.2.1 GUIAnalyzePointWindow::GUIAnalyzePointWindow ( wxWindow \* parent, const wxChar \* title, int xpos, int width, int height )

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 22 der Datei GUIAnalyzePointWindow.cpp.

**8.10.2.2 GUIAnalyzePointWindow::**~GUIAnalyzePointWindow( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 93 der Datei GUIAnalyzePointWindow.cpp.

### 8.10.3 Dokumentation der Elementfunktionen


**8.10.3.1** void GUIAnalyzePointWindow::analyzePoint( wxCommandEvent & event ) [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Ermittelt Temperatur und Art des Punktes (Interpoliert/Extrapoliert). Wird durch Event ausgelöst.

Definiert in Zeile 56 der Datei GUIAnalyzePointWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



#### 8.10.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.10.4.1** wxButton\* GUIAnalyzePointWindow::calcbt [private]

Button zum Auslösen der Analyseprozedur.

Definiert in Zeile 72 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

**8.10.4.2** wxStaticText\* GUIAnalyzePointWindow::interpolationModeLabel [private]

Beschriftung für den Interpolationsmodus.

Definiert in Zeile 62 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

**8.10.4.3** wxComboBox\* GUIAnalyzePointWindow::interpolationModeList [private]

Dropdown-Menü für den Interpolationsmodus.

Definiert in Zeile 67 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

 $\textbf{8.10.4.4} \quad \textbf{wxStaticText}* \textbf{GUIAnalyzePointWindow::label} \quad \texttt{[private]}$ 

Beschriftung der Fensterkomponenten.

Definiert in Zeile 42 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

**8.10.4.5** wxTextCtrl\* GUIAnalyzePointWindow::xedit [private]

Eingabefeld für die X-Koordinate.

Definiert in Zeile 47 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

**8.10.4.6** wxTextCtrl\* GUIAnalyzePointWindow::yedit [private]

Eingabefeld für die Y-Koordinate.

Definiert in Zeile 52 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

**8.10.4.7** wxTextCtrl\* GUIAnalyzePointWindow::zedit [private]

Eingabefeld für die Z-Koordinate.

Definiert in Zeile 57 der Datei GUIAnalyzePointWindow.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.cpp

## 8.11 GUIColorScalePanel Klassenreferenz

Farbige Temperaturskala für zweidimensionale Temperaturverteilung.

```
#include <GUIColorScalePanel.h>
```

## Öffentliche Typen

enum ScaleMode { SCM\_NONE = 0, SCM\_HORIZONTAL, SCM\_VERTICAL }
 Modus der Skalendarstellung.

### Öffentliche Methoden

• GUIColorScalePanel ()

Der Konstruktor.

• void refresh (int img\_width, int img\_height)

Zeichnet die Temperaturskala neu.

void paintTo (wxDC &dc, float zoom, wxPoint &img\_coords)

Zeichnet die Temperaturskala mit einem bestimmten device context.

· void handleMouse (wxMouseEvent &event, wxPoint &img\_coords, wxPoint &img\_dim, float zoom)

Behandelt die Mausaktionen und verändert ggf.

void getDisplayArea (wxRect \*rect, float zoom)

Gibt die bei einem bestimmten Zoomfaktor eingenommene Fläche zurück.

void fitBounds (wxPoint &img\_dim, bool to\_scale)

Passt die Größe und Position der Skala an die Größe der Grafik an.

bool mouseOnDisplayArea (wxPoint &img\_coords, float zoom, wxPoint &mouse\_pos)

Gibt zurück, ob sich die Maus über der Fläche der Skala befindet.

- int getX ()
- int getY ()
- int getFontSize () const

• void setFontSize (int fontSize)

Setzt die Schriftgröße der Skala.

- ScaleMode getMode () const
- void setMode (ScaleMode mode)

Setzt den Modus der Skala.

- const wxColour & getTextColor () const
- void setTextColor (const wxColour &textColor)

Setzt die Schriftfarbe der Skala.

• int getStepWidth () const

Gibt die Schrittweite der Skalenbeschriftung.

void setStepWidth (int stepWidth)

Setzt die Schrittweite der Skalenbeschriftung.

- wxImage \* getImage () const
- virtual  $\sim$ GUIColorScalePanel ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

· int step\_width

Schrittweite der Beschriftung.

• int font\_size

Die Schriftgröße.

· ScaleMode mode

Der Darstellungsmodus.

· wxColour text color

Die Schriftfarbe.

• wxImage \* image

Bild, das die Skala ohne Steuerelemente enthält.

int current\_mx

Zwischenspeicher für die Mausposition, zum behandeln von Mausinteraktionen.

· int current\_my

Zwischenspeicher für die Mausposition, zum behandeln von Mausinteraktionen.

float x

Position (X) der Skala.

float y

Position Y) der Skala.

· float width

Breite der Skala.

· float height

Höhe der Skala.

• bool scaling

Wird gerade in der Größe verändert.

· bool transforming

Wird gerade transformiert (Größe oder Position).

• bool prev\_mouse\_down

zwischenspeicher für den Mausstatus.

### 8.11.1 Ausführliche Beschreibung

Farbige Temperaturskala für zweidimensionale Temperaturverteilung.

Farbige Temperaturskala für zweidimensionale Temperaturverteilung. Wird für die Darststellung einer farbigen Temperaturskala im Anzeigefenster auf der als zweidimensionale Temperaturverteilung erzeugten Grafik verwendet.

Definiert in Zeile 21 der Datei GUIColorScalePanel.h.

### 8.11.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

8.11.2.1 enum GUIColorScalePanel::ScaleMode

Modus der Skalendarstellung.

Aufzählungswerte

SCM\_NONE Keine Skala.

SCM\_HORIZONTAL Eine horizontal ausgerichtete Skala.

SCM\_VERTICAL Eine vertikal ausgerichtete Skala.

Definiert in Zeile 26 der Datei GUIColorScalePanel.h.

### 8.11.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.11.3.1 GUIColorScalePanel::GUIColorScalePanel()

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 21 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

**8.11.3.2** GUIColorScalePanel::~GUIColorScalePanel() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 457 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

#### 8.11.4 Dokumentation der Elementfunktionen

8.11.4.1 void GUIColorScalePanel::fitBounds ( wxPoint & img\_dim, bool to\_scale )


Passt die Größe und Position der Skala an die Größe der Grafik an.

**Parameter** 

img_dim	Größe der Grafik.
to_scale	Größe statt der Position verändern.

Definiert in Zeile 296 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.2 void GUIColorScalePanel::getDisplayArea ( wxRect \* rect, float zoom )

Gibt die bei einem bestimmten Zoomfaktor eingenommene Fläche zurück.

Definiert in Zeile 261 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

8.11.4.3 int GUIColorScalePanel::getFontSize ( ) const

Rückgabe

Schriftgröße der Skala.

Definiert in Zeile 421 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.


8.11.4.4 wxlmage \* GUIColorScalePanel::getImage ( ) const

Rückgabe

Skala als Grafik.

Definiert in Zeile 453 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.5 GUIColorScalePanel::ScaleMode GUIColorScalePanel::getMode ( ) const

Rückgabe

Modus der Skala.

Definiert in Zeile 429 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

8.11.4.6 int GUIColorScalePanel::getStepWidth ( ) const

Gibt die Schrittweite der Skalenbeschriftung.

Definiert in Zeile 445 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.


8.11.4.7 const wxColour & GUIColorScalePanel::getTextColor ( ) const

Rückgabe

Schriftfarbe der Skala.

Definiert in Zeile 437 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.8 int GUIColorScalePanel::getX ( )

Rückgabe

horizontale Position auf der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 288 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

8.11.4.9 int GUIColorScalePanel::getY ( )

Rückgabe

vertikale Position auf der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 292 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

8.11.4.10 void GUIColorScalePanel::handleMouse ( wxMouseEvent & event, wxPoint & img\_coords, wxPoint & img\_dim, float zoom )

Behandelt die Mausaktionen und verändert ggf.

Größe oder Position des Skala.


**Parameter** 

event Das zu behandelnde Maus-event.

img_coords	Position der Grafik auf der Zeichenfläche.
img_dim	Größe der Grafik.
zoom	aktueller Vergrößerungsfaktor des Betrachtungsfensters.

Definiert in Zeile 360 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.11 bool GUIColorScalePanel::mouseOnDisplayArea ( wxPoint & img\_coords, float zoom, wxPoint & mouse\_pos )


Gibt zurück, ob sich die Maus über der Fläche der Skala befindet.

#### **Parameter**

img_coords	Position der Grafik auf der Zeichenfläche.
zoom	aktueller Vergrößerungsfaktor des Betrachtungsfensters.
mouse_pos	Position der Maus auf der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 269 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.12 void GUIColorScalePanel::paintTo ( wxDC & dc, float zoom, wxPoint & img\_coords )


Zeichnet die Temperaturskala mit einem bestimmten device context.

#### Parameter

dc	Der zum Zeichnen zu verwendende device context.
zoom	Faktor zum Skalieren der Skala.
img_coords	Position der Grafik auf der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 42 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.11.4.13 void GUIColorScalePanel::refresh ( int img\_width, int img\_height )


Zeichnet die Temperaturskala neu.

## Parameter


img_width	Breite des Bildes, für das die Skala gezeichnet wird.
img_height	Höhe des Bildes, für das die Skala gezeichnet wird.

Definiert in Zeile 85 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### 8.11.4.14 void GUIColorScalePanel::setFontSize (int fontSize)

Setzt die Schriftgröße der Skala.

Definiert in Zeile 425 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.11.4.15 void GUIColorScalePanel::setMode ( ScaleMode mode )

Setzt den Modus der Skala.

Definiert in Zeile 433 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




### 8.11.4.16 void GUIColorScalePanel::setStepWidth (int stepWidth)

Setzt die Schrittweite der Skalenbeschriftung.

Definiert in Zeile 449 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




8.11.4.17 void GUIColorScalePanel::setTextColor ( const wxColour & textColor )

Setzt die Schriftfarbe der Skala.

Definiert in Zeile 441 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.11.5 Dokumentation der Datenelemente

**8.11.5.1** int GUIColorScalePanel::current\_mx [private]

Zwischenspeicher für die Mausposition, zum behandeln von Mausinteraktionen.

Definiert in Zeile 170 der Datei GUIColorScalePanel.h.

**8.11.5.2** int GUIColorScalePanel::current\_my [private]

Zwischenspeicher für die Mausposition, zum behandeln von Mausinteraktionen.

Definiert in Zeile 175 der Datei GUIColorScalePanel.h.

**8.11.5.3** int GUIColorScalePanel::font\_size [private]

Die Schriftgröße.

Definiert in Zeile 150 der Datei GUIColorScalePanel.h.

**8.11.5.4 float GUIColorScalePanel::height** [private]

Höhe der Skala.

Definiert in Zeile 195 der Datei GUIColorScalePanel.h.

```
8.11.5.5 wxlmage* GUIColorScalePanel::image [private]
Bild, das die Skala ohne Steuerelemente enthält.
Definiert in Zeile 165 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.6 ScaleMode GUIColorScalePanel::mode [private]
Der Darstellungsmodus.
Definiert in Zeile 155 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.7 bool GUIColorScalePanel::prev_mouse_down [private]
zwischenspeicher für den Mausstatus.
Definiert in Zeile 210 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.8 bool GUIColorScalePanel::scaling [private]
Wird gerade in der Größe verändert.
Definiert in Zeile 200 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.9 int GUIColorScalePanel::step_width [private]
Schrittweite der Beschriftung.
Definiert in Zeile 145 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.10 wxColour GUIColorScalePanel::text_color [private]
Die Schriftfarbe.
Definiert in Zeile 160 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.11 bool GUIColorScalePanel::transforming [private]
Wird gerade transformiert (Größe oder Position).
Definiert in Zeile 205 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.12 float GUIColorScalePanel::width [private]
Breite der Skala.
Definiert in Zeile 190 der Datei GUIColorScalePanel.h.
8.11.5.13 float GUIColorScalePanel::x [private]
Position (X) der Skala.
```

Definiert in Zeile 180 der Datei GUIColorScalePanel.h.

**8.11.5.14 float GUIColorScalePanel::y** [private]

Position Y) der Skala.

Definiert in Zeile 185 der Datei GUIColorScalePanel.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.cpp

## 8.12 GUICutRenderWindow Klassenreferenz


Fenster zum erstellen zweidimensionaler Temperaturverteilungen.

#include <GUICutRenderWindow.h>

Klassendiagramm für GUICutRenderWindow:



Zusammengehörigkeiten von GUICutRenderWindow:



#### Öffentliche Methoden

GUICutRenderWindow (wxWindow \*parent, const wxChar \*title, int xpos, int ypos, int width, int height)

Der Konstuktor.

virtual ∼GUICutRenderWindow ()

Der Destruktor.

#### Geschützte Methoden

• DECLARE EVENT TABLE ()

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

#### **Private Methoden**

CutRender info \* getCutRenderProperties ()

Gibt die aktuell eingestellten Eigenschaften für die zweidimensionale Temperaturverteilung zurück, damit Sie später an den Renderer des 3D-Fensters zur Visualisierung übergeben werden können.

void renderCutBtClick (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Drücken des Buttons zur Berechnung der zweidimensionalen Temperaturverteilung.

• void OnResize (wxSizeEvent &event)

Behandelt Änderungen der Größe des Fensters.

void OnCutPropsChanged (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Ändern von Parametern zur Berechnung der 2D-Temperaturverteilung.

· void refreshVisualisation ()

Aktualisiert die Visualisierung der Schnittebene im Hauptfenster.

void OnExportImage (wxCommandEvent &event)

Fragt den Benutzer nach dem Pfad und Exporiert eine Grafik aus 2D-Temperaturverteilung und Temperaturskala.

void OnExportCSV (wxCommandEvent &event)

Fragt den Benutzer nach dem Pfad und Exporiert die 2D-Temperaturverteilung als .csv-Datei.

void OnSCutPropsChanged\_spin (wxSpinEvent &event)

Behandelt das Ändern von Parametern zur Berechnung der 2D-Temperaturverteilung.

void OnColorScaleChanged (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Ändern von Parametern zur darstellung der Temperaturskala.

void OnColorScaleChanged\_spin (wxSpinEvent &event)

Behandelt das Ändern von Parametern zur darstellung der Temperaturskala.

void OnCSColorBtClick (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Klicken auf den Button zur Wahl der Schriftfarbe auf der Skala.

void renderImage (wxImage \*image)

Berechnet die 2D-Temperaturverteilung als Grafik.

#### **Private Attribute**

wxScrolledWindow \* scroll\_pane

Scrollender Bereich, in den die anderen Komponenten außer der Zeichenfläche (canvas) eingebettet sind.

wxTextCtrl \* p1xedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p1yedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p1zedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p2xedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p2yedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p2zedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p3xedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p3yedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxTextCtrl \* p3zedit

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

wxSpinCtrl \* imgWidthEdit

Textfeld zur Eingabe der Breite des Bereichs, für den die 2D-Temperaturverteilung als Grafik berechnet wird.

wxSpinCtrl \* imgHeightEdit

Feld zur Eingabe der Höhe des Bereichs, für den die 2D-Temperaturverteilung als Grafik berechnet wird.

wxSpinCtrl \* threadcountedit

Feld zur Eingabe der zum Berechnen zu verwendenden Prozessorkerne.

wxTextCtrl \* mmperpixeledit

Feld zur Eingabe des Maßstabs in  $\frac{mm}{n_x}$ .

wxStaticText \* p1label

Beschriftung für den 1.

wxStaticText \* p2label

Beschriftung für den 2.

wxStaticText \* p3label

Beschriftung für den 3.

wxStaticText \* mmperpixellabel

Beschriftung für den Maßstab in  $\frac{mm}{px}$ .

wxStaticText \* trilabel

Beschriftung für das die Schnittebene definierende Dreieck.

wxStaticText \* optionslbl

Beschriftung für die die 2D-Temperaturverteilung betreffenden Parameter.

wxStaticText \* widthHeightlbl

Beschriftung für Breite und Höhe der Grafik.

wxStaticText \* threadcountIbl

Beschriftung für die Anzahl bei der Berechnung zu verwendender Prozessorkerne.

wxStaticText \* scalelbl

Beschriftung für die die Skala betreffenden Optionen.

wxStaticText \* scalemodelbl

Beschriftung für den Darstellungsmodus der Skala.

wxComboBox \* scalemodecb

Menübox zur Auswahl des Darstellungsmodus der Skala.

wxStaticText \* scalefontpropslbl

Beschriftung für die Schrifteigenschaften der Skala.

• wxSpinCtrl \* scalefontsizeedit

Feld zur Eingabe der Schriftgröße der Skala.

wxButton \* scalefontcolorbt

Button zur Auswahl der Schriftfarbe.

wxSpinCtrl \* scalestepedit

Feld zur Eingabe der Schrittweite der Skala.

wxButton \* calcbt

Button zum Starten der Berechnung der 2D-Temperaturverteilung.

wxButton \* export\_img\_bt

Button zum Export der Grafik.

wxButton \* export\_csv\_bt

Button zum Export der Temperaturverteilung als .csv-Datei.

• GUIRenderCutCanvas \* canvas

Die Zeichenfläche zur Darstellung der berechneten Grafik und der Skala.

wxlmage \* image

Die berechnete Temperaturverteilung als Grafik.

float \* value\_img

Die berechnete Temperaturverteilung als Temperaturwerte.

· int core count

Die Anzahl der zu bei der Berechnung zu verwendender Prozessorkerne.

#### 8.12.1 Ausführliche Beschreibung

Fenster zum erstellen zweidimensionaler Temperaturverteilungen.

Das Fenster ermöglicht es, eine zweidimensionale Temperaturverteilung auf einer Schnittebene durch das dreidimensionale Modell zu berechnen. Diese Schnittebene wird im 3D-Fenster des Hauptfensters visualisiert.

Definiert in Zeile 24 der Datei GUICutRenderWindow.h.

#### 8.12.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.12.2.1 GUICutRenderWindow::GUICutRenderWindow ( wxWindow \* parent, const wxChar \* title, int xpos, int ypos, int width, int height )

Der Konstuktor.

**Parameter** 

parent	Das Übergeordnete Fenster. Muss vom Typ GUIMainWindow sein.
title	Titel des Fensters.
xpos	horizontale Position des Fensters.
ypos	vertikale Position des Fensters.
width	Breite des Fensters.
height	Höhe des Fenster


Definiert in Zeile 35 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

**8.12.2.2 GUICutRenderWindow::**~GUICutRenderWindow( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 601 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



#### 8.12.3 Dokumentation der Elementfunktionen

**8.12.3.1 GUICutRenderWindow::DECLARE\_EVENT\_TABLE()** [protected]


Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

**8.12.3.2 CutRender\_info** \* GUICutRenderWindow::getCutRenderProperties( ) [private]

Gibt die aktuell eingestellten Eigenschaften für die zweidimensionale Temperaturverteilung zurück, damit Sie später an den Renderer des 3D-Fensters zur Visualisierung übergeben werden können.

Definiert in Zeile 546 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




8.12.3.3 void GUICutRenderWindow::OnColorScaleChanged ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Ändern von Parametern zur darstellung der Temperaturskala.

Definiert in Zeile 585 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



**8.12.3.4** void GUICutRenderWindow::OnColorScaleChanged\_spin ( wxSpinEvent & event ) [private]

Behandelt das Ändern von Parametern zur darstellung der Temperaturskala. Definiert in Zeile 567 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




8.12.3.5 void GUICutRenderWindow::OnCSColorBtClick ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Klicken auf den Button zur Wahl der Schriftfarbe auf der Skala.

Definiert in Zeile 572 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.12.3.6** void GUICutRenderWindow::OnCutPropsChanged ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Ändern von Parametern zur Berechnung der 2D-Temperaturverteilung. Definiert in Zeile 427 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.12.3.7 void GUICutRenderWindow::OnExportCSV ( wxCommandEvent & event )** [private]

Fragt den Benutzer nach dem Pfad und Exporiert die 2D-Temperaturverteilung als .csv-Datei.

Definiert in Zeile 486 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.12.3.8** void GUICutRenderWindow::OnExportImage ( wxCommandEvent & event ) [private]

Fragt den Benutzer nach dem Pfad und Exporiert eine Grafik aus 2D-Temperaturverteilung und Temperaturskala. Definiert in Zeile 504 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.12.3.9** void GUICutRenderWindow::OnResize ( wxSizeEvent & event ) [private]

Behandelt Änderungen der Größe des Fensters.

Definiert in Zeile 442 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.12.3.10** void GUICutRenderWindow::OnSCutPropsChanged\_spin ( wxSpinEvent & event ) [private]

Behandelt das Ändern von Parametern zur Berechnung der 2D-Temperaturverteilung. Definiert in Zeile 431 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




### **8.12.3.11 void GUICutRenderWindow::refreshVisualisation()** [private]


Aktualisiert die Visualisierung der Schnittebene im Hauptfenster.

Definiert in Zeile 435 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



**8.12.3.12** void GUICutRenderWindow::renderCutBtClick( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Drücken des Buttons zur Berechnung der zweidimensionalen Temperaturverteilung. Definiert in Zeile 595 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.12.3.13 void GUICutRenderWindow::renderImage ( wxImage \* image )** [private]


Berechnet die 2D-Temperaturverteilung als Grafik.

Definiert in Zeile 264 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.12.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.12.4.1** wxButton\* GUICutRenderWindow::calcbt [private]

Button zum Starten der Berechnung der 2D-Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 256 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.2 GUIRenderCutCanvas**\* **GUICutRenderWindow::canvas** [private]

Die Zeichenfläche zur Darstellung der berechneten Grafik und der Skala.

Definiert in Zeile 271 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.3** int GUICutRenderWindow::core\_count [private]

Die Anzahl der zu bei der Berechnung zu verwendender Prozessorkerne.

Definiert in Zeile 286 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.4** wxButton\* GUICutRenderWindow::export\_csv\_bt [private]

Button zum Export der Temperaturverteilung als .csv-Datei.

Definiert in Zeile 266 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.5** wxButton\* GUICutRenderWindow::export\_img\_bt [private]

Button zum Export der Grafik.

Definiert in Zeile 261 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.6** wxlmage\* GUICutRenderWindow::image [private]

Die berechnete Temperaturverteilung als Grafik.

Definiert in Zeile 276 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.7** wxSpinCtrl\* GUICutRenderWindow::imgHeightEdit [private]

Feld zur Eingabe der Höhe des Bereichs, für den die 2D-Temperaturverteilung als Grafik berechnet wird.

Definiert in Zeile 166 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.8** wxSpinCtrl\* GUICutRenderWindow::imgWidthEdit [private]

Textfeld zur Eingabe der Breite des Bereichs, für den die 2D-Temperaturverteilung als Grafik berechnet wird.

Definiert in Zeile 161 der Datei GUICutRenderWindow.h.

 $\textbf{8.12.4.9} \quad \textbf{wxTextCtrl}* \textbf{GUICutRenderWindow::mmperpixeledit} \quad [\texttt{private}]$ 

Feld zur Eingabe des Maßstabs in  $\frac{mm}{nr}$ .

Definiert in Zeile 176 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.10** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::mmperpixellabel [private]

Beschriftung für den Maßstab in  $\frac{mm}{px}$ .

Definiert in Zeile 196 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.11** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::optionslbl [private]

Beschriftung für die die 2D-Temperaturverteilung betreffenden Parameter.

Definiert in Zeile 206 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.12** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::p1label [private]

Beschriftung für den 1.

die Schnittebene definierenden Punkt.

Definiert in Zeile 181 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.13** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p1xedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 116 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.14** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p1yedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 121 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.15** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p1zedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 126 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.16** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::p2label [private]

Beschriftung für den 2.

die Schnittebene definierenden Punkt.

Definiert in Zeile 186 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.17** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p2xedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 131 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.18** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p2yedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 136 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.19** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p2zedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 141 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.20** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::p3label [private]

Beschriftung für den 3.

die Schnittebene definierenden Punkt.

Definiert in Zeile 191 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.21** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p3xedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 146 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.22** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p3yedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 151 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.23** wxTextCtrl\* GUICutRenderWindow::p3zedit [private]

Textfeld zur Eingabe der Position des Dreiecks, dass die Schnittebene definiert.

Definiert in Zeile 156 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.24** wxButton\* GUICutRenderWindow::scalefontcolorbt [private]

Button zur Auswahl der Schriftfarbe.

Definiert in Zeile 246 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.25** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::scalefontpropslbl [private]

Beschriftung für die Schrifteigenschaften der Skala.

Definiert in Zeile 236 der Datei GUICutRenderWindow.h.

 $\textbf{8.12.4.26} \quad \textbf{wxSpinCtrl* GUICutRenderWindow::scalefontsizeed it} \quad \texttt{[private]}$ 

Feld zur Eingabe der Schriftgröße der Skala.

Definiert in Zeile 241 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.27** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::scalelbl [private]

Beschriftung für die die Skala betreffenden Optionen.

Definiert in Zeile 221 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.28** wxComboBox\* GUICutRenderWindow::scalemodecb [private]

Menübox zur Auswahl des Darstellungsmodus der Skala.

Definiert in Zeile 231 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.29** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::scalemodelbl [private]

Beschriftung für den Darstellungsmodus der Skala.

Definiert in Zeile 226 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.30** wxSpinCtrl\* GUICutRenderWindow::scalestepedit [private]

Feld zur Eingabe der Schrittweite der Skala.

Definiert in Zeile 251 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.31** wxScrolledWindow\* GUICutRenderWindow::scroll\_pane [private]

Scrollender Bereich, in den die anderen Komponenten außer der Zeichenfläche (canvas) eingebettet sind.

Definiert in Zeile 111 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.32** wxSpinCtrl\* GUICutRenderWindow::threadcountedit [private]

Feld zur Eingabe der zum Berechnen zu verwendenden Prozessorkerne.

Definiert in Zeile 171 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.33** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::threadcountlbl [private]

Beschriftung für die Anzahl bei der Berechnung zu verwendender Prozessorkerne.

Definiert in Zeile 216 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.34** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::trilabel [private]

Beschriftung für das die Schnittebene definierende Dreieck.

Definiert in Zeile 201 der Datei GUICutRenderWindow.h.

 $\textbf{8.12.4.35} \quad \textbf{float* GUICutRenderWindow::value\_img} \quad \texttt{[private]}$ 

Die berechnete Temperaturverteilung als Temperaturwerte.

Definiert in Zeile 281 der Datei GUICutRenderWindow.h.

**8.12.4.36** wxStaticText\* GUICutRenderWindow::widthHeightlbl [private]

Beschriftung für Breite und Höhe der Grafik.

Definiert in Zeile 211 der Datei GUICutRenderWindow.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.cpp

# 8.13 GUIGLCanvas Klassenreferenz


Zeichenfläche für das 3D-Fenster.

#include <GUIGLCanvas.h>

Klassendiagramm für GUIGLCanvas:



# Zusammengehörigkeiten von GUIGLCanvas:



## Öffentliche Methoden

- GUIGLCanvas (wxFrame \*parent)
  - Der Konstruktor.
- void setRenderObject (ObjectData \*obj)
  - Setzt das darzustellende Objekt.
- Renderer \* getRenderer ()
  - Gibt den Renderer der Zeichenfläche zurück.
- void refresh ()

Zeichnet den Inhalt des 3D-Fensters neu und aktualisiert den Renderer, z.B.

virtual ∼GUIGLCanvas ()

Der Destruktor.

#### **Private Methoden**

• void OnPaint (wxPaintEvent &event)

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

void OnMouseWheel (wxMouseEvent &event)

Behandelt Mausradbewegungen (zoomen).

void OnMouseMove (wxMouseEvent &event)

Behandelt Mausbewegungen (verschieben und drehen der Ansicht).

void OnResize (wxSizeEvent &event)

Behandelt Größenänderungen der Zeichenfläche.

#### **Private Attribute**

· Renderer renderer

Der verwendete Renderer.

· bool is initialized

Initialisiertungsstatus des Objekts.

· bool do\_refresh

Statusvariable, gibt an ob beim Zeichnen auch der Renderer aktualisiert wird.

· int prev\_mouse\_x

Zwischenspeicher für die vorherige Mausposition (X).

int prev\_mouse\_y

Zwischenspeicher für die vorherige Mausposition (Y).

#### 8.13.1 Ausführliche Beschreibung

Zeichenfläche für das 3D-Fenster.

Klasse zum Verwalten der im 3D-Fenster angezeigten Inhalte. Auch zuständig für Drehen, Verschieben und Zoomen der Ansicht.

Definiert in Zeile 22 der Datei GUIGLCanvas.h.

# 8.13.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.13.2.1 GUIGLCanvas::GUIGLCanvas ( wxFrame * parent )
```

Der Konstruktor.

**Parameter** 

parent Das Fenster, auf dem sich die Zeichenfläche befindet.
--

Definiert in Zeile 22 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

```
8.13.2.2 GUIGLCanvas::~GUIGLCanvas( ) [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 150 der Datei GUIGLCanvas.cpp.


### 8.13.3 Dokumentation der Elementfunktionen

### 8.13.3.1 Renderer \* GUIGLCanvas::getRenderer ( )

Gibt den Renderer der Zeichenfläche zurück.

Definiert in Zeile 101 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## **8.13.3.2 void GUIGLCanvas::OnMouseMove ( wxMouseEvent & event )** [private]

Behandelt Mausbewegungen (verschieben und drehen der Ansicht).

Definiert in Zeile 105 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.13.3.3** void GUIGLCanvas::OnMouseWheel ( wxMouseEvent & event ) [private]

Behandelt Mausradbewegungen (zoomen).

Definiert in Zeile 43 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




8.13.3.4 void GUIGLCanvas::OnPaint ( wxPaintEvent & event ) [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Behandelt das Zeichenevent und zeichnet die Inhalte des 3D-Fensters.

Definiert in Zeile 56 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.13.3.5 void GUIGLCanvas::OnResize ( wxSizeEvent & event )** [private]

Behandelt Größenänderungen der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 34 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

8.13.3.6 void GUIGLCanvas::refresh ( )

Zeichnet den Inhalt des 3D-Fensters neu und aktualisiert den Renderer, z.B.

bei geänderter Fenstergröße oder geänderten Eigenschaften des angezeigten Objekts.

Definiert in Zeile 95 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.13.3.7 void GUIGLCanvas::setRenderObject ( ObjectData \* obj )

Setzt das darzustellende Objekt.

Definiert in Zeile 83 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



# 8.13.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.13.4.1** bool GUIGLCanvas::do\_refresh [private]

Statusvariable, gibt an ob beim Zeichnen auch der Renderer aktualisiert wird.

Dies tritt beispielsweise bei Größenänderungen oder Änderungen am Objekt ein, da die Daten teilweise neu an den Renderer übermittelt werden müssen.

Definiert in Zeile 91 der Datei GUIGLCanvas.h.

**8.13.4.2** bool GUIGLCanvas::is\_initialized [private]

Initialisiertungsstatus des Objekts.

Definiert in Zeile 84 der Datei GUIGLCanvas.h.

**8.13.4.3** int GUIGLCanvas::prev\_mouse\_x [private]

Zwischenspeicher für die vorherige Mausposition (X).

Definiert in Zeile 96 der Datei GUIGLCanvas.h.

**8.13.4.4 int GUIGLCanvas::prev\_mouse\_y** [private]

Zwischenspeicher für die vorherige Mausposition (Y).

Definiert in Zeile 101 der Datei GUIGLCanvas.h.

**8.13.4.5 Renderer GUIGLCanvas::renderer** [private]

Der verwendete Renderer.

Definiert in Zeile 79 der Datei GUIGLCanvas.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.cpp

# 8.14 GUIMainWindow Klassenreferenz


Hauptfenster mit Hauptmenü und Zugriff auf die einzelnen Programmfunktionen.

#include <GUIMainWindow.h>

Klassendiagramm für GUIMainWindow:



Zusammengehörigkeiten von GUIMainWindow:



## Öffentliche Methoden

- GUIMainWindow (const wxChar \*title, int xpos, int ypos, int width, int height)
  - Der Konstruktor.
- void setAnalyzeWindowStatus (bool isValid)
  - Setzt den Status des Übersichstfensters über die Analysedaten.
- void setCutRenderWindowStatus (bool isValid)
  - Setzt den Status des Übersichstfensters über die Analysedaten.
- GUIGLCanvas \* getGLCanvas ()

Gibt die Zeichenfläche des 3D-Fensters zurück.

virtual ∼GUIMainWindow ()

Der Destruktor.

### Geschützte Attribute

string configpaths [NUMBEROFPATHS]

Suchpfade für die Anwendungsdaten.

## Statische, geschützte Attribute

static const int NUMBEROFPATHS = 2

Anzahl der Suchpfade für die Anwendungsdaten (z.B.

### **Private Methoden**

void OnMenuImportObj (wxCommandEvent &event)

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

void OnMenuImportSD (wxCommandEvent &event)

Öffnet den Dialog zum Importieren einfacher Sensordaten.

void OnMenuImportTSD (wxCommandEvent &event)

Öffnet den Dialog zum Importieren zeitbezogener Sensordaten.

void OnMenuFileQuit (wxCommandEvent &event)

Beendet das Programm.

void OnMenuHelpAbout (wxCommandEvent &event)

Öffnet ein Fenster mit Informationen über das Programm.

void OnMenuOpenManual (wxCommandEvent &event)

Öffnet das Handbuch mit dem PDF-Viewer des Systems.

void OnRecalcBtClick (wxCommandEvent &event)

Berechnet die 3D-Temperaturverteilung neu.

void OnResize (wxSizeEvent &event)
 Behandelt Größenänderungen des Fensters.

void OnMaterialSelect (wxCommandEvent &event)

Aktualisiert die Oberfläche nach dem Auswählen eines anderen Materials im Objekteigenschaften-Fenster.

void OnAnalyze (wxCommandEvent &event)

Öffnet das Analysedaten-Übersichtsfenster.

void OnImmediateUpdatePropChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Objekteigenschaften,bei denen ein sofortiges Update der Oberfläche möglich ist, durch den Nutzer.

void OnGeneralPropChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Objekteigenschaften durch den Nutzer.

void OnViewPropChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Visualisierungsoptionen durch den Nutzer.

void OnViewPropSpinChange (wxSpinEvent &event)

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Visualisierungsoptionen durch den Nutzer.

void OnSensorDataChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Auswählen eines anderen Sensordatensatzes.

void OnSDTimelineChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt Änderungen an der Sensordaten-Zeitleiste (bei zeitbezogenen Datensätzen).

void OnSDTLMarkerClear (wxCommandEvent &event)

Löscht alle Markierungen auf der Sensordaten-Zeitleiste (bei zeitbezogenen Datensätzen).

void OnSDTLNextMarker (wxCommandEvent &event)

Setzen des auf der Sensordaten-Zeitleiste ausgewählten Zeitpunktes auf den nächsten markierten Zeitpunkt.

void OnSDTLPrevMarker (wxCommandEvent &event)

Setzen des auf der Sensordaten-Zeitleiste ausgewählten Zeitpunktes auf den vorherigen markierten Zeitpunkt.

void OnAnalyzeMarkerChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das Markieren eines Zeitpunktes auf der Sensordaten-Zeitleiste.

void OnActiveObjectChangePopup (wxCommandEvent &event)

Setzt das aktive Objetk nach dem Auswählen im Popup-Menü.

void OnActiveObjectChange (wxCommandEvent &event)

Öffnet das Popup-Menü zum auswählen des aktiven Objekts.

void OnActiveObjectDelete (wxCommandEvent &event)

Löscht das aktive Objekt, sofern es nicht das einzige geladene Objekt ist.

void OnAnalyzePoint (wxCommandEvent &event)

Öffnet das Fenster zur Analyse eines Punktes (GUIAnalyzePointWindow).

void OnRenderCut (wxCommandEvent &event)

Öffnet das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung.

void addObject (ObjectData \*obj)

Registriert ein neues (Versuchs-) Objekt im Programm.

· void setActiveObject (int index)

Setzt das aktive Objekt.

void OnExportViewportImage (wxCommandEvent &event)

Öffnet ein Fenster zum Exportieren der Ansicht des 3D-Fensters.

void OnExportVTK (wxCommandEvent &event)

Öffnet ein Fenster zum Exportieren der Temperaturverteilung und des Objekts im VTK-Format.

void OnFindMaxTSD (wxCommandEvent &event)

Sucht den Zeitpunkt zwischen zwei markierten Stellen auf der Sensordaten-Zeitleiste, für den der Wäremeenergiegehalt maximal wird.

void OnAutoUpdateChange (wxCommandEvent &event)

Behandelt das aktivieren/deaktivieren der Option zum automatischen neuberechnen der Temperaturverteilung eines Objekts, sobald Änderungen an dessen Eigenschaften vorgenommen werden.

void assignCurrentObjectProps ()

Überträgt die in der GUI eingetragenen Objekteigenschaften in das aktive Objekt.

void updateObjectPropGUI ()

Überträgt die Eigenschaften des aktiven Objekts in die GUI.

void assignViewProps ()

Speichert die Visualisierungsoptionen aus der GUI.

• void updateViewPropGUI ()

Lädt die Visualisierungsoptionen in die GUI.

# **Private Attribute**

GUIGLCanvas \* gl\_context

Die Zeichenfläche für das 3D-Fenster.

wxToolBar \* toolbar

Die Tollbarkomponente.

wxMenuBar \* mwMenuBar

Die Hauptmenükomponente.

• wxMenu \* mwFileMenu

Das "Datei"-Untermenü.

• wxMenu \* mwHelpMenu

Das "Hilfe"-Untermenü.

• wxMenu \* mwImportMenu

Das "Import"-Untermenü.

• wxMenu \* mwExportMenu

Das "Export"-Untermenü.

• wxMenu \* mwAnalyzeMenu

Das "Analysieren"-Untermenü.

wxMenu \* mwEditMenu

Das "Bearbeiten"-Untermenü

PropertiesBox \* propbox

Die Unterkomponente, die die Objekteigenschaften-Oberfläche enthält.

ViewpropBox \* viewbox

Die Unterkomponente, die die Visualisierungsoptionen-Oberfläche enthält.

• GUIAnalyzeOutputWindow \* analyzerframe

Das Analysedaten-Übersichtsfenster.

GUICutRenderWindow \* rendercutwindow

Das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung.

wxScrolledWindow \* prop scroll win

Scrollender Bereich, in den die Objekteigenschaften-Oberfläche eingebettet ist.

wxScrolledWindow \* view\_scroll\_win

Scrollender Bereich, in den die Visualisierungsoptionen-Oberfläche eingebettet ist.

· bool updating

Die Oberfläche wird gerade vom Programm verändert.

· bool analyze\_window\_valid

Das Analysedaten-Übersichtsfenster ist gerade geöffnet.

· bool render cut window valid

Das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung ist gerade geöffnet.

· string data\_directory

Der Pfad zum Verzeichnis, das die von der Anwendung verwendeten Daten (z.B.

## 8.14.1 Ausführliche Beschreibung

Hauptfenster mit Hauptmenü und Zugriff auf die einzelnen Programmfunktionen.

Das Hauptfenster bietet über das Hauptmenü und die Oberfläche Zugriff auf die Funktionen des Programms. Dazu kann das aktuelle Objekt gewählt werden, welches dann im eingebetteten 3D-Fenster angezeigt wird. Eigenschaften der Visualisierung und des Objekts können ebenfalls über die Oberfläche des Hauptfensters festgelegt werden.

Definiert in Zeile 28 der Datei GUIMainWindow.h.

## 8.14.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.14.2.1 GUIMainWindow::GUIMainWindow ( const wxChar \* title, int xpos, int ypos, int width, int height )

Der Konstruktor.

Parameter

title Der Titel des Programmfensters.

X	pos	horizontale Position des Fensters.
У	pos	vertikale Position des Fensters.
W	ridth	Breite des Fensters.
he	ight	Höhe des Fensters.

Erstellen und initialisieren der Fensterkomponenten

Definiert in Zeile 75 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.2.2** GUIMainWindow::~GUIMainWindow() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 984 der Datei GUIMainWindow.cpp.

### 8.14.3 Dokumentation der Elementfunktionen

**8.14.3.1 void GUIMainWindow::addObject(ObjectData**\***obj**) [private]

Registriert ein neues (Versuchs-) Objekt im Programm.

Parameter

obj	Das zu registrierende Objekt.


Definiert in Zeile 290 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.2 void GUIMainWindow::assignCurrentObjectProps()** [private]

Überträgt die in der GUI eingetragenen Objekteigenschaften in das aktive Objekt.

Definiert in Zeile 482 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.3 void GUIMainWindow::assignViewProps()** [private]

Speichert die Visualisierungsoptionen aus der GUI.


Definiert in Zeile 688 der Datei GUIMainWindow.cpp.

### 8.14.3.4 GUIGLCanvas \* GUIMainWindow::getGLCanvas ( )

Gibt die Zeichenfläche des 3D-Fensters zurück.

Definiert in Zeile 286 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




**8.14.3.5** void GUIMainWindow::OnActiveObjectChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet das Popup-Menü zum auswählen des aktiven Objekts.

Definiert in Zeile 936 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.14.3.6** void GUIMainWindow::OnActiveObjectChangePopup ( wxCommandEvent & event ) [private]

Setzt das aktive Objetk nach dem Auswählen im Popup-Menü.

Definiert in Zeile 929 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.14.3.7 void GUIMainWindow::OnActiveObjectDelete ( wxCommandEvent & event ) [private]

Löscht das aktive Objekt, sofern es nicht das einzige geladene Objekt ist.

Definiert in Zeile 308 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.8** void GUIMainWindow::OnAnalyze ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet das Analysedaten-Übersichtsfenster.

Definiert in Zeile 615 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.9** void GUIMainWindow::OnAnalyzeMarkerChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Markieren eines Zeitpunktes auf der Sensordaten-Zeitleiste.

Definiert in Zeile 380 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.10** void GUIMainWindow::OnAnalyzePoint ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet das Fenster zur Analyse eines Punktes (GUIAnalyzePointWindow).

Definiert in Zeile 631 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.11 void GUIMainWindow::OnAutoUpdateChange( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das aktivieren/deaktivieren der Option zum automatischen neuberechnen der Temperaturverteilung eines Objekts, sobald Änderungen an dessen Eigenschaften vorgenommen werden.

Definiert in Zeile 476 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.12** void GUIMainWindow::OnExportViewportImage ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet ein Fenster zum Exportieren der Ansicht des 3D-Fensters.


Definiert in Zeile 875 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.13** void GUIMainWindow::OnExportVTK( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet ein Fenster zum Exportieren der Temperaturverteilung und des Objekts im VTK-Format.

Definiert in Zeile 904 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.14.3.14 void GUIMainWindow::OnFindMaxTSD( wxCommandEvent & event )** [private]

Sucht den Zeitpunkt zwischen zwei markierten Stellen auf der Sensordaten-Zeitleiste, für den der Wäremeenergiegehalt maximal wird.

Dabei wird der Bereich zwischen den beiden markierten Stellen ausgewählt, zwischen denen sich der aktuell ausgewählte Zeitpunkt befindet.

Definiert in Zeile 390 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.15** void GUIMainWindow::OnGeneralPropChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Objekteigenschaften durch den Nutzer. Definiert in Zeile 674 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.16** void GUIMainWindow::OnImmediateUpdatePropChange( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Objekteigenschaften,bei denen ein sofortiges Update der Oberfläche möglich ist, durch den Nutzer.

Definiert in Zeile 662 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.17 void GUIMainWindow::OnMaterialSelect ( wxCommandEvent & event ) [private]

Aktualisiert die Oberfläche nach dem Auswählen eines anderen Materials im Objekteigenschaften-Fenster.

Definiert in Zeile 582 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.18 void GUIMainWindow::OnMenuFileQuit ( wxCommandEvent & event ) [private]

Beendet das Programm.

Definiert in Zeile 960 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.19** void GUIMainWindow::OnMenuHelpAbout ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet ein Fenster mit Informationen über das Programm.

Definiert in Zeile 980 der Datei GUIMainWindow.cpp.


**8.14.3.20** void GUIMainWindow::OnMenuImportObj ( wxCommandEvent & event ) [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Öffnet den Dialog zum Importieren eines Objekts.

Definiert in Zeile 781 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.21** void GUIMainWindow::OnMenuImportSD ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet den Dialog zum Importieren einfacher Sensordaten.

Definiert in Zeile 833 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.22** void GUIMainWindow::OnMenuImportTSD( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet den Dialog zum Importieren zeitbezogener Sensordaten.

Definiert in Zeile 854 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.23** void GUIMainWindow::OnMenuOpenManual ( wxCommandEvent & event ) [private]

Öffnet das Handbuch mit dem PDF-Viewer des Systems.


Definiert in Zeile 965 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.24** void GUIMainWindow::OnRecalcBtClick( wxCommandEvent & event ) [private]

Berechnet die 3D-Temperaturverteilung neu.

Definiert in Zeile 592 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.25 void GUIMainWindow::OnRenderCut ( wxCommandEvent &** *event* **)** [private]

Öffnet das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung. Definiert in Zeile 644 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.26 void GUIMainWindow::OnResize ( wxSizeEvent &** *event* **)** [private]

Behandelt Größenänderungen des Fensters.

Definiert in Zeile 323 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.27** void GUIMainWindow::OnSDTimelineChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt Änderungen an der Sensordaten-Zeitleiste (bei zeitbezogenen Datensätzen).

Definiert in Zeile 348 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.28** void GUIMainWindow::OnSDTLMarkerClear ( wxCommandEvent & event ) [private]

Löscht alle Markierungen auf der Sensordaten-Zeitleiste (bei zeitbezogenen Datensätzen).

Definiert in Zeile 370 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.29** void GUIMainWindow::OnSDTLNextMarker( wxCommandEvent & event ) [private]

Setzen des auf der Sensordaten-Zeitleiste ausgewählten Zeitpunktes auf den nächsten markierten Zeitpunkt.

Definiert in Zeile 420 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.30 void GUIMainWindow::OnSDTLPrevMarker( wxCommandEvent & event ) [private]

Setzen des auf der Sensordaten-Zeitleiste ausgewählten Zeitpunktes auf den vorherigen markierten Zeitpunkt.

Definiert in Zeile 440 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.31 void GUIMainWindow::OnSensorDataChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Auswählen eines anderen Sensordatensatzes.

Definiert in Zeile 360 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.32** void GUIMainWindow::OnViewPropChange ( wxCommandEvent & event ) [private]

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Visualisierungsoptionen durch den Nutzer.

Definiert in Zeile 767 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.33** void GUIMainWindow::OnViewPropSpinChange ( wxSpinEvent & event ) [private]

Behandelt das Aktualisieren der Oberfläche nach einer Änderung an Visualisierungsoptionen durch den Nutzer.

Definiert in Zeile 774 der Datei GUIMainWindow.cpp.

**8.14.3.34 void GUIMainWindow::setActiveObject(int** *index*) [private]

Setzt das aktive Objekt.

**Parameter** 

index Index des als aktives Objekt zu verwendeten Objekts.

Definiert in Zeile 297 der Datei GUIMainWindow.cpp.

8.14.3.35 void GUIMainWindow::setAnalyzeWindowStatus ( bool isValid )


Setzt den Status des Übersichstfensters über die Analysedaten.

### **Parameter**

is Valid Ob das Fenster ein gültiges Objekt oder ob der Speicher bereits freigegeben ist.

Definiert in Zeile 278 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.14.3.36 void GUIMainWindow::setCutRenderWindowStatus ( bool isValid )


Setzt den Status des Übersichstfensters über die Analysedaten.

### Parameter

isValid Ob das Fenster ein gültiges Objekt oder ob der Speicher bereits freigegeben ist.

Definiert in Zeile 282 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




 $\textbf{8.14.3.37} \quad \textbf{void GUIMainWindow::updateObjectPropGUI( )} \quad [\texttt{private}]$ 

Überträgt die Eigenschaften des aktiven Objekts in die GUI.

Definiert in Zeile 514 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.14.3.38** void GUIMainWindow::updateViewPropGUI() [private]

Lädt die Visualisierungsoptionen in die GUI.

Definiert in Zeile 725 der Datei GUIMainWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



# 8.14.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.14.4.1** bool GUIMainWindow::analyze\_window\_valid [private]

Das Analysedaten-Übersichtsfenster ist gerade geöffnet.

Definiert in Zeile 348 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.2 GUIAnalyzeOutputWindow* GUIMainWindow::analyzerframe [private]
```

Das Analysedaten-Übersichtsfenster.

Der Zeiger ist ungültig, wenn das Analysedaten-Übersichtsfenster nicht geöffnet ist. (siehe analyze\_window\_valid) Definiert in Zeile 322 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.3 string GUIMainWindow::configpaths[NUMBEROFPATHS] [protected]
```

### Initialisierung:

```
{
    "/usr/local/share/simpleanalyzer/",
    "/usr/share/simpleanalyzer/",
}
```

Suchpfade für die Anwendungsdaten.

Das Verzeichnis der ausführbaren Datei wird immer und zuerst geprüft.

Definiert in Zeile 72 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.4 string GUIMainWindow::data_directory [private]
```

Der Pfad zum Verzeichnis, das die von der Anwendung verwendeten Daten (z.B.

Icons) enthält. Wird im Konstruktor bestimmt.

Definiert in Zeile 358 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.5 GUIGLCanvas* GUIMainWindow::gl_context [private]
```

Die Zeichenfläche für das 3D-Fenster.

Definiert in Zeile 266 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.6 wxMenu* GUIMainWindow::mwAnalyzeMenu [private]
```

Das "Analysieren"-Untermenü.

Definiert in Zeile 301 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.7 wxMenu* GUIMainWindow::mwEditMenu [private]
```

Das "Bearbeiten"-Untermenü

Definiert in Zeile 306 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.8 wxMenu* GUIMainWindow::mwExportMenu [private]
```

Das "Export"-Untermenü.

Definiert in Zeile 296 der Datei GUIMainWindow.h.

```
8.14.4.9 wxMenu* GUIMainWindow::mwFileMenu [private]
```

Das "Datei"-Untermenü.

Definiert in Zeile 281 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.10** wxMenu\* GUIMainWindow::mwHelpMenu [private]

Das "Hilfe"-Untermenü.

Definiert in Zeile 286 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.11** wxMenu\* GUIMainWindow::mwlmportMenu [private]

Das "Import"-Untermenü.

Definiert in Zeile 291 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.12** wxMenuBar\* GUIMainWindow::mwMenuBar [private]

Die Hauptmenükomponente.

Definiert in Zeile 276 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.13 const int GUIMainWindow::NUMBEROFPATHS = 2** [static], [protected]

Anzahl der Suchpfade für die Anwendungsdaten (z.B.

Icons).

Definiert in Zeile 65 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.14** wxScrolledWindow\* GUIMainWindow::prop\_scroll\_win [private]

Scrollender Bereich, in den die Objekteigenschaften-Oberfläche eingebettet ist.

Definiert in Zeile 333 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.15 PropertiesBox**\* **GUIMainWindow::propbox** [private]

Die Unterkomponente, die die Objekteigenschaften-Oberfläche enthält.

Definiert in Zeile 311 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.16** bool GUIMainWindow::render\_cut\_window\_valid [private]

Das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung ist gerade geöffnet.

Definiert in Zeile 353 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.17 GUICutRenderWindow**\* **GUIMainWindow**::rendercutwindow [private]

Das Fenster zur Berechnung einer zweidimensionalen Temperaturverteilung.

Der Zeiger ist ungültig, wenn das 2D-Fenster nicht geöffnet ist. (siehe render\_cut\_window\_valid)

Definiert in Zeile 328 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.18** wxToolBar\* GUIMainWindow::toolbar [private]

Die Tollbarkomponente.

Definiert in Zeile 271 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.19** bool GUIMainWindow::updating [private]

Die Oberfläche wird gerade vom Programm verändert.

Signalisiert, dass die Eingabe nicht durch den Nutzer erfolgt ist.

Definiert in Zeile 343 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.20** wxScrolledWindow\* GUIMainWindow::view\_scroll\_win [private]

Scrollender Bereich, in den die Visualisierungsoptionen-Oberfläche eingebettet ist.

Definiert in Zeile 338 der Datei GUIMainWindow.h.

**8.14.4.21 ViewpropBox**\* **GUIMainWindow::viewbox** [private]

Die Unterkomponente, die die Visualisierungsoptionen-Oberfläche enthält.

Definiert in Zeile 316 der Datei GUIMainWindow.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.cpp

# 8.15 GUIRenderCutCanvas Klassenreferenz


Zeichenfläche für die 2D-Temperaturverteilung.

#include <GUIRenderCutCanvas.h>

Klassendiagramm für GUIRenderCutCanvas:



Zusammengehörigkeiten von GUIRenderCutCanvas:



## Öffentliche Methoden

• GUIRenderCutCanvas (wxWindow \*parent)

Der Konstruktor.

void setImage (wxImage \*img)

Setzt die aktuell angezeigte Grafik.

void setValueImg (float \*img)

Setzt die zum anzeigen von werten verwendete Temperaturverteilung.

GUIColorScalePanel \* getScalePanel ()

Gibt das Temperaturskala-Objekt zurück.

virtual ∼GUIRenderCutCanvas ()

Der Destruktor.

### **Private Methoden**

void onCanvasPaint (wxPaintEvent &event)

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

void OnMouseWheel (wxMouseEvent &event)

Behandelt das Zoomen in der Grafik.

void OnMouseMove (wxMouseEvent &event)

Behandelt das verschieben der Ansicht und speichert die Mauszeigerposition zur Ermittlung des Wertes an dieser Stelle in onCanvasPaint().

· void OnResize (wxSizeEvent &event)

Behandelt Größenänderungen der Zeichenfläche.

• void OnMouseDown (wxMouseEvent &event)

Behandelt klicken mit der Maus, deren Status zum verschieben der Ansicht benötigt wird.

## **Private Attribute**

• float zoom

Der aktuelle Zoomfaktor für die Zeichenfläche.

· float deltaX

horizontale Verschiebung der Ansicht.

float deltaY

vertikale Verschiebung der Ansicht.

· int current mx

Zwischenspeicher für die horizontale Mausposition.

· int current my

Zwischenspeicher für die vertikale Mausposition.

bool mouse\_to\_scalepanel

Müssen die Mausaktionen zur Skala weitergeleitet werden? (Wird diese gerade Transformiert?)

wxlmage \* image

Die aktuelle dargestellte Temperaturverteilung als Grafik.

float \* value\_img

Die aktuelle dargestellte Temperaturverteilung.

• GUIColorScalePanel \* scalepanel

Die Temperaturskala.

# 8.15.1 Ausführliche Beschreibung

Zeichenfläche für die 2D-Temperaturverteilung.

Zeichenfläche für das Fenster zur Berechnung einer 2D-Temperaturverteilung. Zeigt die berechnete Grafik, Skala und eine Statusleiste an. Verwaltet auch Mauseingaben zum Verschieben und Zoomen der Ansicht.

Definiert in Zeile 20 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

### 8.15.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.15.2.1 GUIRenderCutCanvas::GUIRenderCutCanvas ( wxWindow \* parent )

Der Konstruktor.

**Parameter** 

parent Das Fenster, auf dem die Zeichenfläche liegen soll.

Definiert in Zeile 29 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

**8.15.2.2 GUIRenderCutCanvas::**~GUIRenderCutCanvas( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 230 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.


# 8.15.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.15.3.1 GUIColorScalePanel \* GUIRenderCutCanvas::getScalePanel ( )

Gibt das Temperaturskala-Objekt zurück.

Definiert in Zeile 226 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




**8.15.3.2 void GUIRenderCutCanvas::onCanvasPaint(wxPaintEvent & event)** [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Zeichnet die Temperaturverteilung und die Anzeigeelemente (Informationsleiste, Skala).

Definiert in Zeile 130 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.15.3.3** void GUIRenderCutCanvas::OnMouseDown ( wxMouseEvent & event ) [private]

Behandelt klicken mit der Maus, deren Status zum verschieben der Ansicht benötigt wird. Definiert in Zeile 108 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




**8.15.3.4** void GUIRenderCutCanvas::OnMouseMove(wxMouseEvent & event) [private]

Behandelt das verschieben der Ansicht und speichert die Mauszeigerposition zur Ermittlung des Wertes an dieser Stelle in onCanvasPaint().

Definiert in Zeile 65 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.15.3.5 void GUIRenderCutCanvas::OnMouseWheel(wxMouseEvent&event) [private]

Behandelt das Zoomen in der Grafik.

Definiert in Zeile 55 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

**8.15.3.6 void GUIRenderCutCanvas::OnResize ( wxSizeEvent & event )** [private]

Behandelt Größenänderungen der Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 104 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

8.15.3.7 void GUIRenderCutCanvas::setImage ( wxImage \* img )

Setzt die aktuell angezeigte Grafik.

Definiert in Zeile 47 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.15.3.8 void GUIRenderCutCanvas::setValueImg ( float \* img )

Setzt die zum anzeigen von werten verwendete Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 51 der Datei GUIRenderCutCanvas.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.15.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.15.4.1** int GUIRenderCutCanvas::current\_mx [private]

Zwischenspeicher für die horizontale Mausposition.

Definiert in Zeile 97 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.2** int GUIRenderCutCanvas::current\_my [private]

Zwischenspeicher für die vertikale Mausposition.

Definiert in Zeile 102 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.3 float GUIRenderCutCanvas::deltaX** [private]

horizontale Verschiebung der Ansicht.

Definiert in Zeile 87 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.4 float GUIRenderCutCanvas::deltaY** [private]

vertikale Verschiebung der Ansicht.

Definiert in Zeile 92 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.5** wxlmage\* GUIRenderCutCanvas::image [private]

Die aktuelle dargestellte Temperaturverteilung als Grafik.

Definiert in Zeile 112 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.6** bool GUIRenderCutCanvas::mouse\_to\_scalepanel [private]

Müssen die Mausaktionen zur Skala weitergeleitet werden? (Wird diese gerade Transformiert?)

Definiert in Zeile 107 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.7 GUIColorScalePanel**\* **GUIRenderCutCanvas::scalepanel** [private]

Die Temperaturskala.

Definiert in Zeile 122 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

8.15.4.8 float\* GUIRenderCutCanvas::value\_img [private]

Die aktuelle dargestellte Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 117 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

**8.15.4.9 float GUIRenderCutCanvas::zoom** [private]

Der aktuelle Zoomfaktor für die Zeichenfläche.

Definiert in Zeile 82 der Datei GUIRenderCutCanvas.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.cpp

# 8.16 GUITimeline Klassenreferenz


Eine Zeitleistenkomponente.

#include <GUITimeline.h>

Klassendiagramm für GUITimeline:



## Zusammengehörigkeiten von GUITimeline:



# Öffentliche Typen

• enum GUI\_TIMELINE\_STYLE { GTL\_DEFAULT = 0 }

Darstellungsstil der Zeitleiste.

# Öffentliche Methoden

• GUITimeline (wxWindow \*parent, wxWindowID id, const wxPoint &pos=wxDefaultPosition, const wxSize &size=wxDefaultSize, long style=GTL\_DEFAULT, const wxString &name=wxT("Timeline"))

Der Konstruktor.

void findMaxValue (ObjectData \*obj, bool fast)

Sucht den Zeitpunkt zwischen zwei markierten Stellen auf der Sensordaten-Zeitleiste, für den der Wäremeenergiegehalt maximal wird.

• int getValue ()

gibt den Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts zurück.

• int getMaxValue ()

Gibt den maximal auswählbaren Index zurück.

• int getMinValue ()

Gibt den minimal auswählbaren Index zurück.

• void setValue (int val)

Setzt den Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

void setMaxValue (int val)

Setzt den maximal auswählbaren Index.

void setMinValue (int val)

Setzt den minimal auswählbaren Index.

void setNameList (vector < string > \*namelist)

Setzt die Liste der Namen für die jeweiligen Indices der Zeitpunkte.

void setMarked (int pos, bool state)

Markiert/Demarkiert einen bestimmten Zeitpunkt.

bool isMarked (int pos)

Gibt zurück, ob ein Zeitpunkt markiert ist.

· void clearMarkers ()

Entfernt alle Markierungen.

void setMarkerList (vector< int > \*mlist)

Setzt die Liste der markierten Stellen.

vector< int > \* getMarkers ()

Gibt die Liste der markierten Stellen zurück.

void setMarkers (vector< int > \*mlist)

Markiert eine Liste von Indices.

virtual ∼GUITimeline ()

Der Destruktor.

### **Private Methoden**

void OnPaint (wxPaintEvent &)

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

void OnMouseWheel (wxMouseEvent &event)

Behandellt Scrolleingaben (zoomen).

• void OnMouseMove (wxMouseEvent &event)

Behandelt Mausbewegungen (verschieben der Ansicht).

void OnResize (wxSizeEvent &event)

Behandelt Größenänderungen der Zeitleiste.

void OnMouseDown (wxMouseEvent &event)

Behandelt klicken (verschieben der Ansicht, setzten des aktuellen Zeitpunkts).

void OnKeyDown (wxKeyEvent &event)

Behandelt Tastendruck (setzen des aktuellen Zeitpunkts).

void posToVal (int mouse\_x)

Setzt den aktuellen Zeitpunkt anhand der Mausposition.

void sendTimelineEvent ()

Löst ein wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE-Event aus.

• int calcStepWidth ()

Berechnet die für die aktuelle Darstellung günstigste Schrittweite für die Beschriftung.

### **Private Attribute**

· int value

Der Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

· int maxvalue

Der größte anzuzeigende Zeitpunkt.

· int minvalue

Der kleinste anzuzeigende Zeitpunkt.

· int maxdigits

Maximale Anzahl an anzuzeigenden Nachkommastellen.

· float zoom

Aktueller Zoomfaktor.

· float delta\_v\_view

Verschiebung der Ansicht.

• int prev\_mouse\_x

Zwischenspeicher für die vorherige horizontale Mausposition.

vector< string > \* names

Liste der Zeitpunktnamen.

vector< int > \* markers

Liste der markierten Zeitpunkte.

### 8.16.1 Ausführliche Beschreibung

Eine Zeitleistenkomponente.

Die Komponente kann Zeitpunkte als Zeitleiste darstellen, wobei die Zeitpunkte anhand von Indices ausgewählt werden können. Zusätzlich kann eine Liste von Namen für die Zeitpunkte festgelegt werden, wodurch auch der Name des gewählten Zeitpunkts angezeigt wird. Weiterhin können Zeitpunkte markiert werden.

Definiert in Zeile 32 der Datei GUITimeline.h.

# 8.16.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

8.16.2.1 enum GUITimeline::GUI\_TIMELINE\_STYLE

Darstellungsstil der Zeitleiste.

Aufzählungswerte

### GTL\_DEFAULT

Definiert in Zeile 37 der Datei GUITimeline.h.

## 8.16.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.16.3.1 GUITimeline::GUITimeline ( wxWindow \* parent, wxWindowID id, const wxPoint & pos = wxDefaultPosition, const wxSize & size = wxDefaultSize, long style = GTL\_DEFAULT, const wxString & name = wxT("Timeline") )

Der Konstruktor.

### **Parameter**

parent	Die übergeordnete Komponente.
id	Die ID des Objekts.
pos	Die Position der Zeitleiste.
size	Die Größe der Zeitleiste.
style	Darstellungsstil der Zeitleiste.
name	Name der Zeitleiste (Komponentenname, nicht sichtbar).

Definiert in Zeile 36 der Datei GUITimeline.cpp.

**8.16.3.2 GUITimeline::**~GUITimeline() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 543 der Datei GUITimeline.cpp.

### 8.16.4 Dokumentation der Elementfunktionen

**8.16.4.1** int GUITimeline::calcStepWidth() [private]


Berechnet die für die aktuelle Darstellung günstigste Schrittweite für die Beschriftung.

Definiert in Zeile 211 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.16.4.2 void GUITimeline::clearMarkers ( )

Entfernt alle Markierungen.

Definiert in Zeile 512 der Datei GUITimeline.cpp.

## 8.16.4.3 void GUITimeline::findMaxValue ( ObjectData \* obj, bool fast )

Sucht den Zeitpunkt zwischen zwei markierten Stellen auf der Sensordaten-Zeitleiste, für den der Wäremeenergiegehalt maximal wird.


Dabei wird der Bereich zwischen den beiden markierten Stellen ausgewählt, zwischen denen sich der aktuell ausgewählte Zeitpunkt befindet.

### **Parameter**

obj	Das zu untersuchende Objekt.
fast	Schnelle Methode verwenden. D.h., es wird statt der Temperaturverteilung nur die Durch-
	schnittstemperatur verglichen.

Definiert in Zeile 112 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.16.4.4 vector< int > \* GUITimeline::getMarkers ( )

Gibt die Liste der markierten Stellen zurück.

Definiert in Zeile 517 der Datei GUITimeline.cpp.

8.16.4.5 int GUITimeline::getMaxValue ( )

Gibt den maximal auswählbaren Index zurück.

Definiert in Zeile 431 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.16.4.6 int GUITimeline::getMinValue ( )

Gibt den minimal auswählbaren Index zurück.

Definiert in Zeile 435 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




# 8.16.4.7 int GUITimeline::getValue ( )

gibt den Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts zurück.

Definiert in Zeile 427 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.16.4.8 bool GUITimeline::isMarked (int pos)

Gibt zurück, ob ein Zeitpunkt markiert ist.

### **Parameter**

pos Index des Zeitpunkts.


Definiert in Zeile 501 der Datei GUITimeline.cpp.

8.16.4.9 void GUITimeline::OnKeyDown ( wxKeyEvent & event ) [private]

Behandelt Tastendruck (setzen des aktuellen Zeitpunkts).

Definiert in Zeile 85 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.16.4.10 void GUITimeline::OnMouseDown ( wxMouseEvent & event ) [private]

Behandelt klicken (verschieben der Ansicht, setzten des aktuellen Zeitpunkts).

Definiert in Zeile 79 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.16.4.11 void GUITimeline::OnMouseMove( wxMouseEvent & event )** [private]

Behandelt Mausbewegungen (verschieben der Ansicht).

Definiert in Zeile 278 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.16.4.12 void GUITimeline::OnMouseWheel(wxMouseEvent&event)** [private]

Behandellt Scrolleingaben (zoomen).

Definiert in Zeile 59 der Datei GUITimeline.cpp.

8.16.4.13 void GUITimeline::OnPaint( wxPaintEvent & ) [private]

Event-Tabellendeklaration für wxWidgets.

Zeichnet die Zeitleiste.

Definiert in Zeile 307 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.16.4.14 void GUITimeline::OnResize ( wxSizeEvent & event ) [private]

Behandelt Größenänderungen der Zeitleiste.


Definiert in Zeile 303 der Datei GUITimeline.cpp.

**8.16.4.15 void GUITimeline::posToVal (int mouse\_x)** [private]


Setzt den aktuellen Zeitpunkt anhand der Mausposition.

Definiert in Zeile 254 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




**8.16.4.16** void GUITimeline::sendTimelineEvent() [private]

Löst ein wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE-Event aus.

Definiert in Zeile 52 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.16.4.17 void GUITimeline::setMarked (int pos, bool state)

Markiert/Demarkiert einen bestimmten Zeitpunkt.

### Parameter

pos	Index des zu setzenden Zeitpunkts.
state	Status des Punktes (markiert - true, nicht markiert - false).

Definiert in Zeile 476 der Datei GUITimeline.cpp.

8.16.4.18 void GUITimeline::setMarkerList ( vector < int > \* mlist )

Setzt die Liste der markierten Stellen.

**Parameter** 

mlist Liste mit den Indices der markierten stellen.

Definiert in Zeile 471 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.16.4.19 void GUITimeline::setMarkers ( vector < int > \* mlist )

Markiert eine Liste von Indices.

**Parameter** 

mlist Liste aller zu markierenden Indices.

Definiert in Zeile 521 der Datei GUITimeline.cpp.

8.16.4.20 void GUITimeline::setMaxValue (int val)

Setzt den maximal auswählbaren Index.

Definiert in Zeile 458 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.16.4.21 void GUITimeline::setMinValue (int val)

Setzt den minimal auswählbaren Index.

Definiert in Zeile 462 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.16.4.22 void GUITimeline::setNameList (vector < string > \* namelist)


Setzt die Liste der Namen für die jeweiligen Indices der Zeitpunkte.

**Parameter** 

namelist Liste mit einem Namen für jeden Index.

Definiert in Zeile 466 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




8.16.4.23 void GUITimeline::setValue (int val)


Setzt den Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

Definiert in Zeile 439 der Datei GUITimeline.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.16.5 Dokumentation der Datenelemente

**8.16.5.1 float GUITimeline::delta\_v\_view** [private]

Verschiebung der Ansicht.

Definiert in Zeile 217 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.2 vector**<int>\* **GUITimeline::markers** [private]

Liste der markierten Zeitpunkte.

Definiert in Zeile 232 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.3** int GUITimeline::maxdigits [private]

Maximale Anzahl an anzuzeigenden Nachkommastellen.

Definiert in Zeile 207 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.4** int GUITimeline::maxvalue [private]

Der größte anzuzeigende Zeitpunkt.

Definiert in Zeile 197 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.5** int GUITimeline::minvalue [private]

Der kleinste anzuzeigende Zeitpunkt.

Definiert in Zeile 202 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.6 vector**<**string**>\* **GUITimeline::names** [private]

Liste der Zeitpunktnamen.

Definiert in Zeile 227 der Datei GUITimeline.h.

**8.16.5.7** int GUITimeline::prev\_mouse\_x [private]

Zwischenspeicher für die vorherige horizontale Mausposition.

Definiert in Zeile 222 der Datei GUITimeline.h.

```
8.16.5.8 int GUITimeline::value [private]
```

Der Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

Definiert in Zeile 192 der Datei GUITimeline.h.

```
8.16.5.9 float GUITimeline::zoom [private]
```

Aktueller Zoomfaktor.

Definiert in Zeile 212 der Datei GUITimeline.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.cpp

# 8.17 Importer Klassenreferenz

Importieren von 3D-Modell (.obj) und Sensordaten (.tsd oder .sd).

```
#include <Importer.h>
```

## Öffentliche Methoden

• Importer ()

Der Konstruktor.

• ObjectData::ObjectDataStatus LoadSensorData (string filename, ObjectData \*data)

Lädt von einfache Sensordaten (ohne Zeit) und Verknüpft diese mit dem Objekt.

• ObjectData::ObjectDataStatus LoadTimedData (string filename, ObjectData \*data)

Lädt zeitgesteuerte Sensordaten und Verknüpft diese mit dem Objekt.

ObjectData::ObjectDataStatus ImportObj (string filename, ObjectData \*data)

Lädt Objektdaten aus einer .obj-Datei.

virtual ∼Importer ()

Der Destruktor.

## 8.17.1 Ausführliche Beschreibung

Importieren von 3D-Modell (.obj) und Sensordaten (.tsd oder .sd).

Definiert in Zeile 18 der Datei Importer.h.

# 8.17.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.17.2.1 Importer::Importer ( )
```

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 24 der Datei Importer.cpp.

**8.17.2.2** Importer::~Importer() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 504 der Datei Importer.cpp.

## 8.17.3 Dokumentation der Elementfunktionen

#### 8.17.3.1 ObjectData::ObjectDataStatus Importer::ImportObj ( string filename, ObjectData \* data )

Lädt Objektdaten aus einer .obj-Datei.


Das Objekt ist zwar schon im Speicher erstellt, wird aber erst durch diese Methode mit Daten gefüllt.

## Rückgabe

Der Fehlercode.

Definiert in Zeile 83 der Datei Importer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.17.3.2 ObjectData::ObjectDataStatus Importer::LoadSensorData ( string filename, ObjectData \* data )


Lädt von einfache Sensordaten (ohne Zeit) und Verknüpft diese mit dem Objekt.

Rückgabe

Der Fehlercode.

Definiert in Zeile 342 der Datei Importer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.17.3.3 ObjectData::ObjectDataStatus Importer::LoadTimedData ( string filename, ObjectData \* data )


Lädt zeitgesteuerte Sensordaten und Verknüpft diese mit dem Objekt.

Rückgabe

Der Fehlercode.

Definiert in Zeile 416 der Datei Importer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.cpp

# 8.18 Interpolator Klassenreferenz

2- und 3-dimensionale Inter-/Extrapolation

#include <Interpolator.h>

# Öffentliche Typen

enum InterpolationMode { LINEAR, LOGARITHMIC }

Der Typ der verwendeten Interpolationsfunktion.

## Öffentliche Methoden

· Interpolator ()

Der Konstruktor.

double interpolateTri (Triangle \*tri, Vector3D \*pos, double \*values)

Ermittelt den Wert für einen beliebigen Punkt in einer Ebene.

• double interpolateTet (Tetrahedron \*tet, Vector3D \*pos, double \*values)

Ermittelt den Wert für einen beliebigen Punkt im Raum.

void setMode (InterpolationMode mode)

Setzt den verwendeten Interpolationsmodus (die Interpolationsfunktion).

virtual ∼Interpolator ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

· InterpolationMode mode

Der verwendete Interpolationsmodus bzw.

## 8.18.1 Ausführliche Beschreibung

2- und 3-dimensionale Inter-/Extrapolation

Klasse zur Bi- und Trilinearen Inter-/Extrapolation, wobei die Interpolationsfunktion zwischen zwei Werten entweder linear oder logarithmisch sein kann (InterpolationMode).

Definiert in Zeile 20 der Datei Interpolator.h.

## 8.18.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

#### 8.18.2.1 enum Interpolator::InterpolationMode

Der Typ der verwendeten Interpolationsfunktion.

Aufzählungswerte

#### LINEAR

## **LOGARITHMIC**

Definiert in Zeile 25 der Datei Interpolator.h.

## 8.18.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.18.3.1 Interpolator::Interpolator ( )

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 12 der Datei Interpolator.cpp.

**8.18.3.2** Interpolator::~Interpolator( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 315 der Datei Interpolator.cpp.

## 8.18.4 Dokumentation der Elementfunktionen

8.18.4.1 double Interpolator::interpolateTet ( Tetrahedron \* tet, Vector3D \* pos, double \* values )

Ermittelt den Wert für einen beliebigen Punkt im Raum.

Dabei wird wie bei der bilinearen Interpolation (http://en.wikipedia.org/wiki/Trilinear\_-interpolation) vorgegangen, es kann jedoch auch eine logarithmische Interpolationsfunktion verwendet werden.

#### **Parameter**


tet	Tetraeder, durch den die Punkte für die gegebenen Werte gegeben sind.
pos	Position des Punktes, für den der Wert ermittelt werden soll.
values	Die Werte, die den Punkten des Tetraeders entsprechen. Dabei ist values[0] der Wert des
	ersten Punktes des Tetraeders, values[0] der Zweite usw.

#### Rückgabe

Der Wert für den angegebenen Punkt (pos).

Definiert in Zeile 149 der Datei Interpolator.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.18.4.2 double Interpolator::interpolateTri ( Triangle \* tri, Vector3D \* pos, double \* values )

Ermittelt den Wert für einen beliebigen Punkt in einer Ebene.

Dabei wird wie bei der bilinearen Interpolation (http://en.wikipedia.org/wiki/Bilinear\_-interpolation) vorgegangen, es kann jedoch auch eine logarithmische Interpolationsfunktion verwendet werden.

## Parameter


tri	Dreieck, durch das die Ebene beschrieben wird.
pos	Position des Punktes, für den der Wert ermittelt werden soll.
values	Die Werte, die den Punkten des Dreiecks entsprechen. Dabei ist values[0] der Wert des
	ersten Punktes des Dreiecks, values[0] der Zweite usw.

#### Rückgabe

Der Wert für den angegebenen Punkt (pos).

Definiert in Zeile 24 der Datei Interpolator.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




## 8.18.4.3 void Interpolator::setMode ( InterpolationMode mode )

Setzt den verwendeten Interpolationsmodus (die Interpolationsfunktion).

Definiert in Zeile 16 der Datei Interpolator.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### 8.18.5 Dokumentation der Datenelemente

#### **8.18.5.1 InterpolationMode Interpolator::mode** [private]

Der verwendete Interpolationsmodus bzw.

die Interpolationsfunktion.

Definiert in Zeile 69 der Datei Interpolator.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.cpp

# 8.19 ObjectData::MaterialData Strukturreferenz

Die Daten eines Materials.

#include <ObjectData.h>

## Öffentliche Attribute

• string name

Der Name des Materials.

Interpolator::InterpolationMode interpolation\_mode

Der zu verwendende Interpolationsmodus.

tetgenio \* tetgeninput

Originalgeometrie im Tetgen-Format (s.

 $\bullet \ \ tetgenio* tetgenoutput$ 

Durch Zerlegung erstellte Geometrie im Tetgen-Format (s.

bool \* extrapolated

Liste, die für jeden Punkt in der aktuellen Geometrie angibt, ob er extra- (true) oder interpoliert (false) ist.

• float color [3]

Die Farbe des Materials im RGB-Format.

· double density

Die Dichte in  $\frac{kg}{m^3}$ .

· double specificheatcapacity

Spezifische Wärmekapazität in  $\frac{kJ}{kg*K}$ .

· bool visible

Soll das Material angezeigt werden?

## 8.19.1 Ausführliche Beschreibung

Die Daten eines Materials.

Definiert in Zeile 32 der Datei ObjectData.h.

#### 8.19.2 Dokumentation der Datenelemente

8.19.2.1 float ObjectData::MaterialData::color[3]

Die Farbe des Materials im RGB-Format.

Definiert in Zeile 38 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.2 double ObjectData::MaterialData::density

Die Dichte in  $\frac{kg}{m^3}$ .

Definiert in Zeile 39 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.3 bool\* ObjectData::MaterialData::extrapolated

Liste, die für jeden Punkt in der aktuellen Geometrie angibt, ob er extra- (true) oder interpoliert (false) ist.

Definiert in Zeile 37 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.4 Interpolator::InterpolationMode ObjectData::MaterialData::interpolation\_mode

Der zu verwendende Interpolationsmodus.

Definiert in Zeile 34 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.5 string ObjectData::MaterialData::name

Der Name des Materials.

Definiert in Zeile 33 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.6 double ObjectData::MaterialData::specificheatcapacity

Spezifische Wärmekapazität in  $\frac{kJ}{kg*K}$ .

Definiert in Zeile 40 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.7 tetgenio \* ObjectData::MaterialData::tetgeninput

Originalgeometrie im Tetgen-Format (s.

Tetgen Dokumentation)

Definiert in Zeile 35 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.8 tetgenio \* ObjectData::MaterialData::tetgenoutput

Durch Zerlegung erstellte Geometrie im Tetgen-Format (s.

Tetgen Dokumentation)

Definiert in Zeile 36 der Datei ObjectData.h.

8.19.2.9 bool ObjectData::MaterialData::visible

Soll das Material angezeigt werden?

Definiert in Zeile 41 der Datei ObjectData.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.h

## 8.20 Matrix3D Klassenreferenz

3x3-Matrixklasse mit Operationen.

#include <GeometryClasses.h>

#### Öffentliche Methoden

Matrix3D ()

Der Standardkonstruktor.

- Matrix3D (double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2, double x3, double y3, double z3)

  Erzeugt eine Matrix mit den gegebenen Elementen.
- void mult (Matrix3D \*other)

Multipliziert die Matrix mit einer anderen Matrix.

Vector3D \* mult (Vector3D \*other)

Multipliziert die Matrix mit einem Vektor.

· void rotateX (double angle)

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der X-Achse.

void rotateY (double angle)

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der Y-Achse.

void rotateZ (double angle)

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der Z-Achse.

void transpose ()

Transponiert die Matrix.

• void print ()

Gibt die Matrix auf dem cout-Stream aus.

## **Private Attribute**

• double elements [9]

Die Elemente der Matrix.

# 8.20.1 Ausführliche Beschreibung

3x3-Matrixklasse mit Operationen.

Definiert in Zeile 151 der Datei GeometryClasses.h.

# 8.20.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.20.2.1 Matrix3D::Matrix3D()

Der Standardkonstruktor.

Erzeugt eine Standardmatrix:

1 0 0 0 1 0 0 0 1

Definiert in Zeile 141 der Datei GeometryClasses.cpp.

8.20.2.2 Matrix3D::Matrix3D ( double x1, double y1, double z1, double x2, double y2, double z2, double x3, double y3, double z3 )

Erzeugt eine Matrix mit den gegebenen Elementen.

 x1
 y1
 z1

 x2
 y2
 z2

 x3
 y3
 z3

Definiert in Zeile 153 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.20.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.20.3.1 void Matrix3D::mult ( Matrix3D \* other )

Multipliziert die Matrix mit einer anderen Matrix.

**Parameter** 

other Die Matrix, mit der multipliziert werden soll.

Definiert in Zeile 168 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:

Matrix3D::mult GUIGLCanvas::OnMouseMove

8.20.3.2 Vector3D \* Matrix3D::mult ( Vector3D \* other )

Multipliziert die Matrix mit einem Vektor.

#### **Parameter**

other	Der Vektor, mit dem multipliziert werden soll.

## Rückgabe

Der durch die Multiplikation entstandene Vektor. Der zurückgegebene Vektor muss manuell mit delete Freigegeben werden!

Definiert in Zeile 186 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



#### 8.20.3.3 void Matrix3D::print ( )

Gibt die Matrix auf dem cout-Stream aus.

Definiert in Zeile 230 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.20.3.4 void Matrix3D::rotateX ( double angle )

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der X-Achse.

## **Parameter**

angle	Der Winkel, um den rotiert werden soll in RAD.

Definiert in Zeile 197 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# 8.20.3.5 void Matrix3D::rotateY ( double angle )

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der Y-Achse.

#### **Parameter**

angle Der Winkel, um den rotiert werden soll in RAD.

Definiert in Zeile 204 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



#### 8.20.3.6 void Matrix3D::rotateZ ( double angle )

Rotiert die Matrix um einen bestimmten Winkel auf der Z-Achse.

#### **Parameter**

angle Der Winkel, um den rotiert werden soll in RAD.

Definiert in Zeile 211 der Datei GeometryClasses.cpp.

8.20.3.7 void Matrix3D::transpose ( )

Transponiert die Matrix.

Definiert in Zeile 218 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.20.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.20.4.1** double Matrix3D::elements[9] [private]

Die Elemente der Matrix.

Definiert in Zeile 221 der Datei GeometryClasses.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp

## 8.21 MeshProcessor Klassenreferenz

Errechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt.

```
#include <MeshProcessor.h>
```

## Öffentliche Methoden

• MeshProcessor ()

Der Konstruktor.

void process (ObjectData \*object)

Berechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt.

virtual ∼MeshProcessor ()

Der Destruktor.

# 8.21.1 Ausführliche Beschreibung

Errechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt.

Definiert in Zeile 16 der Datei MeshProcessor.h.

## 8.21.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.21.2.1 MeshProcessor::MeshProcessor()
```

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 17 der Datei MeshProcessor.cpp.

```
8.21.2.2 MeshProcessor::~MeshProcessor() [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 85 der Datei MeshProcessor.cpp.

#### 8.21.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.21.3.1 void MeshProcessor::process ( ObjectData \* object )


Berechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt.

**Parameter** 


object Das Objekt, für das die Temperaturverteilung ermittelt werden soll.

Definiert in Zeile 35 der Datei MeshProcessor.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.cpp

# 8.22 ObjectData Klassenreferenz

Die Daten eines Versuchsobjekts.

#include <ObjectData.h>

Zusammengehörigkeiten von ObjectData:



#### Klassen

struct MaterialData

Die Daten eines Materials.

# Öffentliche Typen

enum ObjectDataStatus {
 OD\_SUCCESS = 1, OD\_FAILURE, OD\_LOAD\_ALREADY\_LOADED, OD\_LOAD\_INVALID\_FILE,
 OD\_LOAD\_INVALID\_SENSOR\_FILE }

Status einer die Objektdaten betreffenden Aktion.

## Öffentliche Methoden

• ObjectData ()

Der Konstruktor.

• int loadFromFile (wxString &path)

Lädt ein Objekt und erste Sensordaten.

• int addSensorData (wxString &path)

Lädt einfache Sensordaten und verknüpft sie mit dem Objekt.

int addTimedData (wxString &path)

Lädt zeitbezogene Sensordaten und verknüpft sie mit dem Objekt.

• int calculateIO ()

Zerlegt das Objekt in Tetraeder (Schnittstelle zur Tetgen-Bibliothek) und Berechnet die Temperaturverteilung für die aktuell ausgewählten Sensordaten (und den aktuelle augewählten Zeitpunkt).

vector< MaterialData > \* getMaterials ()

Gibt eine Referenz auf die Liste der Materialien (mit Materialdaten) des Objekts zurück.

double getMaxvolume ()

Gibt das maximale Tetraedervolumen für der Zerlegung zurück.

void setMaxvolume (double maxvolume)

Setzt das maximale Tetraedervolumen für der Zerlegung.

• string getName ()

Gibt den Namen des Objekts zurück.

• void setName (string name)

Setzt den Namen des Objekts.

double getQuality ()

Gibt die Qualisätseinstellung für die Tetraeder bei der Zerlegung (s.

void setQuality (double quality)

Sezt die Qualisätseinstellung für die Tetraeder bei der Zerlegung (s.

vector< SensorData > \* getSensorDataList ()

Gibt eine Referenz auf die Sensordaten des Objekts zurück.

int getCurrentSensorIndex ()

Gibt den Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes zurück.

void setCurrentSensorIndex (int currentSensorIndex)

Setzt den Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes.

virtual ∼ObjectData ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

· int current sensor index

Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes.

• string name

Name des Objekts.

· double maxvolume

Maximales Volumen für Tetraeder bei der Zerlegung.

· double quality

Qualität der Tetraeder bei der Zerlegung (s.

vector < MaterialData > materials

Liste der Materialien des Objekts.

vector< SensorData > sensorDataList

Liste der Sensordaten des Objekts.

## 8.22.1 Ausführliche Beschreibung

Die Daten eines Versuchsobjekts.

Diese Klasse hält Objekteigenschaften, Materialien und Sensordaten eines untersuchten Objekts. Desweiteren stellt sie die Schnittstelle zur Tetgen-Bibliothek (http://wias-berlin.de/software/tetgen/) zum zerlegen des Objekts dar.

Definiert in Zeile 27 der Datei ObjectData.h.

#### 8.22.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

# 8.22.2.1 enum ObjectData::ObjectDataStatus

Status einer die Objektdaten betreffenden Aktion.

Aufzählungswerte

OD\_SUCCESS

OD\_FAILURE

 $OD\_LOAD\_ALREADY\_LOADED$ 

OD\_LOAD\_INVALID\_FILE

OD\_LOAD\_INVALID\_SENSOR\_FILE

Definiert in Zeile 47 der Datei ObjectData.h.

## 8.22.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.22.3.1 ObjectData::ObjectData()

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 23 der Datei ObjectData.cpp.

**8.22.3.2 ObjectData::** ~ **ObjectData()** [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 200 der Datei ObjectData.cpp.

#### 8.22.4 Dokumentation der Elementfunktionen

8.22.4.1 int ObjectData::addSensorData ( wxString & path )


Lädt einfache Sensordaten und verknüpft sie mit dem Objekt.

Parameter

path Pfad zur .sd-Datei.

Definiert in Zeile 108 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



# 8.22.4.2 int ObjectData::addTimedData ( wxString & path )


Lädt zeitbezogene Sensordaten und verknüpft sie mit dem Objekt.

#### **Parameter**

```
path | Pfad zur .tsd-Datei.
```

Definiert in Zeile 114 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




# 8.22.4.3 int ObjectData::calculateIO ( )


Zerlegt das Objekt in Tetraeder (Schnittstelle zur Tetgen-Bibliothek) und Berechnet die Temperaturverteilung für die aktuell ausgewählten Sensordaten (und den aktuelle augewählten Zeitpunkt).

Definiert in Zeile 120 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.22.4.4 int ObjectData::getCurrentSensorIndex ( )

Gibt den Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes zurück.

Definiert in Zeile 192 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.22.4.5 vector< ObjectData::MaterialData > \* ObjectData::getMaterials ( )

Gibt eine Referenz auf die Liste der Materialien (mit Materialdaten) des Objekts zurück.

Definiert in Zeile 160 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




#### 8.22.4.6 double ObjectData::getMaxvolume ( )

Gibt das maximale Tetraedervolumen für der Zerlegung zurück.

Definiert in Zeile 164 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.22.4.7 string ObjectData::getName ( )

Gibt den Namen des Objekts zurück.

Definiert in Zeile 172 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.22.4.8 double ObjectData::getQuality ( )

Gibt die Qualisätseinstellung für die Tetraeder bei der Zerlegung (s.

Tetgen Dokumentation) zurück.

Definiert in Zeile 180 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




8.22.4.9 vector < SensorData > \* ObjectData::getSensorDataList ( )

Gibt eine Referenz auf die Sensordaten des Objekts zurück.

Definiert in Zeile 188 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.22.4.10 int ObjectData::loadFromFile ( wxString & path )


Lädt ein Objekt und erste Sensordaten.

Parameter


path   Ptad zur 3D-Modell(.obj)-Datei.	path Pfad zur 3D-Modell( obi)-Datei
--	-------------------------------------

Definiert in Zeile 33 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




#### 8.22.4.11 void ObjectData::setCurrentSensorIndex ( int currentSensorIndex )

Setzt den Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes.

Definiert in Zeile 196 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.22.4.12 void ObjectData::setMaxvolume ( double maxvolume )


Setzt das maximale Tetraedervolumen für der Zerlegung.

**Parameter** 

maxvolume	Maximales Tetraedervolumen.

Definiert in Zeile 168 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.22.4.13 void ObjectData::setName ( string name )

Setzt den Namen des Objekts.

#### **Parameter**

name Der neue Name des Objekts.

Definiert in Zeile 176 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.22.4.14 void ObjectData::setQuality ( double quality )

Sezt die Qualisätseinstellung für die Tetraeder bei der Zerlegung (s.

Tetgen Dokumentation).

Definiert in Zeile 184 der Datei ObjectData.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.22.5 Dokumentation der Datenelemente

**8.22.5.1** int ObjectData::current\_sensor\_index [private]

Index des aktuell verwendeten Sensordatensatzes.

Definiert in Zeile 144 der Datei ObjectData.h.

 $\textbf{8.22.5.2} \quad \textbf{vector} {<} \textbf{MaterialData} {>} \textbf{ObjectData::materials} \quad \texttt{[private]}$ 

Liste der Materialien des Objekts.

Definiert in Zeile 164 der Datei ObjectData.h.

**8.22.5.3** double ObjectData::maxvolume [private]

Maximales Volumen für Tetraeder bei der Zerlegung.

Definiert in Zeile 154 der Datei ObjectData.h.

**8.22.5.4** string ObjectData::name [private]

Name des Objekts.

Definiert in Zeile 149 der Datei ObjectData.h.

**8.22.5.5** double ObjectData::quality [private]

Qualität der Tetraeder bei der Zerlegung (s.

Tetgen Dokumentation).

Definiert in Zeile 159 der Datei ObjectData.h.

**8.22.5.6 vector**<**SensorData**>**ObjectData::sensorDataList** [private]

Liste der Sensordaten des Objekts.

Definiert in Zeile 169 der Datei ObjectData.h.


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.cpp

## 8.23 OdisiToSdConverter Klassenreferenz

Konverter von ODiSI zu .tsd.

Zusammengehörigkeiten von OdisiToSdConverter:



## Klassen

struct Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## Öffentliche Methoden

int convert (int argc, char \*argv[])

Liest die Programmargumente, die Konfiguration, die Sensordefinitionsdatei und die ODiSI-Datei um eine .tsd-Datei zu generieren, bzw.

#### Geschützte Methoden

bool contains (std::vector< string > &Vec, const string &Element)

Testet, ob sich ein String in einer Liste von Strings befindet.

bool contains (std::vector< int > &Vec, const int &Element)

Testet, ob sich eine Ganzzahl in einer Liste von Ganzzahlen befindet.

void replaceAll (string &str, const string from, const string to)

Ersetzt in einem String alle Vorkommen eines Teilstrings durch einen Anderen.

string floattostr (float val)

Wandelt eine Zeichenkette (String) um.

string getTextBlock (string data, int n)

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

void parseLine (string line, vector< float > \*out, vector< float > \*times, vector< int > \*debug\_positions, size t row count)

Sammelt Daten aus einer Textzeile (string).

bool readConfiguration (string binary\_path)

Liest und setzt die Programmkonfiguration aus der Konfigurationsdatei.

• bool parseArguments (int argc, char \*argv[], string &def\_filename, string &data\_filename, string &out\_-filename, string &err filename)

Wertet die Programmargumente aus.

bool readSensorDefinitions (string path, vector< float > &inlist, vector< float > &outlist, vector< float > &in\_x, vector< float > &out\_x)

Liest die Daten aus der Sensordefinitionsdatei.

bool readInputFile (string path, vector< vector< float > > &values, vector< vector< int > > &debug\_positions, vector< float > &times, vector< float > &lin positions)

Liest die Daten aus der Eingabedatei.

bool writeOutputFile (string path, string logpath, vector< vector< float >> &values, vector< vector< int >
 &debug\_positions, vector< float > &times, vector< float > &tim\_positions, vector< float > &inlist, vector< float > &out\_x)

Schreibt die Ausgabedatei.

#### Geschützte Attribute

• string configpaths [NUMBEROFPATHS]

Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

• struct OdisiToSdConverter::Options opts

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.

#### Statische, geschützte Attribute

• static const int NUMBEROFPATHS = 3

Anzahl der Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

#### 8.23.1 Ausführliche Beschreibung

Konverter von ODiSI zu .tsd.

Zusätzlich können Ausreißerwerte erkannt und eliminiert werden.

Definiert in Zeile 22 der Datei main.cpp.

## 8.23.2 Dokumentation der Elementfunktionen

# **8.23.2.1** bool OdisiToSdConverter::contains ( std::vector < string > & Vec, const string & Element ) [inline], [protected]

Testet, ob sich ein String in einer Liste von Strings befindet.

#### **Parameter**

Vec	Liste der Strings.
Element	Der zu suchende String.

#### Rückgabe

true, wenn das Element gefunden wurde, sonst false.

Definiert in Zeile 65 der Datei main.cpp.

8.23.2.2 bool OdisiToSdConverter::contains ( std::vector 
$$<$$
 int  $>$  & Vec, const int & Element ) [inline], [protected]

Testet, ob sich eine Ganzzahl in einer Liste von Ganzzahlen befindet.

#### **Parameter**

Vec	Liste der Ganzzahlen.
Element	Die zu suchende Ganzzahl.

#### Rückgabe

true, wenn das Element gefunden wurde, sonst false.

Definiert in Zeile 81 der Datei main.cpp.

#### **8.23.2.3** int OdisiToSdConverter::convert (int argc, char \* argv[]) [inline]

Liest die Programmargumente, die Konfiguration, die Sensordefinitionsdatei und die ODiSI-Datei um eine .tsd-Datei zu generieren, bzw.

die Daten der ODiSI-Datei ein eine .tsd-Datei umzuwandeln. Wird duch die Funktion main() von außerhalb des Namespaces aufgerufen.

#### **Parameter**

argc	Anzahl der Programmargumente.
argv	Die Programmargumente.

Definiert in Zeile 868 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



**8.23.2.4** string OdisiToSdConverter::floattostr (float val) [inline], [protected]

Wandelt eine Zeichenkette (String) um.

#### **Parameter**

val	Die umzuwandelnde Zahl.

## Rückgabe

Die Entsprechung der Zahl als String.

Definiert in Zeile 119 der Datei main.cpp.

**8.23.2.5** string OdisiToSdConverter::getTextBlock ( string data, int n ) [inline], [protected]

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

#### **Parameter**

data	Der Ausgansstring.
n	Index des zu findenden Blocks.

## Rückgabe

Der n-te durch Leerzeichen getrennte Teilstring. "" Bei ungültigem Index.

Definiert in Zeile 132 der Datei main.cpp.

8.23.2.6 bool OdisiToSdConverter::parseArguments ( int argc, char \* argv[], string & def\_filename, string & data\_filename, string & out\_filename, string & err\_filename ) [inline], [protected]

Wertet die Programmargumente aus.

#### Parameter

argc	Anzahl der Programmargumente.
argv	Die Programmargumente.
def_filename	Ausgabe für den Pfad zur Sensordefinitionsdatei.
data_filename	Ausgabe für den Pfad zur Eingabedatei.
out_filename	Ausgabe für den Pfad zur Ausgabedatei.
err_filename	Ausgabe für den Pfad zur Logdatei.

## Rückgabe

Soll das Programm weiter ablaufen?

Definiert in Zeile 339 der Datei main.cpp.

8.23.2.7 void OdisiToSdConverter::parseLine ( string line, vector < float > \* out, vector < float > \* times, vector < int > \* debug\_positions, size\_t row\_count ) [inline], [protected]

Sammelt Daten aus einer Textzeile (string).

#### **Parameter**

line	Die zu untersuchende Textzeile.
out	Ausgabevariable für die Sensordaten der Zeile. Alle Spalten nach opts.start_col werden als
	Sensordatenspalten betrachtet. Wenn row_count == opts.startrow ist, werden statt der Sens-
	ordaten die Faserpositionen eingelesen!
times	Wenn nicht NULL, Ausgabevariable für den Zeitstempel der Zeile (opts.timecol). Der Zeit-
	stempel wird an die übergebene Liste angehängt.
debug_positions	Wenn nicht NULL, Ausgabevariable für die Position der einzelnen Messwerte in der Datei.
	Diese Positionen werden in der Logdatei zur Fehlerkorrektur angegeben, um ein Wiederfin-
	den der Werte für den Nutzer einfacher zu machen.
row_count	Nummer der aktuellen Zeile (Index+1).

Komma mit Punkt als Dezimaltrennzeichen ersetzen?

Definiert in Zeile 174 der Datei main.cpp.

**8.23.2.8** bool OdisiToSdConverter::readConfiguration ( string binary\_path ) [inline], [protected]

Liest und setzt die Programmkonfiguration aus der Konfigurationsdatei.

#### **Parameter**


binary_path	Pfad zur Binärdatei.

## Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 266 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.23.2.9 bool OdisiToSdConverter::readInputFile ( string path, vector < vector < float > > & values, vector < vector < int > > & debug\_positions, vector < float > & times, vector < float > & lin\_positions ) [inline], [protected]

Liest die Daten aus der Eingabedatei.

## **Parameter**

path	Der Pfad zur Eingabedatei.
values	Liste für die extrahierten Sensorwerte.

times	Liste für die Zeitstempel der Messwerte.
debug_positions	Liste für die Positionen der Messwerte in der Datei.
lin_positions	Liste für die Positionen auf der Faser.

## Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 568 der Datei main.cpp.

8.23.2.10 bool OdisiToSdConverter::readSensorDefinitions ( string path, vector < float > & inlist, vector < float > & outlist, vector < float > & out\_x ) [inline], [protected]

Liest die Daten aus der Sensordefinitionsdatei.

#### Parameter

path	Pfad zur Binärdatei.
inlist	Liste für die Positionen der Fasereingänge auf der Faser.
outlist	Liste für die Positionen der Faserausgänge auf der Faser.
in_x	Liste für die X-Positionen der Fasereingänge.
out_x	Liste für die X-Positionen der Faserausgänge.

## Rückgabe

War das Einlesen erfolgreich?

Definiert in Zeile 480 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.23.2.11** void OdisiToSdConverter::replaceAll ( string & str, const string from, const string to ) [inline], [protected]

Ersetzt in einem String alle Vorkommen eines Teilstrings durch einen Anderen.

## Parameter

str	Der zu durchsuchende String.
from	Der zu ersetzende Teilstring.
to	Der Teilstring, durch den ersetzt werden soll.

Definiert in Zeile 97 der Datei main.cpp.

8.23.2.12 bool OdisiToSdConverter::writeOutputFile ( string path, string logpath, vector < vector < float > > & values, vector < vector < int > > & debug\_positions, vector < float > & times, vector < float > & lin\_positions, vector < float > & inlist, vector < float > & outlist, vector < float > & in\_x, vector < float > & out\_x ) [inline], [protected]

Schreibt die Ausgabedatei.

#### **Parameter**

path	Der Pfad zur Ausgabedatei.
logpath	Der Pfad zur Logdatei. Bei "" wird keine Logdatei angelegt.
debug_positions	Liste der Positionen der Sensorwerte in der Eingabedatei.
values	Die extrahierten Sensorwerte.
times	Zeitstempel der Datensätze.
lin_positions	Die Position der Messstellen auf der Faser.
inlist	Positionen der Fasereingänge auf der Faser.
outlist	Positionen der Faserausgänge auf der Faser.
in_x	X-Positionen der Fasereingänge.
out_x	X-Positionen der Faserausgänge.

#### Rückgabe

War das Schreiben erfolgreich?

Definiert in Zeile 667 der Datei main.cpp.

#### 8.23.3 Dokumentation der Datenelemente

**8.23.3.1** string OdisiToSdConverter::configpaths[NUMBEROFPATHS] [protected]

#### Initialisierung:

```
"/etc/simpleanalyzer/odisitosd.conf",
    "/usr/local/share/simpleanalyzer/odisitosd.conf",
    "/usr/share/simpleanalyzer/odisitosd.conf" }
```

Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

Das Verzeichnis der ausführbaren Datei wird immer geprüft.

Definiert in Zeile 33 der Datei main.cpp.

```
8.23.3.2 const int OdisiToSdConverter::NUMBEROFPATHS = 3 [static], [protected]
```

Anzahl der Suchpfade für die Konfigurationsdatei.

Definiert in Zeile 27 der Datei main.cpp.

**8.23.3.3 struct OdisiToSdConverter::Options OdisiToSdConverter::opts** [protected]

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/odisitosd/main.cpp

# 8.24 CsvToSdConverter::Options Strukturreferenz

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## Öffentliche Attribute

· size\_t start\_col

Index der Spalte, in der die ersten Sensordaten stehen.

· char separator

Das verwendete Separatorzeichen.

• bool replace\_comma\_with\_point

Sollen Kommata durch Punkte ersetzt werrden?

· size\_t timecol

Index der Spalte, die die Zeitstempel enthält.

size\_t namecol

Index der Spalte, die die Namen für die Datensätze enthält.

· int time\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder time\_step\_delta Zeitpunkt wird verwendet).

long max\_time

Nur bis maximal zu diesem Zeitstempel auslesen.

· long min\_time

Ab diesem Zeitstempel auslesen.

## 8.24.1 Ausführliche Beschreibung

Strunktur für die Programmeinstellungen.

Definiert in Zeile 38 der Datei main.cpp.

## 8.24.2 Dokumentation der Datenelemente

8.24.2.1 long CsvToSdConverter::Options::max\_time

Nur bis maximal zu diesem Zeitstempel auslesen.

Definiert in Zeile 45 der Datei main.cpp.

8.24.2.2 long CsvToSdConverter::Options::min\_time

Ab diesem Zeitstempel auslesen.

Definiert in Zeile 46 der Datei main.cpp.

8.24.2.3 size\_t CsvToSdConverter::Options::namecol

Index der Spalte, die die Namen für die Datensätze enthält.

Definiert in Zeile 43 der Datei main.cpp.

8.24.2.4 bool CsvToSdConverter::Options::replace\_comma\_with\_point

Sollen Kommata durch Punkte ersetzt werrden?

Definiert in Zeile 41 der Datei main.cpp.

8.24.2.5 char CsvToSdConverter::Options::separator

Das verwendete Separatorzeichen.

Definiert in Zeile 40 der Datei main.cpp.

8.24.2.6 size\_t CsvToSdConverter::Options::start\_col

Index der Spalte, in der die ersten Sensordaten stehen.

Definiert in Zeile 39 der Datei main.cpp.

8.24.2.7 int CsvToSdConverter::Options::time\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder time\_step\_delta Zeitpunkt wird verwendet).

Definiert in Zeile 44 der Datei main.cpp.

8.24.2.8 size\_t CsvToSdConverter::Options::timecol

Index der Spalte, die die Zeitstempel enthält.

Definiert in Zeile 42 der Datei main.cpp.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/csvtosd/main.cpp

# 8.25 TsdMerger::Options Strukturreferenz

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## Öffentliche Attribute

· int offset

Ein zusätzlicher Versatz, der zu den Zeitstempeln der zweiten Datei addiert wird.

unsigned int max\_dt

Maximale Zeitdifferenz zwischen den Zeitstempeln um die Datensätze zusammenführen zu können.

· long int delta

Ein Versatz, der zu den Zeitstempeln der zweiten Datei addiert wird.

· bool auto delta

Delta automatisch aus der Differenz der jeweils ersten Zeitstempel der Eingabedateien ermitteln.

#### 8.25.1 Ausführliche Beschreibung

Strunktur für die Programmeinstellungen.

Definiert in Zeile 27 der Datei mergetsd.cpp.

#### 8.25.2 Dokumentation der Datenelemente

8.25.2.1 bool TsdMerger::Options::auto\_delta

Delta automatisch aus der Differenz der jeweils ersten Zeitstempel der Eingabedateien ermitteln.

Definiert in Zeile 31 der Datei mergetsd.cpp.

8.25.2.2 long int TsdMerger::Options::delta

Ein Versatz, der zu den Zeitstempeln der zweiten Datei addiert wird.

Definiert in Zeile 30 der Datei mergetsd.cpp.

8.25.2.3 unsigned int TsdMerger::Options::max\_dt

Maximale Zeitdifferenz zwischen den Zeitstempeln um die Datensätze zusammenführen zu können.

Definiert in Zeile 29 der Datei mergetsd.cpp.

8.25.2.4 int TsdMerger::Options::offset

Ein zusätzlicher Versatz, der zu den Zeitstempeln der zweiten Datei addiert wird.

Definiert in Zeile 28 der Datei mergetsd.cpp.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/mergetsd/src/mergetsd.cpp

## 8.26 OdisiToSdConverter::Options Strukturreferenz

Strunktur für die Programmeinstellungen.

### Öffentliche Attribute

size\_t startrow

Index der ersten Zeile in der Odisi-Datei, die Sensordaten enthält.

· char separator

Das verwendete Separatorzeichen.

bool replace\_comma\_with\_point

Sollen Kommata durch Punkte ersetzt werrden?

· size\_t timecol

Index der Spalte, die die Zeitstempel enthält.

float error\_threshold

Maximal zulässige Differenz zum Vorgängerwert für einen gültigen Messwert bei der Fehlerkorrektur.

· int maxfwcount

Maximale Schrittanzahl zum finden eines gültigen Messwertes bei der Fehlerkorrektur.

int tab\_space\_count

Anzahl der Leerzeichen für TAB (Für die Positionsangabe in der Log-Datei).

· float height

Höhe der Faserebene in m.

float basetemp

Temperatur zu Beginn des Versuches (Die Odisi-Daten sind Differenzen zu dieser Anfangstemperatur).

float objwidth

Position der Messwerte auf der X-Achse um diesen Wert verschieben.

bool flipobj

Position auf der X-Achse spiegeln?

int fiber\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder fiber\_step\_delta Messpunkt auf der Faser wird verwendet).

· int time\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder time\_step\_delta Zeitpunkt wird verwendet).

· double max time

Nur bis maximal zu diesem Zeitstempel auslesen.

• double min\_time

Ab diesem Zeitstempel auslesen.

## 8.26.1 Ausführliche Beschreibung

Strunktur für die Programmeinstellungen.

Definiert in Zeile 41 der Datei main.cpp.

### 8.26.2 Dokumentation der Datenelemente

#### 8.26.2.1 float OdisiToSdConverter::Options::basetemp

Temperatur zu Beginn des Versuches (Die Odisi-Daten sind Differenzen zu dieser Anfangstemperatur).

Definiert in Zeile 50 der Datei main.cpp.

### 8.26.2.2 float OdisiToSdConverter::Options::error\_threshold

Maximal zulässige Differenz zum Vorgängerwert für einen gültigen Messwert bei der Fehlerkorrektur.

Definiert in Zeile 46 der Datei main.cpp.

### 8.26.2.3 int OdisiToSdConverter::Options::fiber\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder fiber\_step\_delta Messpunkt auf der Faser wird verwendet). Definiert in Zeile 53 der Datei main.cpp.

### 8.26.2.4 bool OdisiToSdConverter::Options::flipobj

Position auf der X-Achse spiegeln?

Definiert in Zeile 52 der Datei main.cpp.

## 8.26.2.5 float OdisiToSdConverter::Options::height

Höhe der Faserebene in m.

Definiert in Zeile 49 der Datei main.cpp.

## 8.26.2.6 double OdisiToSdConverter::Options::max\_time

Nur bis maximal zu diesem Zeitstempel auslesen.

Definiert in Zeile 55 der Datei main.cpp.

8.26.2.7 int OdisiToSdConverter::Options::maxfwcount

Maximale Schrittanzahl zum finden eines gültigen Messwertes bei der Fehlerkorrektur.

Definiert in Zeile 47 der Datei main.cpp.

8.26.2.8 double OdisiToSdConverter::Options::min\_time

Ab diesem Zeitstempel auslesen.

Definiert in Zeile 56 der Datei main.cpp.

8.26.2.9 float OdisiToSdConverter::Options::objwidth

Position der Messwerte auf der X-Achse um diesen Wert verschieben.

Definiert in Zeile 51 der Datei main.cpp.

8.26.2.10 bool OdisiToSdConverter::Options::replace\_comma\_with\_point

Sollen Kommata durch Punkte ersetzt werrden?

Definiert in Zeile 44 der Datei main.cpp.

8.26.2.11 char OdisiToSdConverter::Options::separator

Das verwendete Separatorzeichen.

(Hier Leerzeichen)

Definiert in Zeile 43 der Datei main.cpp.

8.26.2.12 size\_t OdisiToSdConverter::Options::startrow

Index der ersten Zeile in der Odisi-Datei, die Sensordaten enthält.

Definiert in Zeile 42 der Datei main.cpp.

8.26.2.13 int OdisiToSdConverter::Options::tab\_space\_count

Anzahl der Leerzeichen für TAB (Für die Positionsangabe in der Log-Datei).

Definiert in Zeile 48 der Datei main.cpp.

8.26.2.14 int OdisiToSdConverter::Options::time\_step\_delta

Schrittweite beim Auslesen der Sensordaten (nur jeder time\_step\_delta Zeitpunkt wird verwendet).

Definiert in Zeile 54 der Datei main.cpp.

8.26.2.15 size\_t OdisiToSdConverter::Options::timecol

Index der Spalte, die die Zeitstempel enthält.

Definiert in Zeile 45 der Datei main.cpp.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


/daten/Projekte/eclipse\_workspace/odisitosd/main.cpp

# 8.27 PropertiesBox Klassenreferenz


Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Eigenschaften eines Objekts.

#include <PropertiesBox.h>

Klassendiagramm für PropertiesBox:



Zusammengehörigkeiten von PropertiesBox:



## Öffentliche Methoden

- PropertiesBox (wxWindow \*parent)
  - Der Konstruktor.
- void resize ()

Behandelt Größenänderungen und passt die Positionen der Komponenten an.

wxCheckBox \* getAnalyzeMarkerCheckBox ()

Gibt die Checkbox zum markieren des auf der Zeitleiste ausgewählten Zeitpunkts zurück.

wxCheckBox \* getAutoUpdateCeckBox ()

Gibt die Checkbox zum automatischen Neuberechnen der Temperaturverteilung nach einer Änderung an den Objekteigenschaften zurück.

wxButton \* getClearAnalyzeMarkerBt ()

Gibt den Button zum Löschen aller Markierungen (s.

wxTextCtrl \* getSpecificHeatCapEdit ()

Gibt das Eingabefeld für die spezifische Wärmekapazität zurück.

int getCurrentMaterial ()

Gibt den Index des aktuell ausgewählten Materials zurück.

void setCurrentMaterial (int index)

Setzt den Index des aktuell ausgewählten Materials.

wxTextCtrl \* getDensityEdit ()

Gibt das Eingabefeld für die Dichte des Materials zurück.

wxButton \* getFindMaxBt ()

Gibt den Button zum Suchen des maximums zwischen zwei markierten Zeitpunkten (s.

wxComboBox \* getInterpolationModeList ()

Gibt das Auswahlfeld für den zu verwendenden Interpolationsmodus zurück.

wxListBox \* getMatListBox ()

Gibt die Auswahlbox für das Material, dessen Eigenschaften angezeigt werden sollen, zurück.

wxTextCtrl \* getMatNameEdit ()

Gibt das Eingabefeld für den Materialnamen zurück.

wxStaticBox \* getMatPropBox ()

Gibt den Bereich, der die Materialeigenschaften enthält zurück.

wxTextCtrl \* getMaxVolumeEdit ()

Gibt das Eingabefeld für das maximale Tetraedervolumen zurück.

wxButton \* getNextMarkerBt ()

Gibt den Button zum Auswählen der nächsten Markierung (s.

wxTextCtrl \* getObjNameEdit ()

Gibt das Eingeabefeld für den Objektnamen.

wxButton \* getPrevMarkerBt ()

Gibt den Button zum Auswählen der vorherigen Markierung (s.

wxTextCtrl \* getQualityEdit ()

Gibt das Eingabefeld für die Zerlegungsqualität des Modells (s.

wxButton \* getRecalcButton ()

Gibt den Button zum Neuberechnen der Temperaturverteilung zurück.

GUITimeline \* getSdTimeline ()

Gibt die Die Zeitleiste für zeitbezogene Sensordaten zurück.

wxComboBox \* getSensorDataList ()

Gibt das Auswahlfeld für den zu verwendenden Sensordatensatz zurück.

wxStaticText \* getUpToDateLbl ()

Gibt die Beschiftungskomponente für die Warnung bei geänderten Objekteigenschaften zurück.

virtual ∼PropertiesBox ()

Der Destruktor.

### **Private Attribute**

wxButton \* recalcButton

Button zum Neuberechnen der Temperaturverteilung.

wxStaticText \* objNameLbl

Beschriftung für das Objektnamen-Eingabefeld.

wxTextCtrl \* objNameEdit

Eingeabefeld für den Objektnamen.

wxStaticText \* matNameLbl

Beschriftung für das Materialnamen-Eingabefeld.

wxTextCtrl \* matNameEdit

Eingabefeld für den Materialnamen.

wxStaticText \* upToDateLbl

Beschiftung für die Warnung bei geänderten Objekteigenschaften.

wxStaticText \* maxVolumeLbl

Beschriftung für das max.

wxTextCtrl \* maxVolumeEdit

Eingabefeld für das maximale Tetraedervolumen.

wxStaticText \* qualityLbl

Beschriftung für das Zerlegungsqualität-Eingabefeld.

wxTextCtrl \* qualityEdit

Eingabefeld für die Zerlegungsqualität des Modells (s.

wxStaticText \* sensorDataLbl

Beschriftung für das Sensordatensatz-Auswahlfeld.

wxComboBox \* sensorDataList

Auswahlfeld für den zu verwendenden Sensordatensatz.

wxListBox \* matListBox

Auswahlbox für das Material, dessen Eigenschaften angezeigt werden sollen.

wxStaticText \* matListBoxLbl

Beschriftung für die Materialauswahl-Box.

wxStaticBox \* matPropBox

Bereich, der die Materialeigenschaften enthält.

wxComboBox \* interpolationModeList

Auswahlfeld für den zu verwendenden Interpolationsmodus.

wxStaticText \* interpolationModeLbl

Beschriftung für das Interpolationsmodus-Auswahlfeld.

wxTextCtrl \* densityEdit

Eingabefeld für die Dichte des Materials.

wxStaticText \* densityLbl

Beschriftung für das Dichte-Eingabefeld.

wxTextCtrl \* specificHeatCapEdit

Eingabefeld für die spezifische Wärmekapazität.

wxStaticText \* specificHeatCapLbl

Beschriftung für das Wärmekapazitäts-Eingabefeld.

• GUITimeline \* sdTimeline

Die Zeitleiste für zeitbezogene Sensordaten.

wxCheckBox \* analyzeMarkerCheckBox

Checkbox zum markieren des auf der Zeitleiste ausgewählten Zeitpunkts.

wxButton \* findMaxBt

Button zum Suchen des maximums zwischen zwei markierten Zeitpunkten (s.

wxButton \* clearAnalyzeMarkerBt

Button zum Löschen aller Markierungen (s.

wxButton \* nextMarkerBt

Button zum Auswählen der nächsten Markierung (s.

wxButton \* prevMarkerBt

Button zum Auswählen der vorherigen Markierung (s.

wxCheckBox \* autoUpdateCeckBox

Checkbox zum automatischen Neuberechnen der Temperaturverteilung nach einer Änderung an den Objekteigenschaften.

• int current\_material

Index des aktuell ausgewählten Materials.

### 8.27.1 Ausführliche Beschreibung

Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Eigenschaften eines Objekts.

Diese Klasse verwaltet nur das Layout des Objekteigenschaften-Bereichs. Die Funktionalität wird in GUIMain-Window behandelt.

Definiert in Zeile 19 der Datei PropertiesBox.h.

### 8.27.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.27.2.1 PropertiesBox::PropertiesBox ( wxWindow \* parent )

Der Konstruktor.

**Parameter** 

parent Die übergeordnete Komponente.

Definiert in Zeile 19 der Datei PropertiesBox.cpp.

```
8.27.2.2 PropertiesBox::~PropertiesBox() [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 224 der Datei PropertiesBox.cpp.

### 8.27.3 Dokumentation der Elementfunktionen

```
8.27.3.1 wxCheckBox * PropertiesBox::getAnalyzeMarkerCheckBox ( )
```

Gibt die Checkbox zum markieren des auf der Zeitleiste ausgewählten Zeitpunkts zurück.

Definiert in Zeile 141 der Datei PropertiesBox.cpp.

```
8.27.3.2 wxCheckBox * PropertiesBox::getAutoUpdateCeckBox ( )
```

Gibt die Checkbox zum automatischen Neuberechnen der Temperaturverteilung nach einer Änderung an den Objekteigenschaften zurück.

Definiert in Zeile 145 der Datei PropertiesBox.cpp.

```
8.27.3.3 wxButton * PropertiesBox::getClearAnalyzeMarkerBt ( )
Gibt den Button zum Löschen aller Markierungen (s.
GUITimeline) zurück.
Definiert in Zeile 149 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.4 int PropertiesBox::getCurrentMaterial ( )
Gibt den Index des aktuell ausgewählten Materials zurück.
Definiert in Zeile 157 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.5 wxTextCtrl * PropertiesBox::getDensityEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für die Dichte des Materials zurück.
Definiert in Zeile 164 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.6 wxButton * PropertiesBox::getFindMaxBt ( )
Gibt den Button zum Suchen des maximums zwischen zwei markierten Zeitpunkten (s.
GUITimeline) zurück.
Definiert in Zeile 168 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.7 wxComboBox * PropertiesBox::getInterpolationModeList ( )
Gibt das Auswahlfeld für den zu verwendenden Interpolationsmodus zurück.
Definiert in Zeile 172 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.8 wxListBox * PropertiesBox::getMatListBox ( )
Gibt die Auswahlbox für das Material, dessen Eigenschaften angezeigt werden sollen, zurück.
Definiert in Zeile 176 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.9 wxTextCtrl * PropertiesBox::getMatNameEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für den Materialnamen zurück.
Definiert in Zeile 180 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.10 wxStaticBox * PropertiesBox::getMatPropBox ( )
Gibt den Bereich, der die Materialeigenschaften enthält zurück.
Definiert in Zeile 184 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.11 wxTextCtrl * PropertiesBox::getMaxVolumeEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für das maximale Tetraedervolumen zurück.
Definiert in Zeile 188 der Datei PropertiesBox.cpp.
```

```
8.27.3.12 wxButton * PropertiesBox::getNextMarkerBt ( )
Gibt den Button zum Auswählen der nächsten Markierung (s.
GUITimeline) zurück.
Definiert in Zeile 192 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.13 wxTextCtrl * PropertiesBox::getObjNameEdit ( )
Gibt das Eingeabefeld für den Objektnamen.
zurück.
Definiert in Zeile 196 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.14 wxButton * PropertiesBox::getPrevMarkerBt ( )
Gibt den Button zum Auswählen der vorherigen Markierung (s.
GUITimeline) zurück.
Definiert in Zeile 200 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.15 wxTextCtrl * PropertiesBox::getQualityEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für die Zerlegungsqualität des Modells (s.
Tetgen-dokumentation für weitere Informationen) zurück.
Definiert in Zeile 204 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.16 wxButton * PropertiesBox::getRecalcButton ( )
Gibt den Button zum Neuberechnen der Temperaturverteilung zurück.
Definiert in Zeile 208 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.17 GUITimeline * PropertiesBox::getSdTimeline ( )
Gibt die Die Zeitleiste für zeitbezogene Sensordaten zurück.
Definiert in Zeile 212 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.18 wxComboBox * PropertiesBox::getSensorDataList ( )
Gibt das Auswahlfeld für den zu verwendenden Sensordatensatz zurück.
Definiert in Zeile 216 der Datei PropertiesBox.cpp.
8.27.3.19 wxTextCtrl * PropertiesBox::getSpecificHeatCapEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für die spezifische Wärmekapazität zurück.
Definiert in Zeile 153 der Datei PropertiesBox.cpp.
```

### 8.27.3.20 wxStaticText \* PropertiesBox::getUpToDateLbl ( )

Gibt die Beschiftungskomponente für die Warnung bei geänderten Objekteigenschaften zurück.


Definiert in Zeile 220 der Datei PropertiesBox.cpp.

### 8.27.3.21 void PropertiesBox::resize ( )

Behandelt Größenänderungen und passt die Positionen der Komponenten an.

Definiert in Zeile 72 der Datei PropertiesBox.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



### 8.27.3.22 void PropertiesBox::setCurrentMaterial (int index)

Setzt den Index des aktuell ausgewählten Materials.

Parameter

index	Index des auszuwählenden Materials.

Definiert in Zeile 160 der Datei PropertiesBox.cpp.

### 8.27.4 Dokumentation der Datenelemente

### **8.27.4.1** wxCheckBox\* PropertiesBox::analyzeMarkerCheckBox [private]

Checkbox zum markieren des auf der Zeitleiste ausgewählten Zeitpunkts.

Dieser Zeitpunkt wird dann im Analysedaten-Übersichtsfenster (GUIAnalyzeOutputWindow) angezeigt.

Definiert in Zeile 258 der Datei PropertiesBox.h.

### **8.27.4.2** wxCheckBox\* PropertiesBox::autoUpdateCeckBox [private]

Checkbox zum automatischen Neuberechnen der Temperaturverteilung nach einer Änderung an den Objekteigenschaften.

Definiert in Zeile 283 der Datei PropertiesBox.h.

8.27.4.3 wxButton\* PropertiesBox::clearAnalyzeMarkerBt [private]

Button zum Löschen aller Markierungen (s.

GUITimeline).

Definiert in Zeile 268 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.4** int PropertiesBox::current\_material [private]

Index des aktuell ausgewählten Materials.

Definiert in Zeile 288 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.5** wxTextCtrl\* PropertiesBox::densityEdit [private]

Eingabefeld für die Dichte des Materials.

Definiert in Zeile 232 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.6** wxStaticText\* PropertiesBox::densityLbl [private]

Beschriftung für das Dichte-Eingabefeld.

Definiert in Zeile 237 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.7** wxButton\* PropertiesBox::findMaxBt [private]

Button zum Suchen des maximums zwischen zwei markierten Zeitpunkten (s.

GUITimeline).

Definiert in Zeile 263 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.8** wxStaticText\* PropertiesBox::interpolationModeLbl [private]

Beschriftung für das Interpolationsmodus-Auswahlfeld.

Definiert in Zeile 227 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.9** wxComboBox\* PropertiesBox::interpolationModeList [private]

Auswahlfeld für den zu verwendenden Interpolationsmodus.

Definiert in Zeile 222 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.10** wxListBox\* PropertiesBox::matListBox [private]

Auswahlbox für das Material, dessen Eigenschaften angezeigt werden sollen.

Definiert in Zeile 207 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.11** wxStaticText\* PropertiesBox::matListBoxLbl [private]

Beschriftung für die Materialauswahl-Box.

Definiert in Zeile 212 der Datei PropertiesBox.h.

**8.27.4.12** wxTextCtrl\* PropertiesBox::matNameEdit [private] Eingabefeld für den Materialnamen. Definiert in Zeile 167 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.13** wxStaticText\* PropertiesBox::matNameLbl [private] Beschriftung für das Materialnamen-Eingabefeld. Definiert in Zeile 162 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.14** wxStaticBox\* PropertiesBox::matPropBox [private] Bereich, der die Materialeigenschaften enthält. Definiert in Zeile 217 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.15** wxTextCtrl\* PropertiesBox::maxVolumeEdit [private] Eingabefeld für das maximale Tetraedervolumen. Definiert in Zeile 182 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.16** wxStaticText\* PropertiesBox::maxVolumeLbl [private] Beschriftung für das max. Tetraedervolumen-Eingabefeld. Definiert in Zeile 177 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.17** wxButton\* PropertiesBox::nextMarkerBt [private] Button zum Auswählen der nächsten Markierung (s. GUITimeline). Definiert in Zeile 273 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.18** wxTextCtrl\* PropertiesBox::objNameEdit [private] Eingeabefeld für den Objektnamen. Definiert in Zeile 157 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.19** wxStaticText\* PropertiesBox::objNameLbl [private] Beschriftung für das Objektnamen-Eingabefeld. Definiert in Zeile 152 der Datei PropertiesBox.h. **8.27.4.20** wxButton\* PropertiesBox::prevMarkerBt [private] Button zum Auswählen der vorherigen Markierung (s.

Definiert in Zeile 278 der Datei PropertiesBox.h.

GUITimeline).

```
8.27.4.21 wxTextCtrl* PropertiesBox::qualityEdit [private]
Eingabefeld für die Zerlegungsqualität des Modells (s.
Tetgen-dokumentation für weitere Informationen).
Definiert in Zeile 192 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.22 wxStaticText* PropertiesBox::qualityLbl [private]
Beschriftung für das Zerlegungsqualität-Eingabefeld.
Definiert in Zeile 187 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.23 wxButton* PropertiesBox::recalcButton [private]
Button zum Neuberechnen der Temperaturverteilung.
Definiert in Zeile 147 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.24 GUITimeline* PropertiesBox::sdTimeline [private]
Die Zeitleiste für zeitbezogene Sensordaten.
Definiert in Zeile 252 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.25 wxStaticText* PropertiesBox::sensorDataLbl [private]
Beschriftung für das Sensordatensatz-Auswahlfeld.
Definiert in Zeile 197 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.26 wxComboBox* PropertiesBox::sensorDataList [private]
Auswahlfeld für den zu verwendenden Sensordatensatz.
Definiert in Zeile 202 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.27 wxTextCtrl* PropertiesBox::specificHeatCapEdit [private]
Eingabefeld für die spezifische Wärmekapazität.
Definiert in Zeile 242 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.28 wxStaticText* PropertiesBox::specificHeatCapLbl [private]
Beschriftung für das Wärmekapazitäts-Eingabefeld.
Definiert in Zeile 247 der Datei PropertiesBox.h.
8.27.4.29 wxStaticText* PropertiesBox::upToDateLbl [private]
Beschiftung für die Warnung bei geänderten Objekteigenschaften.
Definiert in Zeile 172 der Datei PropertiesBox.h.
```

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.cpp

### 8.28 Renderer Klassenreferenz

Zeichnet den Inhalt der 3D-Fensters.

#include <Renderer.h>

Zusammengehörigkeiten von Renderer:



## Klassen

struct Viewport\_info

Informationen über die Ansicht des Modells (Virtuelle Kamera) und welche Elemente dargestellt werden.

## Öffentliche Typen

• enum RenderMode { RM\_NONE = 0, RM\_MATERIALCOLOR, RM\_VALUECOLOR }

Darstellungsmodus für Elemente /Punkte, Kanten, Flächen) des 3D-Objekts.

### Öffentliche Methoden

• Renderer ()

Der Konstruktor.

· void initGL (int width, int height)

Initialisiert die OpenGL-Bibliothek.

• void resize (int width, int height)

Verändert die Größe des Anzeigebereichs.

• void render ()

Zeichnet das Objekt (Attribut object).

void setObject (ObjectData \*obj)

Setzt das zu zeichnende Objekt.

void setCutRenderInfo (CutRender\_info \*info)

Setzt die Eigenschaften einer 2D-Temperaturverteilung, welche teilweise zur Visualisierung der Ebene der 2D-Temperaturverteilung benötigt werden.

wxImage \* getViewportImage ()

Gibt den Inhalt der Zeichenfläche als Bild zurück.

Viewport\_info \* getViewport ()

Gibt eine Referenz auf die verwendeten Anzeigeeigenschaften zurück.

virtual ∼Renderer ()

Der Destruktor.

### **Private Methoden**

void renderMaterial (ObjectData::MaterialData \*mat)

Zeichnet die Elemente eines Materials des Objekts.

• void renderTetrahedra (ObjectData::MaterialData \*mat, RenderMode rendermode)

Zeichnet die Tetraeder eines Materials des Objekts.

void renderSensorData (vector < SensorPoint > \*data)

Zeichnet Sensordaten als Punkte.

#### **Private Attribute**

· Viewport info viewport

Informationen über die Darstellung des zu zeichnenden Inhalts.

ObjectData \* object

Das darzustellende Objekt.

CutRender\_info \* cut\_visualisation\_info

Eigenschaften einer 2D-Temperaturverteilung, welche teilweise zur Visualisierung der Ebene der 2D-Temperaturverteilung benötigt werden.

· int displayList

Adresse der OpenGL-Displaylist, die die Geometriedaten auf der Grafikkarte vorhält.

### 8.28.1 Ausführliche Beschreibung

Zeichnet den Inhalt der 3D-Fensters.

Zeichnet das 3D-Objekt, Sensordaten und Koordinatensystem je nach Visualisierungsoptionen mithilfe der OpenG-L-Bibliothek.

Definiert in Zeile 24 der Datei Renderer.h.

### 8.28.2 Dokumentation der Aufzählungstypen

### 8.28.2.1 enum Renderer::RenderMode

Darstellungsmodus für Elemente /Punkte, Kanten, Flächen) des 3D-Objekts.

Aufzählungswerte

RM\_NONE
RM\_MATERIALCOLOR
RM\_VALUECOLOR

Definiert in Zeile 29 der Datei Renderer.h.

## 8.28.3 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.28.3.1 Renderer::Renderer ( )

Der Konstruktor.

Definiert in Zeile 19 der Datei Renderer.cpp.

**8.28.3.2 Renderer::**~Renderer() [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 700 der Datei Renderer.cpp.


## 8.28.4 Dokumentation der Elementfunktionen

### 8.28.4.1 Renderer::Viewport\_info \* Renderer::getViewport ( )

Gibt eine Referenz auf die verwendeten Anzeigeeigenschaften zurück.

Definiert in Zeile 42 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.28.4.2 wxlmage \* Renderer::getViewportImage ( )

Gibt den Inhalt der Zeichenfläche als Bild zurück.

Definiert in Zeile 532 der Datei Renderer.cpp.

8.28.4.3 void Renderer::initGL (int width, int height)


Initialisiert die OpenGL-Bibliothek.

### **Parameter**

width	Breite des Anzeigebereichs.
height	Höhe des Anzeigebereichs.

Definiert in Zeile 346 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




### 8.28.4.4 void Renderer::render ( )

Zeichnet das Objekt (Attribut object).

Definiert in Zeile 657 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



**8.28.4.5** void Renderer::renderMaterial ( ObjectData::MaterialData \* mat ) [private]


Zeichnet die Elemente eines Materials des Objekts.

#### **Parameter**

mat	Das zu zeichnende Material.

Definiert in Zeile 274 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.28.4.6** void Renderer::renderSensorData ( vector < SensorPoint > \* data ) [private]


Zeichnet Sensordaten als Punkte.

#### **Parameter**

data	Sensordaten als Liste von Punkten.

Definiert in Zeile 236 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



**8.28.4.7 void** Renderer::renderTetrahedra ( ObjectData::MaterialData \* *mat*, RenderMode *rendermode* ) [private]


Zeichnet die Tetraeder eines Materials des Objekts.

**Parameter** 

mat	Das zu zeichnende Material.
rendermode	Der zu verwendende Zeichenmodus.

Definiert in Zeile 94 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



## 8.28.4.8 void Renderer::resize (int width, int height)


Verändert die Größe des Anzeigebereichs.

### Parameter

width	Neue Breite des Anzeigebereichs.
height	Neue Höhe des Anzeigebereichs.

Definiert in Zeile 353 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.28.4.9 void Renderer::setCutRenderInfo ( CutRender\_info \* info )

Setzt die Eigenschaften einer 2D-Temperaturverteilung, welche teilweise zur Visualisierung der Ebene der 2D-Temperaturverteilung benötigt werden.


NULL bedeutet keine Visualisierung.

**Parameter** 

info Die Eigenschaften der 2D-Temperaturverteilung.

Definiert in Zeile 489 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.28.4.10 void Renderer::setObject ( ObjectData \* obj )


Setzt das zu zeichnende Objekt.

**Parameter** 


obj Das zu zeichnende Objekt.

Definiert in Zeile 503 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.28.5 Dokumentation der Datenelemente

### **8.28.5.1 CutRender\_info\* Renderer::cut\_visualisation\_info** [private]

Eigenschaften einer 2D-Temperaturverteilung, welche teilweise zur Visualisierung der Ebene der 2D-Temperaturverteilung benötigt werden.

NULL bedeutet keine Visualisierung.

Definiert in Zeile 142 der Datei Renderer.h.

**8.28.5.2** int Renderer::displayList [private]

Adresse der OpenGL-Displaylist, die die Geometriedaten auf der Grafikkarte vorhält.

Definiert in Zeile 147 der Datei Renderer.h.

**8.28.5.3 ObjectData**\* Renderer::object [private]

Das darzustellende Objekt.

Definiert in Zeile 135 der Datei Renderer.h.

**8.28.5.4 Viewport\_info Renderer::viewport** [private]

Informationen über die Darstellung des zu zeichnenden Inhalts.

Definiert in Zeile 130 der Datei Renderer.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.cpp

## 8.29 Utils::SensorData Strukturreferenz

Ein Sensordatensatz.

#include <utils.h>

Zusammengehörigkeiten von Utils::SensorData:



## Öffentliche Attribute

vector< SensorPoint > > data

Daten des Datensatzes (Sensorpunkte zu versch.

vector< string > subnames

Namen der einzelnen Zeitpunkte.

vector< int > timestamps

Zeitstempel der einzelnen Zeitpunkte.

vector< int > markers

Markierte Zeitpunkte.

bool timed

Sind die Sensordaten zeitbezogen? Wenn nein, ist die Länge von data 1.

int current\_time\_index

Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

• string name

Name des Sensordatensatzes.

## 8.29.1 Ausführliche Beschreibung

Ein Sensordatensatz.

Definiert in Zeile 89 der Datei utils.h.

### 8.29.2 Dokumentation der Datenelemente

8.29.2.1 int Utils::SensorData::current\_time\_index

Index des aktuell ausgewählten Zeitpunkts.

Definiert in Zeile 95 der Datei utils.h.

8.29.2.2 vector<vector<SensorPoint> > Utils::SensorData::data

Daten des Datensatzes (Sensorpunkte zu versch.

Zeitpunkten).

Definiert in Zeile 90 der Datei utils.h.

8.29.2.3 vector<int> Utils::SensorData::markers

Markierte Zeitpunkte.

Definiert in Zeile 93 der Datei utils.h.

8.29.2.4 string Utils::SensorData::name

Name des Sensordatensatzes.

Definiert in Zeile 96 der Datei utils.h.

8.29.2.5 vector<string> Utils::SensorData::subnames

Namen der einzelnen Zeitpunkte.

Definiert in Zeile 91 der Datei utils.h.

8.29.2.6 bool Utils::SensorData::timed

Sind die Sensordaten zeitbezogen? Wenn nein, ist die Länge von data 1.

Definiert in Zeile 94 der Datei utils.h.

8.29.2.7 vector<int> Utils::SensorData::timestamps

Zeitstempel der einzelnen Zeitpunkte.

Definiert in Zeile 92 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h

## 8.30 Utils::SensorPoint Strukturreferenz

Daten eines Sensordatenpunktes.

#include <utils.h>

### Öffentliche Attribute

· double coords [3]

Koordinaten des Punktes.

• double temperature

Temperatur des Punktes.

### 8.30.1 Ausführliche Beschreibung

Daten eines Sensordatenpunktes.

Definiert in Zeile 70 der Datei utils.h.

### 8.30.2 Dokumentation der Datenelemente

8.30.2.1 double Utils::SensorPoint::coords[3]

Koordinaten des Punktes.

Definiert in Zeile 71 der Datei utils.h.

8.30.2.2 double Utils::SensorPoint::temperature

Temperatur des Punktes.

Definiert in Zeile 72 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h

## 8.31 Utils::SensorPointComparator Strukturreferenz

Hilfsstruktur zum Vergleichen des Abstands von Messpunkten.

#include <utils.h>

## Öffentliche Methoden

double getDistance\_d (double \*p1, double \*p2)

Berechnet den Abstand zwischen zwei Punkten mithilfe des Satzes des Pythagoras.

• bool operator() (SensorPoint p1, SensorPoint p2)

Vergleichsoperator für den Abstand zum Punkt meshpoint.

### Öffentliche Attribute

• double meshpoint [3]

Punkt, zu dem der Abstand ermittelt werden soll.

### 8.31.1 Ausführliche Beschreibung

Hilfsstruktur zum Vergleichen des Abstands von Messpunkten.

Der Punkt, zu dem der Abstand berechnet werden soll ist in der Struktur gespeichert. Zum Vergleich zweier Messpunkte wird dann für beide der Abstand berechnet.

Wird für Sortieralgorithmen der Standardbibliothek benötigt.

Definiert in Zeile 107 der Datei utils.h.

## 8.31.2 Dokumentation der Elementfunktionen

8.31.2.1 double Utils::SensorPointComparator::getDistance\_d ( double \* p1, double \* p2 ) [inline]


Berechnet den Abstand zwischen zwei Punkten mithilfe des Satzes des Pythagoras.

#### **Parameter**

p1	Koordinaten des ersten Punkten als Liste dreier Koordinaten.
p2	Koordinaten des zweiten Punkten als Liste dreier Koordinaten.

Definiert in Zeile 113 der Datei utils.h.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.31.2.2 bool Utils::SensorPointComparator::operator() ( SensorPoint p1, SensorPoint p2 ) [inline]

Vergleichsoperator für den Abstand zum Punkt meshpoint.

Definiert in Zeile 120 der Datei utils.h.

### 8.31.3 Dokumentation der Datenelemente

8.31.3.1 double Utils::SensorPointComparator::meshpoint[3]

Punkt, zu dem der Abstand ermittelt werden soll.

Definiert in Zeile 116 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h

## 8.32 SimpleAnalyzerApp Klassenreferenz


Regelt den allgemeinen Ablauf des Programms.

#include <SimpleAnalyzerApp.h>

Klassendiagramm für SimpleAnalyzerApp:



Zusammengehörigkeiten von SimpleAnalyzerApp:



## Öffentliche Methoden

- int getCurrentDataObjectIndex ()
  - Gibt den Index des aktiven Objekts zurück.
- void setCurrentDataObjectIndex (int currentDataObjectIndex)
  - Setzt den Index des aktiven Objekts.
- vector< ObjectData \* > \* getDataObjects ()
  - Gibt einen Verweis auf die Liste der geladenen Objekte zurück.
- Utils::Visualization\_info \* getVisualizationInfo ()

Gibt einen Verweis auf verwendeten Visualisierungsoptionen zurück.

ObjectData \* getActiveObject ()

Gibt einen Verweis auf das aktuell aktive Objekt zurück.

void addObject (ObjectData \*obj)

Fügt ein Objekt zur Objektliste hinzu.

void removeCurrentObject ()

Löscht das aktuelle Objekt aus der Objektliste.

virtual ∼SimpleAnalyzerApp ()

Der Destruktor.

### **Private Methoden**

· virtual bool OnInit ()

Wird beim Start der Anwendung ausgeführt und öffnet das Hauptfenster.

#### **Private Attribute**

vector< ObjectData \* > data\_objects

Liste aller geladenen Objekte.

int current\_data\_object\_index = -1

Index des aktuellen Objekts.

Utils::Visualization\_info visualization\_info

Die allgemein verwendeten Visualisierungsoptionen.

## 8.32.1 Ausführliche Beschreibung

Regelt den allgemeinen Ablauf des Programms.

Eine eigene Anwendungsklasse wird von wxWidgets gefordert. Das zugrunde liegende System organisiert über diese Klasse den Programmablauf (MainLoop) und Events.

Definiert in Zeile 23 der Datei SimpleAnalyzerApp.h.

### 8.32.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.32.2.1 SimpleAnalyzerApp::~SimpleAnalyzerApp() [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 88 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.

### 8.32.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.32.3.1 void SimpleAnalyzerApp::addObject ( ObjectData \* obj )

Fügt ein Objekt zur Objektliste hinzu.

**Parameter** 

obj	Das hinzuzufügende Objekt.

Definiert in Zeile 53 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.

```
8.32.3.2 ObjectData * SimpleAnalyzerApp::getActiveObject ( )
Gibt einen Verweis auf das aktuell aktive Objekt zurück.
Rückgabe
      Pointer auf das aktuell aktive Objekt.
Definiert in Zeile 49 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.3 int SimpleAnalyzerApp::getCurrentDataObjectIndex ( )
Gibt den Index des aktiven Objekts zurück.
Rückgabe
      Der Index des aktiven Objetks.
Definiert in Zeile 33 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.4 vector< ObjectData * > * SimpleAnalyzerApp::getDataObjects ( )
Gibt einen Verweis auf die Liste der geladenen Objekte zurück.
Rückgabe
      Pointer zur Liste der geladenen Objekte.
Definiert in Zeile 41 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.5 Utils::Visualization_info * SimpleAnalyzerApp::getVisualizationInfo()
Gibt einen Verweis auf verwendeten Visualisierungsoptionen zurück.
Rückgabe
      Pointer zu den verwendeten Visualisierungsoptionen.
Definiert in Zeile 45 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.6 bool SimpleAnalyzerApp::Onlnit() [private], [virtual]
Wird beim Start der Anwendung ausgeführt und öffnet das Hauptfenster.
Definiert in Zeile 72 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.7 void SimpleAnalyzerApp::removeCurrentObject ( )
Löscht das aktuelle Objekt aus der Objektliste.
Definiert in Zeile 57 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.
8.32.3.8 void SimpleAnalyzerApp::setCurrentDataObjectIndex (int currentDataObjectIndex)
Setzt den Index des aktiven Objekts.
```

#### **Parameter**

currentData-	Index des auszuwählenden Objekts.
ObjectIndex	

Definiert in Zeile 37 der Datei SimpleAnalyzerApp.cpp.

## 8.32.4 Dokumentation der Datenelemente

**8.32.4.1** int SimpleAnalyzerApp::current\_data\_object\_index = -1 [private]

Index des aktuellen Objekts.

Definiert in Zeile 79 der Datei SimpleAnalyzerApp.h.

**8.32.4.2 vector**<**ObjectData**\*> **SimpleAnalyzerApp::data\_objects** [private]

Liste aller geladenen Objekte.

Definiert in Zeile 74 der Datei SimpleAnalyzerApp.h.

**8.32.4.3 Utils::Visualization\_info SimpleAnalyzerApp::visualization\_info** [private]

Die allgemein verwendeten Visualisierungsoptionen.

Definiert in Zeile 84 der Datei SimpleAnalyzerApp.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.cpp

### 8.33 Utils::SortStruct Strukturreferenz

Hilfsstruktur zum Sortieren von Punkten nach dem Abstand zu einem anderen Punkt.

#include <utils.h>

### Öffentliche Attribute

· double distance

Abstand des Punktes.

int pointIndex

Index des entsprechenden Sensordatenpuntkes.

### 8.33.1 Ausführliche Beschreibung

Hilfsstruktur zum Sortieren von Punkten nach dem Abstand zu einem anderen Punkt.

Definiert in Zeile 55 der Datei utils.h.

### 8.33.2 Dokumentation der Datenelemente

8.33.2.1 double Utils::SortStruct::distance

Abstand des Punktes.

Definiert in Zeile 56 der Datei utils.h.

8.33.2.2 int Utils::SortStruct::pointIndex

Index des entsprechenden Sensordatenpuntkes.

Definiert in Zeile 57 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h

## 8.34 Tetrahedron Klassenreferenz

Ein durch 4 Ortsvektoren beschriebener Tetraeder.

#include <GeometryClasses.h>

Zusammengehörigkeiten von Tetrahedron:



## Öffentliche Methoden

Tetrahedron (Vector3D \*v1, Vector3D \*v2, Vector3D \*v3, Vector3D \*v4)

Der Konstruktor.

Vector3D \* getV1 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 1.

Vector3D \* getV2 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 2.

Vector3D \* getV3 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 3.

Vector3D \* getV4 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 3.

Vector3D \* getVert (int index)

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum index+1 Punkt des Tetraeders zurück.

### **Private Attribute**

Vector3D \* verts [4]

Die Referenzen auf die Ortsvektoren zu den Eckpunkten des Tetraeders.

## 8.34.1 Ausführliche Beschreibung

Ein durch 4 Ortsvektoren beschriebener Tetraeder.

Definiert in Zeile 285 der Datei GeometryClasses.h.

## 8.34.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.34.2.1 Tetrahedron::Tetrahedron ( Vector3D \* v1, Vector3D \* v2, Vector3D \* v3, Vector3D \* v4)

Der Konstruktor.

Die übergebenen Vektorobjekte werden als Element der Klasse gespeichert (nicht kopiert).

#### **Parameter**

v1	Ortsvektor zum 1. Punkt des Tetraeders.
v2	Ortsvektor zum 2. Punkt des Tetraeders.
v3	Ortsvektor zum 3. Punkt des Tetraeders.
v4	Ortsvektor zum 4. Punkt des Tetraeders.

Definiert in Zeile 287 der Datei GeometryClasses.cpp.

### 8.34.3 Dokumentation der Elementfunktionen

## 8.34.3.1 Vector3D \* Tetrahedron::getV1 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 1.

Punkt des Tetraeders zurück.

Definiert in Zeile 295 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.34.3.2 Vector3D \* Tetrahedron::getV2 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 2.

Punkt des Tetraeders zurück.

Definiert in Zeile 299 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.34.3.3 Vector3D \* Tetrahedron::getV3 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 3.

Punkt des Tetraeders zurück.

Definiert in Zeile 303 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.34.3.4 Vector3D \* Tetrahedron::getV4 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum 3.

Punkt des Tetraeders zurück.

Definiert in Zeile 307 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.34.3.5 Vector3D \* Tetrahedron::getVert ( int index )


Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum index+1 Punkt des Tetraeders zurück.

#### **Parameter**

index	Der Index des gesuchten Punktes (03).

Definiert in Zeile 311 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 8.34.4 Dokumentation der Datenelemente

## **8.34.4.1 Vector3D**\* Tetrahedron::verts[4] [private]

Die Referenzen auf die Ortsvektoren zu den Eckpunkten des Tetraeders.

Definiert in Zeile 326 der Datei GeometryClasses.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp

# 8.35 Triangle Klassenreferenz

Ein durch 3 Ortsvektoren beschriebenes Dreieck.

#include <GeometryClasses.h>

Zusammengehörigkeiten von Triangle:



## Öffentliche Methoden

Triangle (Vector3D \*v1, Vector3D \*v2, Vector3D \*v3)
 Der Konstruktor.

Vector3D \* getV1 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum ersten Punkt des Dreiecks zurück.

Vector3D \* getV2 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum zweiten Punkt des Dreiecks zurück.

Vector3D \* getV3 ()

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum dritten Punkt des Dreiecks zurück.

Vector3D \* getVert (int index)

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum index+1 Punkt des Dreiecks zurück.

void print ()

Gibt die Punkte des Dreiecks auf dem cout-Stream aus.

Vector3D \* getNormal ()

Gibt die Normale des Dreiecks zurück.

∼Triangle ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

• Vector3D \* verts [3]

Die Referenzen auf die Ortsvektoren zu den Eckpunkten des Dreiecks.

### 8.35.1 Ausführliche Beschreibung

Ein durch 3 Ortsvektoren beschriebenes Dreieck.

Definiert in Zeile 228 der Datei GeometryClasses.h.

### 8.35.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

```
8.35.2.1 Triangle::Triangle ( Vector3D * v1, Vector3D * v2, Vector3D * v3 )
```

Der Konstruktor.

Die übergebenen Vektorobjekte werden als Element der Klasse gespeichert (nicht kopiert).

### **Parameter**

V1	Ortsvektor zum 1. Punkt des Dreiecks.
v2	Ortsvektor zum 2. Punkt des Dreiecks.
v3	Ortsvektor zum 3. Punkt des Dreiecks.

Definiert in Zeile 240 der Datei GeometryClasses.cpp.

```
8.35.2.2 Triangle::\simTriangle ( )
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 283 der Datei GeometryClasses.cpp.

### 8.35.3 Dokumentation der Elementfunktionen


8.35.3.1 Vector3D \* Triangle::getNormal ( )

Gibt die Normale des Dreiecks zurück.


Der zurückgegebene Vektor muss manuell mit delete Freigegeben werden!

Definiert in Zeile 262 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.35.3.2 Vector3D \* Triangle::getV1 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum ersten Punkt des Dreiecks zurück.

Definiert in Zeile 246 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.35.3.3 Vector3D \* Triangle::getV2 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum zweiten Punkt des Dreiecks zurück.

Definiert in Zeile 250 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.35.3.4 Vector3D \* Triangle::getV3 ( )

Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum dritten Punkt des Dreiecks zurück.

Definiert in Zeile 254 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.35.3.5 **Vector3D** \* Triangle::getVert (int index)


Gibt eine Referenz auf den Ortsvektor zum index+1 Punkt des Dreiecks zurück.

## Parameter

index	Der Index des gesuchten Punktes (02).
-------	---------------------------------------

Definiert in Zeile 258 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.35.3.6 void Triangle::print ( )

Gibt die Punkte des Dreiecks auf dem cout-Stream aus.

Definiert in Zeile 274 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.35.4 Dokumentation der Datenelemente

```
8.35.4.1 Vector3D* Triangle::verts[3] [private]
```

Die Referenzen auf die Ortsvektoren zu den Eckpunkten des Dreiecks.

Definiert in Zeile 278 der Datei GeometryClasses.h.


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp

# 8.36 TsdMerger Klassenreferenz

Zusammenführen zweier .tsd-Dateien.

Zusammengehörigkeiten von TsdMerger:



## Klassen

• struct Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## Öffentliche Methoden

• int merge (int argc, char \*argv[])

Liest die Programmargumente um die Eingabedateien anhand der Zeitstempel in eine .tsd-Datei zusammen zu führen.

#### Geschützte Methoden

string getTextBlock (string data, int n)

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

int parseFile (string filename, vector < long > &timestamps, vector < string > &names, vector < string > &data)

Sammelt Daten aus einer .tsd-Datei.

- bool parseArguments (int argc, char \*argv[], string &input1, string &input2, string &output\_file) Wertet die Programmargumente aus.
- bool writeOutputFile (string path, vector< long > &timestamps1, vector< string > &names1, vector< string > &data1, vector< long > &timestamps2, vector< string > &names2, vector< string > &data2)
   Schreibt die Ausgabedatei.

## Geschützte Attribute

• struct TsdMerger::Options opts

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.

#### 8.36.1 Ausführliche Beschreibung

Zusammenführen zweier .tsd-Dateien.

Definiert in Zeile 21 der Datei mergetsd.cpp.

#### 8.36.2 Dokumentation der Elementfunktionen

**8.36.2.1 string TsdMerger::getTextBlock ( string** *data, int n* **)** [inline], [protected]

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

#### **Parameter**

data	Der Ausgansstring.
n	Index des zu findenden Blocks.

## Rückgabe

Der n-te durch Leerzeichen getrennte Teilstring. "" Bei ungültigem Index.

Definiert in Zeile 40 der Datei mergetsd.cpp.

```
8.36.2.2 int TsdMerger::merge ( int argc, char * argv[] ) [inline]
```

Liest die Programmargumente um die Eingabedateien anhand der Zeitstempel in eine .tsd-Datei zusammen zu führen.

Wird duch die Funktion main() von außerhalb des Namespaces aufgerufen.

#### Parameter

argc	Anzahl der Programmargumente.

	D:- D
argy	Die Programmargumente.
a.g.	2.0 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Definiert in Zeile 313 der Datei mergetsd.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.36.2.3 bool TsdMerger::parseArguments ( int argc, char \* argv[], string & input1, string & input2, string & output\_file ) [inline], [protected]

Wertet die Programmargumente aus.

#### **Parameter**

argc	Anzahl der Programmargumente.
argv	Die Programmargumente.
input1	Ausgabe für den Pfad zur Eingabedatei 1.
input2	Ausgabe für den Pfad zur Eingabedatei 2.
output_file	Ausgabe für den Pfad zur Ausgabedatei.

## Rückgabe

Soll das Programm weiter ablaufen?

Definiert in Zeile 138 der Datei mergetsd.cpp.

8.36.2.4 int TsdMerger::parseFile ( string *filename*, vector < long > & *timestamps*, vector < string > & *names*, vector < string > & *data* ) [inline], [protected]

Sammelt Daten aus einer .tsd-Datei.

#### **Parameter**

filename	Der Pfad zur .tsd-Datei.
timestamps	Ausgabevariable für die Zeitstempel der Datensätze.
names	Ausgabevariable für den Namen der Datensätze.
data	Ausgabevariable für die Sensordaten der Datensätze.

#### Rückgabe

Gibt 0 bei Erfolg zurück, 1, wenn die Datei nicht gefunden werden konnte.

Definiert in Zeile 80 der Datei mergetsd.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.36.2.5 bool TsdMerger::writeOutputFile ( string path, vector < long > & timestamps1, vector < string > & names1, vector < string > & data1, vector < long > & timestamps2, vector < string > & names2, vector < string > & data2) [inline], [protected]

Schreibt die Ausgabedatei.

#### **Parameter**

path	Der Pfad zur Ausgabedatei.
timestamps1	Zeitstempel der Datensätze der ersten Datei.
timestamps2	Zeitstempel der Datensätze der zweiten Datei.
names1	Namen der Datensätze der ersten Datei.
names2	Namen der Datensätze der zweiten Datei.
data1	Daten der Datensätze der ersten Datei.
data2	Daten der Datensätze der zweiten Datei.

## Rückgabe

War das Schreiben erfolgreich?

Definiert in Zeile 256 der Datei mergetsd.cpp.

#### 8.36.3 Dokumentation der Datenelemente

**8.36.3.1 struct TsdMerger::Options TsdMerger::opts** [protected]

Hält die verwendeten Programmeinstellungen.


Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

/daten/Projekte/eclipse workspace/mergetsd/src/mergetsd.cpp

## 8.37 std::vector < T > Template-Klassenreferenz

#include <doxygen\_dep\_dummy.h>

Zusammengehörigkeiten von std::vector< T >:



# Öffentliche Attribute

• T element

## 8.37.1 Ausführliche Beschreibung

template < class T> class std::vector < T>

STL vector class

Definiert in Zeile 3 der Datei doxygen\_dep\_dummy.h.

#### 8.37.2 Dokumentation der Datenelemente

8.37.2.1 template < class T > T std::vector < T >::element

Definiert in Zeile 3 der Datei doxygen\_dep\_dummy.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Datei:

• doxygen\_dep\_dummy.h

## 8.38 Vector3D Klassenreferenz

3D-Vektorklasse mit nützlichen Operationen.

#include <GeometryClasses.h>

#### Öffentliche Methoden

- Vector3D (double x, double y, double z)
   Konstruktor für Konstruktion aus einzelnen Koordinaten.
- Vector3D (const double \*values)

Konstruktor für Konstruktion aus einer Koordinatenliste.

Vector3D (Vector3D \*other)

Konstruktor für die Konstruktion aus einem anderen Vektor.

• Vector3D \* copy ()

Gibt eine Kopie des Vektors zurück.

• double getX ()

Gibt das X-Element des Vektors zurück.

• double getY ()

Gibt das Y-Element des Vektors zurück.

• double getZ ()

Gibt das Z-Element des Vektors zurück.

• double getLength ()

Gibt die Länge des Vektors zurück.

double getAngleTo (Vector3D \*other)

Gibt den Winkel zu einem anderen Vektor in RAD zurück.

double dotProduct (Vector3D \*other)

Gibt das Skalarprodukt mit einem anderen Vektor.

Vector3D \* crossProduct (Vector3D \*other)

Gibt das Kreuzprodukt mit einem anderen Vektor zurück.

void add (Vector3D \*other)

Addiert einen Vektor zu diesem Vektor.

void sub (Vector3D \*other)

Subtrahiert einen Vektor von diesem Vektor.

· void mult (double scalar)

Multipliziert den Vektor mit einem Skalar.

• void normalize ()

Normalisiert den Vektor.

bool equals (Vector3D \*other)

Testet, ob zwei Vektoren identisch sind.

• double getDistanceTo (Vector3D \*other)

Gibt den Abstand zu einem anderen Vektor zurück.

double \* getXYZ ()

Gibt eine Referenz auf die Vektorelemente zurück (Vor allem zur Übergabe an OpenGL verwendet).

• void print ()

Gibt den Vektor auf dem cout-Stream aus.

void printTo (std::ostream &stream) const

Gibt den Vektor auf dem gegebenen Stream aus.

virtual ∼Vector3D ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

• double coords [3]

Die Elemente des Vektors.

## Freundbeziehungen

std::ostream & operator<< (std::ostream &out, const Vector3D &vec)</li>

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

## 8.38.1 Ausführliche Beschreibung

3D-Vektorklasse mit nützlichen Operationen.

Definiert in Zeile 13 der Datei GeometryClasses.h.

## 8.38.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

## 8.38.2.1 Vector3D::Vector3D ( double x, double y, double z )

Konstruktor für Konstruktion aus einzelnen Koordinaten.

#### **Parameter**

X	X-Element des Vektors.
У	Y-Element des Vektors.
Z	Z-Element des Vektors.

Definiert in Zeile 19 der Datei GeometryClasses.cpp.

#### 8.38.2.2 Vector3D::Vector3D ( const double \* values )

Konstruktor für Konstruktion aus einer Koordinatenliste.

#### Parameter

values	Liste der Koordinaten (x,y und z-Wert).
--------	---

Definiert in Zeile 25 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.38.2.3 Vector3D::Vector3D ( Vector3D \* other )


Konstruktor für die Konstruktion aus einem anderen Vektor.

#### **Parameter**

other   Der Vektor, dessen Eigenschaften übernommen werden sollen.
--

Definiert in Zeile 31 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



8.38.2.4 Vector3D::~Vector3D( ) [virtual]

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 137 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.38.3 Dokumentation der Elementfunktionen

8.38.3.1 void Vector3D::add ( Vector3D \* other )


Addiert einen Vektor zu diesem Vektor.

**Parameter** 


other	Der zu addierende Vektor.
-------	---------------------------

Definiert in Zeile 88 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.38.3.2 **Vector3D** \* Vector3D::copy ( )

Gibt eine Kopie des Vektors zurück.

Der zurückgegebene Vektor muss manuell mit delete Freigegeben werden!

Definiert in Zeile 37 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.3 Vector3D \* Vector3D::crossProduct ( Vector3D \* other )

Gibt das Kreuzprodukt mit einem anderen Vektor zurück.


Der zurückgegebene Vektor muss manuell mit delete Freigegeben werden!

#### **Parameter**


other	Der Vektor, mit dem das Kreuzprodukt gebildet werden soll.

Definiert in Zeile 81 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.4 double Vector3D::dotProduct ( Vector3D \* other )


Gibt das Skalarprodukt mit einem anderen Vektor.

Parameter


other	Der Vektor, mit dem das Skalarprodukt gebildet werden soll.

Definiert in Zeile 76 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.38.3.5 bool Vector3D::equals ( Vector3D \* other )


Testet, ob zwei Vektoren identisch sind.

**Parameter** 


other	Der Vektor, mit dem verglichen werden soll.

Definiert in Zeile 42 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.6 double Vector3D::getAngleTo ( Vector3D \* other )


Gibt den Winkel zu einem anderen Vektor in RAD zurück.

Parameter


other	Der Vektor, zu dem der Winkel ermittelt werden soll.

Definiert in Zeile 64 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.7 double Vector3D::getDistanceTo ( Vector3D \* other )

Gibt den Abstand zu einem anderen Vektor zurück.


Dabei werden beide Vektoren als Ortsvektoren betrachtet.

Parameter

other	Der Vektor, zu dem der Abstand ermittelt werden soll.

Definiert in Zeile 117 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.8 double Vector3D::getLength ( )

Gibt die Länge des Vektors zurück.

Definiert in Zeile 60 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.38.3.9 double Vector3D::getX ( )

Gibt das X-Element des Vektors zurück.


Definiert in Zeile 48 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.10 double \* Vector3D::getXYZ( )

Gibt eine Referenz auf die Vektorelemente zurück (Vor allem zur Übergabe an OpenGL verwendet). Definiert in Zeile 113 der Datei GeometryClasses.cpp. Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.38.3.11 double Vector3D::getY()

Gibt das Y-Element des Vektors zurück.

Definiert in Zeile 52 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




#### 8.38.3.12 double Vector3D::getZ()

Gibt das Z-Element des Vektors zurück.

Definiert in Zeile 56 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.3.13 void Vector3D::mult ( double scalar )


Multipliziert den Vektor mit einem Skalar.

Parameter

scalar	Der Skalar.

Definiert in Zeile 100 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 8.38.3.14 void Vector3D::normalize ( )

Normalisiert den Vektor.

Definiert in Zeile 106 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.38.3.15 void Vector3D::print ( )

Gibt den Vektor auf dem cout-Stream aus.

Definiert in Zeile 123 der Datei GeometryClasses.cpp.

8.38.3.16 void Vector3D::printTo ( std::ostream & stream ) const

Gibt den Vektor auf dem gegebenen Stream aus.

Parameter

stream Der zu verwendende Stream.

Definiert in Zeile 128 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



8.38.3.17 void Vector3D::sub ( Vector3D \* other )


Subtrahiert einen Vektor von diesem Vektor.

**Parameter** 


other Der zu subtrahierende Vektor.

Definiert in Zeile 94 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



## 8.38.4 Freundbeziehungen und Funktionsdokumentation

8.38.4.1 std::ostream& operator<<( std::ostream & out, const Vector3D & vec ) [friend]

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

Definiert in Zeile 132 der Datei GeometryClasses.cpp.

## 8.38.5 Dokumentation der Datenelemente

8.38.5.1 double Vector3D::coords[3] [private]

Die Elemente des Vektors.

Definiert in Zeile 139 der Datei GeometryClasses.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:


- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses.cpp

# 8.39 Renderer::Viewport\_info Strukturreferenz

Informationen über die Ansicht des Modells (Virtuelle Kamera) und welche Elemente dargestellt werden.

#include <Renderer.h>

Zusammengehörigkeiten von Renderer::Viewport\_info:



# Öffentliche Attribute

float zoom

Aktueller Zoomfaktor.

float rotationY

Rotation der Ansicht um die Y-Achse.

· float rotationX

Rotation der Ansicht um die (Kameralokale) X-Achse.

Vector3D \* cameraPosition

position der Virtuellen Kamera

• Triangle \* cut

Dreieck der Schnittebene, wenn nicht NULL, werden nur Elemente oberhalb der Dreiecksebene dargestellt (Momentan nicht verwendet).

· bool invertcut

Nur Elemente unterhalb der durch cut definierte Ebene darstellen (Momentan nicht verwendet).

· RenderMode showPoints

Modus der Darstellung von Punkten des 3D-Objekts.

RenderMode showEdges

Modus der Darstellung von Kanten des 3D-Objekts.

· RenderMode showFaces

Modus der Darstellung von Flächen des 3D-Objekts.

· bool show\_extrapolated

Extrapolierte Elemente anzeigen.

• bool show\_sensordata

Sensordaten als Punkte anzeigen.

· int width

Breite des dargestellten Bereichs.

· int height

Höhe des dargestellten Bereichs.

float scale

Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt.

## 8.39.1 Ausführliche Beschreibung

Informationen über die Ansicht des Modells (Virtuelle Kamera) und welche Elemente dargestellt werden.

Definiert in Zeile 38 der Datei Renderer.h.

#### 8.39.2 Dokumentation der Datenelemente

8.39.2.1 Vector3D\* Renderer::Viewport\_info::cameraPosition

position der Virtuellen Kamera

Definiert in Zeile 42 der Datei Renderer.h.

8.39.2.2 Triangle \* Renderer::Viewport\_info::cut

Dreieck der Schnittebene, wenn nicht NULL, werden nur Elemente oberhalb der Dreiecksebene dargestellt (Momentan nicht verwendet).

Definiert in Zeile 43 der Datei Renderer.h.

8.39.2.3 int Renderer::Viewport\_info::height

Höhe des dargestellten Bereichs.

Definiert in Zeile 51 der Datei Renderer.h.

8.39.2.4 bool Renderer::Viewport\_info::invertcut

Nur Elemente unterhalb der durch cut definierte Ebene darstellen (Momentan nicht verwendet).

Definiert in Zeile 44 der Datei Renderer.h.

8.39.2.5 float Renderer::Viewport\_info::rotationX

Rotation der Ansicht um die (Kameralokale) X-Achse.

Definiert in Zeile 41 der Datei Renderer.h.

8.39.2.6 float Renderer::Viewport\_info::rotationY

Rotation der Ansicht um die Y-Achse.

Definiert in Zeile 40 der Datei Renderer.h.

8.39.2.7 float Renderer::Viewport\_info::scale

Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt.

Definiert in Zeile 52 der Datei Renderer.h.

8.39.2.8 bool Renderer::Viewport\_info::show\_extrapolated

Extrapolierte Elemente anzeigen.

Definiert in Zeile 48 der Datei Renderer.h.

8.39.2.9 bool Renderer::Viewport\_info::show\_sensordata

Sensordaten als Punkte anzeigen.

Definiert in Zeile 49 der Datei Renderer.h.

8.39.2.10 RenderMode Renderer::Viewport\_info::showEdges

Modus der Darstellung von Kanten des 3D-Objekts.

Definiert in Zeile 46 der Datei Renderer.h.

8.39.2.11 RenderMode Renderer::Viewport\_info::showFaces

Modus der Darstellung von Flächen des 3D-Objekts.

Definiert in Zeile 47 der Datei Renderer.h.

8.39.2.12 RenderMode Renderer::Viewport\_info::showPoints

Modus der Darstellung von Punkten des 3D-Objekts.

Definiert in Zeile 45 der Datei Renderer.h.

8.39.2.13 int Renderer::Viewport\_info::width

Breite des dargestellten Bereichs.

Definiert in Zeile 50 der Datei Renderer.h.

8.39.2.14 float Renderer::Viewport\_info::zoom

Aktueller Zoomfaktor.

Definiert in Zeile 39 der Datei Renderer.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:


• /daten/Projekte/eclipse workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.h

## 8.40 ViewpropBox Klassenreferenz


Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Visualisierungsoptionen.

#include <ViewpropBox.h>

Klassendiagramm für ViewpropBox:



## Zusammengehörigkeiten von ViewpropBox:



## Öffentliche Methoden

ViewpropBox (wxWindow \*parent)

Der Konstruktor.

· void resize ()

Behandelt Größenänderungen und passt die Positionen der Komponenten an.

wxSpinCtrl \* getColorRangeMaxEdit ()

Gibt das Eingabefeld für die maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot) zurück.

wxSpinCtrl \* getColorRangeMinEdit ()

Gibt das Eingabefeld für die minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau) zurück.

wxRadioBox \* getEdgesCheckBox ()

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Kanten zurück.

wxRadioBox \* getFacesCheckBox ()

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Flächen zurück.

wxCheckListBox \* getMatVisibilityListBox ()

Gibt das Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien zurück.

wxRadioBox \* getPointsCheckBox ()

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Punkten zurück.

wxCheckBox \* getShowExtrapolatedCheckBox ()

Gibt die Checkbox zum Anzeigen Extrapolierter Elemente zurück.

wxCheckBox \* getShowShowSensorData ()

Gibt die Checkbox zum Anzeigen der Sensordaten als Punkte zurück.

wxTextCtrl \* getViewScaleEdit ()

Gibt das Eingabefeld für einen Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt zurück.

virtual ~ViewpropBox ()

Der Destruktor.

#### **Private Attribute**

wxRadioBox \* pointsCheckBox

Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Punkten.

wxRadioBox \* edgesCheckBox

Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Kanten.

wxRadioBox \* facesCheckBox

Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Flächen.

wxStaticText \* matVisualizationLbl

Beschriftung für das Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien.

wxCheckListBox \* matVisibilityListBox

Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien.

wxCheckBox \* showExtrapolatedCheckBox

Checkbox zum Anzeigen Extrapolierter Elemente.

wxCheckBox \* showShowSensorData

Checkbox zum Anzeigen der Sensordaten als Punkte.

wxStaticText \* colorRangeLbl

Beschriftung für die Eingabefelder des zur Visualisierung verwendeten Temperaturbereichs.

wxSpinCtrl \* colorRangeMinEdit

Eingabefeld für die minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau).

wxSpinCtrl \* colorRangeMaxEdit

Eingabefeld für die maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot).

wxStaticText \* viewScaleLbl

Beschriftung für das Eingabefeld eines Skalierungsfaktors für das 3D-Objekt.

wxTextCtrl \* viewScaleEdit

Eingabefeld für einen Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt.

## 8.40.1 Ausführliche Beschreibung

Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Visualisierungsoptionen.

Diese Klasse verwaltet nur das Layout des Visualisierungsoptionen-Bereichs. Die Funktionalität wird in GUIMain-Window behandelt.

Definiert in Zeile 19 der Datei ViewpropBox.h.

## 8.40.2 Beschreibung der Konstruktoren und Destruktoren

8.40.2.1 ViewpropBox::ViewpropBox ( wxWindow \* parent )

Der Konstruktor.

**Parameter** 

parent Die übergeordnete Komponente.

Definiert in Zeile 17 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.2.2 ViewpropBox::\simViewpropBox( ) [virtual]
```

Der Destruktor.

Definiert in Zeile 105 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3 Dokumentation der Elementfunktionen
```

```
8.40.3.1 wxSpinCtrl * ViewpropBox::getColorRangeMaxEdit ( )
```

Gibt das Eingabefeld für die maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot) zurück.

Definiert in Zeile 69 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.2 wxSpinCtrl * ViewpropBox::getColorRangeMinEdit ( )
```

Gibt das Eingabefeld für die minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau) zurück.

Definiert in Zeile 73 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.3 wxRadioBox * ViewpropBox::getEdgesCheckBox ( )
```

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Kanten zurück.

Definiert in Zeile 77 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.4 wxRadioBox * ViewpropBox::getFacesCheckBox ( )
```

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Flächen zurück.

Definiert in Zeile 81 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.5 wxCheckListBox * ViewpropBox::getMatVisibilityListBox ( )
```

Gibt das Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien zurück.

Definiert in Zeile 85 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.6 wxRadioBox * ViewpropBox::getPointsCheckBox ( )
```

Gibt das Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Punkten zurück.

Definiert in Zeile 89 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.7 wxCheckBox * ViewpropBox::getShowExtrapolatedCheckBox ( )
```

Gibt die Checkbox zum Anzeigen Extrapolierter Elemente zurück.

Definiert in Zeile 93 der Datei ViewpropBox.cpp.

```
8.40.3.8 wxCheckBox * ViewpropBox::getShowShowSensorData ( )
Gibt die Checkbox zum Anzeigen der Sensordaten als Punkte zurück.
Definiert in Zeile 97 der Datei ViewpropBox.cpp.
8.40.3.9 wxTextCtrl * ViewpropBox::getViewScaleEdit ( )
Gibt das Eingabefeld für einen Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt zurück.
Diese Skalierung ist rein optisch.
Definiert in Zeile 101 der Datei ViewpropBox.cpp.
8.40.3.10 void ViewpropBox::resize ( )
Behandelt Größenänderungen und passt die Positionen der Komponenten an.
Definiert in Zeile 48 der Datei ViewpropBox.cpp.
8.40.4 Dokumentation der Datenelemente
8.40.4.1 wxStaticText* ViewpropBox::colorRangeLbl [private]
Beschriftung für die Eingabefelder des zur Visualisierung verwendeten Temperaturbereichs.
Definiert in Zeile 120 der Datei ViewpropBox.h.
8.40.4.2 wxSpinCtrl* ViewpropBox::colorRangeMaxEdit [private]
Eingabefeld für die maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot).
Definiert in Zeile 130 der Datei ViewpropBox.h.
8.40.4.3 wxSpinCtrl* ViewpropBox::colorRangeMinEdit [private]
Eingabefeld für die minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau).
Definiert in Zeile 125 der Datei ViewpropBox.h.
8.40.4.4 wxRadioBox* ViewpropBox::edgesCheckBox [private]
Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Kanten.
Definiert in Zeile 90 der Datei ViewpropBox.h.
8.40.4.5 wxRadioBox* ViewpropBox::facesCheckBox [private]
Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Flächen.
Definiert in Zeile 95 der Datei ViewpropBox.h.
8.40.4.6 wxCheckListBox* ViewpropBox::matVisibilityListBox [private]
Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien.
Definiert in Zeile 105 der Datei ViewpropBox.h.
```

```
8.40.4.7 wxStaticText* ViewpropBox::matVisualizationLbl [private]
```

Beschriftung für das Auswahlfeld für die Sichtbarkeit von Materialien.

Definiert in Zeile 100 der Datei ViewpropBox.h.

```
8.40.4.8 wxRadioBox* ViewpropBox::pointsCheckBox [private]
```

Auswahlfeld für den Darstellungsmodus von Punkten.

Definiert in Zeile 85 der Datei ViewpropBox.h.

```
8.40.4.9 wxCheckBox* ViewpropBox::showExtrapolatedCheckBox [private]
```

Checkbox zum Anzeigen Extrapolierter Elemente.

Definiert in Zeile 110 der Datei ViewpropBox.h.

```
8.40.4.10 wxCheckBox* ViewpropBox::showShowSensorData [private]
```

Checkbox zum Anzeigen der Sensordaten als Punkte.

Definiert in Zeile 115 der Datei ViewpropBox.h.

```
8.40.4.11 wxTextCtrl* ViewpropBox::viewScaleEdit [private]
```

Eingabefeld für einen Skalierungsfaktor für das 3D-Objekt.

Diese Skalierung ist rein optisch.

Definiert in Zeile 140 der Datei ViewpropBox.h.

```
8.40.4.12 wxStaticText* ViewpropBox::viewScaleLbl [private]
```

Beschriftung für das Eingabefeld eines Skalierungsfaktors für das 3D-Objekt.

Definiert in Zeile 135 der Datei ViewpropBox.h.

Die Dokumentation für diese Klasse wurde erzeugt aufgrund der Dateien:

- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.h
- /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.cpp

## 8.41 Utils::Visualization\_info Strukturreferenz

Informationen über die Farbgebung bei der Visualisierung.

```
#include <utils.h>
```

## Öffentliche Attribute

- int max\_visualisation\_temp = 100
   maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot).
- int min\_visualisation\_temp = 0
   minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau).

## 8.41.1 Ausführliche Beschreibung

Informationen über die Farbgebung bei der Visualisierung.

Definiert in Zeile 47 der Datei utils.h.

#### 8.41.2 Dokumentation der Datenelemente

8.41.2.1 int Utils::Visualization\_info::max\_visualisation\_temp = 100

maximal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Rot).

Definiert in Zeile 48 der Datei utils.h.

8.41.2.2 int Utils::Visualization\_info::min\_visualisation\_temp = 0

minimal Visualisierte Temperatur (entspricht der Farbe Blau).

Definiert in Zeile 49 der Datei utils.h.

Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei:

• /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h


# Kapitel 9

# **Datei-Dokumentation**

# 9.1 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/csvtosd/main.cpp-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <string.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für main.cpp:



## Klassen

class CsvToSdConverter

Konverter von .csv zu .tsd.

• struct CsvToSdConverter::Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## **Funktionen**

• int main (int argc, char \*argv[])

## 9.1.1 Dokumentation der Funktionen

9.1.1.1 int main ( int argc, char \* argv[] )

Definiert in Zeile 694 der Datei main.cpp.

222 Datei-Dokumentation


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



# 9.2 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/odisitosd/main.cpp-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <sstream>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für main.cpp:



## Klassen

· class OdisiToSdConverter

Konverter von ODiSI zu .tsd.

• struct OdisiToSdConverter::Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

## **Funktionen**

• int main (int argc, char \*argv[])

## 9.2.1 Dokumentation der Funktionen

9.2.1.1 int main ( int argc, char \* argv[] )

Definiert in Zeile 954 der Datei main.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



# 9.3 doxygen\_dep\_dummy.h-Dateireferenz

## Klassen

class std::vector< T >

## Namensbereiche

std


## **Constant Groups**

• std

# 9.4 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/mergetsd/src/mergetsd.cpp-Dateireferenz

```
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include <sstream>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für mergetsd.cpp:



224 Datei-Dokumentation

## Klassen

• class TsdMerger

Zusammenführen zweier .tsd-Dateien.

• struct TsdMerger::Options

Strunktur für die Programmeinstellungen.

#### **Funktionen**


• int main (int argc, char \*argv[])

## 9.4.1 Dokumentation der Funktionen

9.4.1.1 int main (int argc, char \* argv[])

Definiert in Zeile 366 der Datei mergetsd.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



- 9.5 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/README.md-Dateireferenz
- 9.6 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.cpp-Dateireferenz

```
#include "Exporter.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Exporter.cpp:



## Variablen

• const int tetface\_indices [4][3]

## 9.6.1 Variablen-Dokumentation

9.6.1.1 const int tetface\_indices[4][3]

## Initialisierung:


Definiert in Zeile 20 der Datei Exporter.cpp.

# 9.7 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Exporter.h-Dateireferenz


```
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "../processing/utils.h"
```

226 Datei-Dokumentation

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Exporter.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


class Exporter

Export der gewonnenen Daten.

# 9.8 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.cpp-Dateireferenz

```
#include "Importer.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include "../processing/ObjectData.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Importer.cpp:



## Makrodefinitionen

• #define PATH\_SEPARATOR '/'

### **Funktionen**

- int getFaceIndex (string data, bool withUV)

  Extrahiert den Index einer Fläche aus einem Textblock einer Zeile der .obj-Datei.
- string getTextBlock (string data, int n)

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

## 9.8.1 Makro-Dokumentation

9.8.1.1 #define PATH\_SEPARATOR '/'

Definiert in Zeile 21 der Datei Importer.cpp.

## 9.8.2 Dokumentation der Funktionen

9.8.2.1 int getFaceIndex ( string data, bool withUV )

Extrahiert den Index einer Fläche aus einem Textblock einer Zeile der .obj-Datei.

## **Parameter**

data	Der zu untersuchende Block.
withUV	Enthält die obj-Datei auch Texturdatenindices?

## Rückgabe

Der Flächenindex.

Definiert in Zeile 34 der Datei Importer.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



### 9.8.2.2 string getTextBlock ( string data, int n )

Gibt den n-ten durch Leerzeichen abgetrennten Block aus einem String zurück.

#### **Parameter**


data	Der Ausgansstring.
n	Index des zu findenden Blocks.

### Rückgabe

Der n-te durch Leerzeichen getrennte Teilstring. "" Bei ungültigem Index.

Definiert in Zeile 51 der Datei Importer.cpp.


Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.9 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/fileIO/Importer.h-Dateireferenz

```
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include <vector>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Importer.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


· class Importer

Importieren von 3D-Modell (.obj) und Sensordaten (.tsd oder .sd).

## 9.10 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/constants.h-Dateireferenz

#include <wx/wx.h>

Include-Abhängigkeitsdiagramm für constants.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Aufzählungen

- enum EventID {
  - ID\_ABOUT = 1, ID\_TEST, ID\_IMPORT\_OBJ, ID\_IMPORT\_SD,
  - ID\_RECALCBT, ID\_MATERIALBOX, ID\_ANALYZE, ID\_GENERAL\_PROP,
  - ID\_IMMEDIATE\_UPDATE\_PROP, ID\_GENERAL\_VIEW\_PROP, ID\_CHECKLISTBOX\_VIEW\_PROP, ID\_-CHANGE\_ACTIVE\_OBJ,
  - ID\_ANALYZE\_POINT, ID\_ANALYZE\_POINT\_BT, ID\_CUT\_CANVAS, ID\_RENDER\_CUT,
  - ID\_RENDER\_CUT\_BT, ID\_CUT\_TRI\_EDIT, ID\_DELETE\_ACTIVE\_OBJ, ID\_IMPORT\_TSD,
  - ID SD BOX, ID SD TIMELINE, ID ANALYZE MARKER CB, ID CLEAR MARKER BT,
  - ID\_MARKER\_NEXT\_BT, ID\_MARKER\_PREV\_BT, ID\_EXPORT\_CUT\_IMG\_BT, ID\_EXPORT\_VIEWPORT,
  - ID\_FIND\_MAX\_BT, ID\_AUTO\_UPDATE\_CB, ID\_EXPORT\_VTK, ID\_EXPORT\_CUT\_CSV\_BT,
  - ID\_COLORSCALE\_PROP, ID\_COLORSCALE\_COLORBT, ID\_OPEN\_MANUAL }

IDs für die Events der Programmoberfläche.

### Variablen

- const int NUMBER OF INTERPOLATION MODES = 2
  - Anzahl der verfügbaren Interpolationsmodi.
- const wxString INTERPOLATION\_MODE\_STRINGS [NUMBER\_OF\_INTERPOLATION\_MODES] = {wx-T("Linear"),wxT("Logarithmisch")}

Bezeichnungen für die von "Interpolator" verwendeten Interpolationsmodi.

## 9.10.1 Dokumentation der Aufzählungstypen

#### 9.10.1.1 enum EventID

IDs für die Events der Programmoberfläche.

Müssen kleiner als wxID\_LOWEST (wxWidgets 2.8: 4999) sein!

### Aufzählungswerte

- ID\_ABOUT
- ID\_TEST
- ID\_IMPORT\_OBJ
- ID\_IMPORT\_SD
- ID\_RECALCBT
- ID MATERIALBOX
- ID\_ANALYZE
- ID\_GENERAL\_PROP
- ID\_IMMEDIATE\_UPDATE\_PROP
- ID\_GENERAL\_VIEW\_PROP
- ID\_CHECKLISTBOX\_VIEW\_PROP
- ID\_CHANGE\_ACTIVE\_OBJ
- ID\_ANALYZE\_POINT
- ID\_ANALYZE\_POINT\_BT
- ID\_CUT\_CANVAS
- ID\_RENDER\_CUT
- ID\_RENDER\_CUT\_BT
- ID\_CUT\_TRI\_EDIT
- ID\_DELETE\_ACTIVE\_OBJ
- ID\_IMPORT\_TSD
- ID\_SD\_BOX
- ID\_SD\_TIMELINE
- ID\_ANALYZE\_MARKER\_CB
- ID\_CLEAR\_MARKER\_BT
- ID\_MARKER\_NEXT\_BT
- ID\_MARKER\_PREV\_BT
- ID\_EXPORT\_CUT\_IMG\_BT
- ID\_EXPORT\_VIEWPORT
- ID\_FIND\_MAX\_BT
- ID\_AUTO\_UPDATE\_CB
- ID\_EXPORT\_VTK
- ID\_EXPORT\_CUT\_CSV\_BT
- ID\_COLORSCALE\_PROP
- ID\_COLORSCALE\_COLORBT
- ID\_OPEN\_MANUAL

Definiert in Zeile 28 der Datei constants.h.

### 9.10.2 Variablen-Dokumentation

## 9.10.2.1 const wxString INTERPOLATION\_MODE\_STRINGS[NUMBER\_OF\_INTERPOLATION\_MODES] = {wxT("Linear"),wxT("Logarithmisch")}

Bezeichnungen für die von "Interpolator" verwendeten Interpolationsmodi.

Definiert in Zeile 21 der Datei constants.h.

## 9.10.2.2 const int NUMBER\_OF\_INTERPOLATION\_MODES = 2


Anzahl der verfügbaren Interpolationsmodi.

Definiert in Zeile 17 der Datei constants.h.

## 9.11 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutput-Window.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUIAnalyzeOutputWindow.h"
#include "GUIMainWindow.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "../processing/Analyzer.h"
#include <wx/clipbrd.h>
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIAnalyzeOutputWindow.cpp:



## 9.12 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutput-Window.h-Dateireferenz

```
#include "PropertiesBox.h"
#include <wx/grid.h>
#include <wx/wx.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIAnalyzeOutputWindow.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


· class GUIAnalyzeOutputWindow

Übersichtsfenster über die Analysedaten.

## 9.13 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePoint-Window.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUIAnalyzePointWindow.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
#include "constants.h"
#include "../processing/Analyzer.h"
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIAnalyzePointWindow.cpp:




## 9.14 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIAnalyzePoint-Window.h-Dateireferenz

#include <wx/wx.h>

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIAnalyzePointWindow.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


· class GUIAnalyzePointWindow

Analysefenster für einen Punkt.

## 9.15 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScale-Panel.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUIColorScalePanel.h"
#include <iostream>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../processing/utils.h"
#include <wx/artprov.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIColorScalePanel.cpp:



## Makrodefinitionen

- #define MIN WIDTH 5
- #define MIN\_HEIGHT 5

## 9.15.1 Makro-Dokumentation

9.15.1.1 #define MIN\_HEIGHT 5

Definiert in Zeile 19 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.


9.15.1.2 #define MIN\_WIDTH 5

Definiert in Zeile 18 der Datei GUIColorScalePanel.cpp.


## 9.16 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIColorScale-Panel.h-Dateireferenz

#include "Renderer.h"
#include <wx/wx.h>

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIColorScalePanel.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen

• class GUIColorScalePanel


Farbige Temperaturskala für zweidimensionale Temperaturverteilung.

# 9.17 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRender-Window.cpp-Dateireferenz

#include "GUICutRenderWindow.h"

```
#include "constants.h"
#include <vector>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../processing/Analyzer.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "../processing/utils.h"
#include "../libraries/interpolate/Interpolator.h"
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "../fileIO/Exporter.h"
#include "GUIMainWindow.h"
#include <thread>
#include <sys/time.h>
#include <wx/graphics.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUICutRenderWindow.cpp:



### **Funktionen**

void render\_thread (bool \*status\_flag, float \*value\_img, wxImage \*image, int width, int height, int startheight, int delta\_h, CutRender\_info \*info, Vector3D \*xvec, Vector3D \*yvec, Vector3D \*v0, vector< tetgenio \* > \*bases, ObjectData \*obj, vector< SensorPoint > \*sensor\_data, bool use\_last\_tet)

Funktion zum verteilten berechnen der 2D-Temperaturverteilung.

### 9.17.1 Dokumentation der Funktionen

9.17.1.1 void render\_thread ( bool \* status\_flag, float \* value\_img, wxlmage \* image, int width, int height, int startheight, int delta\_h, CutRender\_info \* info, Vector3D \* xvec, Vector3D \* yvec, Vector3D \* v0, vector< tetgenio \* > \* bases, ObjectData \* obj, vector< SensorPoint > \* sensor\_data, bool use\_last\_tet )

Funktion zum verteilten berechnen der 2D-Temperaturverteilung.


## **Parameter**

status_flag	Zeiger auf Variable, die enthält ob der Thread beendet ist. (0 = Beendet)
value_img	Liste für die Daten der Temperaturverteilung.
image	Grafik für die Temperaturverteilung.
width	Breite der Temperaturverteilungsgrafik.
height	Höhe der Temperaturverteilungsgrafik.
startheight	Starthöhe für diesen Thread in der Grafik.

delta_h	Höhe des von diesem Thread zu berechnenden Streifens.
info	Informationen über die Eigenschaften der zu berechnenden Ebene.
xvec	X-Achse der Ebene.
yvec	Y-Achse der Ebene.
v0	Mittelpunkt der Ebene.
bases	Möglichst einfache Geometrien Geometrien der Materialien.
obj	Das aktuelle Objekt.
sensor_data	Die zu verwendenden Sensordaten.
use_last_tet	Versuchen, die Interpolation durch vorgezogenes Testen des zuletzt verwendeten Tetraeders
	zu beschleunigen. Diese Option ist verursacht Ungenauigkeiten und bietet zumeist wenig
	Performancegewinn.

Definiert in Zeile 167 der Datei GUICutRenderWindow.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.18 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUICutRender-Window.h-Dateireferenz

```
#include <wx/wx.h>
#include "GUIRenderCutCanvas.h"
#include "../libraries/interpolate/GeometryClasses.h"
#include "../processing/utils.h"
#include <wx/spinctrl.h>
#include "Renderer.h"
#include <wx/colordlg.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUICutRenderWindow.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:




## Klassen

· class GUICutRenderWindow

Fenster zum erstellen zweidimensionaler Temperaturverteilungen.

## 9.19 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUIGLCanvas.h"
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../libraries/interpolate/GeometryClasses.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIGLCanvas.cpp:
```



## Variablen

int attrib\_list [] = { WX\_GL\_RGBA, WX\_GL\_DOUBLEBUFFER, WX\_GL\_DEPTH\_SIZE, 16, 0 }


## 9.19.1 Variablen-Dokumentation

9.19.1.1 int attrib\_list[] = { WX\_GL\_RGBA, WX\_GL\_DOUBLEBUFFER, WX\_GL\_DEPTH\_SIZE, 16, 0 }


Definiert in Zeile 20 der Datei GUIGLCanvas.cpp.

## 9.20 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIGLCanvas.h-Dateireferenz

```
#include "Renderer.h"
#include <wx/wx.h>
#include <wx/glcanvas.h>
#include "../processing/ObjectData.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIGLCanvas.h:
```



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


class GUIGLCanvas

Zeichenfläche für das 3D-Fenster.

## 9.21 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUIMainWindow.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <fstream>
#include <string>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "../processing/MeshProcessor.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "constants.h"
#include "constants.h"
#include "../fileIO/Exporter.h"
#include "../fileIO/Exporter.h"
#include "../fileIO/Exporter.h"
#include "../processing/utils.h"
```

 $Include-Abh\"{a}ngigkeits diagramm~f\"{u}r~GUIMainWindow.cpp:$ 



## Makrodefinitionen

- #define PATH\_SEPARATOR "/"
- #define PROPBOXWIDTH 300
- #define VIEWBOXWIDTH 300

## 9.21.1 Makro-Dokumentation

## 9.21.1.1 #define PATH\_SEPARATOR "/"

Definiert in Zeile 31 der Datei GUIMainWindow.cpp.

### 9.21.1.2 #define PROPBOXWIDTH 300

Definiert in Zeile 37 der Datei GUIMainWindow.cpp.


## 9.21.1.3 #define VIEWBOXWIDTH 300

Definiert in Zeile 38 der Datei GUIMainWindow.cpp.

## 9.22 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIMainWindow.h-Dateireferenz

```
#include "GUIGLCanvas.h"
#include "PropertiesBox.h"
#include "ViewpropBox.h"
#include "GUIAnalyzeOutputWindow.h"
#include "GUIAnalyzePointWindow.h"
#include "GUICutRenderWindow.h"
#include <wx/wx.h>
#include <wx/artprov.h>
#include <wx/stdpaths.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIMainWindow.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Klassen

· class GUIMainWindow


Hauptfenster mit Hauptmenü und Zugriff auf die einzelnen Programmfunktionen.

## 9.23 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCut-Canvas.cpp-Dateireferenz

#include "GUIRenderCutCanvas.h"

```
#include "GUICutRenderWindow.h"
#include <vector>
#include "../processing/utils.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "GUIMainWindow.h"
#include "Renderer.h"
#include <iostream>
```


Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIRenderCutCanvas.cpp:




## 9.24 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUIRenderCut-Canvas.h-Dateireferenz

```
#include <wx/wx.h>
#include "GUIColorScalePanel.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUIRenderCutCanvas.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


· class GUIRenderCutCanvas

Zeichenfläche für die 2D-Temperaturverteilung.

## 9.25 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.cpp-Dateireferenz

```
#include "GUITimeline.h"
#include <iostream>
#include "../processing/utils.h"
#include <cmath>
#include <algorithm>
#include "../processing/Analyzer.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUITimeline.cpp:



## Makrodefinitionen

• #define SCALE\_REFINE\_STEPS 3

### Variablen

const wxEventType wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE = wxNewEventType()
 Typ wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE zum Auslösen eines Events bei Veränderung der Zeitleiste.

const float refine\_factors [SCALE\_REFINE\_STEPS] = { .5, .2, .1 }

#### 9.25.1 Makro-Dokumentation

9.25.1.1 #define SCALE\_REFINE\_STEPS 3

Definiert in Zeile 31 der Datei GUITimeline.cpp.

#### 9.25.2 Variablen-Dokumentation

9.25.2.1 const float refine\_factors[SCALE\_REFINE\_STEPS] = { .5, .2, .1 }

Definiert in Zeile 34 der Datei GUITimeline.cpp.

9.25.2.2 const wxEventType wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE = wxNewEventType()


Typ wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE zum Auslösen eines Events bei Veränderung der Zeitleiste.

Die Definition als globale Konstante ist durch das GUI-System vorgegeben.


Definiert in Zeile 18 der Datei GUITimeline.cpp.

## 9.26 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/GUITimeline.h-Dateireferenz

```
#include <wx/wx.h>
#include <string>
#include <vector>
#include "../processing/ObjectData.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für GUITimeline.h:
```



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Klassen

· class GUITimeline

Eine Zeitleistenkomponente.

### Variablen

const wxEventType wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE

Typ wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE zum Auslösen eines Events bei Veränderung der Zeitleiste.

## 9.26.1 Variablen-Dokumentation

9.26.1.1 const wxEventType wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE

Typ wxEVT\_TIMELINE\_CHANGE zum Auslösen eines Events bei Veränderung der Zeitleiste.


Die Definition als globale Konstante ist durch das GUI-System vorgegeben.

Definiert in Zeile 18 der Datei GUITimeline.cpp.

## 9.27 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.cpp-Dateireferenz

```
#include "PropertiesBox.h"
#include "constants.h"
#include <iostream>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../processing/utils.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für PropertiesBox.cpp:



## Variablen

wxString sdfilestring [] = { wxT("") }

## 9.27.1 Variablen-Dokumentation


9.27.1.1 wxString sdfilestring[] = { wxT("") }

Definiert in Zeile 17 der Datei PropertiesBox.cpp.


## 9.28 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/PropertiesBox.h-Dateireferenz

```
#include <wx/wx.h>
#include "GUITimeline.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für PropertiesBox.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


class PropertiesBox

Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Eigenschaften eines Objekts.

## 9.29 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.cpp-Dateireferenz

```
#include "Renderer.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include <GL/gl.h>
#include <GL/glext.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Renderer.cpp:



## **Funktionen**

- bool pointBehindCut (Vector3D \*point, Triangle \*cut)
- void drawVector (Vector3D \*pos, Vector3D \*dir)

Zeichnet einen Vektor als Pfeil.

• void renderGrid ()

Zeichnet markante Linien zum leichteren Erfassen des Koordinatensystems.

void drawCutRenderInfo (CutRender\_info \*info)

Visualisiert Informationen über eine 2D-Temperaturverteilung.

### 9.29.1 Dokumentation der Funktionen

9.29.1.1 void drawCutRenderInfo ( CutRender\_info \* info )


Visualisiert Informationen über eine 2D-Temperaturverteilung.

**Parameter** 


info	Die zu visualisierenden Informationen.

Definiert in Zeile 576 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



9.29.1.2 void drawVector ( Vector3D \* pos, Vector3D \* dir )


Zeichnet einen Vektor als Pfeil.

## Parameter


pos	Startpunkt des Pfeils.
dir	Richtung und Länge des Pfeils.

Definiert in Zeile 373 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:



9.29.1.3 bool pointBehindCut ( Vector3D \* point, Triangle \* cut )

Definiert in Zeile 46 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.29.1.4 void renderGrid ( )

Zeichnet markante Linien zum leichteren Erfassen des Koordinatensystems. Definiert in Zeile 455 der Datei Renderer.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.30 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/Renderer.h-Dateireferenz

```
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include <vector>
#include "../libraries/interpolate/GeometryClasses.h"
#include "../processing/ObjectData.h"
#include "../processing/utils.h"
#include <wx/wx.h>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Renderer.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen

· class Renderer

Zeichnet den Inhalt der 3D-Fensters.


• struct Renderer::Viewport\_info

Informationen über die Ansicht des Modells (Virtuelle Kamera) und welche Elemente dargestellt werden.

## 9.31 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.cpp-Dateireferenz

```
#include "ViewpropBox.h"
#include "constants.h"
#include "Renderer.h"
#include <iostream>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ViewpropBox.cpp:



## Variablen

• wxString renderchoices [] = { wxT("Kein"), wxT("Material"), wxT("Wert") }

## 9.31.1 Variablen-Dokumentation


9.31.1.1 wxString renderchoices[] = { wxT("Kein"), wxT("Material"), wxT("Wert") }

Definiert in Zeile 15 der Datei ViewpropBox.cpp.

## 9.32 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/GUI/ViewpropBox.h-Dateireferenz

#include <wx/wx.h>
#include <wx/spinctrl.h>

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ViewpropBox.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



## Klassen


class ViewpropBox

Oberfläche zum Verändern/Anzeigen der Visualisierungsoptionen.

## 9.33 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/-GeometryClasses.cpp-Dateireferenz

```
#include "GeometryClasses.h"
#include <iostream>
#include <cmath>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GeometryClasses.cpp:



## Makrodefinitionen

• #define EPSILON 0.0000001

## **Funktionen**

- double sqr (double v)
- std::ostream & operator<< (std::ostream &out, const Vector3D &vec)

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

## 9.33.1 Makro-Dokumentation

9.33.1.1 #define EPSILON 0.0000001

Definiert in Zeile 13 der Datei GeometryClasses.cpp.

### 9.33.2 Dokumentation der Funktionen

9.33.2.1 std::ostream& operator << ( std::ostream & out, const Vector3D & vec )

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

Definiert in Zeile 132 der Datei GeometryClasses.cpp.


Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:



9.33.2.2 double sqr ( double  $\nu$  ) [inline]

Definiert in Zeile 14 der Datei GeometryClasses.cpp.


Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.34 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/-GeometryClasses.h-Dateireferenz

#include <iostream>

Include-Abhängigkeitsdiagramm für GeometryClasses.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



### Klassen

· class Vector3D

3D-Vektorklasse mit nützlichen Operationen.

class Matrix3D

3x3-Matrixklasse mit Operationen.

· class Triangle

Ein durch 3 Ortsvektoren beschriebenes Dreieck.

· class Tetrahedron

Ein durch 4 Ortsvektoren beschriebener Tetraeder.

## **Funktionen**

• std::ostream & operator<< (std::ostream &out, const Vector3D &vec)

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

### 9.34.1 Dokumentation der Funktionen

9.34.1.1 std::ostream& operator<< ( std::ostream & out, const Vector3D & vec )

Definition des <<-Operators für die Ausgabe eines Vektors.

Definiert in Zeile 132 der Datei GeometryClasses.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




9.35 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/-Interpolator.cpp-Dateireferenz

#include "Interpolator.h"

```
#include <iostream>
#include <cmath>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Interpolator.cpp:



## Makrodefinitionen

• #define PI 3.14159265358979323846

## **Funktionen**

- double sqr (double v)
- double getSign (double x)

### 9.35.1 Makro-Dokumentation

9.35.1.1 #define PI 3.14159265358979323846

Definiert in Zeile 4 der Datei Interpolator.cpp.

## 9.35.2 Dokumentation der Funktionen

**9.35.2.1** double getSign ( double x ) [inline]

Definiert in Zeile 20 der Datei Interpolator.cpp.

Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




9.35.2.2 double sqr(double v) [inline]


Definiert in Zeile 7 der Datei Interpolator.cpp.

## 9.36 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/libraries/interpolate/-Interpolator.h-Dateireferenz

#include "GeometryClasses.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für Interpolator.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen


· class Interpolator

2- und 3-dimensionale Inter-/Extrapolation

### 9.37 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.cpp-Dateireferenz

```
#include "Analyzer.h"
#include <cmath>
#include "MeshProcessor.h"
#include "../libraries/interpolate/Interpolator.h"
#include "utils.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Analyzer.cpp:



#### **Funktionen**

• std::ostream & operator<< (std::ostream &out, const Analyzer::AnalyzerData\_object &data)

#### 9.37.1 Dokumentation der Funktionen


9.37.1.1 std::ostream& operator<< ( std::ostream & out, const Analyzer::AnalyzerData\_object & data )

Definiert in Zeile 164 der Datei Analyzer.cpp.

## 9.38 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/Analyzer.h-Dateireferenz

```
#include <vector>
#include <string>
#include <iostream>
#include "ObjectData.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für Analyzer.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen

• class Analyzer

Ermittelt Daten aus der Temperaturverteilung.

• struct Analyzer::AnalyzerData\_material

Analyseergebnisse für ein Material.

· struct Analyzer::AnalyzerData\_dataset

Analyseergebnisse für einen Sensordatensatz.

struct Analyzer::AnalyzerData\_object


Analyseergebnisse für ein Objekt.

struct Analyzer::AnalyzerData\_point

Analyseergebnisse für einen Punkt.

### 9.39 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.cpp-Dateireferenz

```
#include "MeshProcessor.h"
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include "../libraries/interpolate/Interpolator.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für MeshProcessor.cpp:
```



#### **Funktionen**


 void interpolatePoint (ObjectData::MaterialData \*data, vector< SensorPoint > \*sensorpoints, int pointIndex, Interpolator \*interpolator)

#### 9.39.1 Dokumentation der Funktionen


9.39.1.1 void interpolatePoint ( ObjectData::MaterialData \* data, vector < SensorPoint > \* sensorpoints, int pointIndex, Interpolator \* interpolator )

Definiert in Zeile 20 der Datei MeshProcessor.cpp.

Hier ist ein Graph, der zeigt, was diese Funktion aufruft:




Hier ist ein Graph der zeigt, wo diese Funktion aufgerufen wird:




## 9.40 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/MeshProcessor.h-Dateireferenz

```
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "ObjectData.h"
#include "utils.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für MeshProcessor.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen


· class MeshProcessor

Errechnet die Temperaturverteilung für ein Objekt.

## 9.41 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.cpp-Dateireferenz

```
#include "ObjectData.h"
#include "../SimpleAnalyzerApp.h"
#include "../fileIO/Importer.h"
#include "../processing/MeshProcessor.h"
#include <iostream>
#include <sstream>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ObjectData.cpp:



#### Makrodefinitionen

• #define PATH\_SEPARATOR '/'

#### 9.41.1 Makro-Dokumentation


#### 9.41.1.1 #define PATH\_SEPARATOR '/'

Definiert in Zeile 20 der Datei ObjectData.cpp.

## 9.42 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/ObjectData.h-Dateireferenz

```
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include <vector>
#include "../libraries/interpolate/Interpolator.h"
#include <wx/string.h>
#include "utils.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für ObjectData.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen

class ObjectData

Die Daten eines Versuchsobjekts.

• struct ObjectData::MaterialData

Die Daten eines Materials.

#### Makrodefinitionen

• #define NUMBEROFSENSORATTRIBUTES 1

#### 9.42.1 Makro-Dokumentation


9.42.1.1 #define NUMBEROFSENSORATTRIBUTES 1

Definiert in Zeile 16 der Datei ObjectData.h.

## 9.43 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.cpp-Dateireferenz

```
#include "utils.h"
#include <cmath>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für utils.cpp:



#### Makrodefinitionen

#define EPSILON 0.000001

#### 9.43.1 Makro-Dokumentation


#### 9.43.1.1 #define EPSILON 0.000001

Definiert in Zeile 14 der Datei utils.cpp.


## 9.44 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/processing/utils.h-Dateireferenz

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <cmath>
#include <sstream>
#include <wx/wx.h>
#include "../libraries/tetgen/tetgen.h"
#include "../libraries/interpolate/GeometryClasses.h"
#include "../libraries/interpolate/Interpolator.h"
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für utils.h:



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen

· struct Utils::Visualization\_info

Informationen über die Farbgebung bei der Visualisierung.

• struct Utils::SortStruct

Hilfsstruktur zum Sortieren von Punkten nach dem Abstand zu einem anderen Punkt.

• struct Utils::SensorPoint

Daten eines Sensordatenpunktes.

· struct Utils::CutRender info

Daten zur Darstellung einer 2D-Temperaturverteilungs-Ebene.

• struct Utils::SensorData

Ein Sensordatensatz.

• struct Utils::SensorPointComparator

Hilfsstruktur zum Vergleichen des Abstands von Messpunkten.

#### Namensbereiche

Utils

allgemeine Funktionen und Typen.

#### **Constant Groups**

• Utils

allgemeine Funktionen und Typen.

#### Aufzählungen

• enum Utils::PIM\_algorithm { Utils::ALGORITHM\_TETRAHEDRONS = 0, Utils::ALGORITHM\_RAY } Zum Punkt-in-Volumen Testen verwendeter Algorithmus.

#### **Funktionen**

• double Utils::sqr (double d)

Quadriert eine Zahl.

• float Utils::clampHue (float h)

Begrenzt einen Wert auf den Bereich 0..1.

• string Utils::floattostr (double val)

Hilfsfunktion zur Umwandlung einer Zahl in einen String.

wxString Utils::floattowxstr (double val)

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

wxString Utils::floattowxstr (double val, int digits)

Wandelt eine Fließkommazahl in einen wxWidgets-String um.

int Utils::rayIntersectsTriangle (Vector3D \*p, Vector3D \*direction, Triangle \*tri, double \*depth)

Testet, ob ein Strahl ein Dreieck schneidet.

• int Utils::pointInsideMesh (Vector3D \*p, tetgenio \*io, PIM algorithm)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Körpers befindet.

• int Utils::pointInsideTetrahedron (Vector3D \*pges, Vector3D \*v1, Vector3D \*v2, Vector3D \*v3, Vector3D \*v4)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

• int Utils::pointInsideTetrahedron (double \*pges, double \*v1, double \*v2, double \*v3, double \*v4)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

• int Utils::pointInsideTetrahedron (double \*p, vector< SensorPoint \* > \*tet)

Testet, ob sich ein Punkt innerhalb eines Tetraeders befindet.

void Utils::nextCombination (vector< int > \*indices, int depth, int dataPointCount)

Ermöglicht das generieren aller möglichen Verteilungen von 4 Elementen auf dataPointCount Plätze.

double Utils::getPointValue (int &status, vector< SensorPoint > \*sensorpoints, double \*p, Interpolator
 \*interpolator, vector< SensorPoint \* > \*prev\_tet=NULL, vector< SensorPoint \* > \*current\_tet=NULL)

Gibt den inter/extrapolierten Wert eines Punktes zurück.

float \* Utils::hsvToRgb (float h, float s, float v)

Wandelt eine Farbe im HSV-Format ins RGB-Format um.


void Utils::copySensorPoint (SensorPoint \*from, SensorPoint \*to)

Kopiert die Eigenschaften eines Sensorpunktes in einen Anderen.

### 9.45 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.cpp-Dateireferenz


```
#include <iostream>
#include "SimpleAnalyzerApp.h"
#include "GUI/GUIMainWindow.h"
#include "processing/ObjectData.h"
#include "processing/utils.h"
#include <vector>
```

Include-Abhängigkeitsdiagramm für SimpleAnalyzerApp.cpp:



# 9.46 /daten/Projekte/eclipse\_workspace/simpleanalyzer-gui/src/SimpleAnalyzerApp.h-Dateireferenz

```
#include <wx/wx.h>
#include <vector>
#include "processing/utils.h"
#include "processing/ObjectData.h"
Include-Abhängigkeitsdiagramm für SimpleAnalyzerApp.h:
```



Dieser Graph zeigt, welche Datei direkt oder indirekt diese Datei enthält:



#### Klassen

• class SimpleAnalyzerApp

Regelt den allgemeinen Ablauf des Programms.

## Index

$\sim$ Analyzer	232
Analyzer, 28	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
~Exporter	gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.h, 232
Exporter, 44	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
$\sim$ GUIAnalyzeOutputWindow	gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.cpp,
GUIAnalyzeOutputWindow, 47	233
~GUIAnalyzePointWindow	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUIAnalyzePointWindow, 50	gui/src/GUI/GUIAnalyzePointWindow.h, 234
$\sim$ GUIColorScalePanel	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUIColorScalePanel, 54	gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.cpp, 235
$\sim$ GUICutRenderWindow	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUICutRenderWindow, 65	gui/src/GUI/GUIColorScalePanel.h, 236
$\sim$ GUIGLCanvas	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUIGLCanvas, 80	gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.cpp, 236
$\sim$ GUIMainWindow	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUIMainWindow, 88	gui/src/GUI/GUICutRenderWindow.h, 239
$\sim$ GUIRenderCutCanvas	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUIRenderCutCanvas, 101	gui/src/GUI/GUIGLCanvas.cpp, 240
$\sim$ GUITimeline	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
GUITimeline, 109	gui/src/GUI/GUIGLCanvas.h, 241
$\sim$ Importer	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
Importer, 118	gui/src/GUI/GUIMainWindow.cpp, 242
$\sim$ Interpolator	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
Interpolator, 122	gui/src/GUI/GUIMainWindow.h, 243
$\sim$ MeshProcessor	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
MeshProcessor, 133	gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.cpp, 243
$\sim$ ObjectData	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
ObjectData, 137	gui/src/GUI/GUIRenderCutCanvas.h, 244
$\sim$ PropertiesBox	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
PropertiesBox, 161	gui/src/GUI/GUITimeline.cpp, 245
$\sim$ Renderer	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
Renderer, 170	gui/src/GUI/GUITimeline.h, 246
$\sim$ SimpleAnalyzerApp	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
SimpleAnalyzerApp, 183	gui/src/GUI/PropertiesBox.cpp, 247
$\sim$ Triangle	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
Triangle, 190	gui/src/GUI/PropertiesBox.h, 248
$\sim$ Vector3D	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
Vector3D, 199	gui/src/GUI/Renderer.cpp, 249
$\sim$ ViewpropBox	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
ViewpropBox, 216	gui/src/GUI/Renderer.h, 254
/daten/Projekte/eclipse_workspace/README.md, 224	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
/daten/Projekte/eclipse_workspace/csvtosd/main.cpp,	gui/src/GUI/ViewpropBox.cpp, 255
221	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
/daten/Projekte/eclipse_workspace/mergetsd/src/mergets	
cpp, 223	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
/daten/Projekte/eclipse_workspace/odisitosd/main.cpp,	gui/src/GUI/constants.h, 229
222	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	gui/src/SimpleAnalyzerApp.cpp, 272
gui/src/GUI/GUIAnalyzeOutputWindow.cpp,	/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-

qui/ara/Cimple AnglyzorAnn h 272	Analyzor 07
gui/src/SimpleAnalyzerApp.h, 273	Analyzer, 27
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	~Analyzer, 28
gui/src/fileIO/Exporter.cpp, 224	analyzeObject, 28
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	analyzePoint, 29
gui/src/fileIO/Exporter.h, 225	Analyzer, 28
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	operator<<, 30
gui/src/fileIO/Importer.cpp, 226	Analyzer.cpp
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	operator<<, 263
gui/src/fileIO/Importer.h, 228	Analyzer::AnalyzerData_dataset, 31
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	heat_energy, 31
gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses	mat_data, 31
cpp, 257	name, 32
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	Analyzer::AnalyzerData_material, 32
gui/src/libraries/interpolate/GeometryClasses	heat_energy, 32
h, 259	name, 32
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	volume, 32
gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.cpp,	Analyzer::AnalyzerData_object, 33
260	data_sets, 34
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	volume, 34
gui/src/libraries/interpolate/Interpolator.h, 262	Analyzer::AnalyzerData_point, 34
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	extrapolated, 35
gui/src/processing/Analyzer.cpp, 263	
	value, 35
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	analyzerframe
gui/src/processing/Analyzer.h, 264	GUIMainWindow, 96
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	assignCurrentObjectProps
gui/src/processing/MeshProcessor.cpp, 265	GUIMainWindow, 88
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	assignViewProps
gui/src/processing/MeshProcessor.h, 266	GUIMainWindow, 88
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	attrib_list
gui/src/processing/ObjectData.cpp, 267	GUIGLCanvas.cpp, 241
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	auto_delta
gui/src/processing/ObjectData.h, 268	TsdMerger::Options, 154
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	autoUpdateCeckBox
gui/src/processing/utils.cpp, 269	PropertiesBox, 164
/daten/Projekte/eclipse_workspace/simpleanalyzer-	
gui/src/processing/utils.h, 270	basetemp
	OdisiToSdConverter::Options, 156
ALGORITHM_RAY	
Utils, 14	CSV_SEPARATOR
ALGORITHM_TETRAHEDRONS	Exporter, 45
Utils, 14	calcStepWidth
add	GUITimeline, 109
Vector3D, 200	calcbt
addObject	GUIAnalyzePointWindow, 51
GUIMainWindow, 88	GUICutRenderWindow, 74
SimpleAnalyzerApp, 183	calculateIO
addSensorData	ObjectData, 138
ObjectData, 137	cameraPosition
addTimedData	Renderer::Viewport_info, 212
ObjectData, 138	canvas
analyze_window_valid	GUICutRenderWindow, 75
GUIMainWindow, 96	clampHue
	Utils, 14
analyzeMarkerCheckBox	
PropertiesBox, 164	clearAnalyzeMarkerBt
analyzeObject	PropertiesBox, 164
Analyzer, 28	clearMarkers
analyzePoint	GUITimeline, 109
Analyzer, 29	color
GUIAnalyzePointWindow, 50	ObjectData::MaterialData, 127

and an Demonstrated	Vt0D 000
colorRangeLbl	Vector3D, 200
ViewpropBox, 217	copySensorPoint
colorRangeMaxEdit	Utils, 15
ViewpropBox, 217	core_count
colorRangeMinEdit	GUICutRenderWindow, 75
ViewpropBox, 217	crossProduct
configpaths	Vector3D, 201
CsvToSdConverter, 41	CsvToSdConverter, 35
GUIMainWindow, 97	configpaths, 41
OdisiToSdConverter, 152	contains, 36, 37
constants.h	convert, 37
ID ABOUT, 231	getTextBlock, 37
ID_ANALYZE, 231	NUMBEROFPATHS, 41
ID_ANALYZE_MARKER_CB, 231	opts, 41
	parseArguments, 38
ID_ANALYZE_POINT, 231	parseLine, 38
ID_ANALYZE_POINT_BT, 231	readConfiguration, 38
ID_AUTO_UPDATE_CB, 231	
ID_CHANGE_ACTIVE_OBJ, 231	readInputFile, 39
ID_CHECKLISTBOX_VIEW_PROP, 231	readSensorDefinitions, 39
ID_CLEAR_MARKER_BT, 231	replaceAll, 39
ID_COLORSCALE_COLORBT, 231	writeOutputFile, 41
ID_COLORSCALE_PROP, 231	CsvToSdConverter::Options, 152
ID_CUT_CANVAS, 231	max_time, 153
ID CUT TRI EDIT, 231	min_time, 153
ID DELETE ACTIVE OBJ, 231	namecol, 153
ID_EXPORT_CUT_CSV_BT, 231	replace_comma_with_point, 153
ID EXPORT CUT IMG BT, 231	separator, 153
ID EXPORT VIEWPORT, 231	start_col, 154
ID EXPORT VTK, 231	time_step_delta, 154
_ · · · · -	timecol, 154
ID_FIND_MAX_BT, 231	csvtosd/main.cpp
ID_GENERAL_PROP, 231	main, 221
ID_GENERAL_VIEW_PROP, 231	current_data_object_index
ID_IMMEDIATE_UPDATE_PROP, 231	SimpleAnalyzerApp, 185
ID_IMPORT_OBJ, 231	current_material
ID_IMPORT_SD, 231	PropertiesBox, 165
ID_IMPORT_TSD, 231	· ·
ID_MARKER_NEXT_BT, 231	current_mx
ID_MARKER_PREV_BT, 231	GUIColorScalePanel, 60
ID_MATERIALBOX, 231	GUIRenderCutCanvas, 104
ID_OPEN_MANUAL, 231	current_my
ID RECALCBT, 231	GUIColorScalePanel, 60
ID_RENDER_CUT, 231	GUIRenderCutCanvas, 104
ID_RENDER_CUT_BT, 231	current_sensor_index
ID SD BOX, 231	ObjectData, 144
ID_SD_TIMELINE, 231	current_time_index
ID_SD_TIMEEINE, 231	Utils::SensorData, 177
	cut
constants.h	Renderer::Viewport_info, 212
EventID, 230	cut_visualisation_info
contains	Renderer, 176
CsvToSdConverter, 36, 37	
OdisiToSdConverter, 147	data
convert	Utils::SensorData, 177
CsvToSdConverter, 37	data_directory
OdisiToSdConverter, 147	GUIMainWindow, 97
coords	data_objects
Utils::SensorPoint, 179	SimpleAnalyzerApp, 185
Vector3D, 210	data_sets
copy	Analyzer::AnalyzerData_object, 34
	· ······, = · · · · · · · · · · · · · ·

delta	extrapolated
TsdMerger::Options, 155	Analyzer::AnalyzerData point, 35
delta_v_view	ObjectData::MaterialData, 127
GUITimeline, 117	•
deltaX	facesCheckBox
GUIRenderCutCanvas, 104	ViewpropBox, 217
deltaY	fiber_step_delta
GUIRenderCutCanvas, 104	OdisiToSdConverter::Options, 156
density	findMaxBt
•	PropertiesBox, 165
ObjectData::MaterialData, 127	findMaxValue
densityEdit	GUITimeline, 109
PropertiesBox, 165	fitBounds
densityLbl	
PropertiesBox, 165	GUIColorScalePanel, 54
displayList	flipobj
Renderer, 176	OdisiToSdConverter::Options, 156
distance	floattostr
Utils::SortStruct, 186	OdisiToSdConverter, 148
do_refresh	Utils, 15
GUIGLCanvas, 83	floattowxstr
dotProduct	Utils, 16
Vector3D, 202	font_size
doxygen_dep_dummy.h, 223	GUIColorScalePanel, 60
drawCutRenderInfo	
Renderer.cpp, 250	GTL_DEFAULT
drawVector	GUITimeline, 108
Renderer.cpp, 251	GUIColorScalePanel
11011d0101.0pp, 201	SCM HORIZONTAL, 54
EPSILON	SCM_NONE, 54
GeometryClasses.cpp, 258	SCM_VERTICAL, 54
utils.cpp, 270	GUITimeline
edgesCheckBox	GTL_DEFAULT, 108
ViewpropBox, 217	GUI_TIMELINE_STYLE
element	GUITimeline, 108
std::vector, 197	GUIAnalyzeOutputWindow, 46
elements	·
	~GUIAnalyzeOutputWindow, 47
Matrix3D, 132	GUIAnalyzeOutputWindow, 47
equals	GUIAnalyzeOutputWindow, 47
Vector3D, 202	OnKeyPress, 47
error_threshold	SelectAll, 47
OdisiToSdConverter::Options, 156	table, 48
EventID	ToClipboard, 48
constants.h, 230	Update, 48
export_csv_bt	GUIAnalyzePointWindow, 49
GUICutRenderWindow, 75	$\sim$ GUIAnalyzePointWindow, 50
export_img_bt	analyzePoint, 50
GUICutRenderWindow, 75	calcbt, 51
ExportCutCSV	GUIAnalyzePointWindow, 50
Exporter, 44	GUIAnalyzePointWindow, 50
ExportLegacyVTK	interpolationModeLabel, 51
Exporter, 45	interpolationModeList, 51
Exporter, 43	label, 51
~Exporter, 44	xedit, 51
CSV_SEPARATOR, 45	yedit, 52
ExportCutCSV, 44	zedit, 52
•	
ExportLegacyVTK, 45	GUIColorScalePanel, 52
Exporter, 44	~GUIColorScalePanel, 54
Exporter.cpp	current_mx, 60
tetface_indices, 225	current_my, 60

fitBounds, 54	optionslbl, 75
font_size, 60	p1label, 76
GUIColorScalePanel, 54	p1xedit, 76
getDisplayArea, 55	p1yedit, 76
getFontSize, 55	p1zedit, 76
getImage, 55	p2label, 76
getMode, 55	p2xedit, 76
getStepWidth, 55	p2yedit, 76
getTextColor, 56	p2zedit, 76
getX, 56	p3label, 76
getY, 56	p3xedit, 77
GUIColorScalePanel, 54	p3yedit, 77
handleMouse, 56	p3zedit, 77
height, 60	refreshVisualisation, 71
image, 60	renderCutBtClick, 72
mode, 61	renderlmage, 73
	scalefontcolorbt, 77
mouseOnDisplayArea, 57	
paintTo, 57	scalefontpropslbl, 77
prev_mouse_down, 61	scalefontsizeedit, 77
refresh, 58	scalelbl, 77
ScaleMode, 54	scalemodecb, 77
scaling, 61	scalemodelbl, 77
setFontSize, 59	scalestepedit, 78
setMode, 59	scroll_pane, 78
setStepWidth, 59	threadcountedit, 78
setTextColor, 60	threadcountlbl, 78
step_width, 61	trilabel, 78
text_color, 61	value_img, 78
transforming, 61	widthHeightlbl, 78
width, 61	GUICutRenderWindow.cpp
x, 61	render_thread, 237
y, <del>6</del> 1	GUIGLCanvas, 79
GUIColorScalePanel.cpp	$\sim$ GUIGLCanvas, 80
MIN_HEIGHT, 235	do_refresh, 83
MIN WIDTH, 235	GUIGLCanvas, 80
GUICutRenderWindow, 62	getRenderer, 81
~GUICutRenderWindow, 65	GUIGLCanvas, 80
calcbt, 74	is_initialized, 83
canvas, 75	OnMouseMove, 81
core_count, 75	OnMouseWheel, 81
export_csv_bt, 75	OnPaint, 82
export_img_bt, 75	OnResize, 82
GUICutRenderWindow, 65	prev mouse x, 83
getCutRenderProperties, 66	prev_mouse_y, 83
GUICutRenderWindow, 65	refresh, 82
image, 75	renderer, 83
imgHeightEdit, 75	setRenderObject, 83
imgWidthEdit, 75	GUIGLCanvas.cpp
mmperpixeledit, 75	attrib_list, 241
• •	
mmperpixellabel, 75	GUIMainWindow, 84
OnCSColorBtClick, 68	~GUIMainWindow, 88
OnColorScaleChanged, 66	addObject, 88
OnColorScaleChanged_spin, 67	analyze_window_valid, 96
OnCutPropsChanged, 68	analyzerframe, 96
OnExportCSV, 69	assignCurrentObjectProps, 88
OnExportImage, 69	assignViewProps, 88
OnResize, 70	configpaths, 97
OnSCutPropsChanged_spin, 70	data_directory, 97

	GUIMainWindow, 87	GUIRenderCutCanvas, 99
	getGLCanvas, 89	~GUIRenderCutCanvas, 101
	gl_context, 97	current_mx, 104
	GUIMainWindow, 87	current_my, 104
	mwAnalyzeMenu, 97	deltaX, 104
	mwEditMenu, 97	deltaY, 104
	mwExportMenu, 97	GUIRenderCutCanvas, 101
	mwFileMenu, 97	getScalePanel, 101
	mwHelpMenu, 97	GUIRenderCutCanvas, 101
	mwImportMenu, 98	image, 105
	mwMenuBar, 98	mouse_to_scalepanel, 105
	NUMBEROFPATHS, 98	onCanvasPaint, 102
	OnActiveObjectChange, 89	OnMouseDown, 102
	OnActiveObjectChangePopup, 89	OnMouseMove, 103
	OnActiveObjectDelete, 90	OnMouseWheel, 103
	OnAnalyze, 90	OnResize, 103
	OnAnalyzeMarkerChange, 90	scalepanel, 105
	OnAnalyzePoint, 90	setImage, 103
	OnAutoUpdateChange, 90	setValueImg, 104
	OnExportVTK, 90	value_img, 105
	OnExportViewportImage, 90	zoom, 105
	OnFindMaxTSD, 91	GUITimeline, 105
	OnGeneralPropChange, 91	~GUITimeline, 109
	OnlmmediateUpdatePropChange, 91	
		calcStepWidth, 109
	OnMaterialSelect, 91	clearMarkers, 109
	OnMenuFileQuit, 91	delta_v_view, 117
	OnMenuHelpAbout, 91	findMaxValue, 109
	OnMenuImportObj, 92	GUITimeline, 108
	OnMenuImportSD, 92	getMarkers, 110
	OnMenuImportTSD, 92	getMaxValue, 110
	OnMenuOpenManual, 93	getMinValue, 111
	OnRecalcBtClick, 93	getValue, 111
	OnRenderCut, 93	GUITimeline, 108
	OnResize, 93	isMarked, 111
	OnSDTLMarkerClear, 94	markers, 117
	OnSDTLNextMarker, 94	maxdigits, 117
	OnSDTLPrevMarker, 94	maxvalue, 117
	OnSDTimelineChange, 93	minvalue, 117
	OnSensorDataChange, 94	names, 117
	OnViewPropChange, 94	OnKeyDown, 112
	OnViewPropSpinChange, 94	OnMouseDown, 112
	prop_scroll_win, 98	OnMouseMove, 112
	propbox, 98	OnMouseWheel, 112
	render_cut_window_valid, 98	OnPaint, 113
	rendercutwindow, 98	OnResize, 113
	setActiveObject, 94	posToVal, 113
	setAnalyzeWindowStatus, 94	prev_mouse_x, 117
	setCutRenderWindowStatus, 95	sendTimelineEvent, 114
	toolbar, 98	setMarked, 114
	updateObjectPropGUI, 95	setMarkerList, 114
	updateViewPropGUI, 96	setMarkers, 115
	updating, 98	setMaxValue, 115
	view_scroll_win, 99	setMinValue, 115
	viewbox, 99	setNameList, 116
GH	IMainWindow.cpp	setValue, 116
au	PATH SEPARATOR, 242	value, 118
	PROPBOXWIDTH, 242	zoom, 118
	VIEWBOXWIDTH, 242	GUITimeline.cpp
	VILVVDOAVVIDIII, 242	аоттіпеше.срр

refine_factors, 246	GUITimeline, 110
GeometryClasses.cpp	getMatListBox
EPSILON, 258	PropertiesBox, 162
operator<<, 258	getMatNameEdit
sgr, 259	PropertiesBox, 162
GeometryClasses.h	getMatPropBox
operator<<, 260	PropertiesBox, 162
•	•
getActiveObject	getMatVisibilityListBox
SimpleAnalyzerApp, 183	ViewpropBox, 216
getAnalyzeMarkerCheckBox	getMaterials
PropertiesBox, 161	ObjectData, 140
getAngleTo	getMaxValue
Vector3D, 203	GUITimeline, 110
getAutoUpdateCeckBox	getMaxVolumeEdit
PropertiesBox, 161	PropertiesBox, 162
getClearAnalyzeMarkerBt	getMaxvolume
PropertiesBox, 161	ObjectData, 140
getColorRangeMaxEdit	getMinValue
ViewpropBox, 216	GUITimeline, 111
getColorRangeMinEdit	getMode
ViewpropBox, 216	GUIColorScalePanel, 55
getCurrentDataObjectIndex	getName
SimpleAnalyzerApp, 184	ObjectData, 141
getCurrentMaterial	getNextMarkerBt
PropertiesBox, 162	PropertiesBox, 162
getCurrentSensorIndex	getNormal
ObjectData, 139	Triangle, 190
getCutRenderProperties	getObjNameEdit
GUICutRenderWindow, 66	PropertiesBox, 163
getDataObjects	getPointValue
SimpleAnalyzerApp, 184	Utils, 18
getDensityEdit	getPointsCheckBox
PropertiesBox, 162	ViewpropBox, 216
getDisplayArea	getPrevMarkerBt
GUIColorScalePanel, 55	PropertiesBox, 163
getDistance_d	getQuality
Utils::SensorPointComparator, 180	ObjectData, 141
getDistanceTo	getQualityEdit
Vector3D, 204	PropertiesBox, 163
getEdgesCheckBox	getRecalcButton
ViewpropBox, 216	_
• •	PropertiesBox, 163
getFaceIndex	getRenderer
Importer.cpp, 227	GUIGLCanvas, 81
getFacesCheckBox	getScalePanel
ViewpropBox, 216	GUIRenderCutCanvas, 101
getFindMaxBt	getSdTimeline
PropertiesBox, 162	PropertiesBox, 163
getFontSize	getSensorDataList
GUIColorScalePanel, 55	ObjectData, 141
getGLCanvas	PropertiesBox, 163
GUIMainWindow, 89	getShowExtrapolatedCheckBox
getImage	ViewpropBox, 216
GUIColorScalePanel, 55	getShowShowSensorData
getInterpolationModeList	ViewpropBox, 216
PropertiesBox, 162	getSign
getLength	Interpolator.cpp, 261
	getSpecificHeatCapEdit
Vector3D, 205	
getMarkers	PropertiesBox, 163

getStepWidth	ID_ABOUT
GUIColorScalePanel, 55	constants.h, 231
getTextBlock	ID_ANALYZE
CsvToSdConverter, 37	constants.h, 231
Importer.cpp, 228	ID_ANALYZE_MARKER_CB
OdisiToSdConverter, 148	constants.h, 231
TsdMerger, 194	ID_ANALYZE_POINT
getTextColor	constants.h, 231
GUIColorScalePanel, 56	ID ANALYZE POINT BT
getUpToDateLbl	constants.h, 231
PropertiesBox, 163	ID AUTO UPDATE CB
getV1	constants.h, 231
Tetrahedron, 187	ID CHANGE ACTIVE OBJ
Triangle, 191	constants.h, 231
getV2	ID_CHECKLISTBOX_VIEW_PROP
Tetrahedron, 187	constants.h, 231
Triangle, 191	ID CLEAR MARKER BT
getV3	constants.h, 231
Tetrahedron, 188	ID COLORSCALE COLORBT
Triangle, 192	constants.h, 231
getV4	ID COLORSCALE PROP
Tetrahedron, 188	constants.h, 231
getValue	ID_CUT_CANVAS
GUITimeline, 111	constants.h, 231
getVert	ID_CUT_TRI_EDIT
Tetrahedron, 188	constants.h, 231
Triangle, 192	ID DELETE ACTIVE OBJ
getViewScaleEdit	constants.h, 231
ViewpropBox, 217	ID_EXPORT_CUT_CSV_BT
getViewport	constants.h, 231
Renderer, 170	ID_EXPORT_CUT_IMG_BT
getViewportImage	constants.h, 231
Renderer, 170	ID_EXPORT_VIEWPORT
getVisualizationInfo	
SimpleAnalyzerApp, 184	constants.h, 231 ID_EXPORT_VTK
getX	
GUIColorScalePanel, 56	constants.h, 231
Vector3D, 206	ID_FIND_MAX_BT
getXYZ	constants.h, 231 ID_GENERAL_PROP
Vector3D, 206	constants.h, 231
getY	ID GENERAL VIEW PROP
GUIColorScalePanel, 56	
Vector3D, 207	constants.h, 231
getZ	ID_IMMEDIATE_UPDATE_PROP
Vector3D, 207	constants.h, 231
gl_context	ID_IMPORT_OBJ
GUIMainWindow, 97	constants.h, 231
	ID_IMPORT_SD
handleMouse	constants.h, 231
GUIColorScalePanel, 56	ID_IMPORT_TSD
heat_energy	constants.h, 231
Analyzer::AnalyzerData_dataset, 31	ID_MARKER_NEXT_BT
Analyzer::AnalyzerData_material, 32	constants.h, 231
height	ID_MARKER_PREV_BT
GUIColorScalePanel, 60	constants.h, 231
OdisiToSdConverter::Options, 156	ID_MATERIALBOX
Renderer::Viewport_info, 212	constants.h, 231
hsvToRgb	ID_OPEN_MANUAL
Utils, 19	constants.h, 231

ID_RECALCBT	∼Interpolator, 122
constants.h, 231	interpolateTet, 123
ID_RENDER_CUT	interpolateTri, 124
constants.h, 231	InterpolationMode, 122
ID_RENDER_CUT_BT	Interpolator, 122
constants.h, 231	LINEAR, 122
ID_SD_BOX	LOGARITHMIC, 122
constants.h, 231	mode, 126
ID_SD_TIMELINE	setMode, 125
constants.h, 231	Interpolator.cpp
ID_TEST	getSign, 261
constants.h, 231	PI, 261
image	sqr, <mark>262</mark>
GUIColorScalePanel, 60	invertcut
GUICutRenderWindow, 75	Renderer::Viewport_info, 212
GUIRenderCutCanvas, 105	is_initialized
img_height	GUIGLCanvas, 83
Utils::CutRender info, 42	isMarked
img_width	GUITimeline, 111
Utils::CutRender_info, 42	
imgHeightEdit	LINEAR
GUICutRenderWindow, 75	Interpolator, 122
imgWidthEdit	LOGARITHMIC
GUICutRenderWindow, 75	Interpolator, 122
ImportObj	label
Importer, 119	GUIAnalyzePointWindow, 51
Importer, 118	loadFromFile
~Importer, 118	ObjectData, 142
ImportObj, 119	LoadSensorData
Importer, 118	Importer, 119
LoadSensorData, 119	LoadTimedData
LoadTimedData, 120	Importer, 120
Importer.cpp	
getFaceIndex, 227	MIN_HEIGHT
getTextBlock, 228	GUIColorScalePanel.cpp, 235
PATH SEPARATOR, 227	MIN_WIDTH
	GUIColorScalePanel.cpp, 235
in_volume_algorithm Utils::CutRender_info, 43	main
initGL	csvtosd/main.cpp, 221
	mergetsd.cpp, 224
Renderer, 170	odisitosd/main.cpp, 222
interpolatePoint  Mach Processor and 265	markers
MeshProcessor.cpp, 265	GUITimeline, 117
interpolateTet	Utils::SensorData, 178
Interpolator, 123	mat_data
interpolateTri	Analyzer::AnalyzerData_dataset, 31
Interpolator, 124	matListBox
interpolation_mode	PropertiesBox, 165
ObjectData::MaterialData, 127	matListBoxLbl
InterpolationMode	PropertiesBox, 165
Interpolator, 122	matNameEdit
interpolationModeLabel	PropertiesBox, 165
GUIAnalyzePointWindow, 51	matNameLbl
interpolationModeLbl	PropertiesBox, 166
PropertiesBox, 165	matPropBox
interpolationModeList	PropertiesBox, 166
GUIAnalyzePointWindow, 51	matVisibilityListBox
PropertiesBox, 165	ViewpropBox, 217
Interpolator, 121	matVisualizationLbl

ViewpropBox, 217	mode
materials	GUIColorScalePanel, 61
ObjectData, 144	Interpolator, 126
Matrix3D, 128	mouse_to_scalepanel
elements, 132	GUIRenderCutCanvas, 105
Matrix3D, 129	mouseOnDisplayArea
Matrix3D, 129	GUIColorScalePanel, 57
	mult
mult, 129	
print, 131	Matrix3D, 129
rotateX, 131	Vector3D, 208
rotateY, 131	mwAnalyzeMenu
rotateZ, 132	GUIMainWindow, 97
transpose, 132	mwEditMenu
max_dt	GUIMainWindow, 97
TsdMerger::Options, 155	mwExportMenu
max_time	GUIMainWindow, 97
	mwFileMenu
CsvToSdConverter::Options, 153	GUIMainWindow, 97
OdisiToSdConverter::Options, 156	mwHelpMenu
max_visualisation_temp	•
Utils::Visualization_info, 219	GUIMainWindow, 97
maxVolumeEdit	mwImportMenu
PropertiesBox, 166	GUIMainWindow, 98
maxVolumeLbl	mwMenuBar
PropertiesBox, 166	GUIMainWindow, 98
maxdigits	
GUITimeline, 117	NUMBEROFPATHS
maxfwcount	CsvToSdConverter, 41
OdisiToSdConverter::Options, 156	GUIMainWindow, 98
maxvalue	OdisiToSdConverter, 152
	name
GUITimeline, 117	Analyzer::AnalyzerData_dataset, 32
maxvolume	Analyzer::AnalyzerData_material, 32
ObjectData, 144	ObjectData, 144
merge	ObjectData::MaterialData, 127
TsdMerger, 194	Utils::SensorData, 178
mergetsd.cpp	namecol
main, 224	
MeshProcessor, 133	CsvToSdConverter::Options, 153
~MeshProcessor, 133	names
MeshProcessor, 133	GUITimeline, 117
MeshProcessor, 133	nextCombination
	Utils, 20
process, 133	nextMarkerBt
MeshProcessor.cpp	PropertiesBox, 166
interpolatePoint, 265	normalize
meshpoint	Vector3D, 208
Utils::SensorPointComparator, 181	, and the second
min_time	OD FAILURE
CsvToSdConverter::Options, 153	ObjectData, 137
OdisiToSdConverter::Options, 157	OD_LOAD_ALREADY_LOADED
min_visualisation_temp	ObjectData, 137
Utils::Visualization_info, 219	OD_LOAD_INVALID_FILE
minvalue	
	ObjectData, 137
GUITimeline, 117	OD_LOAD_INVALID_SENSOR_FILE
mmperpixel	ObjectData, 137
Utils::CutRender_info, 43	OD_SUCCESS
mmperpixeledit	ObjectData, 137
GUICutRenderWindow, 75	objNameEdit
mmperpixellabel	PropertiesBox, 166
GUICutRenderWindow, 75	objNameLbl
•	

B 11 B 100	
PropertiesBox, 166	parseArguments, 148
object	parseLine, 148
Renderer, 176	readConfiguration, 149
ObjectData	readInputFile, 149
OD_FAILURE, 137	readSensorDefinitions, 150
OD_LOAD_ALREADY_LOADED, 137	replaceAll, 150
OD_LOAD_INVALID_FILE, 137	writeOutputFile, 150
OD_LOAD_INVALID_SENSOR_FILE, 137	OdisiToSdConverter::Options, 155
OD_SUCCESS, 137	basetemp, 156
ObjectData, 134	error_threshold, 156
~ObjectData, 137	fiber_step_delta, 156
•	_ · _
addSensorData, 137	flipobj, 156
addTimedData, 138	height, 156
calculateIO, 138	max_time, 156
current_sensor_index, 144	maxfwcount, 156
getCurrentSensorIndex, 139	min_time, 157
getMaterials, 140	objwidth, 157
getMaxvolume, 140	replace_comma_with_point, 157
getName, 141	separator, 157
getQuality, 141	startrow, 157
getSensorDataList, 141	tab_space_count, 157
loadFromFile, 142	time_step_delta, 157
materials, 144	timecol, 157
maxvolume, 144	odisitosd/main.cpp
name, 144	main, 222
ObjectData, 137	offset
ObjectDataStatus, 136	
•	TsdMerger::Options, 155
ObjectData, 137	OnActiveObjectChange
quality, 145	GUIMainWindow, 89
sensorDataList, 145	OnActiveObjectChangePopup
setCurrentSensorIndex, 143	GUIMainWindow, 89
setMaxvolume, 143	OnActiveObjectDelete
setName, 143	GUIMainWindow, 90
setQuality, 144	OnAnalyze
ObjectData.cpp	GUIMainWindow, 90
PATH_SEPARATOR, 268	OnAnalyzeMarkerChange
ObjectData::MaterialData, 126	GUIMainWindow, 90
color, 127	OnAnalyzePoint
density, 127	GUIMainWindow, 90
extrapolated, 127	OnAutoUpdateChange
interpolation mode, 127	GUIMainWindow, 90
name, 127	OnCSColorBtClick
specificheatcapacity, 127	GUICutRenderWindow, 68
tetgeninput, 127	onCanvasPaint
tetgenoutput, 127	GUIRenderCutCanvas, 102
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
visible, 128	OnColorScaleChanged
ObjectDataStatus	GUICutRenderWindow, 66
ObjectData, 136	OnColorScaleChanged_spin
objwidth	GUICutRenderWindow, 67
OdisiToSdConverter::Options, 157	OnCutPropsChanged
OdisiToSdConverter, 145	GUICutRenderWindow, 68
configpaths, 152	OnExportCSV
contains, 147	GUICutRenderWindow, 69
convert, 147	OnExportImage
floattostr, 148	GUICutRenderWindow, 69
getTextBlock, 148	OnExportVTK
NUMBEROFPATHS, 152	GUIMainWindow, 90
opts, 152	OnExportViewportImage
Sp. 102	

GUIMainWindow, 90	GUIMainWindow, 94
OnFindMaxTSD	OnSDTimelineChange
GUIMainWindow, 91	GUIMainWindow, 93
	OnSensorDataChange
OnGeneralPropChange GUIMainWindow, 91	GUIMainWindow, 94
,	OnViewPropChange
OnImmediateUpdatePropChange GUIMainWindow, 91	GUIMainWindow, 94
	OnViewPropSpinChange
Onlnit	GUIMainWindow, 94
SimpleAnalyzerApp, 184	operator<<
OnKeyDown	Analyzer, 30
GUITimeline, 112	Analyzer.cpp, 263
OnKeyPress 47	GeometryClasses.cpp, 258
GUIAnalyzeOutputWindow, 47	•
OnMaterialSelect	GeometryClasses.h, 260
GUIMainWindow, 91	Vector3D, 210
OnMenuFileQuit	operator()
GUIMainWindow, 91	Utils::SensorPointComparator, 18
OnMenuHelpAbout	optionslbl
GUIMainWindow, 91	GUICutRenderWindow, 75
OnMenuImportObj	opts
GUIMainWindow, 92	CsvToSdConverter, 41
OnMenuImportSD	OdisiToSdConverter, 152
GUIMainWindow, 92	TsdMerger, 196
OnMenuImportTSD	p1label
GUIMainWindow, 92	GUICutRenderWindow, 76
OnMenuOpenManual	p1xedit
GUIMainWindow, 93	•
OnMouseDown	GUICutRenderWindow, 76
GUIRenderCutCanvas, 102	p1yedit  CUICutPandarWindow 76
GUITimeline, 112	GUICutRenderWindow, 76
OnMouseMove	p1zedit
GUIGLCanvas, 81	GUICutRenderWindow, 76
GUIRenderCutCanvas, 103	p2label
GUITimeline, 112	GUICutRenderWindow, 76
OnMouseWheel	p2xedit
GUIGLCanvas, 81	GUICutRenderWindow, 76
GUIRenderCutCanvas, 103	p2yedit
GUITimeline, 112	GUICutRenderWindow, 76
OnPaint	p2zedit
GUIGLCanvas, 82	GUICutRenderWindow, 76
GUITimeline, 113	p3label
OnRecalcBtClick	GUICutRenderWindow, 76
	p3xedit
GUIMainWindow, 93	GUICutRenderWindow, 77
OnRenderCut	p3yedit
GUIMainWindow, 93	GUICutRenderWindow, 77
OnResize	p3zedit
GUICutRenderWindow, 70	GUICutRenderWindow, 77
GUIGLCanvas, 82	PATH_SEPARATOR
GUIMainWindow, 93	GUIMainWindow.cpp, 242
GUIRenderCutCanvas, 103	Importer.cpp, 227
GUITimeline, 113	ObjectData.cpp, 268
OnSCutPropsChanged_spin	PI
GUICutRenderWindow, 70	Interpolator.cpp, 261
OnSDTLMarkerClear	PIM_algorithm
GUIMainWindow, 94	Utils, 14
OnSDTLNextMarker	PROPBOXWIDTH
GUIMainWindow, 94	GUIMainWindow.cpp, 242
OnSDTLPrevMarker	paintTo

GUIColorScalePanel, 57	getInterpolationModeList, 162
parseArguments	getMatListBox, 162
CsvToSdConverter, 38	getMatNameEdit, 162
OdisiToSdConverter, 148	getMatPropBox, 162
TsdMerger, 195	getMaxVolumeEdit, 162
parseFile	getNextMarkerBt, 162
TsdMerger, 195	getObjNameEdit, 163
parseLine	getPrevMarkerBt, 163
CsvToSdConverter, 38	getQualityEdit, 163
OdisiToSdConverter, 148	getRecalcButton, 163
pointBehindCut	getSdTimeline, 163
Renderer.cpp, 252	getSensorDataList, 163
pointIndex	getSpecificHeatCapEdit, 163
Utils::SortStruct, 186	getUpToDateLbl, 163
pointInsideMesh	interpolationModeLbl, 165
Utils, 21	interpolationModeList, 165
pointInsideTetrahedron	matListBox, 165
	matListBoxLbl, 165
Utils, 22, 23	matNameEdit, 165
pointsCheckBox	matNameLbl, 166
ViewpropBox, 218	matPropBox, 166
posToVal	maxVolumeEdit, 166
GUITimeline, 113	
prev_mouse_down	maxVolumeLbl, 166
GUIColorScalePanel, 61	nextMarkerBt, 166
prev_mouse_x	objNameEdit, 166
GUIGLCanvas, 83	objNameLbl, 166
GUITimeline, 117	prevMarkerBt, 166
prev_mouse_y	PropertiesBox, 161
GUIGLCanvas, 83	PropertiesBox, 161
prevMarkerBt	qualityEdit, 166
PropertiesBox, 166	qualityLbl, 167
print	recalcButton, 167
Matrix3D, 131	resize, 164
Triangle, 192	sdTimeline, 167
Vector3D, 209	sensorDataLbl, 167
printTo	sensorDataList, 167
Vector3D, 209	setCurrentMaterial, 164
process	specificHeatCapEdit, 167
MeshProcessor, 133	specificHeatCapLbl, 167
	upToDateLbl, 167
prop_scroll_win	PropertiesBox.cpp
GUIMainWindow, 98	sdfilestring, 248
propbox	
GUIMainWindow, 98	quality
PropertiesBox, 158	ObjectData, 145
∼PropertiesBox, 161	qualityEdit
analyzeMarkerCheckBox, 164	PropertiesBox, 166
autoUpdateCeckBox, 164	qualityLbl
clearAnalyzeMarkerBt, 164	PropertiesBox, 167
current_material, 165	•
densityEdit, 165	RM_MATERIALCOLOR
densityLbl, 165	Renderer, 169
findMaxBt, 165	RM_NONE
getAnalyzeMarkerCheckBox, 161	Renderer, 169
getAutoUpdateCeckBox, 161	RM_VALUECOLOR
getClearAnalyzeMarkerBt, 161	Renderer, 169
getCurrentMaterial, 162	rayIntersectsTriangle
getDensityEdit, 162	Utils, 24
getFindMaxBt, 162	readConfiguration

CsvToSdConverter, 38	renderTetrahedra, 173
OdisiToSdConverter, 149	Renderer, 170
readInputFile	resize, 174
CsvToSdConverter, 39	setCutRenderInfo, 174
OdisiToSdConverter, 149	setObject, 175
readSensorDefinitions	viewport, 176
CsvToSdConverter, 39	renderer
OdisiToSdConverter, 150	GUIGLCanvas, 83
recalcButton	Renderer.cpp
PropertiesBox, 167	drawCutRenderInfo, 250
refine_factors	drawVector, 251
GUITimeline.cpp, 246	pointBehindCut, 252
refresh	renderGrid, 253
GUIColorScalePanel, 58	Renderer::Viewport_info, 211
GUIGLCanvas, 82	cameraPosition, 212
refreshVisualisation	cut, 212
GUICutRenderWindow, 71	height, 212
removeCurrentObject	invertcut, 212
SimpleAnalyzerApp, 184	rotationX, 212
render	rotationY, 212
Renderer, 171	scale, 212
render_cut_window_valid	show_extrapolated, 213
GUIMainWindow, 98	show_sensordata, 213
render_thread	showEdges, 213
GUICutRenderWindow.cpp, 237	showFaces, 213
renderCutBtClick	showPoints, 213
GUICutRenderWindow, 72	width, 213
renderGrid	zoom, 213
Renderer.cpp, 253	replace_comma_with_point
renderImage	CsvToSdConverter::Options, 153
GUICutRenderWindow, 73	OdisiToSdConverter::Options, 157
renderMaterial	replaceAll
Renderer, 171	CsvToSdConverter, 39
RenderMode	OdisiToSdConverter, 150
Renderer, 169	resize
renderSensorData	PropertiesBox, 164
Renderer, 173	Renderer, 174
renderTetrahedra	ViewpropBox, 217 rotateX
Renderer, 173	
renderchoices	Matrix3D, 131 rotateY
ViewpropBox.cpp, 256	Matrix3D, 131
rendercutwindow	rotateZ
GUIMainWindow, 98	Matrix3D, 132
Renderer, 168	rotationX
$\sim$ Renderer, 170	Renderer::Viewport_info, 212
cut_visualisation_info, 176	rotationY
displayList, 176	Renderer::Viewport_info, 212
getViewport, 170	hendererviewport_inio, 212
getViewportImage, 170	SCM HORIZONTAL
initGL, 170	GUIColorScalePanel, 54
object, 176	SCM_NONE
RM_MATERIALCOLOR, 169	GUIColorScalePanel, 54
RM_NONE, 169	SCM_VERTICAL
RM_VALUECOLOR, 169	GUIColorScalePanel, 54
render, 171	SCALE_REFINE_STEPS
renderMaterial, 171	GUITimeline.cpp, 246
RenderMode, 169	scale
renderSensorData, 173	Renderer::Viewport_info, 212
	· – ·

ScaleMode	setMarkerList
GUIColorScalePanel, 54	GUITimeline, 114
scalefontcolorbt	setMarkers
GUICutRenderWindow, 77	GUITimeline, 115
scalefontpropslbl	setMaxValue
GUICutRenderWindow, 77	GUITimeline, 115
scalefontsizeedit	setMaxvolume
GUICutRenderWindow, 77	ObjectData, 143
scalelbl	setMinValue
GUICutRenderWindow, 77	GUITimeline, 115
scalemodecb	setMode
GUICutRenderWindow, 77	GUIColorScalePanel, 59
scalemodelbl	Interpolator, 125
GUICutRenderWindow, 77	setName
scalepanel	ObjectData, 143
GUIRenderCutCanvas, 105	setNameList
scalestepedit	GUITimeline, 116
GUICutRenderWindow, 78	setObject
scaling	Renderer, 175
GUIColorScalePanel, 61	setQuality
	•
scroll_pane	ObjectData, 144
GUICutRenderWindow, 78	setRenderObject
sdTimeline	GUIGLCanvas, 83
PropertiesBox, 167	setStepWidth
sdfilestring	GUIColorScalePanel, 59
PropertiesBox.cpp, 248	setTextColor
SelectAll	GUIColorScalePanel, 60
GUIAnalyzeOutputWindow, 47	setValue
sendTimelineEvent	GUITimeline, 116
GUITimeline, 114	setValueImg
sensorDataLbl	GUIRenderCutCanvas, 104
PropertiesBox, 167	show_extrapolated
sensorDataList	Renderer::Viewport_info, 213
ObjectData, 145	show_sensordata
PropertiesBox, 167	Renderer::Viewport_info, 213
separator	showEdges
CsvToSdConverter::Options, 153	Renderer::Viewport_info, 213
OdisiToSdConverter::Options, 157	showExtrapolatedCheckBox
setActiveObject	ViewpropBox, 218
GUIMainWindow, 94	showFaces
setAnalyzeWindowStatus	Renderer::Viewport_info, 213
GUIMainWindow, 94	showPoints
setCurrentDataObjectIndex	Renderer::Viewport_info, 213
SimpleAnalyzerApp, 184	showShowSensorData
setCurrentMaterial	ViewpropBox, 218
PropertiesBox, 164	SimpleAnalyzerApp, 181
setCurrentSensorIndex	~SimpleAnalyzerApp, 183
ObjectData, 143	addObject, 183
setCutRenderInfo	current_data_object_index, 185
Renderer, 174	data_objects, 185
setCutRenderWindowStatus	getActiveObject, 183
GUIMainWindow, 95	getCurrentDataObjectIndex, 184
setFontSize	getDataObjects, 184
GUIColorScalePanel, 59	getVisualizationInfo, 184
	Onlnit, 184
setImage GUIRenderCutCanyas 103	
GUIRenderCutCanvas, 103	removeCurrentObject, 184
setMarked	setCurrentDataObjectIndex, 184
GUITimeline, 114	visualization_info, 185

specificHeatCapEdit	timestamps
PropertiesBox, 167	Utils::SensorData, 178
specificHeatCapLbl	ToClipboard
PropertiesBox, 167	GUIAnalyzeOutputWindow, 48
specificheatcapacity	toolbar
ObjectData::MaterialData, 127	GUIMainWindow, 98
•	transforming
Sqr Coometry Classes ann 350	GUIColorScalePanel, 61
GeometryClasses.cpp, 259	•
Interpolator.cpp, 262	transpose
Utils, 25	Matrix3D, 132
start_col	tri
CsvToSdConverter::Options, 154	Utils::CutRender_info, 43
startrow	Triangle, 189
OdisiToSdConverter::Options, 157	$\sim$ Triangle, 190
std, 13	getNormal, 190
std::vector	getV1, 191
element, 197	getV2, 191
std::vector< T >, 196	getV3, 192
step_width	getVert, 192
GUIColorScalePanel, 61	print, 192
	Triangle, 190
Sub Vector3D 200	•
Vector3D, 209	verts, 193
subnames	trilabel
Utils::SensorData, 178	GUICutRenderWindow, 78
tale anaga assumt	TsdMerger, 193
tab_space_count	getTextBlock, 194
OdisiToSdConverter::Options, 157	merge, 194
table	opts, 196
GUIAnalyzeOutputWindow, 48	parseArguments, 195
temperature	parseFile, 195
Utils::SensorPoint, 179	writeOutputFile, 196
tetface_indices	TsdMerger::Options, 154
Exporter.cpp, 225	auto delta, 154
tetgeninput	delta, 155
ObjectData::MaterialData, 127	
tetgenoutput	max_dt, 155
ObjectData::MaterialData, 127	offset, 155
Tetrahedron, 186	upToDateLbl
	•
getV1, 187	PropertiesBox, 167
getV2, 187	Update
getV3, 188	GUIAnalyzeOutputWindow, 48
getV4, 188	updateObjectPropGUI
getVert, 188	GUIMainWindow, 95
Tetrahedron, 187	updateViewPropGUI
verts, 189	GUIMainWindow, 96
text_color	updating
GUIColorScalePanel, 61	GUIMainWindow, 98
threadcountedit	Utils, 13
GUICutRenderWindow, 78	ALGORITHM_RAY, 14
threadcountlbl	ALGORITHM_TETRAHEDRONS, 14
GUICutRenderWindow, 78	clampHue, 14
time_step_delta	copySensorPoint, 15
	floattostr, 15
CsvToSdConverter::Options, 154	
OdisiToSdConverter::Options, 157	floattowxstr, 16
timecol	getPointValue, 18
CsvToSdConverter::Options, 154	hsvToRgb, 19
OdisiToSdConverter::Options, 157	nextCombination, 20
timed	PIM_algorithm, 14
Utils::SensorData, 178	pointInsideMesh, 21

pointInsideTetrahedron, 22, 23	print, 209
rayIntersectsTriangle, 24	printTo, 209
sqr, 25	sub, 209
utils.cpp	Vector3D, 199
EPSILON, 270	Vector3D, 199
Utils::CutRender_info, 42	verts
img_height, 42	Tetrahedron, 189
img_width, 42	Triangle, 193
in_volume_algorithm, 43	view_scroll_win
mmperpixel, 43	GUIMainWindow, 99
tri, 43	viewScaleEdit
Utils::SensorData, 176	ViewpropBox, 218
current_time_index, 177	viewScaleLbl
data, 177	ViewpropBox, 218
markers, 178	viewbox
name, 178	GUIMainWindow, 99
subnames, 178	viewport
timed, 178	Renderer, 176
timestamps, 178	ViewpropBox, 213
Utils::SensorPoint, 178	~ViewpropBox, 216
coords, 179	colorRangeLbl, 217
temperature, 179	colorRangeMaxEdit, 217
Utils::SensorPointComparator, 179	colorRangeMinEdit, 217
getDistance_d, 180	edgesCheckBox, 217
meshpoint, 181	facesCheckBox, 217
operator(), 181	getColorRangeMaxEdit, 216
Utils::SortStruct, 185	getColorRangeMinEdit, 216
distance, 186	getEdgesCheckBox, 216
pointIndex, 186	getFacesCheckBox, 216
Utils::Visualization_info, 218	getMatVisibilityListBox, 216
max_visualisation_temp, 219	getPointsCheckBox, 216
min_visualisation_temp, 219	getShowExtrapolatedCheckBox, 216
	getShowShowSensorData, 216
VIEWBOXWIDTH	getViewScaleEdit, 217
GUIMainWindow.cpp, 242	matVisibilityListBox, 217
value	matVisualizationLbl, 217
Analyzer::AnalyzerData_point, 35	pointsCheckBox, 218
GUITimeline, 118	resize, 217
value_img	showExtrapolatedCheckBox, 218
GUICutRenderWindow, 78	showShowSensorData, 218
GUIRenderCutCanvas, 105	viewScaleEdit, 218
Vector3D, 197	viewScaleLbl, 218
$\sim$ Vector3D, 199	ViewpropBox, 215
add, 200	ViewpropBox, 215
coords, 210	ViewpropBox, 210
copy, 200	renderchoices, 256
crossProduct, 201	visible
dotProduct, 202	ObjectData::MaterialData, 128
equals, 202	visualization info
getAngleTo, 203	SimpleAnalyzerApp, 185
getDistanceTo, 204	volume
getLength, 205	Analyzer::AnalyzerData_material, 32
getX, 206	Analyzer::AnalyzerData_material, 32 Analyzer::AnalyzerData_object, 34
getXYZ, 206	AnalyzerAnalyzerData_object, 34
getY, 207	width
getZ, 207	GUIColorScalePanel, 61
mult, 208	Renderer::Viewport_info, 213
normalize, 208	widthHeightlbl
operator<<, 210	GUICutRenderWindow, 78
Para anna a an a	

```
writeOutputFile
    CsvToSdConverter, 41
    OdisiToSdConverter, 150
    TsdMerger, 196
Χ
    GUIColorScalePanel, 61
xedit
    GUIAnalyzePointWindow, 51
    GUIColorScalePanel, 61
yedit
    GUIAnalyzePointWindow, 52
zedit
    GUIAnalyzePointWindow, 52
zoom
    GUIRenderCutCanvas, 105
    GUITimeline, 118
    Renderer::Viewport_info, 213
```