SenseMe Effects 集成文档

目录

1.SDK简介

- 1.1 SDK功能简介
- 1.2 SDK目录简介

2.项目中导入SDK

- 2.1 使用aar文件
- 2.2 使用源码依赖
- 2.3 SDK混淆

3.SDK授权

- 3.1 离线license授权
- 3.2 在线license授权

4.集成准备工作

- 4.1 模型文件的使用
- 4.2 素材文件的使用

5.代码中接入检测

- 5.1 检测初始化
- 5.2 配置检测选项
- 5.3 图像检测
- 5.4 检测句柄销毁

6.代码中接入特效

- 6.1 特效句柄的初始化
- 6.2 设置基础美颜、高级美颜和微整形
- 6.3 设置美妆
- 6.4 设置滤镜
- 6.5 设置贴纸
- 6.6 特效渲染
- 6.7 获取当前特效覆盖的美颜参数
- 6.8 特效句柄销毁

7.帧处理流程

- 7.1 相机回调
- 7.2 帧检测
- 7.3 帧渲染

8.通用物体追踪

- 8.1 创建通用物体追踪句柄
- 8.2 设置通用物体追踪目标区域
- 8.3 通用物体追踪
- 8.4 通用物体追踪句柄销毁

9.人脸属性检测

- 9.1 创建人脸属性检测句柄
- 9.2 人脸属性检测
- 9.3 人脸属性检测销毁

10.动物脸检测

- 10.1 创建动物脸检测句柄
- 10.2 动物脸检测
- 10.3 动物脸检测销毁

11.相机数据回调模式

- 11.1 单输入buffer模式
- 11.2 单输入纹理模式
- 11.3 不同输入模式切换

12.旋转和方向等相关说明

- 12.1 相机的方向
- 12.2 检测方向

1 SDK简介

1.1 SDK功能简介

- SDK主要检测功能包括:人脸106关键点、人脸240(282)点关键点、背景分割、手势检测等
- SDK主要特效功能包括: 美颜、微整形、美妆、贴纸和滤镜等

1.2 SDK目录简介

- SDK打包文件主要包括sample、aar文件、STMobileJNI及源码、libst_mobile.so和头文件等
- sample作为特效展示和集成时的参考示例
- aar文件和STMobileJNI,提供SDK核心能力
- 使用c接口文件集成时参考libst_mobile.so和头文件(本文档仅限于使用java接口集成参考)

2项目中导入SDK

2.1 使用aar文件

- 打开SenseMe_Effects SDK目录,找到其中的STMobileJNI-xxx-release.aar文件
- 拷贝其到项目中的主模块或集成模块的libs目录下,如拷贝到app/libs/目录下,没有libs文件夹可手动创建
- 打开主模块或集成模块的build.gradle文件,在android{···}中加入查询路径:

```
repositories {
    flatDir {
        dirs 'libs'
    }
}
```

• 在主模块或集成模块的build.gradle的 dependencies 下加入 SDK 引用:

```
implementation(name:'STMobileJNI-xxx-release',ext:'aar')
```

- 将模型文件和素材文件拷贝到项目主模块或集成模块的assets文件目录备用
- 将授权文件License.lic拷贝到项目主模块或集成模块的assets文件目录备用

2.2 使用源码依赖

- 打开SenseMe_Effects SDK目录,找到其中的sample/STMobileJNI文件目录
- 拷贝其到项目目录下,打开项目根目录下的setting.gradle文件,添加module:

```
include ':app', ':STMobileJNI'
```

• 在主模块或集成模块的build.gradle的 dependencies 下加入 SDK 引用:

```
//添加STMobileJNI的依赖
implementation project(':STMobileJNI')
```

- 将模型文件和素材文件拷贝到项目主模块或集成模块的assets文件目录备用
- 将授权文件License.lic拷贝到项目主模块或集成模块的assets文件目录备用

2.3 SDK混淆

使用aar或源码依赖,需在项目主模块或集成模块的"proguard-rules.pro"文件中,添加SDK的混淆:

```
-keep class com.sensetime.stmobile.* { *;}
-keep class com.sensetime.stmobile.model.* { *;}
```

3 SDK的授权

● 使用License文件授权之后,才能正常使用SDK。可以使用离线授权文件,也可使用在线服务器托管的授权文件

3.1 离线license授权

- 将授权文件License.lic拷贝到项目主模块或集成模块的assets目录或指定文件目录
- 将Sample中的STLicenseUtils类拷贝到项目中
- 打开STLicenseUtils.java文件,修改为离线授权:

```
//是否使用服务器License鉴权
//true: 使用服务器下拉授权文件,使用离线接口生成activeCode
//false: 使用asset文件夹下的 "SenseME.lic", "SenseME_Online.lic"生成activeCode
private static final boolean USING_SERVER_LICENSE = false;
```

• 根据需要修改license文件路径或名字:

```
//离线generateActiveCode使用
private static final String LOCAL_LICENSE_NAME = "license/SenseME.lic";
```

• 调用静态方法checkLicense函数授权:

```
//鉴权方式有两种,离线和在线
public static boolean checkLicense(final Context context){
    if(USING_SERVER_LICENSE){
        return checkLicenseFromServer(context);
    }else{
        return checkLicenseFromLocal(context);
    }
}
```

3.2 在线license授权

- 将Sample中的STLicenseUtils类拷贝到项目中
- 打开STLicenseUtils.java文件,修改为在线授权:

```
//是否使用服务器License鉴权
//true: 使用服务器下拉授权文件,使用离线接口生成activeCode
//false: 使用asset文件夹下的 "SenseME.lic", "SenseME_Online.lic"生成activeCode
private static final boolean USING_SERVER_LICENSE = true;
```

• 调用静态方法checkLicense函数授权:

```
//鉴权方式有两种,离线和在线
public static boolean checkLicense(final Context context){
    if(USING_SERVER_LICENSE){
        return checkLicenseFromServer(context);
    }else{
        return checkLicenseFromLocal(context);
    }
}
```

4 集成准备工作

4.1 模型文件的使用

- 模型在算法检测时使用,包括人脸检测模型、背景分割模型等,添加不同模型配合license提供不同的检测能力
- 将模型拷贝到工程assets目录或其中的指定目录,使用模型路径和名字作为索引,sample中参考 FileUtils.java,以assets根目录为例:

```
public static final String MODEL NAME ACTION =
"M_SenseME_Face_Video_7.0.0.model";
public static final String MODEL NAME FACE ATTRIBUTE =
"M SenseME Attribute 1.0.1.model";
public static final String MODEL NAME EYEBALL CENTER =
"M_Eyeball_Center.model";
public static final String MODEL NAME EYEBALL CONTOUR =
"M_SenseME_Iris_2.0.0.model";
public static final String MODEL NAME FACE EXTRA =
"M SenseME Face Extra Advanced 6.0.11.model";
public static final String MODEL NAME HAND = "M SenseME Hand 5.4.0.model";
public static final String MODEL NAME SEGMENT =
"M_SenseME_Segment_4.10.8.model";
public static final String MODEL NAME BODY FOURTEEN =
"M_SenseME_Body_Fourteen_1.2.0.model";
public static final String MODEL NAME AVATAR CORE =
"M SenseME Avatar Core 2.0.0.model";
public static final String MODEL NAME CATFACE CORE =
"M SenseME CatFace 3.0.0.model";
public static final String MODEL_NAME_AVATAR_HELP =
"M SenseME Avatar Help 2.2.0.model";
public static final String MODEL NAME TONGUE =
"M_Align_DeepFace_Tongue_1.0.0.model";
public static final String MODEL NAME HAIR =
"M_SenseME_Segment_Hair_1.3.4.model";
public static final String MODEL NAME LIPS PARSING =
"M SenseAR Segment MouthOcclusion FastV1 1.1.2.model";
public static final String HEAD_SEGMENT_MODEL_NAME =
"M_SenseME_Segment_Head_1.0.3.model";
```

● SDK支持从assets文件中加载模型和从sd卡路径加载模型。以从assets加载为例:

//创建检测句柄

int result =

 $\label{lem:msthumanActionNative.createInstanceFromAssetFile(FileUtils.getActionModelName()), mHumanActionCreateConfig, mContext.getAssets());}$

4.2 素材文件的使用

- 素材文件包括贴纸素材、美妆素材和滤镜素材
- 将需要的素材文拷贝到件工程assets目录或其中的指定目录,初始化是将其拷贝到sd卡。特效接口需传入素材的真实路径。例:

//切换贴纸

int packageId = mSTMobileEffectNative.changePackage(currentStickerFilePath);

//切换美妆素材

mSTMobileEffectNative.setBeauty(MAKEUP_TYPE, currentMakeupFilePath);

5 代码中接入检测

● 检测使用STMobileHumanActionNative中的接口

5.1 检测初始化

• 检测句柄初始化可配置预览模型、图片模式和视频模式

STMobileHumanActionNative.ST_MOBILE_HUMAN_ACTION_DEFAULT_CONFIG_VIDEO//预览模式
STMobileHumanActionNative.ST_MOBILE_HUMAN_ACTION_DEFAULT_CONFIG_IMAGE//图片模式
STMobileHumanActionNative.ST_MOBILE_HUMAN_ACTION_DEFAULT_CONFIG_VIDEO_SINGLE_TH
READ//视频模式

● 检测接口初始化需要加载所需模型,是一个耗时操作,建议异步执行

● 可按需要添加子模型,减少初始化耗时,以添加240关键点检测模型为例:

```
//添加240关键点检测
result =
mSTHumanActionNative.addSubModelFromAssetFile(FileUtils.MODEL_NAME_FACE_EXTRA,
mContext.getAssets());
LogUtils.i(TAG, "add face extra model result: %d", result);
```

5.2 配置检测选项

- 检测接口config参数,可手动配置,也可以配合特效接口配置
- 手动配置:

```
//配置人脸检测(106)
mDetectConfig = STMobileHumanActionNative.ST_MOBILE_FACE_DETECT;
//添加人脸240(282)检测
mDetectConfig | STMobileHumanActionNative.ST_MOBILE_DETECT_EXTRA_FACE_POINTS;
```

• 配合特效接口,更新检测config:

```
/**

* human action detect的配置选项,根据渲染接口需要配置

*/
public void updateHumanActionDetectConfig() {
    mDetectConfig = mSTMobileEffectNative.getHumanActionDetectConfig();
}
```

● 检测config定义如下,参见STMobileHumanActionNative.java文件

```
//支持的人脸行为配置
public final static long ST MOBILE FACE DETECT = 0x000000001; ///< 人脸检测
//人脸动作
public final static long ST MOBILE EYE BLINK = 0x00000002;
                                                         ///< 眨眼
public final static long ST_MOBILE_MOUTH_AH = 0x000000004; ///< 嘴巴大张
                                                        ///< 摇头
public final static long ST MOBILE HEAD YAW = 0x00000008;
public final static long ST MOBILE HEAD PITCH = 0x00000010; ///< 点头
public final static long ST MOBILE BROW JUMP = 0x00000020; ///< 眉毛挑动
public final static long ST MOBILE FACE LIPS UPWARD = 0x000000040; ///< 嘴角上扬
public final static long ST_MOBILE_FACE_LIPS_POUTED = 0x000000080; ///< 嘟嘴
// 手势动作
public final static long ST_MOBILE_HAND_GOOD = 0x000000800; ///< 大拇哥 2048
public final static long ST_MOBILE_HAND_PALM = 0x00001000;
                                                         ///< 手掌 4096
public final static long ST MOBILE HAND LOVE = 0x00004000; ///< 爱心 16384
public final static long ST MOBILE HAND HOLDUP = 0x00008000; ///< 托手 32768
public final static long ST MOBILE HAND CONGRATULATE = 0x00020000; ///< 恭贺
(抱拳) 131072
public final static long ST MOBILE HAND FINGER HEART = 0x00040000; ///< 单手
比爱心 262144
public final static long ST_MOBILE_HAND_OK = 0x00000200; ///< OK手势
public final static long ST MOBILE HAND SCISSOR = 0x00000400; ///< 剪刀手
public final static long ST MOBILE HAND PISTOL = 0x00002000; ///< 手枪手势
public final static long ST MOBILE HAND FINGER INDEX = 0x001000000; ///< 食指指
尖
public final static long ST_MOBILE_HAND_FIST = 0x00200000; ///< 拳头手势
public final static long ST_MOBILE_HAND_666 = 0x00400000; ///< 666</pre>
public final static long ST MOBILE HAND BLESS = 0x00800000; ///< 双手合十
public final static long ST MOBILE HAND ILOVEYOU = 0x0100000000001; ///< 手势
ILoveYou
public final static long ST_MOBILE_BODY_KEYPOINTS = 0x080000000; ///< 检测人体关
键点
public final static long ST_MOBILE_SEG_BACKGROUND = 0x00010000; ///< 前景背
景分割 65536
public final static long ST_MOBILE_DETECT_EXTRA_FACE_POINTS = 0x010000000; ///<</pre>
人脸240关键点
public final static long ST MOBILE DETECT EYEBALL CENTER = 0x020000000; ///< 眼
public final static long ST MOBILE DETECT EYEBALL CONTOUR = 0x04000000; ///<
眼球轮廓点
public final static long ST MOBILE SEG MULTI = 0x8000000000L; ///< 检测多类分割
public final static long ST MOBILE DETECT GAZE = 0x100000000001; ///< 检测视线方
向
```

```
public final static long ST_MOBILE_DETECT_DYNAMIC_GESTURE = 0x2000000000000L;

///< 检测动态手势

public final static long ST_MOBILE_DETECT_AVATAR_HELPINFO = 0x800000000000L;

///< 检测avatar辅助信息

public final static long ST_MOBILE_SEG_HAIR = 0x200000000;

///< 头发分割

public final static long ST_MOBILE_SEG_HEAD = 0x01000000000L;

/// 检测头部分割

public final static long ST_MOBILE_SEG_SKIN = 0x0200000000L;

/// 检测皮肤分割

public final static long ST_MOBILE_DETECT_MOUTH_PARSE = 0x80000000000000L;

/// 检测嘴部遮挡
```

5.3 图像检测

- 检测接口有两种方式,包括直接返回检测结果的接口和不直接返回检测结果的接口
- 直接返回检测结果的接口使用简便,但是ini传输效率较低,性能略差:

```
//检测并返回检测结果
STHumanAction humanAction =
mSTHumanActionNative.humanActionDetect(mNv21ImageData,
STCommon.ST_PIX_FMT_NV21, mDetectConfig, orientation, mImageHeight,
mImageWidth);
```

● 不直接返回检测结果的接口,需要配合特效接口使用,如需使用检测结果需要使用get接口获取,使用较复杂:

```
//检测人连关键点等信息
int ret = mSTHumanActionNative.nativeHumanActionDetectPtr(mNv21ImageData,
STCommon.ST_PIX_FMT_NV21, mDetectConfig, orientation, mImageHeight,
mImageWidth);

//获取检测结果, 注getNativeHumanAction不是线程安全的, 请在nativeHumanActionDetectPtr
同线程使用或加锁, sample渲染线程使用的是copy之后的检测结果 (nativeHumanActionPtrCopy)
STHumanAction humanAction = mSTHumanActionNative.getNativeHumanAction();
```

• 检测参数说明

```
imgData 用于检测的图像数据
imageFormat 用于检测的图像数据的像素格式,比如STCommon.ST_PIX_FMT_NV12。能够独立提取灰度通道的图像格式处理速度较快, 比如ST_PIX_FMT_GRAY8,
ST_PIX_FMT_YUV420P, ST_PIX_FMT_NV12, ST_PIX_FMT_NV21
detect_config 检测选项,代表当前需要检测哪些动作,例如
ST_MOBILE_EYE_BLINK ST_MOBILE_MOUTH_AH表示当前帧只检测眨眼和张嘴
orientation 图像中人脸的方向,例如STRotateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_0
imageWidth 用于检测的图像的宽度(以像素为单位)
imageHeight 用于检测的图像的高度(以像素为单位)
```

5.4 检测句柄销毁

• 销毁检测句柄

```
synchronized (mHumanActionHandleLock) {
   mSTHumanActionNative.destroyInstance();
}
```

6 代码中接入特效

● 特效功能使用STMobileEffectNative实现

6.1 特效句柄的初始化

• 特效句柄初始化

```
int result = mSTMobileEffectNative.createInstance(mContext,
STMobileEffectNative.EFFECT_CONFIG_NONE);
```

● 初始化config参数

```
//创建handle使用
public static final int EFFECT_CONFIG_NONE = 0x0; //默认模式,输入连续序列帧时使
用,比如视频或预览模式
public static final int EFFECT_CONFIG_IMAGE_MODE = 0x2; //图像模式,输入为静态图像
或单帧图像
```

6.2 设置基础美颜、高级美颜和微整形

● 美颜基础美颜、高级美颜和微整形等对应的枚举类型如下,参见STEffectBeautyType.java:

```
// 基础美颜 base
public static final int EFFECT BEAUTY BASE WHITTEN
                                                                       = 101;
// 美白
public static final int EFFECT_BEAUTY_BASE_REDDEN
                                                                       = 102;
public static final int EFFECT_BEAUTY_BASE_FACE_SMOOTH
                                                                       = 103;
// 磨皮
// 美形 reshape
public static final int EFFECT_BEAUTY_RESHAPE_SHRINK FACE
                                                                       = 201;
public static final int EFFECT BEAUTY RESHAPE ENLARGE EYE
                                                                       = 202;
// 大眼
public static final int EFFECT_BEAUTY_RESHAPE_SHRINK_JAW
                                                                       = 203;
// 小脸
```

```
public static final int EFFECT BEAUTY RESHAPE NARROW FACE
                                                                = 204;
public static final int EFFECT BEAUTY RESHAPE ROUND EYE
                                                                  = 205;
// 微整形 plastic
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_THINNER_HEAD
                                                                 = 301;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC THIN FACE
                                                                 = 302;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC CHIN LENGTH
                                                                 = 303;
// 下巴
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_HAIRLINE_HEIGHT
                                                                 = 304;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC APPLE MUSLE
                                                                 = 305;
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_NARROW NOSE
                                                                = 306;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC NOSE LENGTH
                                                                 = 307;
// 长鼻
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC PROFILE RHINOPLASTY
                                                                = 308;
// 侧脸隆鼻
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC MOUTH SIZE
                                                                 = 309;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC PHILTRUM LENGTH
                                                                 = 310;
// 缩人中
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_EYE_DISTANCE
                                                                 = 311;
public static final int EFFECT_BEAUTY PLASTIC EYE ANGLE
                                                                 = 312;
// 眼睛角度
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_OPEN_CANTHUS
                                                                = 313;
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_BRIGHT_EYE
                                                                 = 314;
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC REMOVE DARK CIRCLES
                                                                = 315;
// 祛黑眼圈
public static final int EFFECT BEAUTY PLASTIC REMOVE NASOLABIAL FOLDS = 316;
// 祛法令纹
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC WHITE TEETH
                                                                 = 317;
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_SHRINK_CHEEKBONE
                                                                 = 318;
public static final int EFFECT_BEAUTY_PLASTIC_OPEN_EXTERNAL_CANTHUS = 319;
// 开外眼角比例
// 调整 tone
public static final int EFFECT BEAUTY TONE CONTRAST
                                                                  = 601;
// 对比度
```

```
public static final int EFFECT_BEAUTY_TONE_SATURATION = 602;

// 饱和度

public static final int EFFECT_BEAUTY_TONE_SHARPEN = 603;

// 锐化

public static final int EFFECT_BEAUTY_TONE_CLEAR = 604;

// 清晰度
```

● 设置基础美颜、高级美颜和微整形强度。以设置美白、瘦脸和瘦鼻翼强度为0.5为例

//设置美白

mSTMobileEffectNative.setBeautyStrength(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_BASE_W HITTEN, 0.5f);

//设置瘦脸

mSTMobileEffectNative.setBeautyStrength(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_RESHAP
E_SHRINK_FACE, 0.5f);

//设置瘦鼻翼

mSTMobileEffectNative.setBeautyStrength(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_PLASTI C NARROW NOSE, 0.5f);

• 设置美白和磨皮模式,此接口目前只支持美白和磨皮:

```
//设置美白模式, 0为ST_BEAUTIFY_WHITEN_STRENGTH, 1为ST_BEAUTIFY_WHITEN2_STRENGTH, 2为ST_BEAUTIFY_WHITEN3_STRENGTH
mSTMobileEffectNative.setBeautyMode(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_BASE_WHITTEN, 0);

//设置磨皮模式, 默认值2.0, 1表示对全图磨皮, 2表示精细化磨皮
mSTMobileEffectNative.setBeautyMode(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_BASE_FACE_SMOOTH, 2);
```

6.3 设置美妆

● 美妆类型枚举,参见STEffectBeautyType.java:

```
// 美妆 makeup
public static final int EFFECT BEAUTY HAIR DYE
                                                                     = 401;
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP LIP
                                                                     = 402;
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP CHEEK
                                                                     = 403;
public static final int EFFECT_BEAUTY_MAKEUP_NOSE
                                                                     = 404;
// 修容
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP EYE BROW
                                                                     = 405;
// 眉毛
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP EYE SHADOW
                                                                     = 406;
public static final int EFFECT_BEAUTY_MAKEUP_EYE_LINE
                                                                     = 407;
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP EYE LASH
                                                                     = 408;
// 眼睫毛
public static final int EFFECT_BEAUTY_MAKEUP_EYE_BALL
                                                                     = 409;
public static final int EFFECT BEAUTY MAKEUP PACKED
                                                                     = 410;
///< 打包的美妆素材,可能包含一到多个单独的美妆模块,另外,添加时会替换所有现有美妆
```

● 设置美妆,以设置口红素材为例:

```
mSTMobileEffectNative.setBeauty(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_MAKEUP_LIP, typePath);

//从assets文件目录设置口红素材
```

mSTMobileEffectNative.setBeautyFromAssetsFile(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_
MAKEUP_LIP, assetsTypePath, mContext.getAssets());

● 设置美妆强度,以设置口红强度为0.5为例:

```
//设置口红强度为0.5
mSTMobileEffectNative.setBeautyStrength(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_MAKEUP LIP, 0.5f);
```

6.4 设置滤镜

//设置口红素材

● 滤镜类型枚举,参见STEffectBeautyType.java:

```
// 滤镜 filter
public static final int EFFECT_BEAUTY_FILTER = 501;
// 滤镜
```

● 设置滤镜:

//设置滤镜素材 mSTMobileEffectNative.setBeauty(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_FILTER, path); //从assets文件目录设置滤镜素材 mSTMobileEffectNative.setBeautyFromAssetsFile(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_ FILTER, assetsTypePath, mContext.getAssets());

● 设置滤镜强度,以设置滤镜强度为0.5为例:

```
//设置滤镜强度为0.5
mSTMobileEffectNative.setBeautyStrength(STEffectBeautyType.EFFECT_BEAUTY_FILTER
, 0.5f);
```

6.5 设置贴纸

• 切换贴纸

```
//切换贴纸
int packageId = mSTMobileEffectNative.changePackage(mCurrentStickerPath);

//从assets文件目录切换贴纸
int packageId =
mSTMobileEffectNative.changePackageFromAssetsFile(mCurrentStickerPath,
mContext.getAssets());
```

• 添加贴纸

```
//添加贴纸
int packageId = mSTMobileEffectNative.addPackage(mCurrentStickerPath);

//从assets文件目录添加贴纸
int packageId =
mSTMobileEffectNative.addPackageFromAssetsFile(mCurrentStickerPath,
mContext.getAssets());
```

● 贴纸声音自定义播放,贴纸声音默认使用STSoundPlay进行管理,其实现为单实例,与特效句柄绑定,用户可重写PlayControlListener来实现自定义声音播放逻辑。

```
/**
 * 音频播放监听器
 */
public interface PlayControlListener {
```

```
/**
    * 加载音频素材callback
    * @param name 音频名称
    * @param content 音频内容
   void onSoundLoaded(String name, byte[] content);
   /**
    * 播放音频callback
    * @param name 音频名称
    * @param loop 循环次数, 0表示无限循环, 直到onStopPlay回调, 大于0表示循环次数
    */
   void onStartPlay(String name, int loop);
   /**
    * 停止播放callback
    * @param name 音频名称
   void onStopPlay(String name);
    * 暂停播放callback
    * @param name 音频名称
   void onSoundPause(String name);
   /**
    * 重新播放callback
    * @param name 音频名称
    */
   void onSoundResume(String name);
}
/**
* 设置播放控制监听器
* @param listener listener为null, SDK默认处理, 若不为null, 用户自行处理
public void setPlayControlListener(PlayControlListener listener) {
   if (listener != null) {
       mPlayControlDefaultListener = listener;
   }
}
```

● 贴纸Trigger信息,贴纸中可包含trigger信息,用于触发贴纸特效,如眨眼、手势等动作,使用getHumanActionDetectConfig接口重新配置检测config

```
public long getStickerTriggerAction() {
    return mSTMobileEffectNative.getHumanActionDetectConfig();
}
```

6.6 特效渲染

● 特效渲染接口配合直接输出检测接口(humanActionDetect)使用,需在opengl线程调用

```
//渲染接口输入参数
STEffectRenderInParam sTEffectRenderInParam = new
STEffectRenderInParam(humanAction, mAnimalFaceInfo[mCameraInputTextureIndex],
renderOrientation, renderOrientation, false, customParam, stEffectTexture,
null);
//渲染接口输出参数
STEffectRenderOutParam stEffectRenderOutParam = new
STEffectRenderOutParam(stEffectTextureOut, null,
mSTHumanAction[mCameraInputTextureIndex]);
long mStartRenderTime = System.currentTimeMillis();
mSTMobileEffectNative.render(sTEffectRenderInParam, stEffectRenderOutParam,
false);
```

● 特效渲染接口配合不直接输出检测接口(nativeHumanActionDetectPtr)使用,需在opengl线程调用

```
//渲染接口输入参数
STEffectRenderInParam sTEffectRenderInParam = new
STEffectRenderInParam(mSTHumanActionNative.getNativeHumanActionPtrCopy(),
mAnimalFaceInfo[mCameraInputTextureIndex], renderOrientation,
renderOrientation, false, customParam, stEffectTexture, null);
//渲染接口输出参数
STEffectRenderOutParam stEffectRenderOutParam = new
STEffectRenderOutParam(stEffectTextureOut, null,
mSTHumanAction[mCameraInputTextureIndex]);
long mStartRenderTime = System.currentTimeMillis();
mSTMobileEffectNative.render(sTEffectRenderInParam, stEffectRenderOutParam,
false);
```

● 接口输入参数(STEffectRenderInParam)说明

```
nativeHumanActionResult 人脸等检测结果,不需要可传0(如基础美颜、滤镜功能)humanAction 人脸等检测结果,不需要可传null(如基础美颜、滤镜功能)//注: nativeHumanActionResult和humanAction传入其中一个参数即可,详细说明见STEffectRenderInParam类
animalFaceInfo 动物检测信息,不需要可传nullrotate 人脸在纹理中的方向needMirror 传入图像与显示图像是否是镜像关系customParam 用户自定义参数,不需要可传nulltexture 输入纹理,不可传nullimage 输入图像数据,不需要可传null
```

● 接口输出参数(STEffectRenderOutParam)说明

```
texture 输出纹理信息,需上层初始化
humanAction 输出脸部变形后的人脸检测结果,不需要可传null
image 输出图像数据,用于推流等场景,不需要可传null
```

6.7 获取当前特效覆盖的美颜参数

● 获取覆盖生效的美颜的信息,仅在添加、更改和移除贴纸素材之后调用。使用如下:

```
//切换贴纸素材
int packageId = mSTMobileEffectNative.changePackage(mCurrentStickerPath);

//获取覆盖生效的美颜的信息数量
int beautyOverlapCount = mSTMobileEffectNative.getOverlappedBeautyCount();

//取覆盖生效的美颜的信息
if (beautyOverlapCount > 0) {
    STEffectBeautyInfo[] beautyInfos =
mSTMobileEffectNative.getOverlappedBeauty(beautyOverlapCount);
    //TODO: 根据获取的刷新UI等
}
```

● getOverlappedBeauty接口输出参数

6.8 特效句柄销毁

• 特效句柄销毁,需在opengl线程调用

```
mSTMobileEffectNative.destroyInstance();
```

7帧处理流程

• 以sample中单输入buffer为例,参见CameraDisplaySingleBuffer

7.1 相机回调

• 相机回调设置,获取相机nv21数据

```
private void setUpCamera(){
  // 初始化Camera设备预览需要的显示区域(mSurfaceTexture)
  if(mTextureId == OpenGLUtils.NO TEXTURE){
    mTextureId = OpenGLUtils.getExternalOESTextureID();
    mSurfaceTexture = new SurfaceTexture(mTextureId);
    }
    //mSurfaceTexture添加相机回调 (texture和buffer)
   mCameraProxy.startPreview(mSurfaceTexture,mPreviewCallback);
}
private Camera.PreviewCallback mPreviewCallback = new Camera.PreviewCallback()
{
    @Override
    public void onPreviewFrame(final byte[] data, Camera camera) {
        if (mCameraChanging | mCameraProxy.getCamera() == null) {
           return ;
        }
        //更新texture
       mGlSurfaceView.requestRender();
};
```

7.2 帧检测

• 根据相机获取的图像数据,检测人脸关键点等信息

```
//检测线程
mDetectThreadPool.submit(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
```

```
int orientation = getHumanActionOrientation();
        synchronized (mHumanActionLock) {
           long startHumanAction = System.currentTimeMillis();
           int ret =
mSTHumanActionNative.nativeHumanActionDetectPtr(mNv21ImageData,
STCommon.ST PIX FMT NV21, mDetectConfig, orientation, mImageHeight,
mImageWidth);
           LogUtils.i(TAG, "human action cost time: %d",
System.currentTimeMillis() - startHumanAction);
           //nv21数据为横向,相对于预览方向需要旋转处理,前置摄像头还需要镜像
 STHumanAction.nativeHumanActionRotateAndMirror(mSTHumanActionNative,
mSTHumanActionNative.getNativeHumanActionResultPtr(), mImageWidth,
mImageHeight, mCameraID, mCameraProxy.getOrientation(),
Accelerometer.getDirection());
   }
});
```

7.3 帧渲染

 根据检测到的关键点等信息,以及传感器信息等,进行特效渲染处理,输出渲染后的问题,需要在 opengl线程调用

```
//输入纹理
STEffectTexture stEffectTexture = new STEffectTexture(textureId, mImageWidth,
mImageHeight, 0);
//输出纹理,需要在上层初始化
STEffectTexture stEffectTextureOut = new STEffectTexture(mBeautifyTextureId[0],
mImageWidth, mImageHeight, 0);
//输入纹理的人脸方向
int renderOrientation = getCurrentOrientation();
//用户自定义参数设置
int event = mCustomEvent;
STEffectCustomParam customParam;
if(mSensorEvent != null && mSensorEvent.values != null &&
mSensorEvent.values.length > 0){
    customParam = new STEffectCustomParam(new
STQuaternion(mSensorEvent.values), mCameraID ==
Camera.CameraInfo.CAMERA FACING FRONT, event);
} else {
   customParam = new STEffectCustomParam(new STQuaternion(0f,0f,0f,1f),
mCameraID == Camera.CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT, event);
}
```

```
//渲染接口输入参数
STEffectRenderInParam sTEffectRenderInParam = new
STEffectRenderInParam(mSTHumanActionNative.getNativeHumanActionPtrCopy(),
mAnimalFaceInfo[mCameraInputTextureIndex], renderOrientation,
renderOrientation, false, customParam, stEffectTexture, null);
//渲染接口输出参数
STEffectRenderOutParam stEffectRenderOutParam = new
STEffectRenderOutParam(stEffectTextureOut, null,
mSTHumanAction[mCameraInputTextureIndex]);
long mStartRenderTime = System.currentTimeMillis();
mSTMobileEffectNative.render(sTEffectRenderInParam, stEffectRenderOutParam,
LogUtils.i(TAG, "render cost time total: %d", System.currentTimeMillis() -
mStartRenderTime);
if(stEffectRenderOutParam != null && stEffectRenderOutParam.getTexture() !=
null){
    textureId = stEffectRenderOutParam.getTexture().getId();
}
```

8 通用物体追踪

● 通用物体追踪使用STMobileObjectTrackNative实现

8.1 创建通用物体追踪句柄

• 创建通用物体追踪句柄

```
protected void initObjectTrack() {
   int result = mSTMobileObjectTrackNative.createInstance();
}
```

8.2 设置通用物体追踪目标区域

● 设置通用物体追踪目标区域

```
STRect inputRect = new STRect(mTargetRect.left, mTargetRect.top,
mTargetRect.right, mTargetRect.bottom);
mSTMobileObjectTrackNative.setTarget(mImageData, STCommon.ST_PIX_FMT_NV21,
mImageHeight, mImageWidth, inputRect);
```

8.3 通用物体追踪

● 通用物体追踪

```
STRect outputRect = mSTMobileObjectTrackNative.objectTrack(mImageData,
STCommon.ST_PIX_FMT_NV21, mImageHeight, mImageWidth, score);
```

● 获取通用物体追踪区域,objectTrack接口输出的Rect即图像中目标区域,每帧均会更新

8.4 通用物体追踪句柄销毁

● 通用物体追踪句柄销毁

```
mSTMobileObjectTrackNative.destroyInstance();
```

9人脸属性检测

● 人脸属性检测使用STMobileFaceAttributeNative实现

9.1 创建人脸属性检测句柄

• 创建人脸属性检测句柄、传入人脸属性模型路径

```
//从绝对路径创建
int result = mSTMobileFaceAttributeNative.createInstance(modelpath);

//从assets路径创建
int result =
mSTMobileFaceAttributeNative.createInstanceFromAssetFile(modelpath,
mContext.getAssets());
```

9.2 人脸属性检测

• 人脸属性检测

```
STMobile106[] arrayFaces = null;
arrayFaces = humanAction.getMobileFaces();

if (arrayFaces != null && arrayFaces.length != 0) { // face attribute
    STFaceAttribute[] arrayFaceAttribute = new
STFaceAttribute[arrayFaces.length];
    int result = mSTFaceAttributeNative.detect(data, STCommon.ST_PIX_FMT_NV21,
mImageHeight, mImageWidth, arrayFaces, arrayFaceAttribute);
    if (result == 0) {
        if (arrayFaceAttribute[0].getAttributeCount() > 0) {
```

9.3 人脸属性检测句柄销毁

● 人脸属性检测句柄销毁

```
mSTMobileFaceAttributeNative.destroyInstance();
```

10 动物脸检测

• 目前只支持猫脸检测,依靠STMobileAnimalNative实现

10.1 创建动物脸检测句柄

• 创建动物脸检测句柄, 传入动物脸检测模型路径

```
//从绝对路径创建
int result = STMobileAnimalNative.createInstance(modelpath);

//从assets路径创建
int result = STMobileAnimalNative.createInstanceFromAssetFile(modelpath,
mContext.getAssets());
```

10.2 动物脸检测

• 动物脸检测

```
STAnimalFace[] animalFaces = mStAnimalNative.animalDetect(imageData, format,
orientation, width, height);
```

10.3 动物脸检测句柄销毁

• 动物脸检测句柄销毁

```
STMobileAnimalNative.destroyInstance();
```

11 相机数据回调模式

• sample中有两种相机输入模式供参考,即单输入buffer和单输入纹理两种模式,sample中默认使

11.1 单输入buffer模式

- 单输入buffer模式,即CameraDisplaySingleBuffer单输入模式,使用onPreviewFrame中相机回调的NV21 Buffer生成纹理做渲染,然后用此buffer检测人脸关键点等信息,使用双缓冲的方式检测和渲染在两个线程进行。
- 优点:帧率高,不需要readPixel。
- 缺点:需要使用buffer上传纹理,需要考虑线程同步问题,渲染延后一帧(双缓冲设计)。

11.2 单输入纹理模式

- 单输入纹理模式,即CameraDisplaySingleTexture单输入模式是指相机只通过回调纹理获取数据。由于HumanAction等接口需要输入buffer数据检测,此模式必须通过glReadPixel()等方式获取buffer数据。建议配合nativeHumanActionDetectPtr使用,优化了jni数据传输,以提升整体效率。
- 优点:不需要回调buffer,cpu占用率低,集成和数据处理简单。
- 缺点: glReadPixel()低端机器耗时多;图像格式为ARGB,而检测人脸需要灰度图,需要转换。
- 更新: 单输入纹理模式更新了流程,优化了readPixel耗时,优化了只检测人脸时图像格式和分辨率。

11.3 不同输入模式切换

- 不同输入模式在Sample中均有实现。
- Sample中单双输入切换参考Sample中的CameraActivity.java。

//双输入模式

private BaseCameraDisplay mCameraDisplay;

//默认使用单输入buffer

mCameraDisplay = new CameraDisplaySingleBuffer(getApplicationContext(),
mChangePreviewSizeListener, glSurfaceView);

//使用单输入texture

mCameraDisplay = new CameraDisplaySingleTexture(getApplicationContext(),
mChangePreviewSizeListener, glSurfaceView);

12 旋转和方向等相关说明

12.1 相机的方向

- 前置摄像头:绝大部分手机的前置摄像头的CameraInfo.orientation为270,特殊机型为90。
- 后置摄像头: 绝大部分手机的后置摄像头的CameraInfo.orientation为90,特殊机型为270。

```
private CameraInfo mCameraInfo = new CameraInfo();
//获取相机的方向
public int getOrientation(){
  if(mCameraInfo == null){
    return 0;
  }
  return mCameraInfo.orientation;
}
```

12.2 检测方向

• 根据设备传感器方向确定HumanActionDetect输入方向:

```
/**
* 用于humanActionDetect接口。根据传感器方向计算出在不同设备朝向时,人脸在buffer中的朝向
* @return 人脸在buffer中的朝向
private int getHumanActionOrientation(){
   boolean frontCamera = (mCameraID == Camera.CameraInfo.CAMERA_FACING_FRONT);
   //获取重力传感器返回的方向
   int orientation = Accelerometer.getDirection();
   //在使用后置摄像头,且传感器方向为0或2时,后置摄像头与前置orentation相反
   if(!frontCamera && orientation == STRotateType.ST CLOCKWISE ROTATE 0){
       orientation = STRotateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_180;
   }else if(!frontCamera && orientation ==
STRotateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_180){
       orientation = STRotateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_0;
   }
   // 请注意前置摄像头与后置摄像头旋转定义不同 && 不同手机摄像头旋转定义不同
   if (((mCameraProxy.getOrientation() == 270 && (orientation &
STROtateType.ST CLOCKWISE ROTATE 90) == STROtateType.ST CLOCKWISE ROTATE 90) |
           (mCameraProxy.getOrientation() == 90 && (orientation &
STROtateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_90) == STROtateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_0)))
       orientation = (orientation ^ STRotateType.ST_CLOCKWISE_ROTATE_180);
   return orientation;
}
```