常见问题FAQ

1. 能否使用自己的包名运行sample?

答:可以使用自己包名运行sample,但是sample默认使用服务器license授权,请在代码中先修改为离授权模式,并更换自己的测试license文件即可

2. 如何修改为自定义授权逻辑?

答: 1.授权逻辑请参考STLicenseUtils.java文件 2.需要注意使用离线license和服务器托管license的区别 3.需要注意激活码的缓存和使用 4.generateActiveCodeFromBuffer避免多次调用,以防止授权出错

3. 检测接入后无检测结果如何排查?

答: 1.首先查看错误码信息 2.排查license是否授权通过,以及确认license提供的能力是否包含检测功能 3.排查检测模型是否加载成功,以及检测config是否配置 4.过滤log "sensetime error"查看是否错误信息

4. 美颜、贴纸等接入后无效果如何排查?

答: 1.首先查看错误码信息 2.排查license是否授权通过,以及确认license提供的能力是否包含检测功能 3.确认下接口是否输入了检测结果 4.过滤log "sensetime error"查看是否有错误信息

5. 检测接口闯入的方向是(0,90,180,270)还是(0,1,2,3)?

答:检测及渲染接口输入方向均为(0, 1, 2, 3),其定义在STRotateType类中

6. SDK是否支持OES格式纹理输入?

答:渲染接口支持texture_2d格式纹理,不支持OES格式纹理。但是sample中提供了转换函数供使用, 详见STGLRender中的preProcess接口

7. 如何将纹理保存为bitmap?

答:首先要将纹理使用readPixel读取到rgba的数据,再保存为bitmap,请参考demo中的 ImageDisplay中的textureToBitmap函数

8. 预览不同分辨率,如何使预览保留黑边或者铺满全屏?

答: sample中可以修改顶点坐标来进行调整,参考STGLRender中的calculateVertexBuffer函数,切换分辨率时,使用Math.max(ratio1, ratio2)时预览留短边黑边,使用Math.min(ratio1, ratio2)时预览短边会铺满全屏

9. 如何获取特效处理之后的人脸关键点等信息?

答:特效渲染render接口可以输出处理之后的检测结果,需要将needOutputHumanAction参数输入为true,然后通过输出参数的get接口获取:

```
mSTMobileEffectNative.render(sTEffectRenderInParam, stEffectRenderOutParam,
true);
if(stEffectRenderOutParam != null){
    STHumanAction humanAction = stEffectRenderOutParam.getHumanAction();
}
```

10. 如何获取特效处理之后的图像信息用于保存或者推流?

答:特效渲染render接口可以输出处理之后的buffer数据,将接口中的输出参数设置好内存和格式

```
//渲染接口输出参数

STImage image = new STImage(new byte[mImageWidth * mImageHeight * 4],
mImageWidth, mImageHeight, image, STCommon.ST_PIX_FMT_RGBA8888, 0);
STEffectRenderOutParam stEffectRenderOutParam = new
STEffectRenderOutParam(stEffectTextureOut, image,
mSTHumanAction[mCameraInputTextureIndex]);

mSTMobileEffectNative.render(sTEffectRenderInParam, stEffectRenderOutParam,
true);
if(stEffectRenderOutParam != null){
    STImage outputImage = stEffectRenderOutParam.getImage();
}
```