Machine Prog: Data

蔡绘霓

目录

- 数组声明
- 指针运算
- 嵌套数组
- 定长数组VS变长数组
- 数组和指针的关系
- 指针辨析&类型解读
- 结构&数据对齐
- 联合及其应用情况
- structure of arrays VS array of structures
- 浮点数及其指令

数组声明

对于数据类型T和整型常数N,声明如下:

TA[N];

作用:在内存中分配一个连续区域;用标识符A表示<mark>指向数组开头的指针</mark>(值为x_A)。

可以用0~N-1的整数索引访问该数组元素,数组元素i被存放在地址为x_A+L·i的地方。

汇编代码:(假设数据类型为int,E的地址存放在寄存器%rdx中,i存放在寄存器%rcx中)

movl (%rdx,%rcx,4),%eax

将E[i]存放在%eax中

指针运算

对指针进行运算时,计算出的值会根据<mark>该指针引用的数据类型</mark>的大小进行<mark>伸缩</mark>。如果p是一个指向类型为T的数据的指针,值为 x_p ,则表达式p+i的值为 $x_p+L\cdot i$,L为数据类型T的大小。

对于一个表示某对象的表达式E,&E给出该对象地址的一个指针对于一个表示地址的表达式E,*E给出该地址处的值

数组引用A[i]等同于表达式*(A+i)

指针运算

两个指针不能相加。

可以计算<mark>同一个数据结构</mark>中的两个指针之差,结果的数据类型为 ptrdiff_t,值等于<mark>两个地址之差除以该数据类型的大小</mark>。

ptrdiff_t: 有符号整型,宽度依赖于编译平台(类似于size_t),在64位平台上就是long。

思考: 选用有符号整型的原因?

有可能为负值。

嵌套数组


int A[5][3];

等价于

typedef int row3_t[3]; row3_t A[5];

由此可知,数组元素在内存中按照"行优先"的顺序排列

int A[R][C];



嵌套数组

对于一个数组: TD[R][C]

&D[i][j]= $x_D+L\cdot(C\cdot i+j)$

L是数据类型T以字节为单位的大小

全局数组VS局部数组

全局数组的元素会被初始化为0,局部数组的元素则是随机值。

全局数组存储在内存中的静态区,局部数组则存储在栈区。占用空间较大的数组建议定义为全局数组。

全局数组分配好内存后其内存大小就不能改变,因此一定是定长数组;局部数组则可以是定长或者变长数组。

定长数组VS变长数组

历史上,C语言只支持大小在编译时就能确定的多维数组。程序员需要变长数组时不得不用malloc或calloc这样的函数为这些数组分配存储空间,而且不得不显式的编码,用行优先索引将多维数组映射到一维数组。

ISO C99引入了一种功能,允许数组的维度是表达式,在数组被分配的时候才计算出来。

定长数组VS变长数组

```
#define N 16
   typedef int fix matrix[N][N];
/* Get element a[i][j] */
int fix ele(fix matrix a, size t i, size t j) {
 return a[i][j];
 # a in %rdi, i in %rsi, j in %rdx
 salq $6, %rsi
                         # 64*i
 addq %rsi, %rdi
                          # a + 64*i
movl (\$rdi,\$rdx,4), \$eax # M[a + 64*i + 4*j]
 ret
 # n in %rdi, a in %rsi, i in %rdx, j in %rcx
                             # n*i
 imulq %rdx, %rdi
 leaq (%rsi,%rdi,4), %rax # a + 4*n*i
 movl (%rax,%rcx,4), %eax # a + 4*n*i + 4*j
 ret
```

```
/* Get element a[i][j] */
int var_ele(size_t n, int a[n][n], size_t i, size_t j)
{
  return a[i][j];
}
```

上图已知数组大小为a[16][16], 下图数组大小则为a[n][n]。 相比定长数组,变长数组必 须用乘法指令对i伸缩n倍,而 不能用一系列的移位和加法。 在一些处理器中,乘法会招 致严重的性能处罚。

数组和指针的关系

区别:

- 1、赋值:同类型指针变量可以相互赋值,而数组不行。
- 2、求sizeof: sizeof(数组名)表示数组所占内存大小

sizeof(指针名)则固定为4(32位平台)或8(64位平台)

关系:

数组作为参数传给函数时,会退化为指针。

数组和指针的关系(32位机)

```
#include <stdio.h>
int size(char a[10])
    return sizeof(a);
int main(void)
    char a[] = {'C', 'h', 'i', 'n', 'a', '\0'};
    char *p = "China";
    char *q = a;
    printf("sizeof(a)=%d\n", sizeof(a)); //sizeof(a)=6
    printf("sizeof(p)=%d\n", sizeof(p)); //sizeof(p)=4
    printf("sizeof(q)=%d\n", sizeof(q)); //sizeof(q)=4
    printf("size(a)=%d\n", size(a)); //size(a)=4
     return 0;
```

图源: C语言: 关于数组退化为指针-CSDN博客

数组和指针的关系

7. 考虑以下 c 语言变量声明:

```
int *(*f[3])();
```

那么在一台 x86-64 机器上, sizeof(f)和 sizeof(*f)的值是多少?

A. 8 24

B. 24 8

C. 8 8

D. 8 不确定

下标运算[]优先级比取值运算*高

指针辨析

int *p()和int (*p)()

前者:p是一个函数,这个函数没有参数且返回值类型为int*

后者: p是一个函数指针,这个函数没有参数且返回值类型为int

int *p[n]和int (*p)[n]

前者: p是一个数组,数组中的n个元素是int*类型的指针

后者: p是一个指针,指向一个int[n]的数组

类型解读

int *(*(**p)[10])(int*)

p是一个指针,它指向一个指针,这个指针指向一个10个元素的数组,数组的元素是函数指针,这个函数返回值是int*,参数是int*。

int (*(*fun(int*(*p)(int *)))[5]) (int*)


fun是一个函数,它的参数是一个返回值为int*,参数为int*的函数指针p,它的返回值是一个指向5个元素数组的指针,数组的元素是一个返回值为int,参数为int*的函数指针。(来自int (*(*fun(int*(*p)(int *)))[5]) (int*)表示的是什么? - 知乎 (zhihu.com))

结构: struct

C语言的struct声明创建一个数据类型,将可能不同类型的对象聚合到一个对象中。类似于数组的实现,结构的所有组成部分都存放在内存中一段连续的区域内,指向结构的指针就是结构第一个字节的地址。

编译器维护关于每个结构类型的信息,指示每个字段的字节偏移。

```
struct rec {
   int a[4];
   size_t i;
   struct rec *next;
};
```



结构


```
5、假设结构体类型 student_info 的声明如下:
   struct student_info {
         char id[8];
         char name[16];
         unsigned zip;
         char address[50];
         char phone [20];
   } x ;
   若x的首地址在%rdx中,则"unsigned xzip=x.zip;"所对应的汇编指令
为:
A. movl 0x24(%rdx), %eax
B. movl 0x18(%rdx), %eax
C. leaq 0x24(%rdx), %rax
D. leaq 0x18(%rdx), %rax
```

许多计算机系统对基本数据类型的合法地址做出了一些限制,要求某种类型对象的地址必须是某个值K的倍数。这种对齐限制简化了形成处理器和内存系统之间接口的硬件设计。


无论数据是否对齐,x86-64硬件都能正常工作。但Intel还是建议要对 齐数据以提高内存系统的性能。

对齐原则是任何K字节的基本对象的地址必须是K的倍数。


对于包含结构的代码,编译器可能在字段的分配中插入空隙,以保证每个结构元素都满足它的对齐要求。



```
struct S1 {
  char c;
  int i[2];
  double v;
} *p;
```



同时,结构体整体也有对齐要求,要求与其中最大的数据类型一致。编译器结构的末尾可能需要一些填充来满足结构体整体的对齐要求。



意义:假设定义了struct S2 d[4],在S2末尾的填充保证了d中每个元素的对齐要求。

9.下列结构体的总大小字节数为 A, 重新排列优化后的最小字节数是 B, 则 A-B=

```
struct {
      char *a; short b; double c; short d;
      float e; char f; long g; int h;
}rec;

A. 12
      B. 15
C. 16
      D. 19
```

数据对齐的最优问题中,当所有的数据元素长度都是2的幂时,一种有效的策略是按照大小的<mark>降序</mark>(或升序)排列结构的元素。

```
void proc(long a1, long
                           *alp,
          int
                a2, int
                           *a2p,
          short a3, short *a3p,
          char a4, char *a4p)
{
    *a1p += a1;
    *a2p += a2;
    *a3p += a3;
    *a4p += a4;
long call_proc()
    long x1 = 1; int x2 = 2;
    short x3 = 3; char x4 = 4;
    proc(x1, &x1, x2, &x2, x3, &x3, x4, &x4);
    return (x1+x2)*(x3-x4);
```




图 3-33 函数 call_proc 的栈帧。该栈帧包含局部 变量和两个要传递给函数 proc 的参数

联合: union

联合提供了一种方式,能够规避C语言的类型系统,允许以多种类型来引用一个对象。联合声明的语法和结构的语法一样。

一个联合的总的大小等于它最大字段的大小。

联合的应用情况:

- 1、一个数据结构中的两个不同字段的使用是互斥的。
- 2、访问不同数据类型的位模式。

联合的应用情况

假如我们想实现一个二叉树的数据结构,每个叶子节点都有两个 double类型的数据值,而每个内部节点都有指向两个孩子节点的指针。

```
struct node_s {
    struct node_s *left;
    struct node_s *right;
    double data[2];
};
```

```
typedef enum { N_LEAF, N_INTERNAL } nodetype_t;
struct node_t {
   nodetype_t type;
   union {
        struct {
            struct node_t *left;
            struct node_t *right;
        } internal;
        double data[2];
   } info;
};
```

联合的应用情况

假设我们想将一个double类型的值d转换为unsigned long类型的值u

```
unsigned long u = (unsigned long) d;
```

值u会是d的整数表示。u的位表示基本会与d的很不一样。


```
unsigned long double2bits(double d) {
    union {
        double d;
        unsigned long u;
    } temp;
    temp.d = d;
    return temp.u;
};
```

u具有和d一样的位表示。u的数值与d的数值基本没有任何关系。

structure of arrays VS array of structures 数组的结构体(SOA) 结构体的数组(AOS)

Structure of arrays





Array of structures

```
    x0
    y0
    x1
    y1
    x2
    y2
    x3
    y3
```

```
// Array of structures
struct Particle {float x, y, z, w};
Particle particles[1000];
```

图源: 优化数据排布, 让你的程序加速 4 倍! - 知乎 (zhihu.com)

浮点数

课本的讲述基于AVX,即AVX的第二个版本。

AVX浮点体系结构允许数据存储在16个YMM寄存器中,它们的名字为 %ymm0~%ymm15.每个YMM寄存器都是32字节,当对标量数据操作时, 这些寄存器只保存浮点数,而且只使用低32位(float)或64位 (double)。汇编代码用寄存器的SSE XMM寄存器名字 %xmm0~%xmm15来引用它们,每个XMM寄存器都是对应的YMM寄存 器的低128位。

浮点数

| 255 | 127 | 0 |
|--------|--------|----------------|
| %ymm0 | %xmm0 | 1st FP arg.返回值 |
| %ymm1 | %xmm1 | 2nd FP参数 |
| %ymm2 | %xmm2 | 3rd FP参数 |
| %ymm3 | %xmm3 | 4th FP参数 |
| %ymm4 | %xmm4 | 5th FP参数 |
| %ymm5 | %xmm5 | 6th FP参数 |
| %ymm6 | %xmm6 | 7th FP参数 |
| %ymm7 | %xmm7 | 8th FP参数 |
| %ymm8 | %xmm8 | 调用者保存 |
| %ymm9 | %xmm9 | 调用者保存 |
| %ymm10 | %xmm10 | 调用者保存 |
| %ymm11 | %xmm11 | 调用者保存 |
| %ymm12 | %xmm12 | 调用者保存 |
| %ymm13 | %xmm13 | 调用者保存 |
| %ymm14 | %×mm14 | 调用者保存 |
| %ymm15 | %xmm15 | 调用者保存 |

浮点转换指令

| 指令 | 源 | 目的 | 描述 | |
|---------|----------|--------------|----------------|--|
| vmovss | M_{32} | X | 传送单精度数 | |
| vmovss | X | M_{32} | 传送单精度数 | |
| vmovsd | M_{64} | X | 传送双精度数 | |
| vmovsd | X | X M61 传送双精度数 | | |
| vmovaps | X | X | X 传送对齐的封装好的单精度 | |
| vmovapd | X | X | 传送对齐的封装好的双精度数 | |

图 3-46 浮点传送指令。这些操作在内存和寄存器之间以及一对寄存器之间传送值(X: XMM 寄存器(例如%xmm3); M_{32} : 32 位内存范围; M_{64} : 64 位内存范围)

无论数据对齐与否,这些指令都能正确执行。不过代码优化规则建议 32位内存数据满足4字节对齐,64位数据满足8字节对齐。

浮点传送指令

| 指令 | 源 | 目的 | 描述 |
|-------------|------------|----------|--------------------|
| vcvttss2si | X/M_{32} | R_{32} | 用截断的方法把单精度数转换成整数 |
| vcvttsd2si | X/M_{64} | R_{32} | 用截断的方法把双精度数转换成整数 |
| vcvttss2siq | X/M_{32} | R_{64} | 用截断的方法把单精度数转换成四字整数 |
| vcvttsd2siq | X/M_{64} | R_{64} | 用截断的方法把双精度数转换成四字整数 |

图 3-47 双操作数浮点转换指令。这些操作将浮点数转换成整数(X; XMM 寄存器(例如%xmm3); R₃₂: 32 位通用寄存器(例如%eax); R₆₄: 64 位通用寄存器(例如%rax); M₃₂: 32 位内存范围; M₆₄: 64 位内存范围)

| 指令 | 源 1 | 源 2 | 目的 | 描述 |
|------------|-----------------|-----|----|--------------|
| vcvtsi2ss | M_{32}/R_{32} | X | X | 把整数转换成单精度数 |
| vcvtsi2sd | M_{32}/R_{32} | X | X | 把整数转换成双精度数 |
| vcvtsi2ssq | M_{64}/R_{64} | X | X | 把四字整数转换成单精度数 |
| vcvtsi2sdq | M_{64}/R_{64} | X | X | 把四字整数转换成双精度数 |

图 3-48 三操作数浮点转换指令。这些操作将第一个源的数据类型转换成目的的数据类型。第二个源值对结果的低位字节没有影响(X: XMM 寄存器(例如%xmm3); M_{32} : 32 位内存范围; M_{64} : 64 位内存范围)

浮点运算操作

| 单精度 | 双精度 | 效果 | 描述 |
|--------|--------|-------------------------------|--------|
| vaddss | vaddsd | $D \leftarrow S_2 + S_1$ | 浮点数加 |
| vsubss | vsubsd | $D \leftarrow S_2 - S_1$ | 浮点数减 |
| vmulss | vmulsd | $D \leftarrow S_2 \times S_1$ | 浮点数乘 |
| vdivss | vdivsd | $D \leftarrow S_2/S_1$ | 浮点数除 |
| vmaxss | vmaxsd | $D \leftarrow \max(S_2, S_1)$ | 浮点数最大值 |
| vminss | vminsd | $D \leftarrow \min(S_2, S_1)$ | 浮点数最小值 |
| sqrtss | sqrtsd | $D \leftarrow \sqrt{S_1}$ | 浮点数平方根 |

图 3-49 标量浮点算术运算。这些指令有一个或两个源操作数和一个目的操作数

浮点位级操作

| 单精度 | 双精度 | 效果 | 描述 |
|--------|-------|------------------------------|--------------------|
| vxorps | vorpd | $D \leftarrow S_2 \hat{S}_1$ | 位级异或(EXCLUSIVE-OR) |
| vandps | andpd | $D \leftarrow S_2 \& S_1$ | 位级与(AND) |

图 3-50 对封装数据的位级操作(这些指令对一个 XMM 寄存器中的所有 128 位进行布尔操作)

浮点比较操作

| 指令 | \$ | 基于 | 描述 |
|---------|---------------|-------------|--------|
| ucomiss | S_1 , S_2 | $S_2 - S_1$ | 比较单精度值 |
| ucomisd | S_1 , S_2 | $S_2 - S_1$ | 比较双精度值 |

条件码的设置条件如下:

| 顺序 S2:S1 | CF | ZF | PF |
|-------------|----|----|----|
| 无序的 | 1 | 1 | 1 |
| $S_2 < S_1$ | 1 | 0 | 0 |
| $S_2 = S_1$ | 0 | 1 | 0 |
| $S_2 > S_1$ | 0 | 0 | 0 |

Thanks for watching!