

程序的机器级表示(浮点代码部分)

计算机系统导论 课程回课

包涛尼

北京大学物理学院

2022年10月5日

Contents

1 浮点体系结构的历史和基础知识

2 浮点传送与转换

3 过程中的浮点代码

4 浮点运算、位级和比较操作

浮点体系结构的历史和基础知识

一点历史

浮点体系结构的历史和基础知识

Single Instruction Multiple Data,简称 SIMD. SIMD 描述的是微处理器中单条指令能完成对数据的并行处理. SIMD 所使用的是特殊的寄存器,一个寄存器上存储有多个数据,在进行 SIMD 运算时,这些数据会被分别进行处理,以此实现了数据的并行处理.

- 1. MultiMedia eXtensions (MMX),1997.
- 2. Streaming SIMD eXtensions (SSE), 1999, 在 Pentium III 时对 SIMD 做了扩展.
- 3. SSE2, 2000, 在 Pentium IV 中引入,包括对标量浮点数据进行操作的指令,使用XMM/YMM 寄存器的低 32 位/64 位中的单个值.
- 4. SSE3 (2004), SSSE3, SSE4 (2006).
- 5. Advanced Vector eXtentions (AVX), 2008, 对 XMM 寄存器做了扩展,从原来的 128-bit 扩展到了 256-bit, 256-bit 的寄存器命名为 YMM. YMM 的低 128-bit 是与 XMM 混用的. AVX2, 2013.

媒体寄存器

浮点体系结构的历史和基础知识

00000




图 1 媒体寄存器(%ymm0~%ymm7)

媒体寄存器

%ymm8	%xmm8	调用者保存
%ymm9	%xmm9	调用者保存
%ymm10	%xmm10	週用者保存
%ymm11	%xmm11	週用者保存
%ymm12	%xmm12	调用者保存
%ymm13	%xmm13	调用者保存
%ymm14	%xmm14	调用者保存
%ymm15	%xmm15	调用者保存

图 2 媒体寄存器 (%ymm7~%ymm15)

媒体寄存器

浮点体系结构的历史和基础知识

- 如图 1 和图 2 所示, AVX 浮点体系结构允许数据存储在 16 个 YMM 寄存器中,它们 的名字为 %vmm0~%vmm15.
- 只保存浮点数,而且只使用低32位(对于float)或64位(对于double)。
- 汇编代码用寄存器的 SSE XMM 寄存器名字 %xmm0~%xmm15 来引用它们,每个 XMM 寄存器都是对应的 YMM 寄存器的低 128 位(16 字节).

浮点传送与转换

浮点传送操作

表 1 浮点传送指令,在内存和寄存器之间/一对寄存器之间传送值

指令	源	目的	描述
vmovss	M_{32}	X	传送单精度数
vmovss	X	M_{32}	传送单精度数
vmovsd	M_{64}	X	传送双精度数
vmovsd	X	M_{64}	传送双精度数
vmovaps	X	X	传送对齐的封装好的单精度数
vmovapd	X	X	传送对齐的封装好的双精度数

浮点传送操作

```
float float_mov(float v1, float *src, float *dst)
2
3
       float v2 = *src;
       *dst = v1:
4
5
       return v2;
6
```

在 x86-64 Linux 机器上使用 gcc -0g -S 命令,得到如下汇编代码:

```
/* v1 in %xmm0, src in %rdi, dst in %rsi */
   float mov:
3
              %xmm0. %xmm1
                             /* Copy v1 */
       movaps
4
       movss
              (%rdi), %xmm0
                             /* Read v2 from src */
5
              %xmm1, (%rsi) /* Write v1 to dst */
       movss
                               /* Return v2 to %xmm0 */
6
       ret
```

表 2 双操作数浮点转换指令(浮点 → 整数)

指令	源	目的	描述
vcvttss2si	X/M_{32}	R_{32}	用截断的方法把单精度数转换成整数
vcvttsd2si	X/M_{64}	R_{32}	用截断的方法把双精度数转换成整数
vcvttss2siq	X/M_{32}	R_{64}	用截断的方法把单精度数转换成四字整数
vcvttsd2siq	X/M_{64}	R_{64}	用截断的方法把双精度数转换成四字整数

注意:目的只能是通用寄存器!

表 3 三操作数浮点转换指令(整数 → 浮点)

指令	源 1	源 2	目的	描述
vcvtsi2ss	M_{32}/R_{32}	X	X	把整数转换成单精度数
vcvtsi2sd	M_{32}/R_{32}	X	X	把整数转换成双精度数
vcvtsi2ssq	M_{64}/R_{64}	X	X	把四字整数转换成单精度数
vcvtsi2sdq	M_{64}/R_{64}	X	X	把四字整数转换成双精度数

注意:目的只能是 XMM 寄存器!

在最常见的使用场景中,源2和目的操作数通常是一样的(因为源2的值只影响结果的高位字节,我们可以忽略).

- 那么怎么进行 float 和 double 类型之间的转换?
- vcvtss2sd %xmm0, %xmm0, %xmm0? vcvtsd2ss %xmm0, %xmm0, %xmm0?
- GCC 并不是这么实现的.
- 对于单精度到双精度的转换:

```
1 vunpcklps %xmm0, %xmm0, %xmm0 /* Replicate first vector element */
2 vcvtps2pd %xmm0, %xmm0 /* Convert two vector elements to double */
```

- vunpcklps 用于交叉放置来自两个 XMM 寄存器的值,而 vcvtps2pd 用于把源 XMM 寄存器中的两个低位单精度值扩展成目的 XMM 寄存器中的两个双精度值.
- 过程: $[x_3, x_2, x_1, x_0] \rightarrow [x_1, x_1, x_0, x_0] \rightarrow [dx_0, dx_0].$

- 那么怎么讲行 float 和 double 类型之间的转换?
- vcvtss2sd %xmm0, %xmm0, %xmm0? vcvtsd2ss %xmm0, %xmm0, %xmm0?
- GCC 并不是这么实现的.
- 类似地,对于双精度到单精度的转换:

```
unbbyomy
          %xmm0. %xmm0 /* Replicate first vector element */
vcvtpd2psx %xmm0, %xmm0
                         /* Convert two vector elements to single */
```

- vmovddup 将 $[dx_1, dx_0]$ 变成 $[dx_0, dx_0]$; 而 vcvtpd2psx 将这两个值转换成单精度, 再存放到该寄存器低位一半中,并将高位置 0.
- 过程: $[dx_1, dx_0] \rightarrow [dx_0, dx_0] \rightarrow [0.0, 0.0, x_0, x_0]$.

过程中的浮点代码

过程中的浮点代码

- 程序使用寄存器 %xmm0 来返回浮点值.
- 当函数包含指针、整数和浮点数混合的参数时,指针和整数通过通用寄存器传递,而浮 点值诵讨 XMM 寄存器传递.
- 参数到寄存器的映射取决于它们的类型和排列顺序.

```
double f1(int x, double v, long z);
       /* x in %edi, v in %xmm0, z in %rsi */
3
   double f2(double y, int x, long z);
5
       /* x in %edi. v in %xmm0. z in %rsi */
6
   double f3(float x, double *y, long *z);
8
       /* x in %xmm0. v in %rdi. z in %rsi */
```

浮点运算、位级和比较操作

浮点运算操作

表 4 标量浮点算术运算

单精度	双精度	效果	描述
vaddss	vaddsd	$D \leftarrow S_2 + S_1$	浮点数加
vsubss	vsubsd	$D \leftarrow S_2 - S_1$	浮点数减
vmulss	vmulsd	$D \leftarrow S_2 \times S_1$	浮点数乘
vdivss	vdivsd	$D \leftarrow S_2/S_1$	浮点数除
vmaxss	vmaxsd	$D \leftarrow \max(S_2, S_1)$	浮点数最大值
vminss	vminsd	$D \leftarrow \min(S_2, S_1)$	浮点数最小值
sqrtss	sqrtsd	$D \leftarrow \sqrt{S_1}$	浮点数平方根

浮点位级操作

表 5 对封装数据的位级操作(对 XMM 寄存器全部 128 位进行 Bool 操作)

单精度	双精度	效果	描述	
vxorps	xorpd	$D \leftarrow S_2 \hat{\ } S_1$	位级异或(EXCLUSIVE-OR)	
vandps	andpd	$D \leftarrow S_2 \& S_1$	位级与(AND)	

浮点比较操作

表 6 浮点比较操作

指令	指令 基于	
ucomiss S_1, S_2	$S_2 - S_1$	比较单精度值
ucomisd S_1, S_2	$S_2 - S_1$	比较双精度值

- 可能会设置三个条件码:
 - 1. 零标志位 ZF
 - 2. 进位标志位 CF
 - 3. **奇偶标志位** PF(运算产生的值最低位字节是偶校验时/其中一个操作数是 NaN 时设置)

浮点比较操作

表 7 浮点比较操作对条件码的设置

顺序	CF	ZF	PF
无序的	1	1	1
$S_2 < S_1$	1	0	0
$S_2 = S_1$	0	1	0
$S_2 > S_1$	0	0	1

• 从而可以利用诸如 ja、jb、jp(jump on parity)等实现条件跳转.

参考文献

[1] Bryant R E, O'Hallaron D R. 深入理解计算机系统 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2016.

谢谢!