

生物化学实验

生物大分子制备技术

2.4 生物大分子的分离纯化

北京大学王青松胡晓倩

概述

- 分离纯化是生物大分子制备的核心操作。生物体的组成成分非常复杂,成干乃至上 万种生物分子处于同一个体系中,没有适合于各类生物大分子的固定分离纯化程序。
- 分离纯化方案的正确选择和分离纯化方法实验条件的摸索,是生物大分子高效成功制备的关键。

分离纯化技术分类

- 生化物质分离纯化技术根据分离最终目的的不同分为:
- 生化产品的分离分析:主要对生物体内各组分加以分离后进行定性、定量鉴定,不一定要把 某组分从混合物中分离提取出来;
- 生化产品的制备:主要是为了获得生物体内的单一目的组分。
- 为了保护目的物的生理活性及结构上的完整性,生化产品的制备中的分离方法多采用温和的"多阶式"方法进行,即常说的"逐级分离"方法。为了纯化一种生化物质常常要联合几个甚至十几个步骤,结合各种不同类型的分离方法,才能达到目的。操作时间长,步骤繁琐,给制备工作带来众多影响。

分离纯化的原理与方法

性质	方法
分子形状和大小	差速离心、透析、超滤,凝胶过滤层析
溶解度	盐析、有机溶剂沉淀、等电点沉淀
电荷	电泳, 离子交换层析, 等电聚焦
物质吸附性	选择性吸附与吸附层析
生物功能专一性	亲和层析

生物大分子的分离纯化都是在液相中进行,主要根据待分离目的物的分配系数、分子量大小、溶解度、电荷性质、吸附性和生物功能专一性等进行分类。

分离纯化的程序

1. 确定制备物 的研究目的及 建立相应的分 析鉴定方法

2. 制备物的理 化性质稳定性 的预试验

3. 材料前处理 及抽提方法的 选择 4. 分离纯化方 法的摸索(纯 化早期和纯化 晚期)

5. 产物的含量 及均一性的测 定

分离纯化早期的方法

特点

- 提取液成分非常复杂;
- 目的物浓度较低;
- 物理化学性质相近的物质多。

对所选方法的要求

- 快速, 能较大的浓缩溶液体积;
- ·负荷能力要大,分离量多;
- 分辨力不需太高。

早期分离方法的选择原则是:从低分辨能力到高分辨能力,

且负荷量较大者较为合适。

分离纯化早期方法的选择

● 低分辨的方法:吸附、萃取、沉淀法等。

早期分离纯化用这些分辨力低的方法较为有利,这些方法具有负荷能力大、分离量多,且兼有分离提纯和浓缩作用等优点,是进一步分离纯化的基础。

● 高分辨的方法:亲和层析、离子交换等。

随着新技术的发展,亲和层析法等方法的分辨力高,提纯步骤愈简化,收率高,同时生化物质的变性危险愈少,可用于从粗提取液中分离制备小量目的物。

分离纯化后期方法的选择

吸附层析

盐析

凝胶过滤层析

离子交换层析

亲和层析

制备型HPLC

分离纯化后期需注意

- 必须注意避免目的产物的损失,主要是器皿的吸附、操作过程样品液体的残留、空气的 氧化等因素。
- 加入一些电解质以保护生化物质的活性,减少样品溶液在器皿中的残留量。
- 在安排纯化方法顺序时,还要考虑到有利于减少工序,提高效率。如盐析后采取吸附法,会因离子过多而影响吸附效果,如增加透析除盐,则使操作复杂化。如倒过来进行,先吸附,后盐析就比较合理。

分离纯化后期需注意

- 为了获得足够量的样品,常需加大原材料的用量,并在后期纯化工序中注意保持样品溶液有较高的浓度,以防制备物在稀溶液中的变性。
- 分离纯化后期,随着目的物的纯度和浓度大大提高,很多敏感的蛋白质(酶)极易变性失活。 操作步骤要连续、紧凑、尽量低温下进行。
- 得到最终产品,分装并写明标签,必要时立即冰冻干燥,-20℃或-70℃低温保存。

分离纯化方案的评价

每一个分离纯化步骤的好坏,需考虑的纯化方法的:

分辨能力
重现性
回收率

- 制备某些含量很少的物质时,回收率的高低十分重要。一般经过5~6步提 纯后,活力回收在25%以上。
- 不同物质的稳定性不同、分离难易不同,回收率也不同。

评价方法

- 测定纯化过程每一步收集的组分中有效成分的含量
- 测定酶的比活力
- 纯化倍数 = 每步的比活力/粗提取液的比活力
- 回收率 (产率) = (每步的总活力/粗提取液的总活力) ×100%

对于纯化中每一步所用方法的优劣,体现在所得目的产物质量及活性平衡关系上。 可通过每一步骤的分析鉴定求出。