

生物化学实验

层析技术

4.1 梳弦

北京大学王青松胡晚倩

概述

- 层析技术 (chromatography) : 又称色谱法,是生物大分子分离纯化过程中不可缺少的 关键分离技术。
- ◆ 特点:选择性好、分离效能高、灵敏度高、分析速度快等优点。
- 应用范围:
- > 生物大分子的分离纯化
- >/ 生物制药
- ▶ 食品、药品检测
- > 农药残留、农副产品分析
- > . . .


层析方法起源

- 1903年,俄国植物学家茨维特 (Tsweet) 首先提出层析方法和概念。
- 他将碳酸钙放在竖立的玻璃管中,从顶端倒入植物色素的石油醚 浸取液,并用石油醚冲洗。由于碳酸钙对叶绿素中的各种色素的 吸附能力不同,在碳酸钙管柱的不同部位形成色带,且以不同速 度通过柱子流出,并按谱带颜色对混合物各个流出组分进行鉴定 分析。
- 茨维特把这种分离结果称为色谱图,把这种分离方法命名为色谱法(chromatography)。



层析的基本原理

● 层析是根据待分离物质的物理、化学及生物学性质,利用物质在固定相和流动相中吸附或分配系数的差异,使混合物各组分在固定相中因移动速度不同而进行分离分析的方法。



层析的基本概念

- 固定相:固定相是层析的基质,在柱层析中称其为层析填料。固定相可以是固体或液体物质,能与待分离的化合物进行可逆的吸附、溶解、交换等作用,对层析效果起着关键的作用。
- 流动相:层析过程中,推动固定相上待分离的物质朝着一个方向移动的液体、气体等,都称为流动相。柱层析中一般称为洗脱剂,是层析分离中的重要影响因素。
- 分配系数
- 分离度

分配系数

- 定义:一定条件下,某个组分在固定相和流动相中含量(浓度)的比值。
- ▼ 不论层析原理如何, 当溶质浓度较低时,它在固定相和流动相中的浓度成线性的平衡关系,常用K_d表示。

$$K_d = \frac{M}{C}$$


M,C表示溶质在固定相和流动相中的浓度。

分离度

- 层析分离技术的目的是要将混合样品中的各个组分彼此分开。需要:
- 1) 2个层析峰之间有足够远的距离,这是由组分在层析柱中固定相和流动相的分配系数决定的,与层析过程中的热力学性质有关。
- 2)每个层析峰的峰宽尽可能窄,层析峰的宽窄是由组分在层析过程中的传质速度和扩散行为决定的,与层析过程中的动力学性质有关。

分离度的定义


- 分离度 (Rs, resolution): 相邻2组分的层析峰保留值之差与峰底宽总和 1/2的比值, 也称分辨率。
- 分离度是用来判断相邻2个洗脱峰组分在层析柱内的分开程度,衡量层析柱 分离总效能的综合指标。



分离度计算法

$$R_{S} = \frac{t_{R2} - t_{R1}}{\frac{1}{2} (W_{1} + W_{2})} = \frac{2(t_{R2} - t_{R1})}{W_{1} + W_{2}}$$

$$\mathbf{R}_{S} = \frac{V_{R2} - V_{R1}}{\frac{1}{2} (W_{1} + W_{2})} = \frac{2Y}{W_{1} + W_{2}}$$



- t_{R1} 和 V_{R1} :组分1从进样点至对应的洗脱峰尖之间所需要的保留时间和保留体积。
- t_{R2} 和 V_{R2} :组分2从进样点至对应的洗脱峰尖之间所需要的保留时间和保留体积。
- W₁: 组分1对应的洗脱峰宽度。
- W₂: 组分2对应的洗脱峰宽度。

分离度Rs的意义

● Rs<0.8: 2个峰未达到分离要求。

● Rs<1: 2个峰有部分重叠。

● Rs=1:2个峰基本分开,可达到98%分离。

● Rs=1.5: 2个峰完全分开,可达到99.7%的分离。

● 通常用Rs=1.5作为相邻2个层析峰达到完全分离的指标。

● Rs值越大, 2个峰分得越开, 分离效果越好。

层析技术分类

根据流动相的形式分类

● 1) 液相层析

以液体为流动相的层析方法,称为液相层析 (liquid chromatograph, LC) 。根据固定相的状态,可分为液—液层析和液—固层析。

2) 气相层析

以气体为流动相的层析方法,称为液相层析 (gas chromatograph, GC) 。根据固定相的状态,可分为气—液层析和气—固层析。

生物化学实验及科研中最常用到的是液相层析中的液-固层析

层析技术分类

根据分离原理不同分类

分离原理	层析方法
分子的大小	凝胶过滤层析
分子的电荷	离子交换层析
生物大分子与配基专一性的亲和作用	亲和层析
分子表面疏水结构	疏水层析、反相层析
吸附力不同	吸附层析
各物质在两液相间的分配系数不同	分配层析

层析方法分类

根据实验操作压力大小分类

分类	操作压力
低压	< 0.5 MPa
中压	0.5~5 MPa之间
高压	5~40 MPa之间
超高压	> 40 MPa之间