Překódování IFS souborů v jazyku RPG pomocí funkce open()

Vladimír Župka 2021

Obsah

Unixová funkce open()	3
Příklady na překódování pomocí funkce open()	
Program CRTIFSF – vytvoření IFS souboru se zadanou kódovou stránkou	5
Program CVTIFSF – překódování IFS souboru do zadané kódové stránky	7

Unixová funkce open()

Ke zpracování IFS souborů se používá různých metod. Jedna z nich je součástí jazyka C a zahrnuje funkce fopen(), fread(), fwrite(), fclose() aj. Jiná je součástí unixových systémů a zahrnuje funkce open(), read(), write(), close() a mnohé další.

Unixový způsob nám umožní vytvořit soubor se zvolenou kódovou stránkou a překódovat data pomocí určitých parametrů funkce *open()*. Tato funkce má podle dokumentace následující prototyp (v jazyku C):

```
#include <fcntl.h>
int open(const char *path, int oflag, . . .);
```

Symbol *fcntl.h* je ve skutečnosti zdrojový člen FCNTL databázového souboru H obsaženého v knihovně QSYSINC. Jsou v něm zapsány pomocné údaje pro fukce ovládající IFS soubory, mezi nimi i pojmenované konstanty určené k volání funkce open(). Konstanty jsou v jazyku C zapsány takto:

```
QSYSINC/H.FCNTL
                                                               */
#define O_EXCL 00020 /* Exclusive use flag
#define O_CCSID
                 000040
                             /* The O CCSID flag is used to
                                 indicate that the conversion
                                 ID parameter should be
                                 interpreted as a CCSID and
                                mixed conversion is
                                                         @B5A*/
                                 allowed
#define O TRUNC
                   00100 /* Truncate flag
                                                               */
#define O TEXTDATA 0100000000 /* text data flag
#define O TEXT CREAT 000200000000 /* This flag is used in
                                 conjunction with the following
                                 flags: O_CREAT,
                                 O_TEXTDATA, and O_CCSID or
                                 O CODEPAGE. If all of those
                                  flags are not specified, then
                                 the O TEXT CREAT flag is
                                  ignored. This flag provides
                                  for text conversion on a newly
                                  created file without needing
                                  a second open.
```

Hodnoty konstant (literály) jsou zapsány v osmičkové (oktalové) číselné soustavě, začínají totiž nulou.

V jazyku RPG pak konstanty musíme definovat jako proměnné se stejnými počátečními hodnotami, ale v šestnáctkové (hexadecimální) soustavě.

```
File Access Modes
D O RDONLY S
                            10I 0 Inz(X'01')
D O WRONLY
              S
                           10I 0 Inz(x'02')
D O_WKUNLY
D O_RDWR
D O_CREAT
              S
                           10I 0 Inz(x'04')
              S
                           10I 0 Inz(x'08')
D O EXCL
               S
                           10I 0 Inz(x'10')
D O_TRUNC S
                            10I 0 INZ(x'40')
* File Status Flags
D O_CCSID S
                           10I 0 INZ(x'20')
                           10I 0 INZ(x'01000000')
D O_TEXTDATA
D O TEXT CREAT S
                           10I 0 INZ(x'02000000')
```

Prototyp funkce open() převedeme do jazyka RPG tak, že definujeme typy všech pěti parametrů a vracené hodnoty.

Vracená hodnota znamená tzv. file descriptor a je definována jako celé číslo (101 0) v prvním řádku prototypu.

Parametr *PathP* je ukazatel (pointer) na cestu k souboru. Cesta k souboru je znakový řetězec (např. '/Applications/S870') ukončený nulovým bajtem, tzv. null terminated string. Údaj Options (*String) zajistí doplnění koncového znaku "nulového znaku" X ' 00 ' (v jazyku C označovaným \0 nebo NULL), když parametr bude zadán jako normální znaková proměnná.

Parametr *Oflag* obsahuje bitové příznaky, které se získají v jazyku C bitovým součtem OR vyjádřeným svislou čarou, například

```
O CREAT | O RDWR, | O TRUNC | O CCSID, | O TEXTDATA
```

Převod do jazyka RPG by pak vypadal takto:

```
oflag = O_CREAT + O_RDWR + O_TRUNC + // vytvořit, čtení i zápis, smazat data
O CCSID + O TEXTDATA; // kódová sránka, textová data
```

Parametry *Mode*, *CCSID1*, *CCSID2* jsou nepovinné. Tři tečky v C prototypu představují nepovinné parametry. Nepovinné parametry v RPG musí být v prototypu všechny zapsány a označeny Options (*Nopass).

Parametr *Mode* určuje přístupová práva k souboru, je-li v parametru Oflag zadán příznak O_CREAT (vytváření souboru).

```
// přístupová práva R=čtení, W=zápisu a X="provedení" souboru (execution)
// U=pro uživatele, G=pro skupinu, O=pro ostatní
mode = S IRWXU;
```

Parametr *CCSID1* představuje číslo CCSID pro nově vytvářený soubor, je-li zadán příznak O_CCSID v parametru Oflag. Jestliže výstupní soubor již existuje, parametr se ignoruje.

```
// v proměnné outCCSID je čislo unsigned integer, např. 870
fdOut = open(%trimr(Path): oflag: mode: outCCSID);
```

Vrácená proměnná *fdOut* je celé číslo (file descriptor), které identifikuje soubor při dalších operacích s ním.

Parametr *CCSID2* musí být zadán, jsou-li v parametru Oflag zadán příznak O_TEXT_-CREAT a s ním související příznaky O_CCSID, O_TEXTDATA, O_CREAT. Představuje kódovou stránku dat, která budou poskytována při zápisu nebo dat, která budou získána při čtení.

Následující úryvek programu ukazuje, jak můžeme vytvořit nový (dosud neexistující) soubor s kódovou stránkou zadnou v proměnné *outCCSID* (např. 1250), jemuž pak budeme posílat data kódovaná stránkou zadanou v proměnné *inCCSID* (např. 870).

```
d Path
                                 inz('/Applications/S870')
d PathP
               s
                             * inz(%addr(Path))
d oflag
              s
                            10i 0 inz(0)
                           10i 0 inz(0)
d mode
              s
d outCCSID
                           10i 0 inz(1250)
d inCCSID
              s
                           10i 0 inz(870)
```

Příklady na překódování pomocí funkce open()

Kompletní příklady jsou k dispozici v příloze zároveň se zdrojovým členem PROTOTYPY, v němž jsou uvedeny prototypy funkcí a konstanty. V příkladech jsou použity rozmanité unixové funkce k práci se soubory, ale také funkce k obsluze chybových stavů:

- · write zápis dat do souboru
- · read čtení dat ze souboru
- · close uzavření souboru
- getcwd získání cesty k běžnému adresáři (get current directory)
- stat získání informací o souboru
- GetErrNo získání čísla chybové zprávy
- StrError získání textu chybové zprávy

Tyto funkce zde nevysvětlujeme, předpokládáme, že jejich použití bude dostatečně zřejmé ze zdrojových programů a prototypů uvedených v příloze.

Program CRTIFSF - vytvoření IFS souboru se zadanou kódovou stránkou

Bude vytvořen prázdný soubor v běžném adresáři (zde /home/vzupka), proto stačí zadat jen prosté jméno souboru. Program přijímá dva parametry – jméno souboru (zvolíme S870) a číslo kódové stránky (zvolíme 870). Pro usnadnění zápisu parametrů je k dispozici CL příkaz CRTIFSF (stejného jména jako program):

```
CRTIFSF FILENAME('S870') CCSID(870)
```

```
******************
    CRTIFSF
   Program, který vytvoří prázdný IFS soubor v běžném adresáři
    se zadanou kódovou stránkou (CCSID)
 *******************
h dftActGrp(*no) actGrp(*new) bndDir('QC2LE')
   Prototypy a data pro funkce IFS
 /copy QRPGLESRC, PROTOTYPY
// Prototyp programu
d CRTIFSF1
            pr
d fileName
                            255a
d CCSID
                            10u 0
// Rozhraní programu
d CRTIFSF1 pi
d fileName
                            255a
d CCSID
                            10u 0
// absolutní cesta k běžnému adresáři a pak k souboru
d Path
                    256a
            s
d PathP
                                 inz(%addr(Path))
// příznaky pro funkci open
                             10i 0 inz(0)
d oflag
                s
d mode
                             10i 0 inz(0)
 // deskriptor souboru (vznikne ve funkci open)
d fdOut
                             10i 0 inz(0)
                s
 /free
  // získám absolutní cestu k běžnému adresáři s koncovou nulou
 PathP = getcwd (PathP: 256);
  // do cesty k běžnému adresáři vložím
  // před koncový znak x'00' lomítko a jméno souboru
 Path = %replace('/'+ %trimr(fileName):
                Path: %scan(x'00': Path): 0);
 // určím přístupová práva čtení, zápisu, provedení
 mode = S_IRWXU + S_IRWXG + S_IRWXO; // pro uživatele, skupinu a ostatní
  // určím příznaky pro výstupní soubor
 oflag = O_CREATE + O_RDWR + O_TRUNC + // vytvořit, čtení i zápis, smazat data
         O CCSID + O TEXTDATA; // kódová sránka, textová data
  // pokusím se otevřít výstupní soubor
  fdOut = open(%trimr(Path): oflag: mode: CCSID);
  // nepodaří-li se soubor otevřít, zjistím chybu
  if fdOut = -1;
    ErrNoP = GetErrNo;
    ErrMsgP = StrError(ErrNo);
    dump(a) 'chyba CRTIFSF';
```

```
*inlr = *on;
  return;
endif;

// v případě úspěchu uzavřu výstupní soubor
callp close(fdOut);
*inlr = *on;
return; // návrat
/end-free
```

Do takto vytvořeného souboru je třeba zapsat nějaká data, aby následující příklad měl co překódovat.

Program CVTIFSF – překódování IFS souboru do zadané kódové stránky

Kopírováním dat ze vstupního souboru vytvoříme výstupní soubor se zadanou kódovou stránkou (outCCSID). To znamená, že budeme číst vstupní soubor, jehož kódovou stránku si zjistí program a vstupní buffer bude zároveň výstupním. Při zápisu dat z bufferu do výstupního souboru proběhne překódování do outCCSID. Program přijímá tři parametry:

- cestu ke vstupnímu souboru (inPath)
- cestu k vytvářenému souboru (outPath)
- kódovou stránku vytvářeného souboru (outCCSID)

Ke zjištění kódové stránky existujícího souboru použije program funkci stat(), která uloží informace o souboru do datové struktury StatBuf. Jedna z jejích položek se jmenuje st_cc -sid a představuje kódovou stránku. Struktura je definovaná ve zdrojovém členu PROTO-TYPY.

Pro snadnější zadávání parametrů je k dispozici CL příkaz CVTIFSF (stejného jména jako program).

```
******************
   CVTIFSF - Překódování IFS souboru do zadaného CCSID.
           CCSID vstupního souboru si zjistí program.
            Výstupní soubor nesmí existovat, vytvoří se nový.
 ******************
h dftActGrp(*no) actGrp(*new) bndDir('QC2LE')
/copy QRPGLESRC, PROTOTYPY
// Prototyp programu
d CVTIFSF pr
d inPath
                        256a
                        256a
d outPath
d outCCSID
                          5u 0
// Rozhraní programu
d CVTIFSF pi
d inPath
                        256a
d outPath
                        256a
d outCCSID
                          5u 0
// pracovní proměnné
d inBuf s
                        300a
d inBufP
                         *
                              inz(%addr(inBuf))
             s
                        300a
d outBuf
d outBufP
                              inz(%addr(outBuf))
```

```
// délky bufferů
// návratový kód
d rc
                              10i 0
// deskriptory souborů
d fdIn
                              10i 0
d fdOut
                              10i 0
// příznaky do parametrů funkce open
d oflag s 10i 0
d mode
                              10i 0
// délky přečtených a zapsaných dat
/free
  // vytvořím cesty k souborům zakončené nulou x'00'
 inPath = %trimr(inPath) + x'00';
 outPath = %trimr(outPath) + x'00';
  // zjistím CCSID vstupního souboru (st ccsid ze StatBuf)
 rc = stat(%addr(inPath): %addr(StatBuf));
  if rc = -1;
    ErrNoP = GetErrNo;
    ErrMsgP = StrError(ErrNo);
    dump(a) 'chyba funkce stat';
    *inlr = *on;
    return;
  endif;
  // otevřu vstupní soubor
 mode = S_IRWXU + S_IRWXG + S_IRWXO;  // všechna přístupová práva
oflag = O_RDONLY + O_TEXTDATA + O_CCSID; // jen čtení, text, ccsid
  fdIn = open(inPath: oflag: mode: st ccsid);
  if fdIn = -1;
    ErrNoP = GetErrNo;
    ErrMsgP = StrError(ErrNo);
    dump(a) 'chyba otevření vstupu';
    *inlr = *on;
    return;
  endif;
  // otevřu výstupní soubor
  mode = S IRWXU + S IRWXG + S IRWXO; // všechna přístupová práva
         O_RDWR + // čtení i zápis
O_TEXTDATA + O_CCSID + // text, ccsid
  oflag = O RDWR +
         O CREAT + O TEXT CREAT + // vytvořit, překódovat
         O EXCL; // soubor nesmí existovat
  fdOut = open(outPath: oflag: mode: outCCSID: st_ccsid);
  if fdOut = -1;
    ErrNoP = GetErrNo;
    ErrMsgP = StrError(ErrNo);
    dump(a) 'chyba otevření výstupu';
    callp close (fdIn); // musím zavřít vstupní soubor!
    *inlr = *on;
```

```
return:
endif:
// přečtu začátek souboru do bufferu
rsize = read(fdIn: inBufP: inBufLen);
// zpracuji soubory
dow rsize > 0; // dokud je něco přečteno
   // zapíšu přečtená data, přičemž proběhne konverze do outCCSID
   wsize = write(fdOut: inBufP: rsize);
   // čtu další data
   rsize = read(fdIn: inBufP: inBufLen);
enddo;
                        // zavřu vstupní soubor
rc = close (fdIn);
rc = close (fdOut);
                        // zavřu výstupní soubor
*inlr = *on;
return;
/end-free
```

Dejme tomu, že jsme programem EDTF do souboru S870 zapsali následující text, který bude zakódován v CCSID 870. Musíme přitom dát pozor, aby v úloze–jobu bylo zadáno také CCSID 870.

```
ě š č ř ž ý á í é CRLF
DF 9C 47 8E B6 8D 45 55 51 0D25
```

Vyvoláme příkaz CVTIFSF s třemi parametry, z nichž cesty k souborům jsou tentokrát zadány absolutně.

```
CVTIFSF INPATH('/home/vzupka/S870') OUTPATH('/home/vzupka/S1208') OUTCCSID(1208)
```

Výstupní soubor nesmí předtím existovat, zadali jsme totiž v programu příznak O_EXCL. Jinak program skončí chybou s výpisem paměti, kde najdeme ERRNO = 3457 a ERRMSG = File exists.

Výsledkem volání bude nově vytvořený soubor S1208 s údaji překódovanými do CCSID 1208 neboli UTF-8:

```
ě š č ř ž ý á í é CRLF
C49B C5A1 C48D C599 C5BE C3BD C3A1 C3AD C3A9 0D0A
```