Ukazatele v jazycích ILE

Vladimír Župka, 2021

Úvod	3
Ukazatele v systému IBM i	
Ukazatele v jazyku C	4
Ukazatele v jazyku RPG	7
Ukazatele v jazyku Cobol	9
Ukazatele v jazyku CL	11
Příklad v jazyku CL	11
Pomocný program v jazyku RPG	13

Úvod

V tomto článku ukážeme, jak se používají ukazatele v jazycích ILE systému IBM i, tedy v jazycích C, RPG, Cobol a CL. Přitom předvedeme pro každý jazyk příklad se stejnou úlohou, aby se daly prostředky k použití ukazatelů snadněji srovnávat. Vytvoříme pole dekadických čísel o 12 položkách, naplní je samými jedničkami obvyklými prostředky jazyka (s výjimkou CL, kde bude pole vstupním parametrem) a nakonec sečte všechny položky pomocí ukazatelů.

Ukazatele v systému IBM i

Ukazatel (pointer) označuje paměťovou oblast obsahující *adresu* jiné paměťové oblasti nebo procedury. V Systému i zabírá ukazatel v paměti 16 bajtů (128 bitů), z nichž spodních 64 bitů představuje virtuální adresu paměti a v horní polovině jsou uloženy další informace. V systému existuje několik druhů ukazatelů, ale nejdůležitější jsou dva: ukazatele na data a ukazatele na procedury. Zde se budeme zabývat jen ukazateli na data.

Ukazatele v jazyku C

V jazyku C (a také C++) je situace nejsložitější. Jazyk C rozeznává typy ukazatelů podle typů dat.

Ukazatel je proměnná, která obsahuje adresu dat. Lze s ním provádět určité operace: přičíst nebo odečíst celé číslo, spočítat rozdíl dvou ukazatelů, porovnat velikost ukazatelů. Každý ukazatel má stejný typ jako proměnná, na niž ukazuje.

Ukazatel se označuje hvězdičkou v deklaraci:

Proměnná *intptr* je ukazatel typu int, proměnná *ptr* je ukazatel typu char. Stejné deklarace, ale trochu názorněji lze zapsat takto:

```
int* intptr;
char* ptr;
```

Hvězdička je zde blíže k typu než ke jménu proměnné toho ukazatele. Ve skutečnosti nezáleží na tom, kolik je mezer mezi jmény a hvězdičkou. Jazyk C dovoluje třeba i zápis bez mezer.

Obsahem ukazatelů v těchto deklaracích je "prázdná adresa" NULL.

Ukazatel můžeme v deklaraci inicializovat adresou proměnné:

```
int cislo = 3;  // proměnná typu int inicializovaná číslem 3
int* ptr = &cislo;  // ukazatel ptr je inicializován adresou proměnné cislo
```

Chceme-li získat data z proměnné cislo, na kterou ukazuje ukazatel ptr, použijeme tzv. dereferenci - předřazení hvězdičky před jméno ukazatele:

```
int i;  // proměnná typu int
i = *ptr;  // bude obsahovat číslo 3
```

Přičtením celého čísla k ukazateli se ukazatel zvýší o *násobek čísla a délky typu*. U odečtení je pravidlo podobné. Přičteme-li tedy k ukazateli číslo 1, zvětší se ukazatel o jedničku jen tehdy, je-li typu char (protože typ char má délku 1). U typu int se přičtením jedničky ukazatel zvětší o 4 (délku typu int).²

¹ Samotnému ukazateli se někdy říká reference, získání dat je pak odstranění reference - dereference.

² V době vzniku jazyka C nebylo ještě zcela běžné, že jednotkou adresace je jeden bajt (8 bitů). V některých počítačích to byla "slova" různé bitové délky, (třeba počítač Honeywell 6000 měl 36 nebo 18 bitů podle adresovacího režimu). Celé binární číslo (typ int v jazyku C) mělo tedy v různých systémech různou délku. Ve stroji s bajty to byly 4 adresní jednotky (32 bitů jako dnes), zatímco ve stroji se slovy dlouhými 18 bitů to byla 1 adresní jednotka. Aby se program v jazyku C dal použít beze změny v obou systémech, bylo nutné zavést typy ukazatelů a jejich jednotek podle typů dat. Kompilátor v každém systému musel přizpůsobit jednotky ukazatelů jednotkám adres: Přičtením jedničky k ukazateli typu int se v "bajtovém" stroji přičte k adrese čtyřka, ve "slovním" stroji se k adrese přičte jen jednička.

```
ptr = ptr + 1;
```

Ukazatel *ptr* bude ukazovat o 4 bajty dále, přičemž nevíme, co na té adrese je. Tato ukázka charakterizuje jazyk C jako náhradu strojových jazyků - asemblerů. Tam se používají aritmetické operace s adresami zcela běžně.

Pole a ukazatele jsou v jazyku C těsně propojeny.

```
decimal(10,2) array[12]; // prázdné pole s 12 dekadickými položkami decimal(10,2)* pointer; // prázdný ukazatel na typ decimal(10,2)
```

Jméno pole je konstantní ukazatel na první položku, tedy adresa první položky. Proto znamená array totéž co & array [0]:

Počet položek pole zjistíme, když délku pole dělíme délkou první položky. Délky jsou počítány v počtu bajtů:

```
int elements = sizeof(array) / sizeof(array[0]); // počet položek pole
```

Přičteme-li k ukazateli jedničku, zvětší se o délku jedné položky, tj. bude ukazovat na další položku pole. Ukazatel lze porovnávat s ukazatelem stejného typu.

znamená, že porovnáváme ukazatel s adresou, která vznikne, když k adrese první položky přičteme počet položek (12), čili s adresou ukazující těsně za poslední položku.

Následuje ucelený příklad ilustrující souvislost ukazatelů a polí. Zdrojový kód programu má typ C a kompiluje se příkazem CRTBNDC (volbou 14 v PDM).

```
#include <stdio.h>
#include <decimal.h>
main()
 array[12]; // prázdné pole s dekadickými položkami
 decimal(10,2)
 int
                i;
                elements;
 int
                            // počet položek pole = 12
 decimal(10,2) * pointer;
                            // prázdný ukazatel na typ decimal(10,2)
 i=sizeof (array);
 printf ("Délka pole v bajtech = %d \n", i);
 i = sizeof (decimal(10,2));
 printf ("Délka decimal(10,2) = %d n", i);
 i = sizeof (array[0]);
 printf ("Délka položky pole = %d \n", i);
 i = sizeof (array) / sizeof(array[0]);
 printf ("Počet položek pole = %d \n", i);
```

Výsledkem spuštění programu je následující výpis na standardním výstupu:

```
Délka pole v bajtech = 72

Délka decimal(10,2) = 6

Délka položky pole = 6

Počet položek pole = 12

Součet = 78.00
```

Aby článek nebyl příliš dlouhý, vynechali jsme další témata jazyka C, jako jsou ukazatele na struktury a přetypování ukazatelů.

Ukazatele v jazyku RPG

Jazyk RPG zná ukazatele na data a ukazatele na procedury. Ukazatele na data jsou proměnné typu *pointer*, které obsahují adresy paměti. *Typ pointer* se označuje v definici hvězdičkou. S ukazeteli lze provádět určité operace: přičíst nebo odečíst celé číslo, spočítat rozdíl dvou ukazatelů, porovnat velikost ukazatelů.

Na rozdíl od jazyka C neexistují různé typy ukazatelů. Přičtení celého čísla změní obsah ukazatele (adresu) vždy o toto číslo (počet bajtů) bez ohledu na to, na jaký typ dat ukazuje. Rozdíl ukazatelů dá počet bajtů.

Další rozdíl od jazyka C je ten, že neexistuje dereference ukazatele. Ukazatel můžeme používat jen nepřímo pomocí tzv. *bázované proměnné*. To je v našem příkladu proměnná nazvaná *polozka* označená slovem based s uvedením ukazatele pointer. Proměnná položka leží vždy na té adrese (bázi), kterou obsahuje ukazatel pointer.

Nejprve tedy dosadíme do ukazatele pointer adresu první položky pole array, v dalších krocích pak získáme adresu další položky přičtením její délky k ukazateli. Proměnná polozka vždy obsahuje data z té položky pole, na niž právě ukazuje ukazatel pointer.³

Následující ukázka ilustruje stejnou úlohu jako jsme uvedli pro jazyk C. Zdrojový kód programu má typ RPGLE a kompiluje se příkazem CRTBNDRPG (volbou 14 v PDM).

```
**FREE
             packed(10: 2);
dcl-s soucet
              packed(10: 2) dim(12);
dcl-s array
  // počet prvků pole určím při kompilaci funkcí %elem
dcl-s elements int(10) inz(%elem(array));
dcl-s pointer POINTER;
  // položka je proměnná s vlastnostmi shodnými s položkou pole
 // a je bázovaná ukazatelem pointer; zatím nemá přidělenou paměť
dcl-s polozka like(array) BASED(pointer);
dcl-s idx
               int(10);
  dsply ('Délka pole v bajtech = ' + %char(%size(array: *all)));
 dsply ('Délka decimal (10, 2) v bajtech = ' + %char(%size(soucet)));
 dsply ('Délka položky pole v číslicích = ' + %char(%len(array(1))));
 dsply ('Počet položek pole = ' + %char(%elem(array)));
// Cyklus naplní pole čísly 1 až 12
for idx = 1 to elements; // cyklus od 1 do počtu položek
 array(idx) = idx;
endfor;
pointer = %ADDR(array);
                         // bázový ukazatel naplním adresou pole
// cyklus sečte položky pole
dow pointer < %addr(array(1)) + %size(array: *all);</pre>
                           // dokud neukazuje za poslední položku
    soucet += polozka;
                         // přičtu obsah položky bázované ukazatelem
    pointer += %div(%size(array: *all) : elements);
                           // a posunu položku o její délku
dsply ('Součet = ' + %char(soucet));
return;
```

³ Tento způsob použití ukazatelů je převzat z jazyka PL/I.

Výsledky výpočtu se postupně zobrazují (vždy po stisknutí klávesy Enter) na obrazovce:

```
DSPLY Délka pole v bajtech = 72
DSPLY Délka decimal (10, 2) v bajtech = 6
DSPLY Délka položky pole v číslicích = 10
DSPLY Počet položek pole = 12
DSPLY Součet = 78.00
```

Délku položky pole jsme vypočítali v počtu dekadických číslic pomocí funkce %len, protože funkci %size (délka v počtu bajtů) nelze aplikovat na položku pole.

Výraz

```
%div(%size(array: *all) : elements)
```

představuje délku jedné položky v bajtech. %div je funkce celočíselného dělení: velikost celého pole v bajtech se dělí počtem položek a zajišťuje, že výsledek je celé číslo. Kdybychom použili normální operátor / pro dělení, kompilátor by hlásil chybu, protože by nebylo obecně zajištěno, že po dělení vyjde celé číslo.

Ukazatele v jazyku Cobol

Jazyk Cobol zná, podobně jako RPG, ukazatele na data a ukazatele na procedury. Ukazatel na data je definován frází USAGE IS POINTER.

Ukazatel naplníme funkcí ADDRESS OF

```
SET ukazatel TO ADDRESS OF pole.
```

Proměnnou *polozka* definujeme ve spojovací sekci LINKAGE SECTION a bázujeme ji stejnou funkcí, ale v obráceném pořadí:

```
SET ADDRESS OF polozka TO ukazatel.
```

Pro ukazatel teď nemůžeme použít jméno pointer, protože je to rezervované slovo jazyka Cobol.

Hodnotu ukazatele můžeme zvýšit operací UP BY nebo snížit operací DOWN BY.

```
SET ukazatel UP BY LENGTH OF polozka
```

S ukazatelem nelze provádět žádné aritmetické operace. Ukazatele lze porovnávat, ale jen na rovnost nebo nerovnost.

```
PERFORM UNTIL ukazatel EQUAL TO konec-pole
```

Následující ukázka ilustruje stejnou úlohu jako jsme uvedli pro jazyk C a RPG. Zdrojový kód programu má typ CBLLE a kompiluje se příkazem CRTBNDCBL (volbou 14 v PDM).

```
WORKING-STORAGE SECTION.
              PICTURE S9(8)V9(2) PACKED-DECIMAL VALUE 0.
01 soucet
01 i PICTURE S9(9) BINARY.
01 elements PICTURE S9(9) BINARY.
01 ukazatel POINTER.
01 konec-pole POINTER.
01 pole.
  05 array OCCURS 12 PICTURE S9(8)V9(2) PACKED-DECIMAL.
LINKAGE SECTION.
* tato proměnná nemá přidělenou paměť, bude bázována
* ukazatelem:
01 polozka LIKE array OF pole.
PROCEDURE DIVISION.
    DISPLAY "Délka pole v bajtech = " length of pole.
    DISPLAY "Délka proměnné součet = " length of soucet.
    DISPLAY "Délka položky pole = " length of array(1).
    COMPUTE elements = LENGTH OF pole / LENGTH OF array(1).
    DISPLAY "Počet položek pole = " elements.
    MOVE 1 TO i.
* cyklus naplní pole čísly od 1 do 12
    PERFORM elements TIMES
      MOVE i TO array(i)
      ADD 1 TO i
    END-PERFORM.
* ukazatel se nastaví na začátek pole
    SET ukazatel TO ADDRESS OF pole.
* položka dostane adresu (bázi) z ukazatele
    SET ADDRESS OF polozka TO ukazatel.
* konec-pole bude ukazazel zvýšený o délku pole
    SET konec-pole TO ADDRESS OF pole.
    SET konec-pole UP BY LENGTH OF pole.
```

```
* cyklus sečte položky pole
    PERFORM UNTIL ukazatel EQUAL TO konec-pole
* .obsah položky se přičte k součtu, na položku ukazuje ukazatel
    ADD polozka TO soucet
* .ukazatel se zvýší o délku položky, bude ukazovat na další
    SET ukazatel UP BY LENGTH OF polozka
* .položka dostane adresu (bázi) z ukazatele
    SET ADDRESS OF polozka TO ukazatel
    END-PERFORM.

DISPLAY "Součet = " soucet.

STOP RUN.
```

Výsledky výpočtu se postupně zobrazují (vždy po stisknutí klávesy Enter) na obrazovce:

```
Délka pole v bajtech = 000000072

Délka proměnné součet = 000000006

Délka položky pole = 000000006

Počet položek pole = 000000012

Součet = 0000007800
```

Součet se vypisuje s dvěma desetinnými místy, ale bez tečky.

Ukazatele v jazyku CL

Práce s ukazateli byla do jazyka CL zavedena ve verzi V5R4. Existuje ovšem jen ukazatel na data.

Příklad se bude od předchozích poněkud lišit, protože jazyk CL neumožňuje práci s poli. Pole tedy nahradíme 72bajtovou znakovou proměnnou, kterou CL program dostane jako vstupní parametr. Tato znaková proměnná obsahuje 12 6bajtových položek představujících dekadická pakovaná čísla o velikosti 10 číslic, z čehož 2 poslední jsou desetinná místa. Přípravu parametru a vyvolání CL programu zajistí pomocný RPG program.

Ukazatel se deklaruje jako proměnná typu *PTR:

```
DCL VAR(&UKAZATEL) TYPE(*PTR)
```

Lze doplnit parametr ADDRESS, který do něj dosadí adresu dané proměnné:

```
DCL VAR(&UKAZATEL) TYPE(*PTR) ADDRESS(&ARRAY)
```

Při výpočtu dostane ukazatel hodnotu pomocí funkce %ADDRESS:

```
CHGVAR VAR(&UKAZATEL) VALUE(%ADDRESS(&ARRAY))
```

Položku pole bázujeme ukazatelem obdobně jako v jazyku RPG:

```
DCL VAR(&POLOZKA) TYPE(*DEC) STG(*BASED) LEN(10 2) BASPTR(&UKAZATEL)
```

Abychom mohli měnit hodnotu ukazatele, musíme použít funkci %OFFSET, která z ukazatele vyjme *relativní adresu* paměti a uloží ji do proměnné &RELADR typu *UINT (binární číslo bez znaménka dlouhé 4 bajty):⁴

K relativní adrese můžeme přičíst celé číslo nebo je od ní odečíst. Změněnou relativní adresu pak můžeme opět pomocí funkce %OFFSET uložit zpět do ukazatele a změnit tak adresu bázované proměnné.

Příklad v jazyku CL

Následující program je nazván PTRCL a ilustruje použití ukazatele k sečtení položek pole. Zdrojový kód programu má typ CLLE a kompiluje se příkazem CRTBNDCL (volbou 14 v PDM). Je nutné jej vyvolat prostřednictvím programu PTRCL RPG uvedeného dále.

```
PGM
                        PARM(&PARAMETR &SOUCET)
/* první parametr je znaková proměnná složená z 12 6bajtových položek */
/* představujících dekadická pakovaná čísla velikosti (10 2) */
                      VAR(&PARAMETR) TYPE(*CHAR) LEN(72)
            DCI_1
/* druhý parametr je výstupní dekadická proměnná pro součet položek */
            DCL
                       VAR(&SOUCET) TYPE(*DEC) LEN(10 2)
/* lokální kopie parametru
                                                                 */
            DCL
                      VAR(&ARRAY) TYPE(*CHAR) LEN(72)
   ukazatel na položku pole */
            DCL
                       VAR(&UKAZATEL) TYPE(*PTR) ADDRESS(&ARRAY)
   položka pole bázovaná ukazatelem */
                       VAR(&POLOZKA) TYPE(*DEC) STG(*BASED) LEN(10 2) +
                       BASPTR ( &UKAZATEL )
```

⁴ Relativní adresa se vztahuje k začátku automatické paměti právě probíhajícího vlákna (thread).

```
/* relativní adresa odpovídající ukazateli */
                       VAR(&RELADR) TYPE(*UINT)
            DCL
   relativní adresa konce pole
                                                                 */
                       VAR(&KONEC) TYPE(*UINT)
    kopíruji parametr do pracovní proměnné, protože parametr
    je již bázován systémovým ukazatelem
            CHGVAR
                       VAR(&ARRAY) VALUE(&PARAMETR)
    dosadím adresu proměnné array do ukazatele
                                                                */
            CHGVAR
                       VAR(&UKAZATEL) VALUE(%ADDRESS(&ARRAY))
    z ukazatele vyjmu relativní adresu proměnné array
                       VAR(&RELADR) VALUE(%OFFSET(&UKAZATEL))
    určím relativní adresu ukazující za konec proměnné array
            CHGVAR
                       VAR(&KONEC) VALUE(&RELADR + 72)
    vynuluji součet
            CHGVAR
                       VAR(&SOUCET) VALUE(0)
                                                                */
    cyklus sečte položky
            DOWHILE COND(&RELADR < &KONEC)
            CHGVAR
                       VAR(&SOUCET) VALUE(&SOUCET + &POLOZKA)
    .zvýším ukazatel o délku položky v bajtech
                                                                */
                    VAR(&RELADR) VALUE(&RELADR + 6)
            CHGVAR
            CHGVAR
                       VAR(%OFFSET(&UKAZATEL)) VALUE(&RELADR)
            ENDDO
    vypíšu výsledky do výstupní fronty
                                                                */
            DMPCLPGM
```

V jazyku CL neexistují funkce pro zjišťování délky proměnných a počtu položek, proto jsou v programu použity konstanty a nevypisují se do výsledků. Příkaz DMPCLPGM vypíše obsah paměti na konci výpočtu, kdy položka je bázována adresou ukazující těsně za konec pole. Proto je její obsah neurčitý.

Pomocný program v jazyku RPG

Následující RPG program PTRCL_RPG vytvoří pole zařazené do datové struktury a naplní je čísly 1 až 12. Datovou strukturu pak předá jako znakový parametr délky 72 bajtů programu PTRCL. Zdrojový kód programu má typ RPGLE a kompiluje se příkazem CRTBN-DRPG (volbou 14 v PDM).

```
**free
// datová struktura s polem array
dcl-ds parametr;
   array packed(10: 2) dim(12);
end-ds:
dcl-s i zoned(10);
dcl-s soucet packed(10: 2) inz(0);
// prototyp volání programu
dcl-pr cl program extpgm('PTRCL');
   param like(parametr);
   soucet packed(10: 2);
end-pr;
for i = 1 to %elem(array);
   array(i) = i;
endfor;
callp cl program (parametr: soucet); // vyvolání programu PRGCL
dump(a);
return;
```

Kompilujeme-li tento program volbou 14 v PDM (příkazem CRTBNDRPG), s předvolenými parametry, dostává program předvolenou aktivační skupinu – DFTACTGRP (*YES). Ve volném formátu není povolen příkaz CALL, proto se volání programu PTRCL provádí příkazem CALLP, který vyžaduje prototyp. V prototypu zadané vnitřní jméno volaného programu může být libovolné, je však nutné zadat skutečné jméno parametrem EXTPGM. V tomto případě jde o *dynamické volání programu*, přestože příkaz CALLP se zpravidla používá ke statickému volání procedur.