# 软件安全

C2 计算机引导与磁盘管理

彭国军 《软件安全》课程组武汉大学国家网络安全学院guojpeng@whu.edu.cn

#### 提纲

- 2.1 系统引导与控制权
- 2.2 80X86处理器的工作模式
- 2.3 Windows内存结构与管理
- 2.4 磁盘的物理与逻辑结构
- 2.5 FAT32文件系统及数据恢复
- 2.6 NTFS文件系统

### 2.6 NTFS文件系统

1 2 MFT 分配的空间 文件存储区 3 文件存储区

#### NTFS文件系统总体结构图

1 2 MFT 分配的空间 文件存储区 3 文件存储区

- 1: 1个引导扇区和15个扇区的NTLDR区域
- 2: ■FT元数据文件
- 3: ■FT前几个数据文件的备份
- □ MFT (主控文件表) 是NTFS卷结构的核心。
  - MFT是一个与文件相对应的文件属性数据库,它记录了除文件数据外的所有属性,甚至小文件的数据本身也包含在MFT中。
  - MFT以文件数组来实现,每个文件记录的大小固定为1KB。

Offset	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F	访问 ▼ 🔍
000000000	EB	52	90	4E	54	46	53	20	20	20	20	00	02	08	00	00	ëR∎NTFS
000000010	00	00	00	00	00	F8	00	00	ЗF	00	FF	00	ЗF	00	00	00	?.??
000000020	00	00	00	00	80	00	80	00	80	14	2A	01	00	00	00	00	
000000030	00	00	OC	00	00	00	00	00	48	A1	12	00	00/	00	00	00	H?
000000040	F6	00	00	00	01	00	0.0	00	E7	03	8D	A0	18	8D	ΑO	D2	??雌.鯔▮ ====
000000050	00	00	00	00	FΑ	33	CO	8E	DO	BC	00	7C	FB	В8	CO	07	?欽屑.  ?
000000060	8E	D8	E8	16	00	В8	00	OD	8E	CO	33	DB	C6	06	0E	00	庁?.?.幫3燮
000000070	10	E8	53	00	68	00	OD	68	6A	02	CB	8A	16	24	00	В4	.纙.hhj.藠.\$.▮
000000080	08	$^{\rm CD}$	13	73	05	В9	FF	FF	8A	F 1	66	OF	В6	С6	40	66	.?s.? 婑f.镀@f
000000090	OF	В6	D1	80	E2	ЗF	F7	E2	86	CD	CO	ED	06	41	66	OF	.堆€?塵哆理.Af.
0000000A0	В7	С9	66	F7	E1	66	ΑЗ	20	00	C3	В4	41	BB	AA	55	8A	飞f麽f?.么A华U
0000000B0	16	24	00	CD	13	72	of	81	$_{\mathrm{FB}}$	55	AA	75	09	F6	C1	01	.\$.?r.侞U猽.隽.
0000000CO	74	04	FE	06	14	00	СЗ	66	60	1E	06	66	Α1	10	00	66	t.?胒`f?.f
0000000D0	03	06	1C	00	66	ЗВ	06	20	00	of	82	ЗА	00	1E	66	6A	f;?fj
0000000E0	00	66	50	06	53	66	68	10	00	01	00	80	ЗE	14	00	00	.fP.Sfh▮>
0000000F0	字节偏移量 字段长度									定义	_			84		00	.?.璩 €>刟.
000000100	0x00 3 bytes 跳转指令												$\bigcirc$	58	5B	07	碆?\$嬼?fX[.
000000110									OEN BPB	I ID			$\sim$	OΕ	18	00	fXfX.?f3襢.?
000000120	3///												F7	36	f黢 娱f嬓f陵.?		
000000130	0x24				48 b				扩展			OΑ		В8	喼?\$. 娴冷 谈		
000000140	0x54					bytes	5		引导	<i>()</i> (7); .				CO	66	?.?.尷幫f	
000000150	0x01	IFE			WOI	KD			结束	কিনে∟	X C O2	(AA)	5)	1F	66	61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
000000160			10		20	07		110		-		00				FE	脿??.狖.?. ▮
000000170	B4	01		FO		ЗC	00	74	09	В4	ΟE	вв	07		CD	10	?嬸?.t.??.?
000000180	EB	F2	СЗ	-	OΑ	41	20	64	69	73	6B	20	72	65	61	64	腧?.A disk read
000000190	20		72		6F	72	20	6F	63	63	75	72	72	65	64	00	error occurred.
	<b>DD</b>	OΑ		54		44	52	20	69	73	20	6D	69	73	73	69	NTLDR is missi
0000001B0	6E	67	00,		OΑ	4E	54		44	52	20	69	73	20	63	6F	ngNTLDR is co
0000001C0	6D	70	72	65	73	73	65	64	00/		OΑ	50	72	65	73	73	mpressedPress
0000001D0	20	43	74	72	6C	2B	41	6C	74	2B	44	65	6C	20	74	6F	Ctrl+Alt+Del to
0000001E0	20	72	65	73	74	61	72	74	OD		- 7	00	00		00	00	restart
0000001F0	00	00	00	00	00	00	00	00	83	A0	вз.	C9 ·	00	00	55	AA	

#### MFT(Master File Table):组织结构示意表

最开始是保存系统关键信息的**16**个元数据文件。

从第24个记录开始,MFT记录的都是文件或者目录(其实被NTFS同样视为文件)的描述信息

0	\$MFT
1	\$MFTMirr
2	\$LogFile
3	\$Volume
4	\$AttrDef
5	\$Root
6	\$Bitmap
7	\$Boot
)	
15	\$Extend\\$ObjID
16-23	为扩展保留
23以 上 (用	File Record 1 (小文件,直接存放在MFT 中)
户文 件和 (目录)	File Record 2 (大文件,另外开辟空间) /
	File Record n

#### MFT(Master File Table):主控文件表

- □ 主控文件表中的每个文件记录由两部分组成:
  - 表头(文件记录头)
    - □ 长度和偏移处的数据含义不变
  - 属性列表
    - □ 属性是File具体信息的载体,一个File的所有信息(包括文件的内容)都通过属性体现。
    - □ 不同的属性列表的对应偏移对应着不同的含义
- □ MFT中每个文件记录的结束标记为FFFFFFFH

# File Record(FR)

- □ File Record(文件记录,以下简称FR),大小保持为1KB,即2个扇区
  - 如果一个File足够小(大概700多字节以下):
    - □ NTFS将其数据直接存放在该File的FR中;
  - 否则:
    - □ NTFS将开辟新空间存放数据,存放位置记录在FR中,通过Data Run指明每段起始簇号和每段(即碎片)占用的簇的个数。

#### File Record组织结构示意表

#### FR头

属性1,通常是\$STANDARD\_INFORMATION

属性2,通常是\$FILE\_NAME

属性3,通常是\$DATA(普通的数据文件),或者 \$INDEX ROOT


其它属性,比如: \$INDEX\_ALLOCATION

结束标志0xFFFFFFFF

# 实例: Serial.txt文件

	\1\MSVisualC++6.	0					
	文件名 🔺		Ext.	大小	创建时间	修改时间	访问时
	Serial. txt		txt	161 by	tes 10-19-2005 15	:13:26 05-13-2002	18:44:40 10-19-2
			<del>7</del> 3				7//
	Offset	0 1 2	3 4 5 6	7 8 9	A B C D	E F 访问	
	18CC76000	46 49 4C	45 30 00 03		00 00 00 00	OO OO FILEO	
	18CC76010	1D 00 01	00 38 00 01		00 00 00 04	00 00 FI	R头,大小38H =
	18CC76020	00 00 00	00 00 00 00	0.1.00	00 00 1D 00	00 00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	18CC76030	01 00 75	OD 00 00 00		00 00 48 00		<u></u>
	18CC76040	00 00 48	00 00 00 00		00 00 18 00	00 00	
	18CC76050	AO 68 77	99 7C D4 C5		FF 2E 6B FA	<del></del>	·个属性,为  = :信息,大小  =
	18CC76060	00 1C FF	2E 6B FA C1	01 00 80	34 FE FC D3	48H	温息,大小
	18CC76070	21 00 00	00 00 00 09		07 00 00 00	00 00	*·· =
	18CC76080	30 00 00	00 70 00 00		18 00 00 00	01 00 0p	
	18CC76090	56 00 00	00 18 00 01	00 14 00	00 00 00 00	14 00 V	<u> </u>
	18CC760A0	AO 68 77	99 7C D4 C5	01 00 1C	FF 2E 6B FA		个属性,为文
	18CC760B0	00 1C FF	2E 6B FA C1	01 00 80	34 FE FC D3	C5 61 件名	,大小为70H
þ	18CC760C0	A8 00 00	00 00 00 00	00 A1 00	00 00 00 00	00 00 1	
	18CC760D0	21 00 00	00 00 00 00	00 OA 03	53 00 65 00	72 00 !	S.e.r
	18CC760E0	69 00 61	00 6C 00 2E	00 74 00	78 00 74 00	00 00 i.a.l	t.x.t
	18CC760F0	50 00 00	00 A0 00 00	00 00 00 0	18 00)00 00	02 00 P?	·
	18CC76100	88 00 00	00 18 00 00	00 01 00	04 80 5C 00	00 00 ?	
	18CC76110	78 00 00	00 00 00 00	00 14 00	00 00 02 00	48 00 第二人	个属性, 为安
	18CC76120	03 00 00	00 00 00 14	00 FF 01	1F 00 01 01		<b>述符,大小为</b>
	18CC76130	00 00 00	01 00 00 00	00 00 00	14 00 FF 01	1F 00 <b>OAOH</b>	
	18CC76140	01 01 00	00 00 00 00	05 12 00	00 00 00 00	18 00	=
	18CC76150	FF 01 1F	00 01 02 00	00 00 00	00 05 20 00	00 00	
	18CC76160	20 02 00	00 01 05 00	00 00 00	00 05 15 00	00 00 / / / / / / / / / / / / / / / / /	1个属性,为
	18CC76170	2F D5 EC	6D FD 43 46	1E 43 17	OA 32 F4 O1		数据,大术
	18CC76180	01 02 00	00 00 00 00	05 20 00	00_00 20 02	00 00 / 为0	СОН
	18CC76190	80 00 00	00 C0 00 00	00 00 00	18 00 00 00	03 00 1 ?	>
	18CC761A0	A1 00 00	00 18 00 00	00 4D 69	63 72 6F 73	6F 66 ?	Microsofo.
I	18CC761B0	74 20 56	69 73 75 61	6C 20 43	2B 2B 20 36	2E 30 t Vis	sual C++ 6.0.
þ	18CC761CO	20 53 74	61 6E 64 61	72 64 20	45 64 69 74	69 6F Star	dard Editio.
2		l	- X-X-		7/2		





偏移量0x00-0x03,标志"FILE",每个FR头都以它开始

偏移量0x14处,2个字节,第一个属性的偏移位置,实际意义相当于FR头的长度,用来推算其后属性(Attribute)参数的位置

偏移量0x16处,2个字节,标志位,该FR是文件01/目录03/未使用00

偏移量0x18处,4个字节,FR实际占用的字节数

偏移量0x1C处,4个字节,总共分配给记录的长度

偏移量0x2C处,4个字节,MFT记录号,每个卷上的每个File都有一个唯一的记录号(在Windows XP下有效)

#### 属性类型

常驻:属性内容全部在存储在MFT中,非常驻:属性内容在MTF之外存储

- □ 类型标志:偏移00H-03H。
  - 10 00 00 00H-00 10 00 00H
    - □ 如, 30 00 00 00H表示该属性为文件名。
    - □ 80 00 00 00H表示该属性为文件数据。
- □ 按照有无属性名,是否常驻还可以分为四类:
  - 常驻、没有属性名
  - 常驻、有属性名
  - 非常驻、没有属性名
  - 非常驻、有属性名
- □ 每类属性的头部具体偏移含义有所不同。

#### 属性类型说明

```
10 $STANDARD INFORMATION (标准信息)
20 $ATTRIBUTE LIST (属性列表)
30 $FILE NAME (文件名)
40 $ VOLUME VERSION (卷版本)
50 $SECURITY DEscriptOR (安全描述符)
60 $VOLUME NAME (卷名)
70 $ VOLUME INFORMATION (卷信息)
80 $ DATA (数据)
90 $INDEX ROOT (索引根)
AO $ INDEX ALLOCATION (索引分配)
BO $BITMAP (位图)
CO $SYMBOLIC LINK (符号链接)
DO $EA INFORMATION (?信息)
EO SEA
```

#### 常驻属性与非常驻属性结构

常驻属性描述
属性类型
属性长度
常驻属性标志00:常驻; 01表示非常驻
属性名长度(为0表示没有属性名)
属性名偏移(相对于属性头)
标志
属性ID标志
属性体大小
属性头的大小
索引
保留

偏移字节 ( <b>16</b> 进制)	非常驻属性描述
00-03	属性类型
04-07	属性长度
08	常驻属性标志00:常驻; 01表示非常驻
09	属性名长度(为0表示没有属性名)
0A-0B	属性名偏移(相对于属性头)
0C-0D	标志
0E-0F	属性ID标志
10-17	簇流的起始虚拟簇号(总是从0开始)
18-1F	簇流的结束虚拟簇号
20-21	簇流列表相对本属性头起始处偏移
22-23	压缩单位大小
24-27	保留
28-2F	为属性内容分配的空间大小字节数
30-37	属性内容实际占用的大小字节数
38-3F	属性内容初始大小字节数

常驻属性结构

非常驻属性结构

# 实例:数据可容纳在一个FR中的

		加省、			Ext			大力	`	创	建时间	3			修改	村间			ì	方问的	ţ			
是否非常驻	禹性,	及属性	名长	便	txt			161	byte	s 10-	19-2	005	15:13	3:26	05-13	-2002	18:	44:40	) 1	0-19-	-2			
I \				性I	D.			rstr 17===	나내			12 14	<del>- ₩</del> π	Ai	,	4-1° E	<b>⊒ .kat.</b> :	1 44	<b>=</b> 14	L 12 1	<del>}.</del>			
属性开始偏	<b>多</b>	1 0	1		$\rightarrow$			实际ス		2	ъ		类型			可托属	引生				更			
Offset	15	1 2	$\rightarrow$	4	5		7	8			В				F	访问	_	J 🔍	_			AU.		
18CC76000	46	49 4C				03 00		00 0					<u>.                                    </u>		~ I V	ILE	_	٠			=			
18CC76010	1D							58 0								F	<b>以</b> 大,	大	小3	8Н.	<b>***</b>			
18CC76020	OU	00/00		<b>∠</b> = −		<b>\</b>		04 0								不包	并届	歴ミ	1. <del>166</del> 1	富州	上用	¥		
18CC76030		00 75		_		00 00			0 0		_		_	77.	_							۷		
18CC76040		00 48		_	00	00 00		30 0	0 0	0 0	0	8 0	0 0	0 0	۰   ⊵	A44	E	<u></u>		<u> </u>				
<18CC76050	AO				1.0	CC761		0.0	00	00	00	<b>2</b> 10	0.0	000	00	00			00		00	03	00	1?
18CC76060	00																						66	
18CC76070	21					CC761				00 56						-			72 2D					?Microsof
18CC76080	30	00 00	00 (	70		CC761			20			73		61		20			2B	20		2E		t Visual C++ 6.0
18CC76090	56	00 00	00	18		CC761			53	74				61		- 7			64			69		Standard Editio
18CC760A0	AO	68 77	99	7C		CC761				77				64		77		6C			64			n was download f
18CC760B0	00	1C FF	2E	6B		CC761			6F	6D		0A		OA.		( ) =		74		73	57			romCletusWar
18CC760C0	A8	00 00	00	00		CC761		_					OA			61				59		01		ezThank Yo
18CC760D0	21	00 00	00	00		CC762			7/7/=	6F	. –	20		6F	7//5	65	20		61	72	65	7A		.for More Warez
18CC760E0	69	00 61	00	6C		CC762		4/5	69	73				68		74	70	ЗА		2F		6C		Visit http://Cle
18CC760F0	50	00 00	00<	ΑO		CC762				73		61		65			73		74	75/7	73			tusWarez.sytes.n
18CC76100	88	00 00	00	18	18	CC762	230	65		OD	OΑ			53	65			61			20			etSerial: 87
18CC76110	78	00 00	00	00	18	CC762	240	33	2D	32	34	37	38	38	32		00	00	0.0	00	00	00	00	3-2478824
18CC76120	03	00 00	00	00		CC762			FF	FF	FF	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76130	00	00 00	01	00	18	CC762	260	04	諫	示记	•		)	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76140	01	01 00	00	00	18	CC762	270	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76150	FF	01 1F	00	01	18	CC762	280	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76160	20	02 00	00	01	18	CC762	290	00	00	00	00	00	00	00	00	0.0	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76170	2F			- T	18	CC762	2A0	00	0.0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76180		02 00		∠	18	CC762	2B0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC76190	80				18	CC762	2C0	0.0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC761A0	A1				18	CC762	2D0	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
18CC761B0		20 56	A//20 =		18	CC762	2E0,	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
180076100				·				$\times_{\rm L}$ ,					$\Diamond$	`					$\sim$					× 1

#### 数据无法容纳在一个FR中,怎么

- □ Data Run: 指向数据存储位置。
  - Data Run所在位置:属性的0x20 处
  - Data Run含义解读:
    - □ 可由多个子运行组成
      - 每个子运行第一个字节:分为前后两个部分,分别是"起始存储位置字段的字节数"和"长度字段的字节数"
      - 后续字节分别存储:长度和起始存储位置

18CC76590
18CC765A0
18CC765B0
18CC765C0
18CC765D0

									_(						_	
80	00	00	00	48	00	00	00	01	00	40	00	00	00	03	00	
								20								
								00								
00	42	08	00	00	00	00	00	00	42	08	00	00	00	00	00	
42	21	04	16	98	51	02	00	FF	FF	FF	FF	00	00	00	00	K

偏移字节 (**16**进制) 非常驻属性描述 00-03 属性类型 04-07 属性长度 08 常驻属性标志00:常驻: 01表示非常驻 属性名长度(为0表示没有属性名) 09 属性名偏移(相对于属性头) 0A-0B 标志 0C-0D 0E-0F 属性ID标志 10-17 簇流的起始虚拟簇号(总是从0开始) 18-1F 簇流的结束虚拟簇号 20-21 簇流列表相对本属性头起始处偏移 22-23 压缩单位大小 24-27 保留 为属性内容分配的空间大小字节数 28-2F 30-37 属性内容实际占用的大小字节数


属性内容初始大小字节数

38-3F

#### 后续子运行说明

- □ 后续子运行的起始簇号: 是相对于前一子运行的开始位置的偏移。
- □ 整个Data Run以00结束。

# 数据无法容纳在一个FR中的例子: Setup.exe



#### 多个子运行的例子

- □ 数据流的Data Run描述: 21 <u>20</u> <u>ED 05</u> 22 <u>48 07 48 22 21 28 C8 DB</u>
  - 第一个子运行: 开始于簇5EDH的20H个簇 (5EDH-60CH)
  - 第二个子运行: 开始于簇2835H的748H个簇 (2835H=5EDH+2248H)
  - 第三个子运行: 开始于簇3FDH的28H个簇 (3FDH=2835H+0DBC8H)