Przeładowywanie operatorów, dziedziczenie

Wykład 6

Przeładowywane operatorów

- Jest bardzo wygodną metodą, zamiast definiować funkcje typu add itp. możemy użyć odpowiednich operatorów
- Przeładowanie operatora dokonuje się definiując własną funkcję o nazwie operatorx, gdzie x oznacza symbol interesującego nas operatora
 - Może być funkcją składową
 - Może być globalną funkcją wyjątki!!!
- Lista operatorów, które można przeładowywać

- Tylko jako metody: =, (), [], ->
- Natomiast następujące operatory nie mogą być przeładowywane
 - ., .*, ::,?:

Przeładowywane operatorów...

- Nie można wymyślać swoich operatorów
 Np. **
- Nie można zmieniać priorytetów operatorów
- Nie można też zmienić argumentowości operatorów, czyli tego czy są jedno- czy dwuargumentowe
- Nie można również zmieniać łączności operatorów
- Dla każdej klasy następujące operatory są generowane automatycznie
 - = = , &(jednoargumentowy pobranie adresu), new,
 , , delete

Funkcja operatorowa jako funkcja składowa

- Jeżeli definiujemy składową funkcje operatorową to przyjmuje ona zawsze o jeden mniej argument niż ta sam funkcja napisana w postaci funkcji globalnej
- Funkcja ta nie może być typu static, bo w jej działaniu bierze udział wskaźnik this
- Nie mogą istnieć dwie funkcje operatorowe pracujące na tych samych argumentach (zdefiniowane jako funkcja globalna i funkcja składowa)
- W tym wypadku po lewej stronie operatora zawsze musi stać obiekt klasy, dla której ten operator jest zdefiniowany

```
Obiekt1 + Obiekt2;Obiekt1.operator+(Obiekt2);
```

Przykład cpp_6.1

Funkcja operatorowa jako funkcja globalna

- Nie musi być funkcją zaprzyjaźnioną
- Jeżeli wymaga dostępu do zmiennych prywatnych to musi być zaprzyjaźniona
- Dzięki globalnym funkcjom operatorowym można zdefiniować operatory do klas już istniejących np. bibliotecznych
 - W przypadku takich klas muszą one udostępniać odpowiedni interfejs (w szczególności dostęp do składowych)
- Nie ma takiego ograniczenia jak dla funkcji operatorowej zdefiniowanej jako metoda
- Przykład cpp_6.2

Przemienność

 Funkcja operatorowa będąca funkcją składową klasy wymaga, aby obiekt stojący po lewej stronie operatora był obiektem tej klasy

```
□ Fraction Fraction::operator*(int i);
□ aFraction = bFraction * 2; //OK
□ aFraction = 2 * bFraction; //Błąd
```

Zwykła funkcja globalna nie ma tego ograniczenia

```
Fraction operator*(int i, Fraction K);//Argumenty mogą być w odwrotnej kolejności
```

 Oczywiście przy wywołaniach z niezgodnością typów muszą być zdefiniowane odpowiednie konwersje

Operatory, które muszą być funkcjami składowymi

- Operator przypisania =
 - Generowany automatyczne przez kompilator, tak że przepisuje obiekt składnik po składniku
 - Nie zawsze dobry wskaźniki
 - Nie jest generowany automatycznie w sytuacjach
 - Jeżeli klasa ma składnik const
 - Jeżeli klasa ma składnik będący referencją
 - Jeżeli klasa ma składową klasę, w której operator przypisania jest prywatny
 - Jeżeli klasa ma klasę podstawową z prywatnym operatorem przypisania
 - Nie jest dziedziczony
 - Na ogół zawiera
 - Cześć destruktorową
 - Cześć konstruktorową
- Przykład cpp_6.3
- Test cpp_6.01

Nowy operator=

- Jest to funkcja składowa niestatyczna i nieszablonowa o nazwie operator=
 - □ class name & class name :: operator= (class name &&)
 - Funkcja wywoływana jest kiedy pojawia się po lewej stronie =, a po jego prawe stoi
 rvalue
 - "Kradnie" zasoby obiektu stojącego po prawej stronie
 - np. dla std::string zostawia po prawej stronie obiekt pusty
- Generowana automatycznie w sytuacji kiedy
 - Nie ma konstruktora kopiującego (niedomyślnego)
 - Nie ma konstruktora przenoszalnego (niedomyślnego)
 - Nie ma kopiującego operatora=
 - Nie ma destruktora
 - Generowany jest wtedy publiczny i inline
 T& T::operator=(T&&)
- Jeżeli jest "trywialny" wykorzystuje do przenoszenia std::memmove
 - Trywialny znaczy
 - Generowany automatycznie
 - T nie posiada funkcji wirtualnych i wirtualnych klas bazowych
 - Trywialny jest przenaszalny operator= dla klas bazowych oraz składników
- Przykład 6.3a1

31/12/19

Operatory które muszą być funkcjami składowymi...

- Operator []
 - Przeładowany operator [] powinien mieć działanie podobne do działania w stosunku do typów wbudowanych
 - Z tego powodu powinien być zadeklarowany klasa& klasa::operator[] (unsigned i);
 czyli zwracać referencję do pojedynczego elementu tablicy o indeksie i

9

Możliwe będzie wtedy wykonanie

```
a = tab[i];tab[i] = a;
```

Przykład cpp_6.3a

Operatory które muszą być funkcjami składowymi...

- Operator ()
 - Może przyjmować dowolną liczbę parametrów
 - Może posłużyć do indeksowanie wielowymiarowych tablic
 - tab(1,2,3);
 - Może też upraszczać zapis, nie musimy wywoływać funkcji tylko wystarczy sam operator ()
 - Bardzo przydatny operator przy wykorzystaniu funktorów z algorytmami STL
 - Przykład cpp_6.3b i cpp_6.3c
- Operator ->
 - Rzadko używany
 - Przydaje się gdy piszemy klasę, której obiekty pełnią rolę podobną do wskaźników
 - Wykorzystany między innymi przy tworzeniu klasy unique ptr z STL-a
 - Zrobić przykład samodzielnie !!!

Operator new i delete

- W stosunku do klas funkcje przeładowujące te operatory są zawsze typu static, nawet jeśli tego nie zadeklarujemy
 - Przydają się kiedy chcemy uzyskać jakąś dodatkową funkcjonalność np. statystykę
 - Tworzymy obiekty w predefiniowanej wcześniej pamięci
 - Używamy niestandardowej biblioteki do tworzenia nowych obiektów
- Istnieją również globalne wersje tych operatorów
 - void* operator new(size_t sz)
 - void operator delete(void* m)
- Przykład cpp_6.3d, cpp_6.3e i cpp_6.3f

31,12,2019

Operatory pre i post ++ --

- Operatory preinkrementacji ++ i -- działają jak zwykłe inne operatory jednoargumentowe
- Problem z operatorami postinkrementacji ++ i --, których w normalny sposób nie da się przeładować
 - Rozwiązano ten problem deklarując te operatory jak dwuargumentowe
 - Point Point::operator++(int)
 - Tworzony jest obiekt tymczasowy, o czym należy pamiętać przy optymalizacji
- Przykład cpp_6.4

31,12,2019

Operatory << i >>

- Przy przeładowywaniu tych operatorów w stosunku do klasy iostream możemy je zdefiniować tylko jako globalne funkcje
 - Precyzyjniej w stosunku do klas istream oraz ostream
 - Będzie działać wtedy na standardowy WE/WY oraz z plikami
- Funkcja operatorowa musi pracować na zmiennych lub metodach globalnych
- Ewentualnie musi być zaprzyjaźniona z naszą klasą, jeżeli ma pracować na zmiennych prywatnych
- Przykład cpp_6.4

31,12,2019